

Modulos

AISO - Introducción



Modulos Cargables(I)

- Qué es un módulo del kernel Linux?
 - Un "fragmento de código" que puede cargarse/descargarse en el kernel bajo demanda
- Objetivos:
 - Reducir el footprint del kernel
 - Permitir extender la funcionalidad del kernel en caliente sin necesitad de hacer un "reboot" del sistema –
- Disponibles desde la versión Linux 1.2
 - Tambien existe soporte para modulos cargables en las variantes BSD, Sun Solaris, MS Windows...



Modulos Cargables (II)

- Los módulos disponibles para nuestro kernel se encuentran en /lib/modules/version
- Podemos conocer los modulos que estan cargados con lsmod (/proc/modules)

```
Terminal - aiso@aiso: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ir Ayuda
aiso@aiso:~$ lsmod
Module
                        Size Used by
dm crypt
                       12928
snd intel8x0
                       30168
snd ac97 codec
                       101216
                              1 snd intel8x0
ac97 bus
                               1 snd ac97 codec
                       37920
snd pcm oss
                       16028
snd mixer oss
                              3 snd pcm oss
                        3100 0
iptable filter
ip tables
                       11692 1 iptable filter
 tables
                       16544
                       75488
                              3 snd intel8x0, snd ac97_codec, snd_pcm_oss
snd pcm
snd seq dummy
                        6688
ppdev
                       28576
snd_seq_oss
snd seq midi
                        6432
snd rawmidi
                       22208
                              1 snd seg midi
snd seg midi event
                              2 snd seg oss, snd seg midi
                       50224 6 snd seq dummy, snd seq oss, snd seq midi, snd seq m
snd_seq
idi event
snd timer
                       22276 2 snd_pcm,snd_seq
snd seq device
                        6920 5 snd seq dummy, snd seq oss, snd seq midi, snd rawmi
di,snd seq
                       59204 14 snd intel8x0, snd ac97 codec, snd pcm oss, snd mix
snd
er oss,snd pcm,snd seg oss,snd rawmidi,snd seg,snd timer,snd seg device
parport pc
                       32228
DSMOUSE
                       56180
soundcore
                        7264
snd_page_alloc
                        9252
                              2 snd intel8x0, snd pcm
i2c piix4
                        10124
                        8964
                       35340
parport
                              3 ppdev,parport pc,lp
serio raw
                        5280
dm raid45
                       84228
                               1 dm raid45
xor
e1000
                       119744
                       54980
floppy
                        8880
ramzswap
xvmalloc
                        5180
                              1 ramzswap
 zo decompress
                              1 ramzswap
 🔳 🔳 aiso@aiso: ~
```



Manuel Prieto-Matías idad Complutense de Madrid

Anatomia de un modulo cargable (I)

- Fichero objeto ELF (Executable and Linkable Format) especial (.ko)
 - Por qué objeto?
 - Tipicamente los objetos se linkan (otros objetos, bibiotecas) para generar un ejecutable.
 - Un modulo no puede resolver todos sus símbolos hasta su carga
 - Se puede inspeccionar su contenido con herramientas habituales (file, objdump, ...)

```
Terminal - aiso@aiso: /lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/kernel/sound

Archivo Editar Ver Terminal Ir Ayuda

aiso@aiso:/lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/kernel/sound$ ls
ac97_bus.ko core drivers i2c isa oss pci pcmcia soc soundcore.ko sound_firmware.ko synth usb
aiso@aiso:/lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/kernel/sound$ file soundcore.ko
soundcore.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped
aiso@aiso:/lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/kernel/sound$
```



Anatomia de un modulo cargable (II)

```
manuel@ubuntuserver: /lib/modules/2.6.31-19-generic-pae/kernel/sound
File Edit View Terminal Help
manuel@ubuntuserver:/lib/modules/2.6.31-19-generic-pae/kernel/sound$ objdump -h soundcore.ko
                file format elf32-i386
soundcore.ko:
Sections:
Edx Name
                Size
                                              File off Alan
                                    LMA
 0 .note.anu.build-id 00000024 00000000 00000000 00000034 2**2
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
                0000081c 00000000 00000000 00000060 2**4
 1 .text
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 2 .exit.text
                0000001e 00000000 00000000 0000087c 2**0
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 3 .init.text
                00000073 00000000 00000000
                                             0000089a 2**0
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 4 .rodata
                 000000a8 00000000 00000000 00000920 2**5
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
 5 .rodata.strl.1 00000098 00000000 00000000 000009c8 2**0
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
 6 .parainstructions 00000028 00000000 00000000 00000a60 2**2
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
 7 .rodata.strl.4 0000004e 00000000 00000000 00000a88 2**2
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
 8 .modinfo
                 000000df 00000000 00000000 00000ae0 2**5
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
 9 ksymtab
                 00000050 00000000 00000000 00000bc0 2**2
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
10 kcrctab
                 00000028 00000000 00000000 00000c10 2**2
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
11 ksymtab strings 000000d8 00000000 00000000 00000c38 2**0
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
12 versions
                 00000600 00000000 00000000 00000d20 2**5
                CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
13 .data
                 00000000 00000000 00000000 00001320 2**2
```



Anatomia de un modulo cargable (III)

- En lugar de una función main, un modulo tiene funciones entry y exit
 - entry: cuando se carga el módulo en el kernel (macro module_init)
 - exit: Cuando se elimina el módulo del kernel (macro module_exit)



Gestión de Módulos (I)

- Insercción/enlace (Carga en el Kernel) y Eliminación (Descarga del Kernel) Básicos
 - Insmod / rmmod
 - Cómo es el enlace?
 - El kernel mantiene tablas de simbolos (variables, funciones)
 - Secciones __ksymtab, __ksymtab_gpl ...
 - Qué símbolos pueden utilizarse? Los simbolos del kernel tienen tres niveles de visibilidad
 - static: visibles solo dentro del mismo fichero fuente
 - extern: visibles desde cualquier fichero fuente utilizando en la construcción del kernel
 - exported: visible/disponible para cualquier modulo cargable exported kernel interface / API del kernel . Macros:
 - **EXPORT_SYMBOL** (cualquier módulo)
 - EXPORT SYMBOL GPL (solo con licencia compatible GPL)



Gestión de Módulos (II)

- Inventario de dependencias
 - Los módulos también pueden exportan símbolos (en sus secciones
 _ksymtab ...) para ser utilizados por otros.
 - Para gestionar dichos simbolos es conveniente generar un inventario de dependencias
 - depmod (/lib/modules/version/modules.dep)
- Instalación o Elminiación "inteligente"
 - modprobe (wrapper de insmod y rmmod)
 - Busca por defecto en /lib/modules/version
 - Tiene en cuenta dependencias
- Conocer información (macros)
 - modinfo



Ejemplo Simple

```
c *simple-lkm.c 💥
           #include <linux/module.h>
           /* Licencia del modulo */
                                                                                         Macros
       3
           MODULE LICENSE("GPL");
       4
           /* Función que se invoca cuando se carga el modulo en el kernel */
       5
           int modulo aiso init( void )
       6
                                                                                         Constructor
             printk(KERN INFO "Modulo aiso cargado. Hola Kernel.\n");
       8
                                                                                         del Módulo
       9
             return 0:
      10
      11
           /* Función que se invoca cuando se descarga el modulo del kernel */
      12
           void modulo aiso clean(void)
      13
                                                                                         Destructor
      14
                                                                                         del Módulo
      15
             printk(KERN INFO "Modulo aiso descargado. Adios Kernel.\n");
             return;
      16
      17
      18
      19
           /* Declaración funciones init y exit */
                                                                                         Macros init
           module init(modulo aiso init);
      20
                                                                                         v exit
           module exit(modulo aiso clean);
ArTe( 21
```

Interfaz /proc (I)

ArTeC

Manipulación entradas /proc linux/proc fs.h>

```
■ struct proc dir entry *create proc entry(const char *name, mode t mode,
  struct proc dir entry *parent );
 void remove proc entry(const char *name, struct proc dir entry *parent );
 struct proc dir entry{
        unsigned int low ino;
        unsigned short namelen;
        const char *name;
        mode t mode;
        nlink t nlink;
        uid t uid;
        gid t gid;
        struct proc dir entry *next, *parent, *subdir;
        void *data;
        read proc t read proc; /* Read Callback */
        write proc t *write proc; /* Write Callback */
 };
```

Interfaz /proc (II)

- Manipulación entradas /proc linux/proc fs.h>
 - Read Callback: Datos de salida se lee la entrada (ej. cat)
 - - buffer: puntero a la cadena que devolvemos (en el espacio del kernel)
 - offset: posición actual en el fichero
 - return int :
 - 0: end of file (no tienes mas información que devolver)
 - Negativo: error
 - Positivo: se vuelve a llamar de nuevo a la función (advertencia!)



Interfaz /proc (III)

- Manipulación entradas /proc linux/proc fs.h>
 - Write Callback: Datos de entrada se escribe la entrada (ej. echo)
 - - buffer: puntero a la cadena que nos pasan (en espacio usuario: copy_from_user)
 - len: longitud de la cadena



Otras funciones utiles

- Gestion de memoria linux/vmalloc.h>
 - Reservar memoria

```
void *vmalloc( unsigned long size );
```

Liberar memoria

```
void vfree( void *addr );
```

- Copiar buffer entre espacio usuario ← → espacio kernel <asm-generic/uaccess.h>
 - unsigned long copy_to_user(void __user *to,const void
 *from,unsigned long n);
 - unsigned long copy_from_user(void *to,const void __user *from, unsigned long n);
- Manejo de Cadenas
 - sprintf
 - memset



Referencias

- The Linux Kernel Programming Guide:
 - http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/lkmpg.html



Ejercicios (I)

- Ejercicio 1
 - printk() es un mecanismos de logging. 8 niveles de prioridad
 (<linux/kernel.h>)
 - Que diferencia encuentras entre KERN_INFO y KERN_ALERT
- Ejercicio 2
 - La funcion de carga devuelve 0, que ocurrre si devuelve un numero negativo
- Ejercicio 3
 - Macros __init y __exit<linux/init.h>
 - Que diferencias en el módulo generado?



Ejercicios (II)

- Ejercicio 4
 - En Inux/module.h> se describen los distintos tipos de licencias
 - Que ocurre si no incluimos licencia en nuestro módulo?
- Ejercicio 5
 - Paso de parametros <linux/moduleparam.h>
 - Ejemplo 2.7 de Linux Kernel Module Programming (modulo hello-5)



Ejercicios (III)

- Ejercicio 6
 - Exportar los parametros utilizados en hello-5 y crear un modulo dephello-5 que vuelque su contenido con printk()
 - Hay alguan variación en el modulo entre exportar los parametros para todos los modulos o solo para los GPL?
 - Qué ocurre si intentamos descargar hello-5 mientras dephello-5 esta cargado?



Ejercicios (IV)

- Ejercicio 7
 - Crear un módulo que interacione con /proc
 - Cuando el modulo se cargue/descargue se creerá/eliminará una entrada aiso en el sistema de ficheros virtual /proc
 - Utilizar aiso como un clipboard del sistema
 - Consultar ejemplos 5.1 y 5.2 de Linux Kernel Module Programming – Advertencia!: necesario adaptarlos a la versión del kernel



AISO Introducción Versión 0.2

© Manuel Prieto Matias

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Spain License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105,USA.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir Bajo La Misma Licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Este documento (o uno muy similar) esta disponible en https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=3235



