

Manual de Usuario — Configuración de facturación y envío a SUNAT

EFAFERP · Dominio Facturación electrónica · Plataforma: businesssoft.net · Actualizado: agosto 2026

Objetivo: Configurar la facturación electrónica con **envío directo a SUNAT** (usuario secundario + certificado digital), definir cómo se envían las boletas y elegir el modo de envío automático o inmediato.

Este tutorial describe únicamente el **envío directo a SUNAT**. No cubre el Facturador SUNAT por archivos planos. Deje desmarcada la opción «Usar facturador» si trabaja solo con envío directo.

1. Dónde configurar

Vaya a **Configuración** y use estas pestañas:

Pestaña	Para qué sirve
Facturación	Envío directo, certificado, boletas, series, guías electrónicas.
Envío a SUNAT (o modos de envío)	Modo 1 / 2 / 3 (inmediato, cada N minutos o una vez al día).

2. Requisitos previos

- Empresa activa con RUC correcto.
- Usuario **secundario** de la Clave SOL creado en SUNAT (ver sección 3).
- Certificado digital **.pfx** y su clave (para firmar el XML UBL).
- Series de factura, boleta y notas configuradas (o crearlas desde el botón de series).

3. ¿De dónde sale el usuario secundario?

El usuario y la clave que pide EFAFERP **no los inventa el sistema**: los crea usted (o su contador) en **SUNAT Operaciones en Línea (SOL)**, con la Clave SOL del titular del RUC.

Cómo crearlo en SUNAT:

1. Ingrese a **SUNAT Operaciones en Línea** con el RUC y la Clave SOL del titular.
2. Abra **Administración de usuarios** (o Administración de usuarios secundarios).
3. Pulse **Crear usuario**.
4. Registre documento de identidad de la persona autorizada, y defina un **nombre de usuario** y una **contraseña** (esas son las que usará EFAFERP).
5. Asigne perfiles / opciones relacionadas con **comprobantes de pago** y **facturación electrónica**, según lo que permita SUNAT.
6. Guarde (Grabar). Anote el usuario y la clave en un lugar seguro.

Importante: no use la Clave SOL del titular para el envío automático desde el sistema. SUNAT recomienda un usuario secundario dedicado al envío de comprobantes electrónicos. En pruebas BETA suele usarse el usuario

de ejemplo **MODDATOS** (con la clave de pruebas que indique SUNAT). En producción use el usuario secundario real que usted creó.

Formato habitual al autenticar ante BillService: el sistema combina su RUC con el usuario secundario (según lo que configure en el campo «Usuario secundario»). Si el campo pide solo el usuario (ej. *MODDATOS* o el nombre que creó), ingrese ese valor; si su instalación pide *RUC + usuario*, use ese formato.

4. Establecer la ruta (URL) de envío, usuario y clave

1. Abra **Configuración** → **Facturación**.
2. En **Envío directo a SUNAT (usuario secundario)**, marque «**Usar envío directo (SOAP BillService)**».
3. Complete obligatoriamente estos tres campos:

Campo en EFAFERP	Qué poner
URL BillService SUNAT (ruta de envío)	Es la dirección SOAP donde se envían los comprobantes firmados. Pruebas (BETA): <code>https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService</code> Producción: <code>https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService</code>
Usuario secundario	El nombre de usuario que creó en SOL (sección 3), por ejemplo <i>MODDATOS</i> en beta, o el usuario que usted definió en producción. No es el RUC solo; es el usuario secundario asociado a su RUC.
Contraseña del usuario secundario	La clave que asignó a ese usuario en SUNAT al crearlo. Si deja el campo vacío al guardar de nuevo, EFAFERP conserva la contraseña ya guardada.

4. Deje **desmarcado** «Usar facturador» si solo usará envío directo.
5. Pulse **Guardar cambios**.

Sin URL de envío + usuario secundario + contraseña correctos, el sistema no podrá autenticarse ante SUNAT aunque el certificado .pfx esté bien.

5. Subir el certificado digital

En la misma pestaña Facturación, sección **Certificado digital para firma de XML**:

1. Seleccione el archivo **.pfx**.
2. Ingrese la **clave del certificado**.
3. Pulse **Subir certificado**.

Cuando aparece «Certificado cargado», el sistema puede firmar los comprobantes antes de enviarlos a SUNAT. Guardar otros datos de facturación **no debe borrar** el certificado ya cargado.

Sin certificado válido, el XML puede generarse sin firma y SUNAT rechazará el envío directo.

6. Envío de boletas

Elija una opción (requiere envío directo activo):

Opción	Comportamiento
Resumen diario (RC)	Las boletas del día se agrupan en un resumen. Debe generar y enviar el resumen desde Facturación → Resumen diario .
Envío individual (sendBill)	Cada boleta se envía por separado (manual o en el lote automático).

Las facturas siempre se envían de forma individual (no van en el resumen diario).

7. Opciones útiles en Facturación

- **Habilitar emisión de guías electrónicas:** activa guías de remisión (y transportista si tiene vehículos). La API GRE se configura aparte en Emisión de guías → Configuración.
- **Series y correlativos:** use el botón *Configurar series y correlativos* para factura, boleta, notas, etc.
- **Envío automático en segundo plano:** necesario si usará modos 2 o 3 (ver siguiente sección).
- **Envío manual:** desde el historial de ventas, botón *SUNAT* en cada fila.

8. Modos de envío a SUNAT

Abra la pestaña **Modos de envío a SUNAT** (zona horaria del modo diario: **America/Lima**).

Modo	Cuándo se envía	Requisito
1 — Inmediato	Al confirmar el cobro de la venta.	Envío directo + certificado + usuario SOL.
2 — Cada N minutos	Cola en base de datos; se envía tras esperar los minutos configurados.	Activar «Envío automático en segundo plano» y definir los minutos.
3 — Una vez al día	Una ola diaria a la hora indicada (hora Lima).	Activar envío automático en segundo plano y definir la hora.

Pasos recomendados:

1. Elija el modo (1, 2 o 3).
2. Si usa modo 2 o 3, marque **Envío automático en segundo plano**.
3. Modo 2: indique minutos de espera tras el cobro.
4. Modo 3: indique la hora diaria (Lima).
5. Pulse **Guardar modos de envío**.

9. Checklist rápido (envío directo)

1. ☐ Usuario secundario creado en SUNAT SOL (Administración de usuarios).

2. ☐ «Usar envío directo» marcado.
3. ☐ «Usar facturador» desmarcado (si solo usa envío directo).
4. ☐ **URL BillService** pegada (beta o producción).
5. ☐ **Usuario secundario** y **contraseña** guardados (los de SOL, no la Clave del titular).
6. ☐ Certificado .pfx cargado (mensaje «Certificado cargado»).
7. ☐ Series de factura/boleta configuradas.
8. ☐ Modo de boletas elegido (resumen diario o individual).
9. ☐ Modo de envío 1 / 2 / 3 guardado (y automático ON si aplica).

10. Buenas prácticas

- Pruebe primero en **BETA** con la URL de pruebas y el usuario de prueba (ej. MODDATOS) antes de producción.
- No use la Clave SOL del titular en EFAFERP; use siempre el usuario secundario dedicado.
- Si cambia la clave del usuario en SUNAT, actualícela también en Configuración → Facturación.
- Conserve una copia segura del .pfx y su clave fuera del sistema.
- Si un comprobante falla, revise el mensaje en el historial de ventas y reenvíe con el botón SUNAT.
- Con resumen diario activo, no olvide generar y enviar el RC del día desde Resumen diario.