

Manual de Usuario — Guía de remisión

EFAFERP · Dominio Facturación electrónica · Plataforma: businesssoft.net · Actualizado: agosto 2026

Objetivo: Elaborar una Guía de Remisión Electrónica (GRE) tipo **09 Remitente**, enviarla a SUNAT y descargar el PDF. También se indica cómo configurar las credenciales API y emitir la guía transportista (tipo **31**) cuando corresponda.

1. ¿Qué es la Guía de Remisión Electrónica?

Es el comprobante que respalda el traslado de bienes ante SUNAT. En EFAFERP existen dos tipos:

Tipo	Quién la emite	Ruta en el sistema
09 — GRE Remitente	El dueño de la mercadería (su empresa)	Facturación → Guías de remisión
31 — GRE Transportista	La empresa de transporte	Facturación → Guías transportista

Este tutorial se centra en la **guía remitente (09)**, el caso más habitual al despachar mercadería de una venta o de una compra.

2. Requisitos previos (configuración)

- Vaya a **Configuración** → **Facturación** y active «**Habilitar emisión de guías electrónicas (remitente / transportista)**». Guarde los cambios.
- Configure la serie del comprobante de guía (código SUNAT **09**) en **Configuración** → **Series y correlativos**, si aún no existe.
- En **Facturación** → **Emisión de guías** → **Configuración** (/facturacion/guias/configuracion) registre las credenciales de la **Nueva Plataforma GRE (API REST)**:
 - URL base:** `https://api-cpe.sunat.gob.pe` (producción) o `https://e-beta.sunat.gob.pe` (pruebas).
 - ID y CLAVE** de la app creada en `api-seguridad.sunat.gob.pe`.
 - RUC de la API solo si es distinto al RUC de la empresa.

Importante: No use la URL SOAP antigua (`e-guiaremission.sunat.gob.pe/.../billService?wsdl`). EFAFERP trabaja con la API REST GRE.

3. Acceder al módulo

Menú lateral: **Facturación** → **Emisión de guías** (/facturacion/emision-guias).

- Botón verde **Guía remitente** → formulario de emisión (tipo 09).
- Botón **Guía transportista** → formulario tipo 31.
- Botón **Configuración** → credenciales API GRE.

También puede ir directo a **Facturación** → **Guías de remisión** (/facturacion/guias-remision).

4. Elaborar una guía remitente (paso a paso)

1. Motivo de traslado

Seleccione el motivo del catálogo SUNAT (obligatorio). Ejemplos frecuentes:

- **01 Venta:** busca comprobantes de venta emitidos por su empresa.
- **02 Compra:** consulta el comprobante del proveedor en SUNAT (Factiliza) con su clave SOL.
- Otros motivos usan la búsqueda de ventas como referencia del documento relacionado.

Puede completar una descripción adicional del motivo (opcional).

2. Comprobante de origen

Elija una de estas opciones:

- **Buscar comprobante existente:** indique serie y número (ej. F001-00012345) y pulse *Buscar comprobante*. Se cargan cliente, ítems y datos del documento.
- **Ingresar manualmente:** registre tipo, serie, número, RUC emisor e ítems a trasladar.

Con motivo **Compra (02)** complete RUC/usuario/clave SOL, RUC del proveedor, tipo de documento, serie y número; luego pulse *Consultar en SUNAT*.

Revise el detalle de productos: puede ajustar cantidades, descripciones o agregar/quitar líneas antes de guardar. Unidad SUNAT típica: NIU (unidad), KGM (kilogramo), BX (caja).

3. Direcciones de origen y destino

- **Venta:** origen = su almacén; destino = dirección del cliente.
- **Compra:** origen = proveedor; destino = su almacén.

Seleccione un establecimiento de la lista o use *Buscar anexos RUC* para traer locales SUNAT. También puede agregar una dirección manual (calle, ubigeo de 6 dígitos, código de local).

SUNAT rechaza la GRE si el **ubigeo** de origen o destino está vacío. Prefiera anexos SUNAT con ubigeo INEI.

4. Destinatario

Indique tipo de documento (RUC/DNI), número y razón social o nombre. Use *Consultar* para buscar en su base de clientes o en SUNAT (Factiliza) y precargar la dirección de destino.

5. Datos de traslado (obligatorios)

Campo	Detalle
Fecha / hora inicio	Inicio del traslado de los bienes.
Peso total	Unidad (kilogramo o tonelada) y cantidad.
Modalidad	01 Público: RUC y razón social del transportista (y placa). 02 Privado: placa del vehículo, DNI/pasaporte, nombre y licencia del conductor.
Observaciones	Texto libre opcional (Note GRE).

En transporte privado puede consultar el DNI del conductor. En transporte público puede elegir un transportista frecuente del catálogo o ingresar el RUC manualmente.

6. Guardar la guía

Pulse **Guardar guía**. El sistema asigna serie y correlativo. La guía queda registrada en estado pendiente de envío a SUNAT.

Tras guardar puede usar **Imprimir PDF** (formato A4 o ticket 80 mm). El PDF también está disponible desde el listado de Emisión de guías.

5. Enviar a SUNAT

1. Vaya a **Facturación** → **Emisión de guías**.
2. Localice la guía (filtros por fecha, serie, estado, etc.).
3. En el menú *Más acciones* (...) de la fila, pulse **Enviar a SUNAT**.
4. Si SUNAT acepta, el estado pasa a aceptado. Si hay observación o rechazo, revise el mensaje, edite la guía (si aún es editable) y vuelva a enviar.

Otras acciones útiles en el listado: **Ver detalle**, **Editar** (mientras no esté aceptada), **Sincronizar con SUNAT (SOL)**, **Imprimir PDF** y **Eliminar** (si no está aceptada).

Al editar una guía existente el correlativo no cambia. Después de guardar los cambios debe **enviar de nuevo a SUNAT** desde Emisión de guías.

6. Ejemplo rápido — Guía por venta (motivo 01)

Campo	Valor de ejemplo
Motivo	01 — Venta
Comprobante origen	Factura F001-00004567
Destinatario	COMERCIAL ANDINA S.A.C. — RUC 20601234567
Origen	Av. Industrial 120, Lima (local 0000)
Destino	Jr. Comercio 450, Arequipa
Modalidad	02 Privado — Placa ABC-123 — Conductor DNI 45678901
Peso	85.50 KGM

7. Guía transportista (tipo 31) — resumen

Si su empresa actúa como transportista, use **Facturación** → **Guías transportista**. En ese formulario no se informa motivo de traslado; se registran remitente, destinatario, direcciones, bienes, vehículo/conductor y datos del flete según SUNAT.

8. Buenas prácticas y errores frecuentes

- Complete primero el motivo: el resto del formulario se habilita a partir de esa elección.
- Verifique ubigeo de 6 dígitos en origen y destino antes de guardar.
- En transporte privado, placa y datos del conductor son obligatorios; en público, RUC del transportista.
- No reutilice credenciales SOAP; solo API REST GRE.
- Si el envío falla por token/credenciales, revise ID, CLAVE y URL base en Configuración de guías.
- Conserve el PDF aceptado para el chofer o el cliente al momento del traslado.