

RentMate 倉儲租賃管理系統

使用說明手冊

給管理者、員工與租客的完整操作指南

項目	網址 / 資訊
管理後台	https://hao-rentmate.crownai.ink
租客專區	https://hao-rentmate.crownai.ink/tenant/login
LINE 官方帳號	租客系統 (ID : @488dmbod)
版本	v1.2 / 2026 年 6 月

一、系統簡介

本系統是一套倉儲租賃管理平台，協助管理倉庫據點、租客、合約、帳務與報修，並整合 LINE 官方帳號自動發送通知。

兩個入口

管理後台：管理者與員工使用，管理倉儲、租客、合約、帳務與報修。

租客專區：租客用手機以綁定碼登入，查看租約、繳費、線上簽約與報修。

三種角色

管理員（業主）：擁有全部功能，可建立員工帳號並分配權限。

員工：只能使用被授權的功能模組，與管理員共用同一份資料。

租客：使用租客專區，只看得到自己的資料。

二、倉儲管理

「倉儲管理」是系統的核心模組，管理「據點」與其下的「倉庫」。

2-1 建立據點與倉庫

1. 在「倉儲管理」點「新增據點」，填寫據點名稱與地址。
2. 在據點下點「+ 倉庫」新增倉庫，填寫倉庫編號與下列資訊。

2-2 倉庫可記錄的資訊

倉庫編號、樓層、月租金

面積（坪）

溫控類型：常溫 / 冷藏 / 冷凍 / 恆溫恆濕

棧板位數

用途／類型：一般倉、危險品、保稅倉…

獨立電錶：可勾選「此倉庫收電費」，並設定電費單價（元/度）與目前電錶度數；未勾選的倉庫不會被收電費。

倉庫卡片會直接顯示溫控、面積、棧板位、獨立電錶與出租狀態，一眼掌握。

刪除據點前需先刪除其下倉庫；刪除倉庫前需先處理其合約，系統會提示。

三、合約與電子簽署

1. 在「合約」建立合約：選擇倉庫與租客，填寫租期、月租、押金，必要時填「自訂條款」。
2. 合約未簽署前可隨時「編輯」修改內容。
3. 點「邀請簽署」產生簽署連結（透過 LINE 發送或複製連結給租客）。

4. 租客完成簽署後，合約自動鎖定不可修改，僅能變更狀態（如終止）。
5. 租客簽署時須上傳證件，管理員可點「查看證件」核對（證件採私密儲存，需登入授權才能檢視）。

四、帳務與其他功能

帳務：收款工作台、租金管理、對帳中心、水電費（獨立電錶／費用分攤）、支出記錄、租賃報稅。
報修：處理租客提交的維修（AI 自動分類：鐵捲門/門禁、消防/安全、漏水/排水、溫控設備、裝卸/設備…）。

投報分析：各據點收益、空置成本與年化投報率。

租金行情：在地倉庫租金行情與定價健檢。

空房刊登：空置倉庫招租。

4-1 水電費與獨立電錶（抄表計費）

在「帳務 → 水電帳單」操作。系統支援兩種計費方式，可依各據點實際情況擇一：

獨立電錶（抄表）：每個倉庫各有電錶，逐戶依「(本期度數 - 上期度數) × 單價」計費；沒有電錶或本期不收電費的倉庫不會列入，也不會被收費。

費用分攤：一張總帳單，依平均／坪數／人頭／用量拆分給在住倉庫（適用共用電錶）。

獨立電錶操作步驟：

1. 先到「倉儲管理」編輯倉庫，勾選「獨立電錶」並填寫電費單價與目前度數。
2. 在「水電帳單」點「費用分攤」，計費方式選「獨立電錶（抄表）」。
3. 系統只列出有電錶的在住倉庫，逐戶填本期度數（上期、單價自動帶入，可修改）。
4. 點「試算電費」確認各戶金額與合計，再「建立電費帳單」。
5. 點「LINE 開帳給租客」，系統把度數明細與應繳金額推播給該倉庫租客，並自動把本期度數記為下期的「上期」值。

沒有獨立電錶的倉庫不必設定，水電帳單也不會向其收費；想改用共用電錶分攤時，將計費方式改選平均／坪數／人頭／用量即可。

資料匯出（Excel / PDF）

幾乎每個資料頁右上角都有 Excel 與 PDF 匯出鈕，可一鍵下載：倉庫清單、租客、合約、租金、水電、支出、報修、對帳、投報、總覽、財務總覽。

使用者管理（建立員工 / 分配權限）

1. 進入「使用者管理」（僅管理員可見），點「新增使用者」。
2. 填寫 Email、姓名、密碼，勾選此員工可使用的模組。
3. 員工登入後只看得到被授權的功能，未授權的自動隱藏。

五、租客專區

租客登入只需要一組「邀請碼」（房東提供，8 碼、24 小時內有效）。同一組碼有兩個用途：綁定 LINE 收通知，以及登入租客專區網頁。

房東：如何產生邀請碼

1. 後台進入「帳號設定」，找到「租客 LINE 綁定」區。
2. 點該租客的「產生邀請碼」，把 8 碼邀請碼提供給租客（過期可重新產生）。

5-1 租客登入（兩種方式，擇一即可）

方式 A — 加 LINE 收通知（推薦）

1. 用 LINE 搜尋 ID @488dmbod 或掃 QR Code，加入「租客系統」官方帳號好友。
2. 在聊天室直接輸入房東給的邀請碼。
3. 看到「租客綁定成功」即完成，之後簽約、繳費、報修通知都會推播到 LINE。

方式 B — 開租客專區網頁

1. 用手機瀏覽器開啟 <https://hao-rentmate.crownai.ink/tenant/login>。
2. 輸入房東提供的綁定碼即可登入（免另設密碼）。

兩種方式用的是同一組碼。建議租客先用方式 A 綁定 LINE，才能即時收到房東推播的通知。

5-2 四個分頁

首頁：個人資料、付款資訊（承租倉庫、月租、繳費帳號、未結清金額）。

租約：查看租約與簽署狀態，可線上簽約。

繳費：各期租金金額與繳款狀態。

報修：填寫問題、上傳照片（最多 6 張）送出，系統通知管理員。

5-3 線上簽約

1. 在「租約」分頁點「前往線上簽約」。
2. 閱讀合約內容與條款。
3. 填寫簽署人姓名、上傳證件照片（必填）、勾選同意。
4. 點「確認簽署」完成，具書面簽名同等效力。

六、LINE 官方帳號使用說明

本系統已串接 LINE 官方帳號「租客系統」（ID：@488dmbod），可自動把通知推播到租客的 LINE。

6-1 管理員：啟用設定（一次性）

1. 登入 LINE Developers Console（developers.line.biz）。
2. 進入本系統的 Messaging API channel（Channel ID：2010428944）。
3. Webhook URL 設為：<https://hao-rentmate.crownai.ink/api/line/webhook>
4. 開啟「Use webhook」。
5. 於 LINE Official Account Manager 關閉「自動回覆訊息」，避免衝突。

6-2 租客：加好友並綁定（同第五章方式 A）

1. 用 LINE 搜尋 ID @488dmbod 或掃 QR Code，加入「租客系統」好友。
2. 向房東索取邀請碼（房東於「帳號設定」產生）。

3. 在 LINE 聊天室直接輸入邀請碼，系統自動配對。
4. 出現「租客綁定成功」後，即可在 LINE 收到簽約邀請、繳費提醒、報修進度等通知。

租客必須先加好友並完成綁定，系統才能推播；未綁定者，房東可改用複製連結方式手動傳送簽署等連結。邀請碼有時效，過期請由房東重新產生。

七、測試帳號速查

管理後台

角色	帳號 (Email)	密碼
管理員	landlord@example.com	password123
員工 (範例：僅帳務)	accountant@hao.com	acc12345

租客專區 (綁定碼登入)

租客	綁定碼 (範例)
焦滿	D5021372
阿兩	C53EC0F8
小芝	604B3EBC
張哥	FF42F623

綁定碼有時效，過期請由管理員於後台重新產生；線上報修需有有效合約。