
移动管理平台部署手册

后端服务

部署路径

/opt/DYG

目录结构



• bin目录

bin目录用来存放server.sh运行脚本,启动命令如下

```
./server.sh start -name=mobile-manage
```

结束运行命令为

```
./server.sh stop -name=mobile-manage
```


查看程序运行情况命令

```
ps -ef | grep mobile-manage
```

```
[root@s-dyg-01 nginx]# ps -ef | grep mobile-manage root 64622 1 5 15:55 pts/2 00:05:30 java -jar -Xms256m -Xmx512m -XX:MetaspaceSize=256m -XX:Ma xMetaspaceSize=256m -XX:HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/DYG/tmp/mobile-manage-2021-04-191 5:55:30.hprof -Dspring.config.location=opt/DYG/conf/application.common.yml,/opt/DYG/Conf/application-mobile-manage.yml -DlogPath=/opt/DYG/logs/mobile-manage -Dcsp.sentinel.log.dir=/opt/DYG/logs/mobile-manage/csp -XX:+UseGIGC -verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDetai
```

• conf目录

conf目录用来存放当前运行环境的配置文件,张家界荷花机场采用的是航信4+1版本,需要导入基础的 application-mobile-manage.yml 和 logback-spring.xml 文件, application-common.yml 文件为 A-CDM同事提供的项目统一配置,不同环境要区别配置。




通用版本 application-mobile-manage.yml 要改下日志配置,加载项目日志配置文件,如下图所示:

项目日志配置文件 logback-spring.xml 中要设置日志生成路径,下图中的DYG为张家界机场三字码:


• logs目录

logs目录用来保存管理平台生成的日志文件,包括 mgmt.log 和 mgmt-error.log 日志文件,分别记录系统运行日志和错误日志。



• pids目录

pids目录用来记录当前运行中的管理平台后台进程pid,方便后续进行关闭等操作。




• tmp目录

tmp目录用来存储系统缓存文件。

• webapps目录


webapps目录用来存放管理平台后台jar包文件。



前端部署


资源拷贝

首先拷贝前端资源文件到服务器,本项目web端资源统一存放在 /var/html 目录下,管理平台前端使用的2.0版本,项目结构如下图所示:



Nginx配置修改

在 /etc/nginx/conf.d 目录中新增管理平台web端配置文件 mgmt_mobile.conf



配置文件内容如下:

```
server {
   listen
               82;
   server_name localhost;
   #charset koi8-r;
   #access_log logs/host.access.log main;
   location / {
       root /var/html/mobile-mgmt;
       index index.html index.htm;
   }
   location ^{\sim} /api/ {
       proxy_pass http://192.16.1.111:8075/;
       proxy_redirect off;
       proxy_set_header Host $proxy_host;
       client_max_body_size 512m;
   }
   location ∧~ /file-api/ {
       proxy_pass http://192.168.163.22:6001/;
       proxy_redirect off;
       proxy_set_header Host $proxy_host;
       client_max_body_size 512m;
   }
```

```
location ^~ /auth {
    proxy_pass http://192.16.1.111:8075/;
    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $proxy_host;
    client_max_body_size 512m;
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
    root html;
}
```

- 1. root地址要改为web静态资源对应地址,即上一步拷贝的 /var/html/mobile-mgmt 路径。
- 2. /api/ 路由中 proxy_pass 地址要改为管理平台后端地址,张家界机场为 http://192.16.1.111:8075/。
- 3. /file-api/ 路由中 proxy_pass 要改为文件服务地址,张家界机场为 http://192.168.163.22:6001/。

配置检查

在conf文件配置好之后,执行命令 nginx -t 命令检查配置文件是否正常,有问题的话会给出哪行报错,需要针对性进行修改。如果配置文件没问题的话会显示如下图所示返回结果:

```
[root@s-dyg-01 nginx]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@s-dyg-01 nginx]# ]
```

配置加载

配置检查无误后,执行 nginx -s reload 命令刷新配置,即可正常访问页面资源。