

Anexo A development framework tablas de valor



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: julio de 2006.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audiencia	2
Requisitos	2

2 Anexo A: Development Framework - Tablas de valor

■ Generar tabla de valor: fijas / incidencias individuales	3
Descripción	3
Meta4Object de tabla de valores	3
Generar un nuevo Meta4Object a partir de la plantilla	3
Modificaciones en el Meta4object	4
Parametrizar la población (host)	4
Parametrizar la tabla de valores	4
Añadir Filtro multiselección sobre la población	5
Validaciones para Incidencias	6
Presentación de tabla de valores	7
Generar una nueva presentación que herede de la plantilla	7
Modificaciones en la presentación	8
Cambio del Meta4Object:	8
Establecer el grupo de DMD	8
Establecer las claves de la tabla valor en relación con la población	10
Modificar el título del formulario	11
Modificar el título de la página	11
Parametrizar la tabla cruzada principal	12
..... Parametrizar la tabla cruzada pivotada	13
Parametrizar la pantalla de tramos (Sólo para incidencias)	14
Modificar el número de columnas por página	14
■ Generar tabla de valor: fijas/incidencias masivas	15
Descripción	15
Meta4Object de tabla de valores	15
Generar un nuevo Meta4Object a partir de la plantilla	15
Modificaciones en el Meta4Object	16
Parametrizar la tabla de valores	16

Presentación de tablas de valores	17
Generar una nueva presentación que herede de la plantilla	17
Modificaciones en la presentación	18
Cambio del Meta4Object:	18
Establecer el grupo de DMD	18
Establecer las claves de la tabla valor	19
Modificar el título del formulario	20
Modificar el título de la página	21
Parametrizar la tabla de datos	22
■ Parametrizar los elementos de nómina a mostrar	30
■ Filtro de tipo y frecuencia de pago	34
Introducción	34
Establecer filtro de pagas por defecto	35
Mostrar o no el filtro de pagas en la carga de la tabla de valor	35
Tener accesible o no la opción de modificar el filtro de pagas	36
Grabación de valores	37
Carga de la población	38
■ API Acceso a tablas de valor	40
Introducción	40
Paso de parámetros	41
Trabajar con pagas bloqueadas	41
Filtros de fechas	41
Inserción de un valor	42
Parámetros	42
Ejemplo de uso	44
Invocación mediante argumentos	44
Invocación mediante propiedades	45
Inserción de un valor con operación respecto al valor vigente	45
Parámetros	46
Ejemplo de uso	46
Invocación mediante propiedades	47
Modificación de un valor	47
Parámetros	48
Ejemplo de uso	50
Invocación mediante argumentos	50
Invocación mediante propiedades	51
Borrado de un valor	51
Parámetros	52
Ejemplos de uso	53
Invocación mediante argumentos	53
Invocación mediante propiedades	53

Lectura de valores	54
Parámetros	55
Ejemplos de uso	56
Invocación mediante argumentos	57
Invocación mediante propiedades	57
■ Invocación a tabla valor en forma de zoom	58
Asignación de los valores de la clave	58
Asignación del filtro de tipo y frecuencia de pago	59
Impedir la modificación de fechas	59
Invocación a la presentación de la tabla de valores	60
■ Trabajar con tablas de valor con DMD <> DMD1	61
Introducción	61
Parametrización a nivel de presentación	61
Indicar el dominio y grupo de dominio con el que se va a trabajar	61
Modificar enlace : "Columnas de las tablas de valor"	61
Parametrización a nivel de Meta4Object	63
Modificación de la sentencia de carga de elementos de nómina.	63
Generación de filtro de nodo en SRTC_PY_VT_COLUMNS	63
Generación del filtro de nodo	64
■ Trabajar con poblaciones de distintas tablas	65
■ Establecer seguridad sobre acciones	65
■ Permitir calcular la fecha de cambio en el momento de lectura de la tabla de valor.	66
■ Parámetros de aplicación de tablas de valor	68
Configuración de elementos de nómina	68
Fecha de cambio nula	69
Filtro de pagas	69
Visualizar solo columnas/elementos modificables.	70
■ Hoja Excel de importación de incidencias/fijas masivas	71

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

El objetivo es presentar la forma de desarrollar los distintos tipos de tablas de valor en PeopleNet.

Las tablas de valor según su propósito de uso se clasifican en :

- Valores fijos : Edición de valores a nivel organizativo y a nivel del periodo del RH o del rol para periodos superiores a una paga.
- Incidencias individuales : Edición de valores a nivel individual para una paga.
- Incidencias masivas : Inserción rápida de valores a nivel de individual para una paga.

A la hora de generar una tabla de valor , lo primero que hay que decidir es el tipo de tabla de valor a generar y la forma de acceso a la misma que se quiere dar. En función de todo esto hay que seguir la metodología de desarrollo descrita en el apartado correspondiente de este documento.

La estructura del contenido es la siguiente:

- Generar tabla de valor: Valores fijos /Incidencias individuales
- Generar tabla de valor: Incidencias masivas
- Parametrizar los elementos de nómina a mostrar
- API de acceso a tablas de valor
- Acceso a tablas de valor en formato zoom
- Trabajar con tablas de valor con DMD <> DMD1
- Trabajar con poblaciones de distintas tablas

- Establecer seguridad sobre acciones
- Hoja excel de importación de incidencias masivas

Las tablas de valor sólo están disponibles para usuarios que trabajen con Payroll Ítems (HAS_PAYROLLITEM = 1).

Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores e implantadores de funcionalidad PeopleNet.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del manual es necesario tener conocimiento de algunos conceptos tecnológicos como arquitectura de Meta4Objects, presentaciones, herencia, etc.

Anexo A: Development Framework - Tablas de valor



Generar tabla de valor: fijas / incidencias individuales

Descripción

Las tablas de valores fijas y de incidencias individuales se utilizan para la edición de valores de elementos de nómina.

Estas tablas de valor constan de un Meta4Object y de una presentación que siguen una plantilla. En los siguientes apartados se pasa a detallar cómo generar ambos componentes.

Además hay que tener adecuadamente parametrizado el conjunto de los elementos de nómina a mostrar. Ver apartado "Parametrizar elementos de nómina a mostrar" de este documento.

Meta4Object de tabla de valores

Generar un nuevo Meta4Object a partir de la plantilla

Crear un nuevo Meta4Object que herede de la plantilla correspondiente según la funcionalidad que se quiera dar a la tabla de valores.

Funcionalidad	Meta4Object del que heredar
Fija	SRTC_PY_VT_ROOT
Incidencias individuales	SRTC_PY_VT_INC_IND

Proceder a grabar estableciendo el identificador y el nombre que se desea. El nombre saldrá luego como título de la presentación de la tabla de valor.

Modificaciones en el Meta4object

Parametrizar la población (host)

1. Sobrescribir el nodo de filas (SRTC_PY_VT_ROWS) con una estructura de nodo nueva.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la que corresponda con el "host" de la tabla de valores (tabla de población). Si se requiere más de una tabla base leer el apartado de este documento : **Trabajar con poblaciones de distintas tablas**.
 - b. Añadir la PK + otros posibles campos a mostrar en la fila.
 - c. Ordenar por la PK en forma ascendente.

Parametrizar la tabla de valores

1. Sobreescibir el nodo de datos (SRTC_PY_VT_DATA) con una estructura de nodo nueva.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la tabla de valor sobre la que se va a trabajar
 - b. Añadir todos sus campos en la sentencia y antes de grabar la estructura de nodo, tener en cuenta los siguientes puntos:
 - Los campos que correspondan con la PK del nodo de filas deben tener en el nodo de datos el mismo identificador que el que tienen en el nodo de filas. Si no es así hay que renombrarlos desde el editor de sentencias.
 - De la lista de campos obligatorios que se describe abajo, si algún campo existe pero tiene un ID diferente renombrar el campo con el ID de la lista desde el editor de sentencias:

-
- Lista de campos obligatorios:
 - DT_COR_END
 - DT_COR_START
 - DT_END
 - DT_START
 - EX_TYPE
 - ID_DMD
 - ID_DMD_COMPONENT
 - ID_M4_TYPE
 - ID_PRIORITY
 - SCO_COMMENT
 - SCO_DT_EXCHANGE
 - SCO_ID_CURRENCY
 - SCO_ID_REASON_CHANGE
 - SCO_VALUE
 - Más los campos PK de la tabla de valores.
- c. Si el campo SCO_COMMENT o algún otro, no obligatorio, no existe, crear manualmente una propiedad de ámbito registro con el identificador correspondiente de lista.
- d. Situar en el campo SCO_VALUE, seleccionar la carpeta de 'Avanzado' y dentro del apartado 'Propiedades de elementos' para la propiedad 'Recarga' establecer el valor: 'Recargar elemento para todos los Meta4Object', con esto conseguiremos un formato automático de los valores introducidos en la presentación.
3. Grabar la nueva estructura de nodo.
4. Reutilizar la estructura de nodo creada en el punto anterior sobre los siguientes nodos:
- SRTC_PY_VT_CHECK_DATA (sobrescribir nodo escoger existente)
 - SRTC_PY_VT_PIVOT_DATA (sobrescribir nodo escoger existente)
 - SRTC_PY_VT_PERSIST (sobrescribir nodo escoger existente)
 - En Incidencias individuales reutilizar también la estructura de nodo sobre el nodo SRTC_PY_VT_DATA_SLICE.

Para ello situarse en el nodo, pinchar en la opción de sobrescribir nodo, y elegir la opción de 'seleccionar estructura de nodo existente'.

Añadir Filtro multiselección sobre la población


Para que en el proceso de carga de la presentación de la tabla de valor, se

muestre un filtro multiselección respecto a la población, se debe generar un filtro de nodo sobre el nodo de filas (SRTC_PY_VT_ROWS). La presentación plantilla ya tiene implementada la invocación automática a este tipo de filtros, por tanto no hay que tocar la presentación.

Generación del filtro de nodo

1. Desde el editor de Meta4objects, situarse sobre el nodo de filas (SRTC_PY_VT_ROWS) y con el botón derecho seleccionar la opción de menú editar + filtros de nodo.
2. En la pantalla que se abre, haga clic en el botón de nuevo para generar un nuevo filtro tal que
 - a. Establecer un identificador para el filtro
 - b. Seleccionar la opción de 'En otro Meta4object'
 - c. Establecer al filtro las siguiente características
 - Tipo Filtro = 3 (Filtro de búsqueda)
 - Tipo de comportamiento = 1 (Multiselección y filtros)
 - Elemento de la sentencia : SRTC_SYS_SENTENCE
 - Elemento de los parámetros : SRTC_SYS_PARAM

El resto de datos se rellenan en función del Meta4Object que usemos de filtro. Este Meta4object deberá ser un Meta4Object de tipo lista.



Validaciones para Incidencias

Hay que sobrescribir el método "PVT_CHECK_HR_FREQUENCY" que se encuentra en el nodo SRTC_PY_VT_DATA y establecer aquí las validaciones

que se necesiten realizar a la hora de grabar una incidencia.

Este método tiene una regla, donde aparece un ejemplo de validación del role, que se puede utilizar como punto de partida, y que tendrá que ser adaptado a las necesidades del país/cliente. En el ejemplo, las validaciones que se hacen son las siguientes:

- Se comprueba que las fechas introducidas del tramo estén dentro de las fechas de inicio y fin de la paga seleccionada.
- Se comprueba que las fechas introducidas del tramo estén dentro de las fechas de validez del empleado.
- Se comprueba que la frecuencia de pago se corresponde con el histórico de frecuencia del empleado.
- Se comprueba que el histórico de frecuencia no tiene más de un valor.



En caso de que las fechas de inicio y fin no coincidan "por defecto", para su relleno automático se necesita que en el nodo de poblacion (SRTC_PY_VT_ROWS) estén los items de fecha de inicio y fecha de fin. Si estos items no se encuentran ahí, hay que añadirlos en la tabla de valor inicial de creación.

Presentación de tabla de valores

Para explicar los distintos pasos se van a ir mostrando los pasos que se han dado para generar una tabla de valores fijos sobre Empresas. El identificador del Meta4Object que se ha generado es SRTC_PY_VT_LEG_ENT.

Generar una nueva presentación que herede de la plantilla

Crear una nueva presentación que herede de la plantilla correspondiente según la funcionalidad que se quiera dar a la tabla de valores.


Después de hacer nuevo en el diseñador de presentaciones seleccionar la opción: "Formulario que hereda" e indicar la presentación correspondiente.

Funcionalidad	Presentación de la que heredar
Fija	SRTC_PY_VT_ROOT
Incidencias individuales	SRTC_PY_VT_INC_IND

Modificaciones en la presentación

Cambio del Meta4Object:

Hay que **editar las propiedades del objeto raíz de la presentación *GeneralValueTable* y cambiar** la propiedad *Idchannel* por el identificador del Meta4Object que hemos creado, manteniendo como identificador del Node el de datos *SRTC_PY_VT_DATA*.



Establecer el grupo de DMD

Cuando se trabaje con una tabla de valores, si la tabla de valores tiene asociado un grupo DMD, será éste con el que se trabaje, pero si no lo tiene será el establecido a nivel de presentación el que se va a considerar.

Para establecer el grupo hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta "**O*/GeneralValueTable/IncludecallsetLevelDMDGroup*" y con el botón derecho editar las propiedades.

Al editar las propiedades aparecen como argumentos del include:

- **Level**, a este argumento hay que establecer el valor en función del grupo al que pertenece la tabla de valor:
 - 01: Nivel Periodo
 - 02 :Nivel Rol
 - 03: Otro nivel
- **Id_DMD**: identificador de dominio del sistema de asignación de valor. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.
- **Id_DMD_GROUP**: identificador del grupo de dominio. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.
- **Id_DMD_GROUP_NODE**: identificador del grupo de dominio por el que filtrar los nodos a considerar en el proceso de carga de elementos de nómina. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.

Alias: IncludecallsetLevelDMDGroup

General Properties

Idinclude: SRTC_INCL_PY_VT_LEVEL_DMD_GR

Idincludealias:

Arguments

Name	Value
Level	01
Id_DMD	
Id_DMD_GROUP	
Id_DMD_GROUP_NODE	

OK Cancel Apply

Para ampliar información sobre este tema consulte la sección Parametrizar los elementos de nómina a mostrar.

Establecer las claves de la tabla valor en relación con la población


Para establecer las claves hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta "*O*/GeneralValueTable/IncludecallSetPKs" y con el botón derecho editar las propiedades.

Al editar las propiedades aparecen los argumentos Id_PKi (i=A..D). Añada las claves primarias de la tabla de valor relacionadas con la tabla padre de población. Recuerde que los identificadores de las claves primarias deben coincidir con el identificador de los ítems correspondientes el nodo de datos.

Para valores fijos no hay reglas a la hora de establecer las claves primarias, se pueden establecer hasta 4 claves en el orden deseado, pero para incidencias individuales hay que establecer las claves de la siguiente forma:


- pkA : Item asociado al IdHr
- pkB : Item asociado al ordinal del Period/Role
- pkC : Item asociado a la Fecha de Pago
- pkD : Item asociado al Identificador de la frecuencia de pago

Ejemplo:



Modificar el título del formulario

Para modificar el título del formulario hay que situarse en el árbol en la presentación en la ruta: `"*O*/GeneralValueTable/MainForm"` y con el botón derecho editar las propiedades. Hay que cambiar la propiedad 'Text' y establezca la referencia a su Meta4Object de la forma siguiente `##CHNNL[IdMeta4object]`. Con esto conseguimos que salga en el título de la página el nombre del Meta4Object.



Modificar el título de la página

Para modificar el título de la página hay que situarse en el árbol la presentación en la ruta: `"*O*/GeneralValueTable/MainForm/inclcallImagenBarMain/Text"` y con el botón derecho editar las propiedades del objeto Text. Hay que cambiar la propiedad 'Value' del objeto Text y establecer la referencia a su Meta4Object de la forma siguiente `##CHNNL[IdMeta4object]`. Con esto conseguimos que salga en el título de la página el nombre del Meta4Object.



Parametrizar la tabla cruzada principal


Para la tabla principal, objeto perteneciente a la presentación "Crosstable", hay que parametrizar las filas.

Para esto hay que situarse en el árbol de presentaciones sobre la ruta: "*O*/GeneralValueTable/MainForm/SplitFilterTable/SplittblockTable/ChangerDataPivotData/ScrollpanelData/PanCrosstable/CrosstableMain/RowheaderPopulation" y editar las propiedades con el botón derecho.

A continuación

1. Rellenar la propiedad 'Connectitems'. En esta propiedad hay que conectar los ítems de la clave primaria del nodo de datos con las PKs del nodo de poblaciones. Usar el botón asociado a la propiedad para realizarlo de forma gráfica.
2. Modificar la propiedad 'text', estableciendo el texto a mostrar en cada fila. Establecer cada campo a mostrar entre corchetes, indicando el identificador del campo correspondiente. P.e
[STD_ID_HR][STD_OR_HR_PERIOD][SCO_GB_NAME]

Cuando pregunte si se quiere modificar el lenguaje actual o todos, establecer todos.



Parametrizar la tabla cruzada pivotada

En la tabla pivotada, objeto también perteneciente a la presentación "Crosstable", hay que establecer los datos a mostrar a nivel de columna, pues a nivel de fila se muestran directamente los conceptos.

Para esto situarse en el árbol de la presentación en la siguiente ruta: "*O*/GeneralValueTable/MainForm/SplitFilterTable/SplittblockTable/ChangerDataPivotData/ScrollpanelPivotData/PanPivotData/CrosstablePivot/ColheaderColumn" y establecer las propiedades de 'Connectitems' y 'Text' de la misma forma que se han establecido en las filas de la tabla cruzada principal en el paso anterior.

Cuando pregunte si se quiere modificar el lenguaje actual o todos, establecer todos.

Parametrizar la pantalla de tramos (Sólo para incidencias)

Para las tablas de valor de incidencias individuales aparte de los puntos anteriores hay que parametrizar la pantalla de tramos.

Concretamente hay que establecer los datos de las claves que se quieren mostrar. Para ello sitúese en el panel de Pk que está en la ruta:

```
"*O*/GeneralValueTable/MainForm/ExeblocksSlices/PresentationSlices/
FormSlices/splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
TABSTRIP_ROOTS/TAB_SRTC_PY_VT_DATA_SLICE/
MimicSRTC_PY_VT_DATA_SLICE/grpboxPKsSRTC_PY_VT_DATA_SLICE/
PanPKNodeSpecific"
```

y añadir tantas etiquetas y cajas de texto como se desee para mostrar los datos claves de la tabla de valor que se está realizando. Estas etiquetas y cajas de texto deberán ir sobre el nodo de filas (SRTC_PY_VT_ROWS), que es donde se tiene toda la información clave del elemento cuyos tramos se están editando.


Modificar el número de columnas por página

Por defecto se muestran 5 columnas (conceptos) por cada fila (población). Si se quiere modificar la cantidad de columna que se muestran, hay que utilizar en la presentación antes de la carga (*O*/GeneralValueTable/StepPreLoad) un action_script que establezca un valor distinto.

Para ello

1. Situar a nivel de presentación **GeneralValueTable** y con el botón derecho seleccionar la opción de **Insertar Componente**
2. Seleccionar un action_script
3. Volver a situarse sobre la presentación, con el botón derecho seleccionar la opción de **propiedades** y seleccionar el tab de **Componentes**.
4. Desde ahí, seleccionar el action_script añadido y utilizar las flechas para moverlo hasta la posición anterior al 'StepPreload' y aceptar.
5. Volver a nivel de presentación, situarse en el action_script añadido, y con el botón derecho seleccionar la opción de **Editar Código**. Seleccionar todo el código y establecer el siguiente código, cambiando el 7 por el número de columnas que se desee mostrar por página

```
BEGIN Action_script asSetColumnsNumberPerPage
  Code = "SRTC_PY_VT_COLS_PAGE.SRTC_COLUMNS_PAGE=7"
END
```



Generar tabla de valor: fijas/incidencias masivas

Descripción

En general las tablas de valor masivas se diferencian del resto porque se identifican con una inserción de valores rápida. Sólo se permite insertar valores nuevos, ni se modifican ni se borran.

La inserción de estos valores se puede hacer a mano, metiendo en la tabla los valores a insertar o a partir de una hoja de Excel que se lee y automáticamente se rellena la tabla con estos valores o copiándolos de esta.

Una tabla de valor masiva consta de un Meta4Object y de una presentación que siguen una plantilla. En los siguientes apartados se describen los pasos a dar para generar una tabla de valores masiva.

Además hay que tener adecuadamente parametrizado el conjunto de los elementos de nómina que se van a mostrar. Véase el apartado "Parametrizar elementos de nómina a mostrar" de este documento.

Meta4Object de tabla de valores

Generar un nuevo Meta4Object a partir de la plantilla

Crear un nuevo Meta4Object que herede de la plantilla correspondiente según la funcionalidad que se quiera dar a la tabla de valor.

Funcionalidad	Meta4Object a heredar
Tabla de valor masiva para valores fijos	SRTC_PY_VT_INC_MAS
Tabla de valor masiva para incidencias	SRTC_PY_VT_FIX_MAS

Proceder a grabar el Meta4Object estableciendo el identificador y el nombre que se desea. El nombre saldrá luego como título de la presentación de la tabla.

Modificaciones en el Meta4Object

Parametrizar la tabla de valores

1. Sobreescribir el nodo de datos (SRTC_PY_VT_DATA) con una estructura de nodo nueva.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y:
 - a. Establecer como tabla base la tabla de valor sobre la que se va a trabajar.
 - b. Asociar todos sus campos y antes de grabar la estructura de nodo, tener en cuenta los siguientes puntos:
 - De la lista de campos obligatorios que se describe abajo, si algún campo existe pero tiene un ID diferente renombrar el campo con el ID de la lista desde el editor de sentencias:

Lista de campos obligatorios:

- DT_COR_END
- DT_COR_START
- DT_END
- DT_START
- EX_TYPE
- ID_DMD
- ID_DMD_COMPONENT
- ID_M4_TYPE
- ID_PRIORITY
- SCO_COMMENT
- SCO_DT_EXCHANGE

-
- SCO_ID_CURRENCY
 - SCO_ID_REASON_CHANGE
 - SCO_VALUE
 - Item asociado al nombre del HR, p.e SCO_GB_NAME
- c. Si el campo SCO_COMMENT o algún otro, no obligatorio, no existe, crear manualmente una propiedad de ámbito registro con el identificador correspondiente de lista.
- d. Situar en el campo SCO_VALUE, seleccionar la carpeta de 'Avanzado' y dentro del apartado 'Propiedades de elementos' para la propiedad 'Recarga' establecer el valor: 'Recargar elemento para todos los Meta4Object', con esto conseguiremos un formateo automático de los valores introducidos en la presentación.
3. Grabar la nueva estructura de nodo.
4. Reutilizar la estructura de nodo creada en el punto anterior sobre el nodo:
- SRTC_PY_VT_CHECK_DATA
 - SRTC_PY_VT_PERSIST
- Para ello sitúese en el nodo, haga clic en la opción de sobrescribir nodo, y elija la opción de 'seleccionar estructura de nodo existente'.
5. Si se quieren validaciones de las claves hay que sobrescribir el método SRTC_VALIDATE_PK del nodo de datos. Este método se unívoca por cada registro a grabar y deberá devolver M4_ERROR/M4_SUCCESS en función de si la validación es correcta o no.

Presentación de tablas de valores

Generar una nueva presentación que herede de la plantilla

Crear una nueva presentación que herede de la plantilla correspondiente según la funcionalidad que se quiera dar a la tabla de valores.

Para ello, después de hacer clic en Nuevo en el diseñador de presentaciones seleccionar la opción: **Formulario que hereda** y seleccionar la presentación correspondiente:

Funcionalidad	Presentación a heredar
Tabla de valor masiva para valores fijos	SRTC_PY_VT_INC_MAS
Tabla de valor masiva para incidencias	SRTC_PY_VT_FIX_MAS

Modificaciones en la presentación

Cambio del Meta4Object:

Hay que editar las propiedades del objeto raíz de la presentación "GeneralValueTable" y cambiar la propiedad Idchannel por el identificador del Meta4Object que hemos creado, manteniendo como identificador del nodo de datos "SRTC_PY_VT_DATA".

Establecer el grupo de DMD

Cuando se trabaje con una tabla de valores, si la tabla de valores tiene asociado un grupo DMD, será éste con el que se trabaje, pero si no lo tiene será el establecido a nivel de presentación el que se va a considerar.

Para establecer el grupo hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta "***O*/GeneralValueTable/IncludecallsetLevelDMDGroup**" y con el botón derecho editar las propiedades.

Al editar las propiedades aparecen como argumentos del include:

- **Level**, a este argumento hay que establecer el valor en función del grupo al que pertenece la tabla de valor:
 - 01: Nivel Periodo
 - 02 :Nivel Rol
 - 03: Otro nivel
- **Id_DMD**: identificador de dominio del sistema de asignación de valor. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.
- **Id_DMD_GROUP**: identificador del grupo de dominio. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.

- **Id_DMD_GROUP_NODE**: identificador del grupo de dominio por el que filtrar los nodos a considerar en el proceso de carga de elementos de nómina. Hay que indicarlo para los casos en que Level = 03, y sólo en este caso se tiene en cuenta.



Establecer las claves de la tabla valor

Para establecer las claves hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta "*O*/GeneralValueTable/IncludecallSetPKs" y con el botón derecho editar las propiedades.

Al editar las propiedades aparecen los argumentos Id_PKi (i=A..D). Establecer las Pks de la tabla de valor. Recordar que los identificadores de las pk deben coincidir en el nodo de datos, sino se habrá hecho el renombre correspondiente en el Meta4Object.

Para valores fijos no hay reglas a la hora de establecer las claves primarias, se pueden establecer hasta 4 claves en el orden deseado, pero para incidencias individuales hay que establecer las claves de la siguiente forma:

- pkA: elemento asociado al IdHr.
- pkB: elemento asociado al ordinal del Periodo/Rol.
- pkC: elemento asociado a la Fecha de Pago.

- pkD: elemento asociado al Identificador de la frecuencia de pago.


Ejemplo:

The screenshot shows the 'Includecall' Editor window. It has a title bar with the text 'Includecall Editor'. Below the title bar, there is a section for 'Alias' with a text box containing 'IncludecallSetPKs'. Below that, there are two tabs: 'General Properties' and 'Arguments'. The 'General Properties' tab is selected, showing 'Idinclude' as 'SRTC_INCL_PY_VT_SET_FK' and 'Idincludealias' as an empty text box. The 'Arguments' tab is also visible, showing a table with four rows: Id_PkA (STD_ID_HR), Id_PkB (STD_OR_HR_PERIOD), Id_PkC (SCO_DT_ACCRUED), and Id_PkD (SCO_ID_PAY_FREQUENCY). At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.

Name	Value
Id_PkA	STD_ID_HR
Id_PkB	STD_OR_HR_PERIOD
Id_PkC	SCO_DT_ACCRUED
Id_PkD	SCO_ID_PAY_FREQUENCY


Modificar el título del formulario

Para modificar el título del formulario hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta: `"*O*/GeneralValueTable/MainForm"` y con el botón derecho editar las propiedades. Hay que cambiar la propiedad 'Text' y establecer la referencia a nuestro Meta4Object de la forma siguiente: `##CHNNL[IdMeta4object]`. Con esto conseguimos que salga en el título de la página el nombre del Meta4Object.



Modificar el título de la página

Para modificar el título de la página hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta : `"*O*/GeneralValueTable/MainForm/inclcallImagenBarMain/Text"` y con el botón derecho editar las propiedades del objeto Text. Hay que cambiar la propiedad 'Value' del objeto Text y establecer la referencia a su Meta4Object de la forma siguiente: `##CHNNL[IdMeta4object]`. Con esto conseguimos que salga en el título de la página el nombre del Meta4Object.



Parametrizar la tabla de datos

Hay que establecer las claves a mostrar en la tabla. Para ello sitúese en la tabla de incidencias masivas, que está en la ruta:

**O*/GeneralValueTable/MainForm/SplitFilterTable/SplittblockTable/ Table_MASS/ y*

1. Editar los objetos relativos a la clave primaria que sean necesarios. Para valores fijos se tienen disponibles hasta cuatro objetos (txtboxPK_A, txtboxPK_B, txtboxPK_C, txtboxPK_D), mientras que para valores de incidencias sólo se tienen disponibles dos (txtboxPK_A, txtboxPK_B), pues sólo se permiten dos claves primarias ya que las otras dos claves están reservadas para la fecha y frecuencia de pago. En estos objetos hay que cambiar las propiedades 'IdItem', 'collabel' y 'visible' para que vayan asociados al elemento de la clave primaria que queremos mostrar y sean visibles.

Por ejemplo, para las tablas de valor masivas de valores fijos del periodo, tendríamos 2 claves primarias y modificaríamos únicamente los objetos txtboxPK_A y txtboxPK_B con los identificadores STD_ID_HR y STD_OR_HR_PERIOD de la siguiente forma:

EJEMPLO

```
BEGIN Textbox txtboxPK_A
  Iditem = "STD_ID_HR"
  Left = 50
  Top = 35
  Width = 88
  Height = 20
  Backcolor = 15793151
  Visible = True
  Collabel = "##TM[STD_ID_HR] "
  BEGIN Evvalidate EvvalidatePkA
  BEGIN Action_call actValidatePKA
  Sentence = "*O*../.././lstgrpPk.Validate"
  END
  END
  BEGIN Evdblclick EvdblclickPkA
  BEGIN Action_call actListPKA
  Sentence = "*O*../.././lstgrpPk.List"
  END
  END
  END
  BEGIN Textbox txtboxPK_B
  Iditem = "STD_OR_HR_PERIOD"
  Left = 50
  Top = 60
  Width = 88
  Height = 20
  Backcolor = 15793151
  Visible = True
  Collabel = "##TM[STD_OR_HR_PERIOD] "
  BEGIN Evvalidate EvvalidatePkAPkB
  BEGIN Action_call actValidatePKAPkB
  Sentence = "*O*../.././lstgrpPk.Validate"
  END
  END
  BEGIN Evdblclick EvdblclickPkA
```

```

BEGIN Action_call actListPKAPkB
Sentence = "*O*../../../lstgrpPk.List"
END
END
END

```

2. Para mostrar en la tabla nombres relacionados con las claves, hay que editar el objeto txtName cambiando las propiedades 'IdItem' y 'collabel' para que lean del elemento correspondiente al nombre traducido que queremos mostrar; por ejemplo, para el periodo nos interesaría mostrar el nombre del empleado: SCO_GB_NAME. Si no se quiere trabajar con nombre habrá que ocultar el objeto mediante la propiedad 'Visible'.

En la plantilla se tiene un único objeto para el nombre traducido: 'txtName', pero se pueden añadir tantos como sean necesarios. En el caso de añadir más objetos tipo nombre, habrá que tener en cuenta que sólo deben estar visibles cuando la tabla se muestre con detalles (opción: "Mostrar detalles") pues de esta forma se evitan validaciones que ralenticen la visualización de la tabla (por ejemplo, en la carga de datos desde Excel).

Para conseguir este efecto hay que añadir en los bloques de la presentación "HideShowColumns" y "ShowOnlyExcelColumns", que se encuentran en la ruta: "*O*/GeneralValueTable/MainForm/ExeblocksColumns/", los mismos comandos de visibilidad que se utilizan para el objeto genérico "txtName".

3. Parametrizar la lista de claves para valores fijos. Hay que rellenar el listgroup: "lstgrpPk" con las correspondientes validaciones para la clave primaria completa de la tabla de valor. Se pueden añadir tantos objetos 'listgroup' como sean necesarios para validar cada clave primaria o grupo de claves primarias.

En la plantilla tenemos un único botón para seleccionar las claves primarias: "buttonListPk"; se pueden añadir todos los botones que se necesiten para la selección de las claves primarias. Para que dichos botones sean visibles sólo en caso necesario, indique en los objetos Presentation: "HideShowColumns" y "ShowOnlyExcelColumns" la misma visibilidad que se hace para el botón genérico "buttonListPk".

Ejemplo para valores fijos del periodo:

EJEMPLO

```

BEGIN Listgroup lstgrpPk
Idchannel = "SRTC_PY_VT_FIX_MAS_PERIOD"
Idnode = "SRTC_PY_VT_DATA"
Iditem = "STD_OR_HR_PERIOD"
BEGIN Function List

```

```

Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_HR_PERIOD"
Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_HR_PERIOD"
Idfuncmethod = "LIST"
Appiniarg = "*F*{1800-01-01 00:00:00}"
Appfinarg = "*F*{4000-01-01 00:00:00}"
Sourceargs = "ARG_STD_OR_HR_PERIOD"
Sourceobjs = "STD_OR_HR_PERIOD"
Mainargs = "ARG_STD_ID_HR"
Mainobjs = "STD_ID_HR"
Targetitems = "STD_ID_HR,STD_OR_HR_PERIOD,SCO_GB_NAME"
Targetobjs = "STD_ID_HR,STD_OR_HR_PERIOD,*O*../../
txtName.Text"
BEGIN Presentation Preload
BEGIN Action_preload StepPreload_Preload
Buttonnew = False
Availablesteps = 12
Loadchannel = False
END
END
BEGIN Presentation MetaObject
BEGIN Extends extDefault
Idinstance = "#Default_list"
Inheritdata = 1
END
END
END
BEGIN Function Validate
Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_HR_PERIOD"
Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_HR_PERIOD"
Idfuncmethod = "VALIDATE"
Sourceargs = "ARG_STD_OR_HR_PERIOD"
Sourceobjs = "STD_OR_HR_PERIOD"
Mainargs = "ARG_STD_ID_HR"
Mainobjs = "STD_ID_HR"
Targetitems = "SCO_GB_NAME,STD_OR_HR_PERIOD"
Targetobjs = "*O*../../txtName.Text,STD_OR_HR_PERIOD"
Onnullsources = "List"
END
END

```

4. Parametrizar la lista de claves para valores de incidencias. Hay que rellenar los listgroup: "lstgrpPkAPkB" y "lstgrpPkA" con las correspondientes validaciones para la clave.

- lstgrpPkA: hace referencia a las validaciones de la primera clave que será el IdHR. Este grupo se encuentra en la ruta: **O*/GeneralValueTable/MainForm/SplitFilterTable/SplitblockTable/Table_MASS //lstgrpPkA*
- stgrpPkAPkB: hace referencia a las validaciones de las claves primera y segunda (PkA, PkB) con lo cual será una validación IdHR + Rol o IdHR + Periodo en función del tipo de la tabla de valor.

Ejemplo para incidencias masivas del rol:

EJEMPLO

```
BEGIN Listgroup lstgrpPkA
  Idchannel = "SRTC_PY_VT_HR_ROLE_MAS"
  Idnode = "SRTC_PY_VT_DATA"
  Iditem = "SCO_ID_HR"
  Watchobject = "*O*../txtboxPK_A.Visible"
BEGIN Function List
  Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_PERSON"
  Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_PERSON"
  Idfuncmethod = "LIST"
  Mainargs = "ARG_STD_ID_HR"
  Mainobjs = "SCO_ID_HR"
  Targetitems = "STD_ID_PERSON,SCO_GB_NAME"
  Targetobjs = "SCO_ID_HR,*O*../../txtSCO_GB_NAME.Text"
BEGIN Presentation Preload
  BEGIN Action_preload StepPreload_Preload
    Buttonnew = False
    Availablesteps = 12
    Loadchannel = False
  END
END
BEGIN Presentation MetaObject
  BEGIN Extends extDefault
    Idchannel = "STD_TR_HR"
    Idnode = "SCO_MT_ROL_LV_OBJ"
    Iditem = "SCO_ID_HR"
```

```

        Idinstance = "#Default_list"
        Inheritdata = 1
    END
END
BEGIN Function Zoom
    Idfuncchannel = "SRCO_PA_IN_PERSON"
    Idfuncnode = "SRCO_PA_PERSON_F"
    Idfuncmethod = "ZOOM"
    Mainargs = "ARG_STD_ID_PERSON"
    Mainobjs = "SCO_ID_HR"
    BEGIN Presentation MetaObject
        BEGIN Extends extDefault
            Idchannel = "SRCO_PA_IN_PERSON"
            Idnode = "SRCO_PA_PERSON_F"
            Iditem = "STD_ID_PERSON"
            Idinstance = "#Default_maintenance"
            Constructopt = "Notpreload"
            Inheritdata = 1
        END
    END
END
BEGIN Function Validate
    Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_PERSON"
    Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_PERSON"
    Idfuncmethod = "VALIDATE"
    Mainargs = "ARG_STD_ID_HR"
    Mainobjs = "SCO_ID_HR"
    Targetitems = "SCO_GB_NAME"
    Targetobjs = "*O*../../txtSCO_GB_NAME.Text"
    Onnullsources = "List"
END
BEGIN Function Clear
    Targetobjs = "*O*../../txtSCO_GB_NAME.Text"
END
END

BEGIN Listgroup lstgrpPkAPkB
    Idchannel = "SRTC_PY_VT_HR_ROLE_MAS"
    Idnode = "SRTC_PY_VT_DATA"
    Iditem = "SCO_OR_HR_ROLE"

```

```

Parentlistgrp = "*O*../lstgrpSCO_ID_HR"
Watchobject = "*O*../txtboxPK_B.Visible"
BEGIN Function List
    Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_HR_ROLE"
    Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_HR_ROLE"
    Idfuncmethod = "LIST"
    Appiniarg = "*F*{1800-01-01 00:00:00}"
    Appfinarg = "*F*{4000-01-01 00:00:00}"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_HR"
    Sourceobjs = "SCO_ID_HR"
    Mainargs = "ARG_SCO_OR_HR_ROLE"
    Mainobjs = "SCO_OR_HR_ROLE"
    Targetitems = "SCO_ID_HR,SCO_OR_HR_ROLE"
    Targetobjs = "SCO_ID_HR,SCO_OR_HR_ROLE"
    BEGIN Presentation Preload
        BEGIN Action_preload StepPreload_Preload
            Buttonnew = False
            Availablesteps = 12
            Loadchannel = False
        END
    END
END
BEGIN Presentation MetaObject
    BEGIN Extends extDefault
        Idchannel = "SCO_TR_HR_ROLE"
        Idnode = "SCO_MT_ROL_LV_OBJ"
        Iditem = "SCO_OR_HR_ROLE"
        Idinstance = "#Default_list"
        Inheritdata = 1
    END
END
END
BEGIN Function Zoom
    Idfuncchannel = "SRCO_PA_IN_HR_ROLE"
    Idfuncnode = "SRCO_PA_HR_ROLE_F"
    Idfuncmethod = "ZOOM"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_HR"
    Sourceobjs = "SCO_ID_HR"
    Mainargs = "ARG_SCO_OR_HR_ROLE"
    Mainobjs = "SCO_OR_HR_ROLE"
    BEGIN Presentation MetaObject
        BEGIN Extends extDefault

```

```

        Idchannel = "SCO_HR_ROLE_MAINTENANCE"
        Idnode = "SCO_MT_ROL_LV_OBJ"
        Iditem = "SCO_OR_HR_ROLE"
        Idinstance = "SCO_HR_ROLE_MAINTENANCE"
        Constructopt = "Notpreload"
        Inheritdata = 1
    END
END
BEGIN Function Validate
    Idfuncchannel = "SRCO_PA_TR_HR_ROLE"
    Idfuncnode = "SRCO_PA_TR_HR_ROLE"
    Idfuncmethod = "VALIDATE"
    Appiniarg = "*F*{1800-01-01 00:00:00}"
    Appfinarg = "*F*{4000-01-01 00:00:00}"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_HR"
    Sourceobjs = "SCO_ID_HR"
    Mainargs = "ARG_SCO_OR_HR_ROLE"
    Mainobjs = "SCO_OR_HR_ROLE"
    Targetitems = "SCO_N_ROLE,SCO_MAIN_ROLE"
    Targetobjs = "*O*../../txtSCO_N_ROLE.Text,*O*../../
txtSCO_MAIN_ROLE.Text"
    Onnullsources = "List"
END
BEGIN Function Clear
    Targetobjs = "*O*../../txtSCO_N_ROLE.Text,*O*../../
txtSCO_MAIN_ROLE.Text"
END
END

```

Parametrizar los elementos de nómina a mostrar

Los elementos de nómina que se muestran en la ejecución inicial de una tabla de valor, así como los que son accesibles desde la opción “Columnas de la tabla de valor” pueden ser parametrizados.

Existen tres opciones de parametrización en función de lo que se quiera mostrar, que se detallan a continuación:

- Trabajar con los grupos DMD asociados por defecto a los niveles de periodo y rol en función del nivel al que pertenezca la tabla.

Esta opción es la opción por defecto, y sólo habrá que indicar en la presentación de la tabla de valor el nivel al que pertenece la tabla (01:Periodo, 02:Rol). Puede ampliar información en el apartado “Establecer el grupo DMD” de este documento.

Los identificadores de los grupos DMD asociados al periodo y al rol están indicados en los parámetros de aplicación. Véase el apartado “Parámetros de aplicación de tablas de valor” de este documento.

- Trabajar con un grupo de elementos de nómina reducido inicialmente pero tener accesibles todos los elementos de nómina del periodo/rol bajo la opción “Columnas de la tabla de valor”.

En esta opción, en la presentación de la tabla de valor se habrá rellenado la propiedad Level con el nivel al que pertenece la tabla (01:Periodo, 02:Rol) igual que en la opción anterior y además habrá que generar un grupo DMD (opción de menú de Windows Herramientas de desarrollo/Meta4Objects/Editor de dominios) y asociarlo a la tabla (opción de menú PeopleNet/Herramientas de desarrollo/Meta4Objects/Asociar grupos a tablas de valor).

- Trabajar con un grupo de elementos de nómina reducido de periodo o rol y bajo la opción “Columnas de la tabla de valor” sólo tener accesibles los elementos de nómina de este grupo.

En este caso en la presentación de la tabla de valor, en el apartado “Establecer el grupo DMD”, habrá que haber establecido la propiedad Level a 03 y rellenar las propiedades Id_DMD, Id_DMD_GROUP e Id_DMD_GROUP_NODE con los valores que se desee en función de lo que se quiera mostrar bajo la opción “Columnas de la tabla de valor”.

Si añadido a esta configuración, la tabla de valor tiene asociado un grupo de dominio, los elementos accesibles desde la opción “Columnas de la tabla de valor” serán los pertenecientes al grupo de dominio asociado a la tabla junto con los pertenecientes al grupo de dominio indicado bajo la opción DMD_GROUP de la presentación.

Para que el filtrado de elementos de nómina por el nivel 03 sea correcto, es preciso indicar asimismo el grupo de DMD por el que filtrar los nodos. De lo contrario, si la tabla tiene un grupo asociado, primero se filtrará por el grupo de la tabla y luego se utilizará en el filtro de nodos el grupo establecido en la sentencia, que es más pequeño. En general habría que filtrar tanto el grupo grande como el pequeño por el grupo establecido en la presentación y, además, abrir la presentación para poder establecer un grupo de filtrado para los nodos diferente del grupo de elementos de nómina, ya que a los nodos solo se les puede asociar un grupo y nos puede interesar que sea más amplio. El grupo de DMD por el que filtrar los nodos se indica a través del parámetro `Id_DMD_GROUP_NODE`.

A continuación se muestra una tabla resumen de las posibles configuraciones:

	Elementos de nómina a mostrar en la carga de la tabla de valor	Elementos de nómina disponibles bajo la opción "Columnas de la tabla de valor"
Tabla: Sin grupo asociado Presentación: Level 01 ó 02 en función de si la tabla es de periodo o rol.	Elementos de nómina pertenecientes al grupo DMD asociados al nivel de periodo o role según lo indicado.(*)	Los mismos que en carga de la tabla de valor.
Tabla: Con grupo asociado: GRUPO_1 Presentación: Level 01 ó 02 en función de si la tabla es de periodo o rol.	Elementos de nómina pertenecientes al grupo de dominio asociado a la tabla (GRUPO_1).	Elementos de nómina pertenecientes al grupo DMD asociados al nivel de periodo o rol según lo indicado.(*)
Tabla: Con grupo asociado: GRUPO_1 Presentación: Level: 03 DMD : DMD1 DMD_GROUP: GRUPO_2 DMD_GROUP_NODE: GRUPO_NODO	Elementos de nómina pertenecientes al grupo de dominio asociado a la tabla (GRUPO_1).	Elementos de nómina pertenecientes al grupo de dominio asociado a la tabla (GRUPO_1) o al grupo de dominio indicado en la presentación (GRUPO_2) tales que pertenezcan a nodos cuyo DMD_GROUP sea GRUPO_NODO

(*)Los identificadores de los grupos DMD asociados al periodo y al rol están indicados en los parámetros de aplicación. Véase el apartado "Parámetros de aplicación de tablas de valor" de este documento.

A continuación se muestra un ejemplo de uso del parámetro `Id_DMD_GROUP_NODE`:

EJEMPLO

Suponga que quiere filtrar los elementos de nómina de forma que al hacer clic para seleccionarlos no se listen todos ellos, sino solo aquellos que pertenecen a un grupo determinado (por ejemplo, G001). Para ello debe seguir estos pasos:

1. Compruebe que la tabla de valor tiene asociado como grupo por defecto el 'G001'. Para efectuar esta comprobación, vaya a Herramientas de desarrollo\Meta4Objects\Tablas de valor\Configuración de las tablas de valor y verifique que la tabla de valor tiene asociado en el campo "ID Grupo por defecto" el valor 'G001'.
2. Para establecer el grupo, sitúese en el árbol de la presentación, en la ruta `"*O*/GeneralValueTable/IncludeCallsetLevelDMDGroup"`, y con el botón derecho edite las propiedades.
3. En los argumentos del include, debe indicar:

```
BEGIN Argument Level
```

```
Value = "03"
```

```
END
```

```
BEGIN Argument Id_DMD
```

```
Value = "DMD1"
```

```
END
```

```
BEGIN Argument Id_DMD_GROUP
```

```
Value = "G001"
```

```
END
```

```
BEGIN Argument Id_DMD_GROUP_NODE
```

```
Value = ""
```

```
END
```

El valor del argumento `Id_DMD_GROUP_NODE` debe reflejar el grupo del nodo con el que se quiere trabajar:

- Si es el periodo --> `Value = "DMD_GROUP2"`
- Si es el rol --> `Value = "DMD_GROUP1"`

De esta forma únicamente se listarán los conceptos del nodo correspondiente al nodo `DMD_GROUP` indicado y que pertenezcan al grupo G001.

Además de las opciones indicadas anteriormente, para aquellas tablas de valor sobre las que se haya definido seguridad, se tiene la opción de que se visualicen únicamente aquellos elementos de nómina sobre los que se tienen permisos de escritura. Esta opción por defecto no se aplica y aparece disponible mediante una acción en la tabla de valor.

Para cambiar el comportamiento por defecto de esta opción, se definen dos

parámetros de aplicación:

- “Visualizar elementos modificables”: indica si por defecto se quieren visualizar únicamente los elementos con permisos de escritura.
- “Mostrar botón de visualizar elementos modificables”: indica si se quiere mostrar el botón que permite cambiar la visualización de solo aquellos elementos sobre los que se tengan permisos de escritura.

Para ampliar información, véase el apartado 'Parámetros de aplicación de tablas de valor' de este documento.

Filtro de tipo y frecuencia de pago

Introducción

La aplicación permite establecer para las tablas de valor el conjunto de pagas que deben ser consideradas en las distintas validaciones y cálculos que se realizan en las tablas de valor. Esto puede ser útil cuando se tienen definidas en la aplicación pagas que por su naturaleza no deben considerarse en conjunto y provocan bloqueos no deseados.

La forma de establecer el conjunto de pagas para una tabla de valor, es indicando el tipo y/o frecuencia de pago que deben cumplir las pagas a tratar.

Estos datos que actuarán como filtro, podrán establecerse como valores por defecto a nivel de aplicación para que afecte a todas las tablas de valor, a nivel particular de cada tabla de valor e incluso, según se configure, podrán ser modificados a través de una pantalla (pantalla de filtro de pagas) durante la ejecución de cada tabla de valor.

La pantalla de filtro de pagas en una tabla de valor podrá estar accesible tanto en el proceso de carga como posteriormente a través de la opción 'Propiedades de la paga'. En esta pantalla se mostrará el tipo y frecuencia de pago del filtro establecido en cada momento y permitirá modificar estos valores. Aunque a nivel de valores por defecto se permite establecer más de un tipo de paga para el filtro, mediante esta pantalla sólo se permitirá establecer un tipo de paga, de hecho, si por defecto se han establecido varios tipos de paga en la pantalla sólo se mostrará el primer tipo de paga establecido.

En las invocaciones a tablas de valor vía API y en formato 'zoom' también se tiene esta funcionalidad disponible. Ampliar información en los apartados 'API acceso de tablas de valor' y 'Invocación a tabla de valor en formato zoom' de este documento.

En los siguientes apartados se va a proceder a explicar los distintos aspectos que pueden configurarse en tablas de valor en relación al filtro de pagas. Concretamente se tratan de los siguientes apartados:

- Establecer filtro de pagas por defecto
- Mostrar o no el filtro de pagas en la carga de la tabla de valor
- Mostrar o no el botón 'Establecer propiedades de paga' para modificar el filtro de pagas
- Parametrizar la carga de la población en función del filtro de pagas
- Parametrizar la grabación de valores en función del filtro de pagas

Establecer filtro de pagas por defecto

El filtro de pagas (tipo y/o frecuencia de pago) puede establecerse a nivel global para que afecte a todas las tablas de valor y también a nivel particular de cada tabla de valor.

Para configurar esta opción de forma global existen dos parámetros de aplicación: 'Tipos de paga' y 'Frecuencia de paga'; el primero es para el/los tipo/s de paga y el segundo para establecer la frecuencia de pago. Ampliar información en el apartado 'Parámetros de aplicación de tablas de valor' de este documento.

Para configurar esta opción de forma particular para una tabla de valor hay que realizar las siguientes acciones:

- 1. Sobrescribir el nodo de valores por defecto (SRTC_PY_VT_DEF_VALUES) con una estructura de nodo nueva si es que no se encuentra ya sobrescrito.
- 2. Editar la regla del concepto PAY_FREQUENCY_FILTER y retornar una cadena con el identificador de la frecuencia de pago por la que se quiere filtrar. Ejemplo: "004"
- 3. Editar la regla del concepto PAY_TYPE_FILTER y retornar una cadena con el/los tipo/s de paga por los que se quiere filtrar. Si hay más de un tipo de paga hay que utilizar como separador la coma. Ejemplo: "1,2".

Tener en cuenta que si se va a permitir modificar el filtro de pagas en el proceso de ejecución de la tabla de valor, bien en la carga o a través de la opción "Propiedades de la paga", a través de la pantalla de filtro sólo se permitirá establecer un tipo de paga y no varios, por tanto, no es aconsejable establecer un filtro de más de un tipo de paga si posteriormente se va a permitir el acceso a esta pantalla.

Mostrar o no el filtro de pagas en la carga de la tabla de valor

Esta opción puede ser configurada a nivel global para que afecte a todas las tablas de valor y también a nivel particular de cada tabla de valor.

Para configurar esta opción de forma global existe el parámetro de aplicación: 'Mostrar filtro de paga en la carga', con este parámetro se puede indicar si se quiere o no mostrar el filtro en la carga así como para qué tipo de tablas de valor se quiere mostrar. Ampliar información en el apartado 'Parámetros de aplicación de tablas de valor' de este documento.

Para configurar esta opción de forma particular para una tabla de valor hay que realizar las siguientes acciones:

- 1. Sobrescribir el nodo de valores por defecto (SRTC_PY_VT_DEF_VALUES) con una estructura de nodo nueva si es que no se encuentra ya sobrescrito.
- 2. Editar la regla del concepto SHOW_PAY_FILTER_ON_LOAD y retornar M4_TRUE o M4_FALSE en función de si se quiere mostrar o no el filtro en la carga de la tabla de valor. Tener en cuenta que esto no es aplicable a la carga de la tabla en formato zoom, para saber como configurar esta opción ver apartado 'Invocación a tabla de valor en formato zoom' de este documento.

Tener accesible o no la opción de modificar el filtro de pagas

Para permitir modificar el filtro de pagas de una tabla de valor en ejecución, se puede tener disponible la opción 'Propiedades de la paga', bajo esta opción se permitirá modificar los valores del tipo y/o frecuencia de pago. Pues bien, el tener accesible esta opción puede ser configurado a nivel global para que afecte a todas las tablas de valor y también a nivel particular de cada tabla de valor.

Para configurar esta opción de forma global existe el parámetro de aplicación: 'Mostrar botón de filtro de paga', con este parámetro se puede indicar si se quiere o no mostrar el botón de acceso al filtro de pagas así como para qué tipo de tablas de valor se quiere mostrar. Ampliar información en el apartado 'Parámetros de aplicación de tablas de valor' de este documento.

Para configurar esta opción de forma particular para una tabla de valor hay que realizar las siguientes acciones:

- 1. Sobrescribir el nodo de valores por defecto (SRTC_PY_VT_DEF_VALUES) con una estructura de nodo nueva si es que no se encuentra ya sobrescrito.
- 2. Editar la regla del concepto SHOW_PAY_FILTER_BUTTON y retornar M4_TRUE o M4_FALSE en función de si se quiere mostrar o no el filtro en la carga de la tabla de valor. Tener en cuenta que esto no es aplicable a la carga de la tabla en formato zoom, para saber como configurar esta opción ver apartado 'Invocación a tabla de valor en formato zoom' de este documento.

Grabación de valores

Para aquellas tablas de valor que estén trabajando con filtro de pagas, puede ser necesario tener que controlar la grabación de valores en función del filtro de tipo y frecuencia de paga establecidos. Por ejemplo, para casos en los que se graba con retroactividad controlar si la persona a la que se le graba el valor tenía en el pasado una frecuencia diferente a la del filtro.

Para realizar este control de grabación en una tabla de valor hay que realizar las siguientes acciones:

- 1. Situar en el nodo SRTC_PY_VT_DATA.
- 2. Editar la regla del método SRTC_CHECK_PAY_FILTER_BEV_SAVE y establecer los controles pertinentes teniendo en cuenta que este método:
 - Debe devolver M4_SUCCESS o M4_ERROR en función de si el resultado de la comprobación es correcto o erróneo.
 - Si no es correcto debe sacar el mensaje funcional pertinente utilizando la función setLog.
 - En general deberá hacer la comprobación teniendo en cuenta los siguientes datos: clave del elemento de población, fecha de inicio y fecha de fin de grabación, frecuencia de paga de filtro y tipo de paga de filtro.

EJEMPLO

```
iReturn = M4_SUCCESS

s_Node = GetThisNodeId()

//Obtener la clave del elemento de la población que se va a grabar

sValPkA=GetValue(s_Node,SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.SRTC_ID_PKA,-1)
sValPkB=GetValue(s_Node,SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.SRTC_ID_PKB,-1)
sValPkC=GetValue(s_Node,SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.SRTC_ID_PKC,-1)
sValPkD=GetValue(s_Node,SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.SRTC_ID_PKD,-1)

//Obtener la fecha de inicio y fin de grabación
d_Start  = GetValue(s_Node,"DT_START",-1)
d_End    = GetValue(s_Node,"DT_END",-1)
```

```

//Obtener los filtros de frecuencia y tipo de paga establecidos
sPayFreqFilter = SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.PAY_FREQUENCY_FILTER
sPayTypeFilter= SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.PAY_TYPE_FILTER

//Comprobaciones
If (IsNull(sPayFreqFilter) = M4_FALSE and sPayFreqFilter <> "") or
   (IsNull(sPayTypeFilter) = M4_FALSE and sPayTypeFilter <> "") then

    'Añadir los chequeos pertinentes y devolver el iReturn M4_ERROR
    'si no se puede grabar el registro
    'setLog(...)
    'iReturn = M4_ERROR
endif

return iReturn

```

Carga de la población

Para aquellas tablas de valor que estén trabajando con filtro de pagas y precisen que la carga de la población asociada a la tabla de valor tenga en cuenta el tipo y/o frecuencia de paga hay que realizar las siguientes acciones:

- 1. Situar en el nodo SRTC_PY_VT_ROWS.
- 2. Editar la regla del método SRTC_GEN_PAY_FILTER_SENTENCE y establecer la sentencia de carga correspondiente teniendo en cuenta el filtro de pagas con el que se está trabajando la tabla de valor. Para esto el código de la regla deberá:
 - Comprobar si se ha establecido filtro de tipo y/o frecuencia de pago para establecer la sentencia de carga sólo si se tiene el filtro establecido.
 - Establecer la nueva sentencia de carga sobre los elementos SYS_SENTENCE_PAY_FILTER y SYS_PARAM_PAY_FILTER.

EJEMPLO

```
//Obtener los filtros de frecuencia y tipo de paga establecidos
sPayFreqFilter = SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.PAY_FREQUENCY_FILTER
sPayTypeFilter= SRTC_PY_VT_DEF_VALUES.PAY_TYPE_FILTER

//Comprobar si se han establecido filtros y generar la sentencia de
carga
If (IsNull(sPayFreqFilter) = M4_FALSE and sPayFreqFilter <> "") or
(IsNull(sPayTypeFilter) = M4_FALSE and sPayTypeFilter <> "") then

    //Establecer la sentencia de filtrado pertinente
    SYS_SENTENCE_PAY_FILTER = "...
    SYS_PARAM_PAY_FILTER =""

endif
```

API Acceso a tablas de valor

Introducción

Una vez generada una tabla de valor, se puede acceder a la misma desde un Meta4object externo para realizar operaciones de inserción, modificación, borrado y lectura de valores.

Nota: Para incidencias masivas sólo es válida la operación de inserción

En todos estos casos se trata de definirse sobre el Meta4object de la tabla de valor correspondiente un alias de Meta4object y utilizar el método que corresponda en función de la operación a realizar.



Nota1: Para incidencias masivas sólo es válida la operación de inserción



Nota2: Si la invocación vía API a las tablas de valor requiere ser llamada de manera transaccional, es decir, dentro de un bloque BeginTransaction - EndTransaction, recuerde cerrar el Meta4Object de la tabla de valor por cada operación que realice utilizando la función LN4 CloseChannel.

Operación	Método
Inserción	SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE
Inserción con operación respecto al valor vigente	SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE_WITH_OPERATION
Modificación	SRTC_PY_VT_EXT_CALL.UPDATE_VALUE
Borrado	SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DELETE_VALUE
Lectura	SRTC_PY_VT_EXT_CALL.READ_VALUES

Paso de parámetros

Los parámetros necesarios a la hora de invocar cada método en general pueden ser establecidos de dos formas

- A través de los argumentos del método. En este caso los parámetros deben ser pasados en la llamada en un orden concreto que será el mismo en el que aparezcan descritos en los siguientes apartados. Dado que en este tipo de llamada hay que pasar obligatoriamente todos los parámetros, para aquellos que no sean obligatorios y se quiera que tomen el valor por defecto habrá que establecer valor nulo (nullvalue())
- A través de las propiedades residentes en el mismo nodo donde se encuentra el método (SRTC_PY_VT_EXT_CALL). En este caso habrá que establecer al menos valor para las propiedades asociadas a parámetros obligatorios.



El método INSERT_VALUE_WITH_OPERATION no admite argumentos; hay que pasar los parámetros de ejecución a través de propiedades.

Trabajar con pagas bloqueadas

Las tablas de valor, por defecto no permiten asignar valores a pagas abiertas y bloqueadas. Si se desea trabajar con este tipo de pagas hay que utilizar el método "WORK_WITH_LOCKED_PAYS" y pasar como argumento el valor 1, antes de proceder a realizar la operación correspondiente.

`SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.WORK_WITH_LOCKED_PAYS(1)`

Filtros de fechas

En todos los casos las fechas que se toman para filtro de carga de datos son:

- **Tablas de valor fijas** : Fecha Imputación = DT_ALLOCATION, Fecha Pago = DT_PAYMENT.
- **Tablas de valor de incidencias** : Fecha imputación = valor de la clave C (VAL_PKC), que se corresponde con SCO_DT_ACCRUED y Fecha Pago = DT_PAYMENT. Si DT_PAYMENT está a nulo se igualará también con VAL_PKC.

Inserción de un valor

Cuando para un elemento de nómina y un elemento de población se quiere añadir un nuevo valor el método a utilizar es:
`SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE.`

Este método hará la carga de la tabla de valor teniendo en cuenta las fechas de filtro, el elemento de la población y el de nómina. A continuación, insertará el valor correspondiente y grabará. Actúa igual que la opción de 'Nuevo valor' de las tablas de valor.

Retorno M4_SUCCESS/M4_ERROR en función de si se ha hecho la inserción o no

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
ID_PKA	String Obligatorio	Identificador de la primera clave de la tabla de valor respecto a la población.
ID_PKB	String	Identificador de la segunda clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 2 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
ID_PKC	String	Identificador de la tercera clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 3 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias. Debe ser SCO_DT_ACCRUED.
ID_PKD	String	Identificador de la cuarta clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 4 claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias, debe ser SCO_ID_PAY_FREQUENCY
VAL_PKA	Variant Obligatorio	Valor asociado a ID_PKA.
VAL_PKB	Variant	Valor asociado a ID_PK.B Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKC	Variant	Valor asociado a ID_PKC. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKD	Variant	Valor asociado a ID_PKD. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.

DT_ALLOCATION	Date Obligatorio	Fecha de imputación. Se establecerá como fecha de inicio del valor que se inserta.
DT_PAYMENT	Date Opcional	Fecha de Pago. En incidencias debe ser la fecha de una paga. Defecto : En fijos se iguala a la fecha de imputación (DT_ALLOCATION) y en incidencias a VAL_PKC.
DT_END	Date Opcional	Fecha de Fin. Defecto : +infinito
ID_DMD	String Opcional	Grupo DMD al que pertenece el elemento de nómina. Defecto : DMD1
ID_DMD_COMPONENT	String Obligatorio	Elemento de nómina sobre el que actuar.
VALUE	Variant Obligatorio	Valor a establecer.
ID_M4_TYPE	Integer Obligatorio	Identificador del tipo del elemento de nómina sobre el que se va a asignar el valor.
ID_CURRENCY	Integer Opcional	Identificador de la moneda a asociar al valor. Defecto: Moneda por defecto.
EX_TYPE	String Opcional	Tipo de cambio. Defecto: Tipo de cambio por defecto.
DT_EXCHANGE	Date Opcional	Fecha de cambio. Defecto: Fecha de cambio por defecto.
ID_REASON_CHANGE	String Opcional	Identificador del motivo de cambio.
ID_PRIORITY	Integer Opcional	Prioridad
COMMENT	String Opcional	Comentario
PAY_TYPE	String Opcional	Lista de pagas por la que filtrar Separados por comas
PAY_FREQUENCY	String Opcional	Frecuencia de pago por la que filtrar
CHECK_EXISTS	Integer Opcional	Con este parámetro a M4_TRUE (el otro posible valor es M4_FALSE), no se inserta el registro si en base de datos hay un registro para las mismas fechas y con los mismos datos (es decir, que la información que se inserta es redundante).

Ejemplo de uso

Para la tabla de valor de Incidencias de role (SRTC_PY_VT_ROLE_INC), insertar para IdHr = 10063 y Role = 1 para el elemento de nómina 'Amortización de préstamos' (SSP_AMORT_PRESTAMO) el valor 100 para la paga de enero, desde el día 4 (DT_ALLOCATION).

Invocación mediante argumentos

```

SID_PKA           = "SCO_ID_HR"
SID_PKB           = "SCO_OR_HR_ROLE"
SID_PKC           = "SCO_DT_ACCRUED"
SID_PKD           = "SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SPKA              = "10063"
SPKB              = 1
SPKC              = "2010-01-25"
SPKD              = "004"
ddt_ALLOCATION     = "2010-01-04"
ddt_END           = NullValue()
ddt_PAYMENT       = "2010-25-01"
SPAY_FREQUENCY    = NullValue()
SID_DMD_COMPONENT = "SSP_AMORT_PRESTAMO"
iID_M4_TYPE       = 6
SSCO_VALUE        = 100
SSCO_ID_CURRENCY  = NullValue()
SEX_TYPE          = NullValue()
dSCO_DT_EXCHANGE  = NullValue()
iID_PRIORITY      = NullValue()
SSCO_ID_CHANGE_REASON = NullValue()
SSCO_COMMENT      = NullValue()
SID_DMD           = NullValue()

iRet =
SRTC_PY_VT_ROLE_INC ! SRTC_PY_VT_EXT_CALL. INSERT_VALUE( SID_PKA, SID_PKB, SID_PKC, SID_PKD, SPKA, SPKB, SPKC, SPKD,
ddt_ALLOCATION, ddt_PAYMENT, ddt_END, SID_DMD, SID_DMD_COMPONENT,
SSCO_VALUE, iID_M4_TYPE, SSCO_ID_CURRENCY,
SEX_TYPE, dSCO_DT_EXCHANGE,
SSCO_ID_CHANGE_REASON, iID_PRIORITY, SSCO_COMMENT )

```

Invocación mediante propiedades

```
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKA = "SCO_ID_HR"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKB = "SCO_OR_HR_ROLE"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKC = "SCO_DT_ACCRUED"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKD =
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKA = "10063"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKB = "1"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKC = "2010-01-25"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKD = "004"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_DMD_COMPONENT =
"SSP_AMORT_PRESTAMO"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_M4_TYPE = 6
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VALUE = 100
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_ALLOCATION = "2010-
01-04"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_PAYMENT = "2010-01-
25"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_END = "2010-01-04"
iRet =SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE()
```

Inserción de un valor con operación respecto al valor vigente

Cuando para un elemento de nómina y un elemento de población se quiere añadir un nuevo valor calculado mediante una operación aplicada sobre el valor vigente del elemento, el método a utilizar es: SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE_WITH_OPERATION.

Este método hará la carga de la tabla de valor teniendo en cuenta las fechas de filtro, el elemento de la población y el de nómina. A continuación, insertará el valor realizando los cálculos pertinentes teniendo en cuenta la operación indicada y el valor de la operación y grabará. Actúa igual que la opción de 'Inserción masiva' de las tablas de valor, con la diferencia de que trata un único valor y graba automáticamente.

Retorno:

- M4_SUCCESS (0): si la inserción se ha realizado de forma correcta.
- M4_ERROR (-1): error en la inserción. El error se indicará mediante mensaje de error.
- -2: inserción no realizada porque el elemento no tiene valor y se ha indicado que se inserte sólo valor a los elementos que lo tengan (OP_APPLY_TO = 0).

- -3: inserción no realizada porque el elemento tiene valor y se ha indicado que se inserte sólo valor a los elementos que no tengan valor (OP_APPLY_TO = 1).

Parámetros

Se utilizan los mismos parámetros que con el método INSERT_VALUE y se añaden dos nuevos parámetros (véase la tabla).

El paso de parámetros a este método debe realizarse mediante asignación de las propiedades correspondientes, no admite argumentos.

En este caso los parámetros VALUE, ID_CURRENCY, EX_TYPE y DT_EXCHANGE hacen referencia al valor a utilizar en la operación que se va a realizar para calcular el valor a insertar. Véase el ejemplo de uso.

Parámetro	Tipo	Descripción
OPERATION	String	Indica la operación a realizar en el proceso de inserción. Los valores posibles son: ■ "INC" Incrementar %. ■ "DEC" Decrementar %. ■ "ADD" Sumar. ■ "SUB" Restar. ■ "MUL" Multiplicar ■ "FIX" Fijar valor
OP_APPLY_TO	Número	Indica si se aplica o no la inserción al elemento indicado en función de si tiene o no valor. ■ 0: insertar si el elemento tiene valor. ■ 1: insertar si el elemento no tiene valor. ■ 2: insertar siempre.

Ejemplo de uso

Para la tabla de valor de empresas (SRCO_PY_VT_LEG_ENT), en febrero (DT_PAYMENT) sumar 50 euros al elemento de nómina 'Anticipo' (SSP_ANTICIPO) de la empresa "0002" para enero (DT_ALLOCATION).

Invocación mediante propiedades

```
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKA = "STD_ID_LEG_ENT"  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKA = "0002"  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_DMD_COMPONENT =  
"SSP_ANTICIPO"  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_M4_TYPE = 8  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_ALLOCATION = "2008-01-01"  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_PAYMENT = "2008-02-01"  
  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.PAY_TYPE = "1"  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.PAY_FREQUENCY="004"  
  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.OPERATION = "ADD" 'Añadir  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VALUE = 5  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_CURRENCY = "EUR"  
  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.OP_APPLY_TO = 0  
  
iRet =  
SRCO_PY_VT_LEG_ENT!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.INSERT_VALUE_WITH_OPERATION()  
  
'Gestión de errores..
```

Modificación de un valor

Cuando se quiere modificar un elemento de nómina para un elemento de población el método a utilizar es: SRTC_PY_VT_EXT_CALL.UPDATE_VALUE.

Este método hará la carga la tabla de valores filtrando por el elemento de la población y el de nómina, modificará los valores indicados y grabará.

Este método hará la carga de la tabla de valor teniendo en cuenta las fechas de filtro, el elemento de la población y el de nómina. A continuación, procederá a hacer las modificaciones sobre el valor correspondiente y grabará.

Si la carga trae varios registros se busca el único que puede ser actualizables, que es aquel que no tenga fecha de fin de corrección.

Retorno M4_SUCCESS/M4_ERROR en función de si se ha hecho la modificación o no .

Parámetros

Aquellos parámetros que son modificables vienen marcados con asterisco (*).
Al registro a modificar sólo se actualizarán aquellos valores que no vengan a nulo de los indicados por asterisco

Parámetro	Tipo	Descripción
ID_PKA	String Obligatorio	Identificador de la primera clave de la tabla de valor respecto a la población..
ID_PKB	String	Identificador de la segunda clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 2 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
ID_PKC	String	Identificador de la tercera clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 3 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias. Debe ser SCO_DT_ACCRUED.
ID_PKD	String	Identificador de la cuarta clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 4 claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias, debe ser SCO_ID_PAY_FREQUENCY
VAL_PKA	Variant Obligatorio	Valor asociado a ID_PKA.
VAL_PKB	Variant	Valor asociado a ID_PKB. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKC	Variant	Valor asociado a ID_PKC. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKD	Variant	Valor asociado a ID_PKD. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
DT_ALLOCATION	Date Obligatorio	Fecha de imputación. En incidencias, como puede haber tramos, esta fecha identifica el tramo pues se debe corresponder con la fecha de inicio.
DT_PAYMENT	Date Opcional	Fecha de Pago. En incidencias debe ser la fecha de una paga. Defecto : En fijos se iguala a la fecha de imputación (DT_ALLOCATION) y en incidencias a VAL_PKC.
DT_END	Date Opcional	Fecha de Fin. Defecto : +infinito
ID_DMD	String Opcional	Grupo DMD al que pertenece el elemento de nómina. Defecto : DMD1

ID_DMD_COMPONENT	String Obligatorio	Elemento de nómina sobre el que actuar.
VALUE	Variant Obligatorio	Valor a establecer.
ID_CURRENCY	Integer Opcional	Identificador de la moneda a asociar al valor. Defecto: Moneda por defecto.
EX_TYPE	String Opcional	Tipo de cambio. Defecto: Tipo de cambio por defecto.
DT_EXCHANGE	Date Opcional	Fecha de cambio. Defecto: Fecha de cambio por defecto.
ID_REASON_CHANGE	String Opcional	Identificador del motivo de cambio.
ID_PRIORITY	Integer Opcional	Prioridad
COMMENT	String Opcional	Comentario
PAY_TYPE	String Opcional	Lista de pagas por la que filtrar Separados por comas
PAY_FREQUENCY	String Opcional	Frecuencia de pago por la que filtrar

Ejemplo de uso

Modificamos el valor que insertamos en el apartado anterior y establecemos valor 125 para la misma fecha.

Invocación mediante argumentos

```

SID_PKA           = "SCO_ID_HR"
SID_PKB           = "SCO_OR_HR_ROLE"
SID_PKC           = "SCO_DT_ACCRUED"
SID_PKD           = "SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SPKA              = "10063"
SPKB              = 1
SPKC              = "2010-01-25"
SPKD              = "004"
ddt_ALLOCATION     = "2010-01-04"
ddt_END           = NullValue()
ddt_PAYMENT       = "2010-01-25"
SID_DMD_COMPONENT = "SSP_AMORT_PRESTAMO"
SSCO_VALUE        = 125
SSCO_ID_CURRENCY  = NullValue()
SEX_TYPE          = NullValue()
dSCO_DT_EXCHANGE  = NullValue()
iID_PRIORITY      = NullValue()
SSCO_ID_CHANGE_REASON = NullValue()
SSCO_COMMENT      = NullValue()
SID_DMD           = NullValue()

SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.UPDATE_VALUE(SID_PKA, SID_P
KB, SID_PKC, SID_PKD, SPKA, SPKB, SPKC, SPKD, ddt_ALLOCATION, ddt_PAYMENT,
ddt_END, SID_DMD, SID_DMD_COMPONENT, SSCO_VALUE, SSCO_ID_CURRENCY,
SEX_TYPE, dSCO_DT_EXCHANGE,
SSCO_ID_CHANGE_REASON, iID_PRIORITY, SSCO_COMMENT )

```

Invocación mediante propiedades

```
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKA = "SCO_ID_HR"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKB =
"SCO_OR_HR_ROLE"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKC =
"SCO_DT_ACCRUED"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKD =
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKA = "10063"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKB = "1"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKC = "2010-01-25"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKD = "004"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_DMD_COMPONENT =
"SSP_AMORT_PRESTAMO"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VALUE = 125
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_ALLOCATION = "2010-
01-04"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_PAYMENT = "2010-
01-25"

SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.UPDATE_VALUE()
```

Borrado de un valor

Cuando se quiere borrar el valor para un elemento de nómina y un elemento de población el método a utilizar es: `SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DELETE_VALUE`.

Este método hará la carga de la tabla de valor teniendo en cuenta las fechas de filtro, el elemento de la población y el de nómina. A continuación, procederá a borrar el valor correspondiente y grabará.

Si la carga trae varios registros se busca el único que puede ser borrado, que es aquel que no tenga fecha de fin de corrección.

Retorno `M4_SUCCESS/M4_ERROR` en función de si se ha podido borrar o no el valor.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
ID_PKA	String Obligatorio	Identificador de la primera clave de la tabla de valor respecto a la población..
ID_PKB	String	Identificador de la segunda clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 2 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
ID_PKC	String	Identificador de la tercera clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 3 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias. Debe ser SCO_DT_ACCRUED.
ID_PKD	String	Identificador de la cuarta clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 4 claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias, debe ser SCO_ID_PAY_FREQUENCY
VAL_PKA	Variant Obligatorio	Valor asociado a ID_PKA.
VAL_PKB	Variant	Valor asociado a ID_PKB. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKC	Variant	Valor asociado a ID_PKC. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKD	Variant	Valor asociado a ID_PKD. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
DT_ALLOCATION	Date Obligatorio	Fecha de imputación. En incidencias, como puede haber tramos, esta fecha identifica el tramo pues se debe corresponder con la fecha de inicio.
DT_PAYMENT	Date Opcional	Fecha de Pago. En incidencias debe ser la fecha de una paga. Defecto : En fijos se iguala a la fecha de imputación (DT_ALLOCATION) y en incidencias a VAL_PKC.
ID_DMD	String Opcional	Grupo DMD al que pertenece el elemento de nómina. Defecto : DMD1
ID_DMD_COMPONENT	String Obligatorio	Elemento de nómina sobre el que actuar.
PAY_TYPE	String Opcional	Lista de pagas por la que filtrar Separados por comas
PAY_FREQUENCY	String Opcional	Frecuencia de pago por la que filtrar

Ejemplos de uso

Invocación mediante argumentos

```
SID_PKA           = "SCO_ID_HR"
SID_PKB           = "SCO_OR_HR_ROLE"
SID_PKC           = "SCO_DT_ACCRUED"
SID_PKD           = "SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SPKA              = "10063"
SPKB              = 1
SPKC              = "2010-01-25"
SPKD              = "004"
dDT_ALLOCATION     = "2010-01-04"
dDT_PAYMENT       = "2010-01-25"
SID_DMD_COMPONENT = "SSP_AMORT_PRESTAMO"
SID_DMD=""

SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DELETE_VALUE(SID_PKA, SID_PKB, SID_PKC, SID_PKD, SPKA, SPKB, SPKC, SPKD, dDT_ALLOCATION, dDT_PAYMENT, SID_DMD, SID_DMD_COMPONENT)
```

Invocación mediante propiedades

```
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKA = "SCO_ID_HR"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKB =
"SCO_OR_HR_ROLE"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKC =
"SCO_DT_ACCRUED"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKD =
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKA = "10063"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKB = "1"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKC = "2010-01-25"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKD = "004"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_DMD_COMPONENT =
"SSP_AMORT_PRESTAMO"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_ALLOCATION =
"2010-01-04"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_PAYMENT = "2010-
01-25"

SRTC_PY_VT_ROLE_INC | SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DELETE_VALUE()
```

Lectura de valores

Cuando se quiere leer para un elemento de nómina y un elemento de población el valor o los valores asociados para una paga, el método a utilizar es:
`SRTC_PY_VT_EXT_CALL.READ_VALUES`

Este método hará la carga de la tabla de valor teniendo en cuenta las fechas de filtro, el elemento de la población y el de nómina, y dejará el nodo de datos (`SRTC_PY_VT_DATA`) posicionado en el primer registro a leer.

Si la carga trae varios registros se busca el único que puede ser actualizables, que es aquel que no tenga fecha de fin de corrección.

Retorno `M4_SUCCESS/M4_ERROR` en función de si se ha podido localizar o no los valores.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
ID_PKA	String Obligatorio	Identificador de la primera clave de la tabla de valor respecto a la población..
ID_PKB	String	Identificador de la segunda clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 2 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
ID_PKC	String	Identificador de la tercera clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 3 o más claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias. Debe ser SCO_DT_ACCRUED.
ID_PKD	String	Identificador de la cuarta clave de la tabla de valor respecto a la población. Establecerla si la clave de la población está compuesta de 4 claves. Obligatorio en tabla de valor de incidencias, debe ser SCO_ID_PAY_FREQUENCY
VAL_PKA	Variant Obligatorio	Valor asociado a ID_PKA.
VAL_PKB	Variant	Valor asociado a ID_PKB. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKC	Variant	Valor asociado a ID_PKC. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
VAL_PKD	Variant	Valor asociado a ID_PKD. Obligatorio en tabla de valor de incidencias.
DT_ALLOCATION	Date Obligatorio	Fecha de imputación. Se establecerá como fecha de inicio del valor que se inserta.
DT_PAYMENT	Date Opcional	Fecha de Pago. En incidencias debe ser la fecha de una paga. Defecto : En fijos se iguala a la fecha de imputación (DT_ALLOCATION) y en incidencias a VAL_PKC.
ID_DMD	String Opcional	Grupo DMD al que pertenece el elemento de nómina. Defecto : DMD1
ID_DMD_COMPONENT	String Obligatorio	Elemento de nómina sobre el que actuar.

SLICE_FILTER	Número Opcional	Indicar en caso de tramos qué valor hay que devolver. Sólo tiene sentido en incidencias. 0: Todos los tramos (defecto) 1: El primer tramo 2: El último tramo 3: Tramo válido a la fecha de imputación DT_ALLOCATION (aquel que contenga la fecha)
PAY_TYPE	String Opcional	Lista de pagas por la que filtrar. Separados por comas
PAY_FREQUENCY	String Opcional	Frecuencia de pago por la que filtrar
CHECK_EXISTS	Integer Opcional	Con este parámetro a M4_TRUE (el otro posible valor es M4_FALSE), no se inserta el registro si en base de datos hay un registro para las mismas fechas y con los mismos datos (es decir, que la información que se inserta es redundante).

Ejemplos de uso

Vamos a leer para la paga de enero, para el elemento de nómina **Amortización de préstamos** todos los valores establecidos para el IdHR = 10063 con Role = 1.

Invocación mediante argumentos

```
SID_PKA          = "SCO_ID_HR"
SID_PKB          = "SCO_OR_HR_ROLE"
SID_PKC          = "SCO_DT_ACCRUED"
SID_PKD          = "SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SPKA             = "10063"
SPKB             = "1"
SPKC             = "2010-01-25"
SPKD             = "004"
SID_DMD_COMPONENT = "SSP_AMORT_PRESTAMO"
SID_DMD = Nullvalue()
ddt_ALLOCATION    = "2010-01-01"
ddt_PAYMENT      = "2010-01-25"
isliceFilter = 2  'Todos los tramos

svalue = Nullvalue()
iRet =
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.READ_VALUES(sID_PKA,sID_PKB,
sID_PKC,sID_PKD,sPKA,sPKB,sPKC,sPKD,ddt_ALLOCATION,ddt_PAYMENT,s
ID_DMD,sID_DMD_COMPONENT,isliceFilter)

if (iRet <> M4_ERROR) then
    iCount = SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.COUNT()
    for i = 0 to SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.COUNT() -1
        SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.Moveto(i)
        messagebox("",SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.SCO_VALUE)
    next
endif
```

Invocación mediante propiedades

```
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKA = "SCO_ID_HR"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKB = "SCO_OR_HR_ROLE"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKC = "SCO_DT_ACCRUED"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_PKD =
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKA = "10063"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKB = "1"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKC = "2010-01-25"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.VAL_PKD = "004"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.ID_DMD_COMPONENT =
"SSP_AMORT_PRESTAMO"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.SLICE_FILTER = 2
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_ALLOCATION = "2010-01-
01"
SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.DT_PAYMENT = "2010-01-25"

iRet = SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_EXT_CALL.READ_VALUES()
if (iRet <> M4_ERROR) then
    iCount = SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.COUNT()
    for i = 0 to SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.COUNT() -1
        SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.Moveto(i)
        messagebox("",SRTC_PY_VT_ROLE_INC!SRTC_PY_VT_DATA.SCO_VALUE)
    next
endif
```

Invocación a tabla valor en forma de zoom

Para poder invocar desde una presentación a otra presentación de tipo tabla de valor en formato zoom, es decir, filtrando la población de la tabla de valor, hay que generar bajo el evento que se desee el código que se detalla en los siguientes apartados.

Asignación de los valores de la clave

Hay que asignar los valores de las claves por las que se desea filtrar la población de la tabla de valor.

Esta asignación hay que hacerla sobre las siguientes variables de contexto : FILTER_PKA, FILTER_PKB, FILTER_PKC, FILTER_PKD. Existen 4 variables de contexto porque la clave de una tabla de valor puede estar compuesta por 4 valores.

A la hora de asignar estos valores se debe tener en cuenta que:

- Se rellenan tantas variables de contexto como campos formen la clave de tabla de valor. Esto se habrá parametrizado en la presentación de la tabla de valor.
- El orden de la clave debe de coincidir con el orden de las claves establecidas en la presentación de la tabla de valor.
- Los valores a establecer sobre las variables de contexto pueden ser valores de ítems : [Nodo.Item], objetos de texto , valores fijos...
- Si se quiere filtrar por más de un elemento establecer los valores en las variables de contexto separadas por comas.

Ejemplo:

```
BEGIN Action_set setPKAVa]
  Set = "*C*#FILTER_PKA# := [NODE_ROLE.SCO_ID_HR]"
END
BEGIN Action_set setPKBVa]
  Set = "*C*#FILTER_PKB# := [NODE_ROLE.SCO_OR_HR_ROLE]"
END
BEGIN Action_set setPKCVa]
  Set = "*C*#FILTER_PKC# := "
END
BEGIN Action_set setPKDVa]
  Set = "*C*#FILTER_PKD# := "
END
```

Asignación del filtro de tipo y frecuencia de pago

Si se quiere que la tabla de valor acote el conjunto de pagas a tratar según su tipo y frecuencia hay que establecer valor a las siguientes variables de contexto:

- *C*#PAY_TYPE_FILTER# : Filtro de tipo de paga. Pueden ser varios valores separados por comas.
- *C*#PAY_FREQUENCY_FILTER# : Filtro de frecuencia de pago. Un único valor.

EJEMPLO

```
BEGIN Action_set setPayTypeFilter
    Set = "*C*#PAY_TYPE_FILTER# := 1"
END

BEGIN Action_set setPayFreqFilter
    Set = "*C*#PAY_FREQUENCY_FILTER# := 004"
END
```

Impedir la modificación de fechas

Si se quiere que la tabla de valor al mostrarse no permita modificar las fechas con las que se trabaja hay que establecer valor a la siguiente variable de contexto:

- *C*#LOCK_FILTER_DATES# : Variable booleana que indica si se debe bloquear la modificación de las fechas de la tabla de valor. Esto provocará que se deshabilite el botón "Quitar Filtro" y todas las posibles acciones de cambio de fechas: "Trabajar con pagas bloqueadas", "Permitir valores retroactivos" y "Establecer propiedades de la paga". Por defecto esta opción no está activa.

EJEMPLO


```
BEGIN Action_set setLockFilterDates
    Set = "*C*#LOCK_FILTER_DATES#:= [*F*true]"
END
```

Invocación a la presentación de la tabla de valores

Para invocar a la presentación de tabla de valores que se desea hay que

1. Añadir una componente de tipo "IncludeCall", que irá después del bloque de asignación de las claves .
2. Editar las propiedades del "IncludeCall" y sobre la propiedad 'IdInclude' elegir el include : SRTC_INCL_PY_VT_ZOOM
3. Rellenar el argumento del include 'IdPresentation' con el identificador de la presentación de la tabla de valor a la que se va a invocar.

Ejemplo: si queremos invocar a la presentación de valores fijos de empresas:



Trabajar con tablas de valor con DMD <> DMD1

Introducción

Si se quiere trabajar con una tabla de valor de valores fijos o de incidencias individuales con elementos de nómina que pertenecen a componentes de dominio distintos al DMD1 hay que proceder a hacer ciertas modificaciones en la presentación y en el Meta4Object asociados a dicha tabla de valor.



Tener en cuenta que dichos elementos de nómina siempre deberán estar asociados a algún ítem de un m4Object.

En los siguientes apartados se describen dichas modificaciones.

Parametrización a nivel de presentación

Indicar el dominio y grupo de dominio con el que se va a trabajar

Para esto hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta `"*O*/GeneralValueTable/IncludecallsetLevelDMDGroup"` y con el botón derecho editar las propiedades.

Los valores a asignar a los argumentos del include deben ser:

- `Level = 03` , Para distinguirlo del periodo y del rol.
- `Id_DMD` = Identificador de dominio del sistema de asignación de valor.
- `Id_DMD_GROUP` = Identificador del grupo de dominio.
- `Id_DMD_GROUP_NODE` = Identificador del grupo de dominio por el que filtrar los nodos a considerar en el proceso de carga de elementos de nómina.

Modificar enlace : "Columnas de las tablas de valor"

El enlace que se utiliza para sacar las posibles columnas con las que se trabaja debe ser modificado para que saque una lista de componentes de dominio con los que queremos que trabaje la tabla de valor.

Para esto hay que situarse en el árbol de presentación en la ruta: `"*O*/GeneralValueTable/MainForm/SplitFilterTable/SplitblockFilter/PanelActions/`

GroupboxActions/ToolbarChngeCols/tlbbttActionButton/EvActionButton" y editar el código.

Este código se corresponde con el evento clic del enlace, las partes a modificar son:

- Borrar el objeto Action_listconcepts con alias *acCallListConcepts*
- Insertar objeto action_find sobre en nodo SRTC_PY_VT_COLUMNS en la misma posición que estaba en action_listconcepts borrado en el apartado anterior, para sacar los filtros de ese nodo.

```
BEGIN Action_find afFilterColumns
  Idnode = "SRTC_PY_VT_COLUMNS"
END
```

- Inserta debajo un action_method sobre el nodo SRTC_PY_VT_OBL_ENTRY y método REFRESH_COLUMNS. Con esto refrescaremos las columnas tras hacer la selección correspondiente.

```
BEGIN Action_method amRefreshColumns
  Idnode = "SRTC_PY_VT_OBL_ENTRY"
  Iditem = "REFRESH_COLUMNS"
```

- Reemplazar las referencias al Objeto "acCallListConcepts" por las referencias al filtro de nodo , en nuestro caso "afFilterColumns".

El código definitivo del evento clic sería:

```

BEGIN Evclick EvActionButton
  Idchannel = "SRTC_PY_VT_LEG_ENT_DMD"
  Idnode = "SRTC_PY_VT_COLUMNS"
  BEGIN Action_dialog AdAskToPersist
    Dialog = "Asksave"
    Onok = "acPersist"
    Oncancel = "afFilterColumns"
  END
  BEGIN Action_call acPersist
    Sentence =
    "*0*/GeneralValueTable/MainForm/ExeblocksPersist.Call(PresentationPersist)"
  END
  BEGIN Action_script checkPersistError
    Code = "if PersistReturn= "M4_ERROR" then return 1 else return 0"
    Ontrue = "END_PRESENTATION"
    Onfalse = "afFilterColumns"
    SourceNames = "PersistReturn"
    SourceObjects = "*C*#PERSIST_RETURN#"
  END
  BEGIN Action_find afFilterColumns
  END
  BEGIN Action_method amRefreshColumns
    Idnode = "SRTC_PY_VT_OBL_ENTRY"
    Iditem = "REFRESH_COLUMNS"
  END
  BEGIN Action_method amcolsdispatcher
    Idnode = "SRTC_PY_VT_OBL_ENTRY"
    Iditem = "COLS_DISPATCHER"
    SourceArgs = "ARG_SENSE"
    SourceObjs = "*F*""
  END
  BEGIN Action_call AcRefreshNavButtonsState
    Sentence =
    "*0*/GeneralValueTable/MainForm/ExeblocksCrosstable.Call(setNavButtonsState)"
  END
  BEGIN Action_call acRepaint
    Sentence =
    "*0*/GeneralValueTable/MainForm/ExeblocksCrosstable.Call(RefreshCrosstable)"
  END
END

```

Parametrización a nivel de Meta4Object

Modificación de la sentencia de carga de elementos de nómina.

Para ello hay que hacer lo siguiente:

1. Sobrescribir el nodo SRTC_PY_VT_COLUMNS con una nueva estructura de nodo
2. Sobrescribir el método PVT_GENERATE_SENTENCE. Se recomienda copiar el método original y proceder a modificar sólo la parte que corresponda. Leer comentarios en la regla del método que pueden ayudar.

Generación de filtro de nodo en SRTC_PY_VT_COLUMNS

Hay que generar sobre el nodo SRTC_PY_VT_COLUMNS un filtro de nodo sobre un Meta4Object que liste los componentes de dominio sobre los que va a

trabajar la tabla de valor.


Este Meta4Object deberá

- Ser de tipo lista.
- Tener como tabla base la misma tabla que se use en el método PVT_GENERATE_SENTENCE que se ha sobrescrito en el apartado anterior.
- Estar filtrado por el Dominio y grupo de dominio cuyos componentes se desean listar.

Generación del filtro de nodo

1. Desde el editor de Meta4objects, situarse sobre el nodo de filas (SRTC_PY_VT_COLUMNS) y con el botón derecho seleccionar la opción de menú editar + filtros de nodo.
2. En la pantalla que se abre, haga clic el botón de nuevo para generar un nuevo filtro tal que
 - a. Establecer un identificador para el filtro
 - b. Seleccionar la opción de 'En otro Meta4object'
 - c. Establecer al filtro las siguiente características
 - Tipo Filtro = 3 (Filtro de búsqueda)
 - Tipo de comportamiento = 1 (Multiselección y filtros)
 - Elemento de la sentencia : SRTC_SYS_SENTECE
 - Elemento de los parámetros : SRTC_SYS_PARAM

El resto de datos se rellenan en función del Meta4Object que usemos de filtro.



Trabajar con poblaciones de distintas tablas

Cuando a la hora de parametrizar la población de una tabla de valor nos encontramos con que no existe una única tabla base porque la población está formada por datos de varias tablas la solución viene por generar una vista con el producto cartesiando de ambas tablas y poner como tabla base de la población dicha vista.

Establecer seguridad sobre acciones

Establecer seguridad sobre acciones

Las acciones de las tablas de valor: "Trabajar con pagas bloqueadas" y "Permitir valores retroactivos" pueden estar sujetas a seguridad, de forma que puedan estar deshabilitadas para ciertos usuarios.

Si se quiere establecer seguridad en alguna de estas acciones hay que:

1. Indicar que el M4object asociado a la tabla de valor tiene seguridad. Para esto utilizar la propiedad correspondiente a nivel de M4Object desde el diseñador de M4Objects.
2. Establecer la seguridad desde el editor de seguridad. Para esto hay que
 - generar dos máscaras, una con todo tipo de permisos y otra a la que se le hayan quitado todos los permisos sobre el concepto asociado a la acción que queramos deshabilitar. Estos conceptos se encuentran en el nodo SRTC_PY_VT_OBL_ENTRY.

Acción	ID Concepto
Trabajar con pagas bloqueadas	WORK_WITH_LOCKED_PAYS
Permitir valores retroactivos	WORK_WITH_RETRO_VALUES

- Asignar esas máscaras por MSR en función de cuáles deban poder y cuales no ejecutar las acciones.

Permitir calcular la fecha de cambio en el momento de lectura de la tabla de valor

Las tablas de valor de forma general a la hora de grabar valores a campos de tipo moneda tienen dos posibles comportamientos parametrizables a nivel de aplicación:

- "Establecer como fecha de cambio la fecha de grabación del valor". Este es el comportamiento por defecto e implica que a la hora de recuperar un valor de tipo moneda, como por ejemplo en el cálculo de la nómina, se utilizará para la conversión la fecha de grabación.
- "Establecer para la fecha de cambio un valor nulo", para que en el momento del cálculo de la nómina se tome como fecha de cambio la del cálculo. De esta forma al calcular pagas posteriores después de realizar un cambio en la cotización de una moneda, se va a tener en cuenta el cambio a partir de la fecha del cambio de cotización.

La forma de establecer el comportamiento por defecto que se quiere para las tablas de valor se indica a través del parámetro de aplicación 'Establecer fecha de cambio nula' que se encuentra debajo de 'Plantillas de Meta4Object de RichWeb', bajo la sección de 'Tablas de valor'. Establecer valor 1 si se desea trabajar con fecha de cambio a nulo y 0 para trabajar con fecha de cambio igual a la fecha de grabación.

Este comportamiento que se establece por defecto para todas las tablas de valor, puede ser modificado de forma particular en la ejecución de cada tabla de valor desde la presentación; bien utilizando la opción de 'Valores por defecto' si lo que se quiere es establecer otra fecha por defecto para los nuevos valores, o bien de forma particular para cada valor mediante la opción de "Detalles". En ambos casos para establecer fecha de cambio a nulo basta con dejar el valor de fecha de cambio vacío.

Ahora bien, para poder grabar un valor con fecha de cambio a nulo en una tabla del valor, el campo fecha de cambio asociado al valor de moneda debe tener asociado un tipo lógico que no tenga valor por defecto. Para comprobar que se cumple la condición anterior utilizar la herramienta "Diseñador de modelo de datos".

Si el campo fecha de cambio de la tabla de valor que se está generando no cumple la condición anterior y se quiere cambiar dicho tipo lógico para permitir fechas nulas habrá que

1. Buscar/crear un tipo lógico de tipo fecha sin valor por defecto
2. Asociar dicho tipo lógico al campo fecha de cambio asociado al campo valor de la tabla de valor. Para esto habrá que ejecutar las siguientes sentencias de actualización en la base de datos:
 - UPDATE M4RDC_FIELDS SET ID_TYPE= 'Nuevo tipo fecha sin valor por defecto' where ID_FIELD= 'Identificador del campo' and ID_OBJECT= 'Identificador del objeto lógico'
 - UPDATE M4RDD_FIELDS SET ID_TYPE= 'Nuevo tipo fecha sin valor por defecto' where ID_FIELD= 'Identificador del campo' and ID_OBJECT= 'Identificador del objeto lógico'

Donde:

- Nuevo tipo fecha sin valor por defecto: Tipo lógico de tipo fecha y sin valor por defecto
- Identificador del campo: Es el identificador del campo lógico donde se graba la moneda, por defecto SCO_DT_EXCHANGE
- Identificador del objeto lógico: Es el identificador del objeto lógico asociado a la tabla de valor



Recordad que desde la herramienta "Diseñador de modelo de datos", al crear un nuevo campo tipo moneda en una tabla añade los campos auxiliares automáticamente (fecha de cambio, tipo de cambio) y establece para la fecha de cambio un tipo lógico con valor por defecto : hoy. Esto para los campos moneda de tablas de valor hay que cambiarlo, es decir, establecer un tipo lógico para la fecha de cambio sin defecto.

Parámetros de aplicación de tablas de valor

En este apartado se describe el conjunto de parámetros de aplicación que se utilizan desde las tablas de valor. Estos parámetros se encuentran debajo de 'Plantillas de Meta4Object de RichWeb', bajo la sección de 'Tablas de valor' y se agrupan las funcionalidades que se describen a continuación.

Configuración de elementos de nómina

A la hora de listar los elementos de nómina en una tabla de valor, en general la lista dependerá de si la tabla pertenecer al grupo del periodo o del rol, pues se listarán los elementos asociados al grupo correspondiente y además si se establece tarea de nómina y/o tarea auxiliar se filtrará para que sólo sean elementos de nómina con salida desde los Meta4Object asociados a dichas tareas.

- Grupo del periodo (Obligatorio): Identificador del grupo de elementos de nómina asociados al periodo.
- Grupo del rol (Obligatorio): Identificador del grupo de elementos de nómina asociados al rol.
- Tarea de nómina (Opcional): Identificador de la tarea que se utiliza para invocar a la nómina. Esta tarea, a través del parámetro 'STR_META4OBJECT', permite identificar el Meta4Object de nómina al que deberían ir asociados los DMD Componentes que se van a listar en las tablas de valor. Con esto se identifica los elementos de nómina a los que se le da valor desde el Meta4Object de la nómina.
- Tarea auxiliar (Opcional): Identificador de tarea para identificar otros DMD Componentes. Esta tarea deberá tener un parámetro con identificador 'ID_CHANNEL' del cual se extraerá el identificador del Meta4Object al cual pueden ir asignados los DMD Componentes. Se utiliza para que se listen elementos de nómina a los que se le asigne valor desde este Meta4Object.

Ampliar información en el apartado "Parametrizar elementos de nómina a mostrar" de este documento.

Fecha de cambio nula

Este parámetro permite establecer el comportamiento por defecto respecto al valor que se establece a la fecha de cambio de los valores de tipo moneda.

Ampliar información en el apartado "Permitir calcular fecha de cambio en el momento de lectura de la tabla de valor" de este documento.

- Establecer fecha de cambio nula.

Indica si se quiere o no establecer la fecha de cambio a nulo. Los valores permitidos son:

- 0: Establecer como fecha de cambio la fecha de grabación. (Defecto)
- 1: Establecer fecha de cambio a nulo.

Filtro de pagas

- Mostrar filtro de paga en la carga.

Indica si se quiere o no mostrar en las tablas de valor el filtro de frecuencia y tipo de paga en la carga. Los valores permitidos son:

- 0: No mostrar el filtro. (Defecto)
- 1: Mostrar el filtro sólo en las tablas de valores fijas.
- 2: Mostrar el filtro sólo en las tablas de valores de incidencias.
- 3: Mostrar el filtro en todas las tablas de valor.

- Mostrar botón de filtro de paga

Indica si se quiere o no mostrar en las tablas de valor el botón que permite modificar el filtro de frecuencia y tipo de paga. Los valores permitidos son:

- 0: No mostrar. (Defecto)
- 1: Mostrar el botón sólo en las tablas de valores fijas.
- 2: Mostrar el botón sólo en las tablas de valores de incidencias.
- 3: Mostrar el botón en todas las tablas de valor.

- Frecuencia de paga

Identificador de la frecuencia de pago por la que filtrar por defecto las tablas de valor. Ejemplo: 004.

Dejar vacío el parámetro si no se quiere filtrar.

- Tipos de paga:

Lista de tipos de pagas por las que se filtra por defecto en las tablas de valor. Se deben indicar los tipos de paga por los que filtrar separados por coma. Ejemplo: 1,2

Dejar vacío el parámetro si no se quiere filtrar.

Visualizar solo columnas/elementos modificables

Esta opción solo se aplicará a las tablas de valor fijas y de incidencias que tengan establecida seguridad. Si no se tiene establecida seguridad, la opción ni se muestra ni se aplica.

- Mostrar botón de visualizar elementos modificables:

Indica si se quiere o no mostrar en las tablas de valor el botón de “Visualizar sólo elementos modificables”, que permite ocultar aquellos elementos de nómina sobre los que no se tienen permisos de escritura. Los valores permitidos son:

- 0: No mostrar el botón.
- 1: Mostrar el botón (valor por defecto).

- Visualizar elementos modificables:


Indica si se quiere trabajar por defecto con la opción de visualizar solo elementos modificables aplicada. Es decir, que por defecto no se muestren los elementos sin permisos de escritura. Los valores permitidos son:

- 0: No aplicar el filtro (valor por defecto).
- 1: Aplicar el filtro.

Hoja Excel de importación de incidencias/fijas masivas

A continuación se incluye un ejemplo de la hoja de Excel cuyo formato es el que deben seguir los ficheros que se vayan a utilizar para la importación de valores en incidencias/fijas masivas.

Esta plantilla se tiene accesible desde la aplicación bajo la opción de “PeopleNet/Herramientas de usuario avanzado/Archivos de plantillas” con el identificador: “SRCO_MASSIVE_VALUE_TABLE_TEMPLATEXTLT”



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ID RH	Ordinal	Valor	ID Sinónimo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Registro erróneo	Cadena del error
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									



Tiene disponible a la hora introducir datos en la hoja Excel la opción de cambiar el comportamiento de la tecla punto (.) del teclado numérico y en vez de ello introduzca el carácter separador de decimales definido en la configuración de Windows en la máquina cliente (la coma). Para activar esta opción configure el parámetro de aplicación HOOK_NUMERIC_KEYBOARD de la aplicación LOGON, sección SCH_SESSION. Sus valores son 0 (desactivado) y 1 (activado). Para que la configuración tenga efecto reinicie la aplicación.