

Administración y configuración

Configuración del cliente de Meta4



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 20 de enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Configuración del cliente Meta4

Acerca de este documento	5
Introducción.	6
Configuración básica del cliente	7
Agregar una configuración nueva	8
Editar una configuración	9
Eliminar una configuración.	9
Guardar la configuración actual.	9
Activar una configuración guardada	9
Configuración del tipo de conexión con el servidor de aplicaciones.	10
Incorporación de un servidor de aplicaciones nuevo.	11
Edición de un servidor de aplicación	11
Eliminación de un servidor de aplicaciones.	12
Configuración de los usuarios en el sistema.	13
Configuración de los mensajes de error y advertencias.	14
Configuración del modo de trabajo.	15
Guardar la configuración de conexión a nivel de usuario	16
Configuración de la descarga de la ayuda en línea por sociedad en Rich Web.	17
Configuración del archivo M4rootconfig.xml	17
Configuración del archivo M4packconfig.xml.	18
Preguntas más frecuentes	21
Solución de problemas	22

Configuración del cliente Meta4

Acerca de este documento

Este documento explica cómo utilizar la herramienta de configuración del cliente Meta4 (cliente de desarrollo y Rich Web). Ofrece una serie de pautas para consultar y modificar la configuración actual del cliente Meta4.

Se abordan los siguientes temas:

- Configuración básica del cliente
- Configuración del tipo de conexión con el servidor de aplicaciones
- Configuración de los usuarios en el sistema
- Configuración de los mensajes de error y advertencias
- Configuración del modo de trabajo
- Preguntas más frecuentes
- Solución de problemas

Introducción

La herramienta de configuración del cliente Meta4 (m4conpar) trabaja con la información de configuración de la aplicación cliente almacenada en un fichero XML cuya estructura es semejante a la del registro de Windows. Dicho fichero se llama regmeta4.xml y normalmente se halla en la ruta %ALLUSERSPROFILE%/ Application Data/Meta4.

La herramienta de configuración consulta y modifica algunos de los parámetros de este fichero, además de aportar la posibilidad de gestionar distintas configuraciones.

Se puede tener acceso a esta herramienta de dos formas:

1. Desde fuera de la aplicación Meta4, ejecute el archivo *M4ConPar.exe*.
2. Desde dentro de la aplicación, seleccione **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación**.

Esta herramienta se compone de cinco pestañas, que se describen a continuación:

- **Generales:** permite configurar los aspectos básicos del cliente, tales como la instalación, los directorios de ubicación de archivos complementarios, el idioma y la posibilidad de almacenar diferentes configuraciones.
- **Conexión:** permite configurar el tipo de conexión con el servidor de aplicaciones, el tiempo de respuesta de una transacción y la cantidad de datos. Además, se pueden utilizar varios servidores y modificar sus propiedades.
- **Usuarios:** muestra los perfiles de usuario disponibles en la instalación actual. Cada usuario tiene asociados un servidor y un idioma. Se pueden configurar las dos propiedades.
- **Sistema:** permite configurar el nivel de detalle de los mensajes de error, decidir trabajar con o sin caché, y configurar el tamaño de ésta.
- **Desarrollo:** elige la emulación de la sesión de trabajo cliente/servidor: una sola máquina o modo de conexión. Tiene un apartado dedicado a la conexión con base de datos.

Configuración básica del cliente

Para configurar los aspectos básicos del cliente, como son la instalación, los directorios donde se ubican los archivos complementarios de la aplicación, el idioma y la posibilidad de almacenar diferentes configuraciones, tiene que, una vez ejecutada la herramienta de configuración, situarse en la pestaña **General**.

Esta pestaña se compone de tres cuadros de grupo. En el primer cuadro de grupo, **Instalación**, se muestra una breve información acerca del tipo de instalación de que se dispone en ese momento. Existen los siguientes tipos:

Tabla 1. Tipos de instalación

Tipo	Descripción
Desarrollador	Se trata de un modo de emulación en una <i>única máquina</i> que le permite utilizar las herramientas de desarrollo.
Desarrollador (Inspección)	Es igual que el tipo Desarrollador pero con un modo <i>debug</i> , esto es, que muestra información mediante traza de los errores que se producen.
Usuario	Se trata de un modo de <i>emulación</i> cliente/servidor que no permite utilizar las herramientas de desarrollo.
Usuario (Inspección)	Es igual que el tipo Usuario pero con modo <i>debug</i> , esto es, que muestra información mediante una traza de los errores que se producen.

Por defecto, el tipo de instalación es *Desarrollador*.

En el siguiente cuadro de grupo, **Directorios**, se muestra la información sobre la ubicación de los archivos complementarios de la aplicación: pueden ser directorios locales, unidades de red o direcciones de Internet. Consta de tres campos:

- **Plantillas:** ubicación de los archivos que contienen las plantillas de los documentos (Word, Excel, etc.).
- **Menús HTML:** ubicación de los archivos HTML de presentaciones de la aplicación.
- **Ayuda:** ubicación de los archivos de ayuda.
- **Informe:** ubicación de los archivos gráficos para la generación de reportes (por defecto es C:\Temp\reports).

- **Temporal:** ubicación de los archivos temporales generados durante la sesión de trabajo (por defecto es C:\Temp).

La ubicación puede introducirse directamente en el campo o haciendo clic en el botón (...) correspondiente y se muestra una ventana desde la que puede introducir directamente la ubicación de los archivos o hacer clic en el botón **Lista>>**.

A continuación, se muestra una ventana en la cual, que mediante un cuadro de lista desplegable puede elegir la unidad de disco y moverse por su estructura hasta llegar a la ubicación que desee.

El tercer cuadro de grupo, **Idiomas**, se refiere al idioma por defecto de la aplicación. En el cuadro de lista desplegable se puede seleccionar el idioma por defecto de la aplicación. El idioma que aparece por defecto es *Spanish* (Español).

Por último, aparece el botón **Configuraciones...**, que permite ir almacenando diferentes configuraciones que posteriormente pueden seleccionarse para trabajar con ellas. Al hacer clic en el botón, aparece una ventana de la cual puede agregar, editar, eliminar, guardar y activar una configuración.

Agregar una configuración nueva

Para agregar una configuración nueva, haga clic en el botón **Añadir** y en la ventana que se muestra introduzca los datos de la nueva configuración:

- **Tipo:** seleccione en la lista desplegable el tipo de configuración. Puede elegir uno de los tipos siguientes:
 - *Desarrollador*
 - *Desarrollador (Inspección)*
 - *Usuario*
 - *Usuario (Inspección)*

Para obtener más información acerca de estos tipos de configuración, consulte la tabla *Tipos de instalación*, explicada anteriormente.

- **Descripción:** puede introducir una breve descripción acerca de la nueva configuración.
- **Build:** descripción de la *build*.
- **Ubicación:** ruta del archivo en que se guardará la nueva configuración.

Una vez introducidos los datos, haga clic en **Aceptar**. A continuación, se mostrará un mensaje de confirmación de actualización de esa nueva configuración. Dicha configuración aparece ahora reflejada en el cuadro de grupo **Configuración**.

Editar una configuración

Seleccione una de las configuraciones incluidas en el cuadro de grupo **Configuración**. A continuación, haga clic en el botón **Editar**. De esta forma, obtendrá acceso a la ventana **Configuración**, donde aparecen los datos de la configuración seleccionada. Puede modificar todos los datos excepto el nombre de la configuración. Para guardar los cambios, haga clic en **Aceptar**.

Eliminar una configuración

Seleccione una de las configuraciones incluidas en la ventana **Configuración** y haga clic en el botón **Eliminar**. A continuación, se mostrará un mensaje de confirmación de eliminación de esa configuración. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea eliminar la configuración. La configuración ya no aparece en la lista de configuraciones.

Guardar la configuración actual

Para guardar la configuración actual, en la ventana **Configuración**, haga clic en el botón **Guardar actual**. El procedimiento es igual al de agregar una configuración nueva, pero con este modo se indica directamente la ruta de la *build* actual.

Activar una configuración guardada

La aplicación permite seleccionar y activar una configuración de las disponibles. Obliga a cerrar la herramienta de configuración del cliente y reiniciar el sistema. En la ventana **Configuración**, seleccione una de las configuraciones de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. De esta forma, se activa la configuración.

Configuración del tipo de conexión con el servidor de aplicaciones

Para especificar el tipo de conexión con el servidor de aplicaciones, el tiempo de respuesta en una transacción y la cantidad de datos referentes al servidor de aplicaciones, también es posible configurar varios servidores, que se van agregando a una lista, y editar sus propiedades.

Para ello, deberá situarse en la pestaña **Conexión**. Esta pestaña se compone de dos cuadros de grupo. El primer cuadro de grupo **Conexión** contiene el protocolo **TCP/IP** de comunicación que es el recomendado para una conexión en red.



TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) son dos protocolos de Internet. TCP corresponde a la capa de transporte del modelo de referencia OSI, y ofrece servicios de datagramas sin conexión. Se desarrolló como apoyo en la construcción de una red mundial.

Para cambiar el tipo de compresión del protocolo, haga clic en el botón **Ver Compresión**. En la ventana mostrada elija un tipo de compresión para el protocolo **TCP/IP** a través del botón de lista. Dispone de tres opciones:

■ **Tipo de compresión:**

- Sin compresión
- Compresión red local
- Compresión red remota

Por defecto, se asigna Sin compresión.

En la misma pestaña de **Conexión** (dentro del grupo Conexión), es posible introducir el tiempo máximo de espera de respuesta a una transacción. Para ello, en el campo **Tiempo en seg.**, introduzca el tiempo máximo de espera en segundos. Por defecto, se asignan 120 segundos de tiempo de espera.

En el segundo cuadro de grupo **Servidores de aplicación Meta4**, se muestra una lista con información acerca de los servidores disponibles en el directorio local. Se pueden modificar las propiedades del servidor, que son: el nombre del servidor, la máquina de la red, los puertos y el protocolo de conexión. Permite agregar a la lista, borrar o editar los servidores.



Cuando se trabaja con conexiones seguras https y se dispone en cliente de un sistema operativo Vista, Internet Explorer tiene habilitada por defecto la opción "Comprobar la revocación de certificados del servidor" ("Check for server certificate revocation"). En el caso de no poder obtenerse la lista de certificados CRL, IE cerrará la conexión entre el cliente y el servidor, por lo que es necesario disponer en el servidor IIS de un servicio que ofrezca esta lista aparte de los servicios que ofrece Meta4 (Update Service y Gateway) en el caso de Rich Web.

Incorporación de un servidor de aplicaciones nuevo

Para agregar un servidor nuevo de aplicaciones, haga clic en el botón **Añadir** del cuadro de grupo **Servidores de aplicación Meta4**.

En la ventana que se muestra, introduzca los datos para la descripción del nuevo servidor de aplicación:

- **Nombre:** identificador descriptivo del servidor de aplicaciones.
- **Máquina:** nombre de la máquina a la que se conecta el servidor.
- **Puerto:** número del puerto.
- **Puerto Admin:** número del puerto de administración.
- **Puerto seguro:** número del puerto para una conexión segura (SSL).



SSL (Secure Sockets Layer) es el principal protocolo de seguridad de Internet. Los datos se intercambian encriptados durante una sesión segura.

Una vez introducidos los datos, haga clic en **Aceptar**. De esta forma, el nuevo servidor se agregará a la lista de servidores de aplicación.

Edición de un servidor de aplicación

Seleccione un servidor de aplicaciones en la lista de servidores existente. A continuación, haga clic en el botón **Editar** del cuadro de grupo **Servidores de aplicación Meta4**. De esta forma, obtendrá acceso a la ventana en que aparecen los datos del servidor. Puede modificar todos los datos excepto el nombre del servidor. Para guardar los cambios, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de un servidor de aplicaciones

Seleccione un servidor de aplicaciones de la lista de servidores. A continuación, haga clic en el botón **Eliminar** del cuadro de grupo **Servidores de aplicación Meta4**. Entonces, aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación de ese servidor. Si hace clic en **Sí**, el servidor se eliminará y desaparecerá de la lista de servidores de aplicación.

Configuración de los usuarios en el sistema

Se pueden configurar diferentes aspectos del usuario, como su nombre, servidor de aplicaciones, etcétera. Para esto, tiene que, una vez ejecutada la herramienta de configuración, situarse en la pestaña **Usuarios** y se muestra una lista con todos los perfiles de usuario disponibles en el sistema. El usuario *Default* existe siempre y no se puede eliminar.

Cada usuario tiene asociado un servidor. Si selecciona uno de la lista (desde la columna numérica) y hace clic en el botón **Editar**, puede configurar los siguientes aspectos del usuario:

- **Nombre:** nombre del usuario, que debe existir en el repositorio de Meta4. Por defecto, se le asigna el nombre *Default*.
- **Conexión segura:** hay que activar la casilla de verificación si se quiere que el usuario se conecte mediante una conexión segura, SSL. Por defecto, esta casilla está desactivada.
- **Autenticación con Kerberos:**
- **Parámetros con Kerberos:**
- **Servidor de aplicaciones Meta4:** contiene un cuadro de lista desplegable donde se puede elegir la conexión a los servidores agregada en el apartado anterior. Por defecto, se asigna *ServerOne* como servidor de aplicaciones.

Para eliminar un usuario, seleccione uno de la lista y haga clic en el botón **Eliminar**. A continuación, se mostrará un mensaje de confirmación de eliminación de ese usuario.

Configuración de los mensajes de error y advertencias

Se pueden configurar los mensajes de error y advertencias de la aplicación. Para esto, tiene que, una vez ejecutada la herramienta de configuración, situarse en la pestaña **Sistema**. Puede trabajar con o sin cachés y configurar el tamaño y número de los elementos que se reservan para cada caché, así como el directorio donde se guardarán estas cachés.

Esta pestaña se compone de dos cuadros de grupo. El primer cuadro de grupo, **Mensajes de la aplicación**, se utiliza para parametrizar el nivel de detalle de los mensajes de referencia de la aplicación. Hay tres niveles:

- **Normal**
- **Alto**
- **Avanzado**

Por defecto, el nivel de detalle de los mensajes de referencia es **Avanzado**.

El segundo cuadro de grupo es **Archivos temporales**. En él se indica si se va a trabajar con o sin cachés. Por defecto, aparece activada la casilla para trabajar con cachés. Especifique el directorio donde desea guardar las cachés del campo **Directorio para cachés**. Por defecto es: C:\Temp. En caso de cambiar la ubicación, escriba la ruta directamente sobre el campo o haga clic en el botón (...) situado a la derecha del campo.

Configure el tamaño y número de los elementos que se reservan para cada caché de datos y metadatos. Para ello, haga clic en el botón **Avanzado**.

Se obtiene una ventana que se divide en dos cuadros de grupo: **Caché de datos** para la configuración de los datos y **Caché de Metadatos** para la configuración de los metadatos. En ambos casos cuenta con dos campos:

- **Tamaño:** número máximo de bytes reservados para almacenar información en caché. Por defecto, se reservan 1000000 bytes para los datos y 2000000 bytes para los metadatos.
- **Número de elementos:** número máximo de elementos permitidos en la caché. Por defecto, el número máximo permitido en caché para datos es 100.

Para guardar los cambios, haga clic en **Aceptar**.

Para borrar los datos y metadatos almacenados en las cachés, haga clic en el botón **Borrar** del cuadro de grupo **Archivos temporales**.

Configuración del modo de trabajo

Elija la emulación de la sesión de trabajo: una sola máquina o modo de conexión. Tiene un apartado dedicado a la conexión con base de datos.

Para esto, una vez ejecutada la herramienta de configuración, sitúese en la pestaña **Desarrollo**. Esta pestaña sólo está disponible cuando la configuración es de tipo Desarrollador. Se trata de un modo de emulación en el que se trabaja en una única máquina y se pueden utilizar las herramientas de desarrollo.

Se compone de dos cuadros de grupo. En el primer cuadro de grupo **Información sobre máquina de desarrollador**, hay dos botones de opción, que se corresponden con dos modos de trabajo: **Emulación** para trabajar en una única máquina y **Conexión** para el funcionamiento en cliente/servidor. El modo de trabajo **Emulación** es el que aparece por defecto.

En el cuadro de grupo **Conexión Base de datos**, puede seleccionar el usuario y el servidor de base de datos de repositorio con el cual va a trabajar. Los datos que aparecen son los siguientes:

- **Fuente de datos ODBC:** cuadro de lista desplegable que se obtiene a partir de *UserDSN* y *SystemDSN* configurados en ODBC.



Este campo no aparece si se ha seleccionado Oracle como gestor de base de datos.

- **Gestor:** cuadro de lista desplegable donde se selecciona el sistema gestor de base de datos. Éste puede ser: Oracle, SQL Server, Informix, DB2 o Sybase.
- **Servidor BD:** contiene el nombre del servidor de base de datos.
- **Usuario:** nombre de usuario registrado en la base de datos a la que se tiene acceso.
- **Password:** contiene la contraseña de acceso a la base de datos.
- **Estación de desarrollo:** Seleccione una de estas opciones:
 - **Completa:** para obtener acceso a todas las herramientas de la aplicación además de a la funcionalidad. Si es usted desarrollador, ésta es la configuración típica.

Para guardar los cambios, haga clic en **Aplicar**. Para salir haga clic en **Aceptar**.

Guardar la configuración de conexión a nivel de usuario

La herramienta de configuración del cliente de desarrollo, que normalmente trabaja con la información de configuración de todos los usuarios de una máquina, permite guardar la configuración de conexión a nivel de usuario.

Esto es especialmente útil para una estación de desarrollo compartida por distintos usuarios para conectarse a diferentes entornos, ya que cada usuario puede guardar la información de conexión que desee sin afectar al resto.

Para activar esta funcionalidad debe añadir en la ruta `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\_3.X\Machine` del archivo de configuración `regmeta4.xml`, el parámetro `MultiUser`. Dicho parámetro puede tener los siguientes valores:

- 0 (o no existe) -> Se comportará como hasta ahora;
- 1 -> Grabará en el `regmeta4user.xml`.

Configuración de la descarga de la ayuda en línea por sociedad en Rich Web

Existe la posibilidad de descargar la ayuda en línea funcional de PeopleNet para diferentes sociedades en diferentes idiomas para los clientes Rich Web. Para ello, su administrador debe realizar una serie de cambios en los siguientes ficheros del servicio de actualización Update Services:

- **M4rootconfig.xml**
- **M4packconfig.xml**

Configuración del archivo M4rootconfig.xml

Es necesario editar el archivo **M4rootconfig.xml** para especificar el módulo nuevo de ayuda en línea y la tarea correspondiente (sociedad e idioma en cuestión). Para ello, inserte las líneas indicadas en color rojo en el siguiente ejemplo debajo del bloque de código que se muestra al principio:

EJEMPLO

```
<moduledef name="helponline.3">
<taskdef name="Meta4.Func_CHM" language="3"/>
<taskdef name="Meta4.Tech_CHM" language="3"/>
</moduledef>

<moduledef name="helponline.ORG1.2">
<taskdef name="Meta4.Func_CHM.ORG1" language="2"/>
</moduledef>
<moduledef name="helponline.ORG1.3">
<taskdef name="Meta4.Func_CHM.ORG1" language="3"/>
</moduledef>
<moduledef name="helponline.ORG1.4">
<taskdef name="Meta4.Func_CHM.ORG1" language="4"/>
</moduledef>
<moduledef name="helponline.ORG1.5">
<taskdef name="Meta4.Func_CHM.ORG1" language="5"/>
</moduledef>
```

Donde **"ORG1"** es el identificador de la sociedad para la que quiere descargar la ayuda (que debe estar creada en la aplicación), y los códigos de idioma utilizados son los siguientes:

- Language 2 = Inglés
- Language 3 = Español
- Language 4 = Francés
- Language 5 = Portugués

Como se ve en este ejemplo, se han incluido las entradas correspondientes a todos los idiomas, por lo que la ayuda se descargará en los cuatro idiomas para esa sociedad.

Configuración del archivo M4packconfig.xml

El archivo **M4packconfig.xml** del servicio de actualización Update Services también debe editarse para la descarga de la ayuda en línea funcional para una sociedad determinada. En este caso, deberá modificar en el fichero publicado en el estándar las rutas de las siguientes líneas indicadas en color azul:

```
<package name="helponline_fun.3" version="714.444.4.5">
  <dirdef type="help" folder="packages\suppfiles\helponline\3">
    <filedef filename="packages\suppfiles\helponline\3\cn_func_pri.chm"/>
    <filedef filename="packages\suppfiles\helponline\3\m4help_fun.chm"/>
    <filedef filename="packages\suppfiles\helponline\3\m4help_fun.hhp"/>
    <filedef filename="packages\suppfiles\helponline\3\AREA_CONFIG.chm"/>
  </dirdef>
  <module name="helponline.3"/>
</package>
```



Las entradas indicadas en color negro deben tratarse como ayuda tecnológica aunque aparezcan en la ayuda funcional. Por lo tanto, no hay que añadirlas en el fichero.

En las rutas indicadas a continuación, debe insertar el identificador de la sociedad (ORG1 en este ejemplo) indicado en color rojo para el caso del idioma español, en la posición correspondiente de cada ruta:

EJEMPLO

```
<package name="helponline_fun_ORG1.3" version="714.444.4.5">
<dirdef type="help" folder="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3">
<filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3\m4help_fun.chm"/>
<filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3\m4help_fun.hhp"/>
</dirdef>
<module name="helponline.ORG1.3"/>
</package>
```

```
<package name="helponline_fun_pdt_ORG1.3" version="714.444.4.5">
<dirdef type="help" destfolder="\pdt\ORG1"
folder="packages\suppfiles\helponline\pdt\ORG1\3">
<filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\pdt\ORG1\3\m4help_fun.chm"/>
<filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\pdt\ORG1\3\m4help_fun.hhp"/>
</dirdef>
<module name="helponline.ORG1.3"/>
</package>
```

El primer bloque de entradas corresponde a la ruta de instalación de la ayuda en línea disponible para los casos en los que no se tiene instalado el **Editor de nómina**, mientras que el segundo bloque corresponde a la ruta de la ayuda en línea para aquellas instalaciones que sí incluyen la citada herramienta.



Tenga en cuenta que cada vez que se actualice la versión de la ayuda en línea instalada, debe modificar el número de versión que figura en la primera entrada de cada bloque ("714.444.4.5" en el ejemplo) por el número correspondiente a la nueva versión, para que se cargue correctamente la última actualización de la ayuda.

En cuanto la distribución física de la ayuda en el servicio de actualización, solo afectará al directorio FUNC en dicho servicio (packages\suppfiles\helponline). El directorio local FUNC en el servicio de actualización en el estándar es:

- packages\suppfiles\helponline\3
- packages\suppfiles\helponline\pdt\3

Mientras que, por ejemplo, para la sociedad ORG1 sería:

- packages\suppfiles\helponline\ORG1\3

- packages\suppfiles\helponline\ORG1\pdt\3

Una vez realizados los cambios anteriores en el servicio de actualización, generaremos un nuevo fichero de configuración (**m4applicationconfig.xml**). Dicho fichero se utiliza para gestionar la descarga desde Rich Web. Para generar este fichero, se ejecutará el fichero **m4packmerger.bat** desde el servicio de actualización.

A continuación se muestra un ejemplo del fichero **m4applicationconfig.xml** con ayuda funcional en una determinada sociedad (ORG1):

EJEMPLO

```
<moduledef name="helponline.ORG1.3">
  <taskdef language="3" name="Meta4.Func_CHM.ORG1"/>
  <package name="helponline_fun_ORG1.3" version="714.444.4.5">
    <dirdef destfolder="\ORG1"
      folder="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3" type="help">
      <filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3\m4help_fun.chm"/>
      <filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\ORG1\3\m4help_fun.hhp"/>
      </dirdef>
    </package>
    <package name="helponline_fun_PDT_ORG1.3" version="714.444.4.5">
      <dirdef destfolder="\PDT\ORG1"
        folder="packages\suppfiles\helponline\PDT\ORG1\3"
type="help">
        <filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\PDT\ORG1\3\m4help_fun.chm"/>
        <filedef
filename="packages\suppfiles\helponline\PDT\ORG1\3\m4help_fun.hhp"/>
        </dirdef>
      </package>
```

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo cambiar el usuario y la base de datos?

Puede cambiar el usuario y la base de datos en la pestaña **Desarrollo**. Introduzca los datos en los campos del cuadro de grupo **Conexión a base de datos**. Existen dos listas desplegables: seleccione en la primera la fuente de datos ODBC y en la segunda el sistema gestor de base de datos (Oracle, SQL Server, Informix, etc.). A continuación, introduzca el nombre del servidor de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña.

¿Cómo puedo cambiar el servidor de aplicaciones?

Puede cambiar el servidor de aplicaciones en la pestaña **Conexión**. Haga clic en el botón **Añadir** del cuadro de grupo **Servidores de aplicación Meta4**. Asocie el nuevo servidor al usuario con el que vaya a trabajar en la aplicación de Meta4. Consulte el apartado *Configuración de los usuarios en el sistema*.

¿Cómo puedo cambiar el nivel de detalle de los mensajes de error y de las advertencias?

Para cambiar el nivel de detalle, seleccione **Normal**, **Alto** o **Avanzado**, según prefiera, en el cuadro de grupo **Mensajes de la aplicación** de la pestaña **Sistema**.

¿Cómo puedo activar o desactivar las cachés?

Active o desactive las cachés en la pestaña **Sistema**. Active la casilla **Caché** del cuadro de grupo **Ficheros temporales**. Deje esta casilla desactivada si no quiere trabajar con cachés.

Solución de problemas

- **Al iniciar la herramienta de configuración del cliente Meta4 aparece el siguiente mensaje:** *"You don't have the appropriate license to use this functionality"*.

Los componentes que utiliza la herramienta de configuración no se corresponden con la versión de compilación del programa ejecutable. Consulte a su administrador por si fuera necesario reinstalar la aplicación cliente Meta4.