SAUTET Erwann

Compte rendu SAE 1.02

Dans ce compte rendu, nous allons décrire les étapes qui ont été suivies pour connaître le réseau actuel et concevoir un nouveau réseau local adapté à la croissance de l'entreprise.

```
Analyse de trames issue du tracert pour obtenir des informations :
Etape 1 : Analyse de trame CDP
Etape 2 : Informations trouvées
"Nom du switch → Cisco_78"
Source: Cisco_78:b4:03 (00:19:aa:78:b4:03)
     Address: Cisco_78:b4:03 (00:19:aa:78:b4:03)
Device ID \rightarrow S4
✓ Device ID: S4
     Type: Device ID (0x0001)
     Length: 6
     Device ID: S4
VLAN native → 13
Native VLAN: 13
      Type: Native VLAN (0x000a)
     Length: 6
     Native VLAN: 13
Port ID → FastEthernet0/3

✓ Port ID: FastEthernet0/3

      Type: Port ID (0x0003)
      Length: 19
      Sent through Interface: FastEthernet0/3
adresses IP TFTP \rightarrow 192.168.120.254
```

✓ Addresses

Type: Addresses (0x0002)

Length: 17

Number of addresses: 1
> IP address: 192.168.120.254

Etape 3 : Procédure d'installation TFTP afin de récupérer les configurations

Ouvrir les paramètres Windows

Rechercher "Pare-feu et protection du réseau"

Autoriser une application via le pare-feu

Cliquer sur Modifier les paramètres

Autoriser les applications à communiquer à travers le Pare-feu Windows Defender

Pour ajouter, modifier ou supprimer des applications et des ports autorisés, cliquez sur Modifier les paramètres.


Quels sont les risques si une application est autorisée à communiquer?

Modifier les paramètres

Puis Autoriser une autre application

Autoriser une autre application...

Cocher pour tptpd64-x.xx-setup (x selon la version installée)



Autoriser réseau privé et public

Démarrer le serveur (cocher TFTP serveur dans global)

Recherche des configurations des switchs existants :

La première préoccupation était de pouvoir récupérer les configurations des différents switchs de l'entreprise qui étaient hébergées sur un serveur TFTP pour pouvoir effectuer des modifications sans avoir à tout refaire.

Voici la procédure utilisée afin de les récupérer

Etape 1: Création d'un Vlan

- Pour commencer, nous avons utilisé le logiciel Putty pour se connecter à un des switchs de l'entreprise.
- Nous avons ensuite créé un Vlan.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#
```

Etape 2: Câblage des switchs

 Afin de configurer correctement le Vlan, nous avons brancher un câble qui part du switch dans le port 3 et nous l'avons connecté au switch 4 qui se trouve dans la baie mobile.

Etape 3: Configuration de l'adresse IP

- Durant une précédente séance, l'analyse de la trame 28 a permis de récolter des informations (dont l'IP).
- Ces informations ont servi à attribuer au Vlan une adresse IP, qui est 192.168.120.253.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 3
Switch(config-if)#ip address 192.168.120.253 255.255.255.0
```

• Nous avons également configuré le Vlan 3 en mode access.

```
Switch(config)#int gil/0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Etape 4: Vérification de la connectivité

Pour vérifier la connectivité, nous avons effectué un ping vers le serveur TFTP.

```
Switch#ping 192.168.120.254

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.120.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/7 ms

Switch#
```

Etape 5: Récupération des fichiers depuis le serveur TFTP

- Nous avons ouvert la trame 28 et filtré pour ICMP pour récupérer une adresse à ping qui est 192.168.200.254.
- Nous avons utilisé cette adresse IP pour récupérer un fichier appelé dir.txt.
- Nous avons ensuite utilisé la commande "show startup" pour consulter le contenu de dir.txt.

```
Switch#copy tftp startup-config
Address or name of remote host [192.168.200.254]?
Source filename [dir.txt]?
Destination filename [startup-config]?
Accessing tftp://192.168.200.254/dir.txt...
Loading dir.txt from 192.168.200.254 (via Vlan3): !
[OK - 38 bytes]


38 bytes copied in 9.119 secs (4 bytes/sec)
Switch#
Nov 18 08:58:58.321: %SYS-5-CONFIG_NV_I: Nonvolatile storage configured from tftp://l
2.168.200.254/dir.txt by consoleshow startup
Using 38 out of 524288 bytesconfigS1
configS2
configS3
configS4
```

- Nous avons répété la même étape en utilisant la commande "copy tftp startup-config" et en spécifiant le fichier configS4.txt comme source filename.
- Nous avons utilisé la commande "show startup" pour consulter et copier le contenu du fichier S4.

```
Switch#copy tftp startup-config
Address or name of remote host [192.168.200.254]?
Source filename [configS4.txt]?
Destination filename [startup-config]?
Accessing tftp://192.168.200.254/configS4.txt...
Loading configS4.txt from 192.168.200.254 (via Vlan3): !
[OK - 3078 bytes]
```

Simulation Packet Tracer:

Mise en place des configuration des switch S1 et S4 préalablement récupérer, puis création des nouveaux Lan en question selon les critères (nombres de machines)



Configuration du switch principal liant les nouveaux Lan

```
conf t
hostname S5
ip domain-name reseau.local
line console 0
password securepassword
login
exit
enable secret securepassword
line vty 0 15
transport input telnet ssh
login local
```

```
exit
username username password securepassword
interface range fa0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 18
no sh
interface range fa0/11-15
switchport mode access
switchport access vlan 19
no sh
interface range fa0/16-19
switchport mode access
switchport access vlan 20
no sh
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 18,19,20
switchport trunk native vlan 20
no sh
interface vlan 18
ip add 192.168.110.254 255.255.255.0
no sh
interface vlan 19
```

```
ip add 192.168.120.254 255.255.255.0

no sh

interface vlan 20
ip add 192.168.130.254 255.255.255.0

no sh
```

On obtient ainsi:

```
Device Name: Main
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: S5
                                                                                                                    MAC Address
                                                            VLAN
                                                                          IP Address
                                                                                                                   MAC Address
0060.473E.6201
0060.473E.6202
0060.473E.6203
0060.473E.6204
0060.473E.6205
0060.473E.6207
0060.473E.6207
0060.473E.6208
0060.473E.6208
                                          18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
1
1
1
1
 FastEthernet0/1
FastEthernet0/2
FastEthernet0/3
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
                                                                          ---
---
---
---
---
---
 FastEthernet0/6
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/9
 FastEthernet0/10
 FastEthernet0/11
                                                                                                                   0060.473E.620B
0060.473E.620C
0060.473E.620E
0060.473E.620E
0060.473E.620F
0060.473E.6211
0060.473E.6212
0060.473E.6213
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
                                                                           ---
---
---
---
---
 FastEthernet0/15
FastEthernet0/16
FastEthernet0/17
FastEthernet0/18
FastEthernet0/19
 FastEthernet0/20
 FastEthernet0/21
                                                                                                                    0060.473E.6215
                                                                                                                    0060.473E.6216
0060.473E.6217
0060.473E.6218
0060.473E.6219
 FastEthernet0/22
FastEthernet0/23
 FastEthernet0/24
                                             Up
Down
 GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
Vlan1
Vlan18
Vlan19
                                             Down
                                                                                                                    0060.473E.621A
                                                                           O00C.CFA0.91A1
192.168.110.254/24 000C.CFA0.9101
192.168.120.254/24 000C.CFA0.9102
192.168.130.254/24 000C.CFA0.9103
                                              Up
                                              Up
Vlan20
                                                            20
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Main
```

```
Vérification:
    S5>ping 192.168.110.1

Type escape sequence to abort.
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.110.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

C:\>ping 192.168.110.254


Pinging 192.168.110.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.110.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.110.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.110.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.110.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:</pre>
```


Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

Protocole: Comment installer et configurer un serveur TFTP sous Windows

- 1. <u>Télécharger</u> et installer Tftpd64 pour Windows
- 2. Ouvrez Tftpd64, cliquez sur Settings




3. Cochez l'option TFTP Server. Décochez les autres options



4. Sélectionnez l'onglet TFTP. Cliquez sur Browse pour spécifier le répertoire de base du serveur TFTP, puis sélectionnez n'importe quel dossier de votre

- ordinateur. Tous les fichiers transférés à l'aide du serveur TFTP seront placés dans ce dossier
- 5. Pour TFTP Security, sélectionnez l'option None
- 6. Pour Advanced TFTP Options, sélectionnez Option negotiation / Show Compatibility / Translate Unix file names / Bind TFTP / Allow '\' As virtual root




Dans Bind TFTP déroulez et sélectionnez l'adresse TFTP du serveur, ici 192.168.120.254

- 7. Cliquez sur OK. Puis redémarrer Tftpd64 pour appliquer les nouveaux paramètres. Cliquez sur OK
- 8. Rouvrez le programme Tftpd64.Sélectionnez la même adresse IP pour l'interface du serveur.
 - L'application Tftpd64 doit être en cours d'exécution lorsque toute tâche liée au TFTP est effectuée. Si cette application est fermée, le serveur TFTP s'arrête.
- 9. Le serveur TFTP est prêt à être utilisé. Si vous copiez un fichier dans le dossier D:\TFTP (répertoire de base), il est accessible en tapant l'adresse.

Utilisation:

L'ensemble devra être effectuer depuis l'onglet "Tftp Client"



Pour transférer un fichier vers un périphérique réseau :

- 1. Saisissez l'adresse IP du périphérique cible dans le champ "Host"
- 2. Saisissez le nom du fichier que vous souhaitez transférer dans le champ "Remote File" ou sélectionnez le depuis "Local File"
- 3. Cliquez sur le bouton "Get" pour lancer le transfert

Pour transférer un fichier depuis un périphérique réseau vers votre ordinateur :

- 1. Saisissez l'adresse IP du périphérique cible dans le champ "Host"
- 2. Saisissez le nom du fichier que vous souhaitez transférer dans le champ "Remote File"
- 3. Cliquez sur le bouton "Put" pour lancer le transfert

Vous retrouverez le fichier dans le répertoire renseigné plus tôt