

PANDUAN PEMAKAIAN

MikkiLens

Yang perlu diatur setelah MikkiLens dipasang, satu langkah per halaman.

Untuk **MikkiLens 0.9** di Windows · Bahasa Indonesia

Semua yang MikkiLens lakukan, dia ucapkan. Setiap perintah, setiap hasil, dan setiap kesalahan dibacakan — jadi kamu tidak perlu melihat layar saat memakainya.

Pengaturan awal di panduan ini cukup dikerjakan sekali. Sesudah itu, semuanya lewat suara.

Isi panduan

- 1 Membuka MikkiLens
- 2 Memilih perangkat suara
- 3 Mengatur suaranya
- 4 Memilih mikrofon
- 5 Memilih bahasa
- 6 Tombol untuk bicara
- 7 Menyambungkan OBS
- 8 Menyambungkan YouTube
- 9 Donasi — opsional
- 10 Mencobanya
- 11 Cara memakainya sehari-hari
- 12 Perintah yang bisa diucapkan
- 13 Kalau ada perintah yang sering salah didengar
- 14 Satu tombol, satu perintah — opsional
- 15 Lebih dari satu channel — opsional
- 16 Kalau ada yang tidak jalan
- 17 Pembaruan

LANGKAH 1 **Membuka MikkiLens**

Satu ikon, satu klik. Tidak ada yang perlu dijalankan terpisah.

- 1 Klik dua kali ikon **MikkiLens** di desktop.
- 2 Kalau Windows memperingatkan bahwa berkasnya tidak dikenal, pilih **Info lebih lanjut**, lalu **Tetap jalankan**.
- 3 Jendela pengaturan terbuka, dan MikkiLens langsung menyala di belakangnya.

Enam halaman di jendela itu

Status	Keadaan sekarang, dan tombol untuk mulai atau menghentikan siaran.
Suara	Perangkat keluaran, mikrofon, dan suara bicaranya.
Perintah	Kalimat apa saja yang memicu tiap perintah.
Koneksi	OBS, YouTube, dan donasi.
Bahasa	Bahasa dan tombol untuk bicara.
Catatan	Apa yang dia dengar dan apa yang dia ucapkan.

Berpindah halaman bisa dengan tombol panah kiri dan kanan saat fokus ada di deretan tab.

PERTAMA KALI DIJALANKAN, ADA YANG DIUNDUH DULU

Supaya MikkiLens bisa mendengar, ada beberapa berkas yang perlu diunduh — sekitar setengah giga. Itu berjalan sendiri, **dikatakan dengan suara** saat mulai, dan cuma sekali seumur pemasangan.

Suara bicaranya ikut diunduh sekalian, sekitar 400 MB lagi, supaya dia bisa bicara tanpa internet. Selama itu belum selesai dia tetap bicara — pakai suara daring dulu — jadi tidak ada yang jadi sunyi karena menunggu.

Dua program pemutar musik ikut diunduh sekalian di sini juga, jadi lagu pertama yang kamu putar nanti tidak diawali menunggu.

Tidak perlu ditunggu diam. Semua langkah di panduan ini bisa kamu kerjakan sambil menunggu — dan begitu selesai, MikkiLens memberitahumu bahwa dia sudah bisa mendengar.

MENUTUP JENDELANYA TIDAK MEMATIKAN MIKKILENS

Jendela ini hanya untuk mengatur. Setelah semuanya diatur, jendelanya boleh ditutup — MikkiLens tetap mendengarkan, dan ikonnya tetap ada di tray. Untuk membukanya lagi, klik ikon itu.

LANGKAH 2 Memilih perangkat suara

Ini yang pertama diatur: sampai kamu bisa mendengarnya, tidak ada langkah berikutnya yang bisa kamu ikuti dengan telinga.

- 1 Buka halaman **Suara**.
- 2 Di kotak **Perangkat keluaran**, tekan tombol **Tes** di sebelah tiap perangkat. Kamu akan dengar nada pendek dari perangkat itu.
- 3 Begitu nadanya terdengar dari perangkat yang benar-benar kamu pakai, pilih perangkat itu.
- 4 Tekan **Simpan**.

Mencari lewat tombol Tes seperti ini memang disengaja. Nama perangkat di Windows sering tidak menolong sama sekali — telingamu tahu mana yang benar, daftarnya tidak.

PENONTONMU IKUT MENDENGAR, DAN ITU WAJAR

Kalau perangkat yang kamu pilih juga ditangkap OBS — biasanya perangkat bawaan Windows — suara MikkiLens ikut masuk ke siaran. Itu normal, dan banyak yang justru menyukainya.

Kalau kamu ingin dia hanya terdengar olehmu, pilih headphone yang tidak ditangkap OBS.

KALAU MEMAKAI HEADPHONE BLUETOOTH

Headphone Bluetooth kadang memotong kata pertama, karena sambungannya baru menyala saat ada suara. Kalau itu sering terjadi, pakai headphone berkabel untuk MikkiLens.

LANGKAH 3 Mengatur suaranya

Seberapa cepat dan sekeras apa dia bicara. Masih di halaman **Suara**.

Suara bicara

Mesin suara	Di komputer ini adalah bawaannya, dan yang paling aman: dia tidak butuh internet sama sekali. Daring memakai suara Microsoft Edge, yang terdengar sangat wajar tapi ikut mati kalau internetnya mati. Mana pun yang kamu pilih, sisanya berdiri di belakangnya — jadi tidak ada pilihan di sini yang bikin dia diam.
Suara	Dengan Di komputer ini ada sepuluh: F1 sampai F5 perempuan, M1 sampai M5 laki-laki, semuanya bisa bahasa Indonesia. Masing-masing ada keterangannya di daftar — "tenang dan mantap", "cerah dan ceria" — jadi tidak perlu diputar satu per satu dulu. Dengan Daring ada dua suara Indonesia, satu perempuan dan satu laki-laki. Pilih yang paling enak kamu dengar berjam-jam. Menggantinya berlaku begitu disimpan, tanpa memuat ulang apa pun.
Kecepatan bicara	Mulai dari biasa. Kalau nanti sudah hafal kalimat-kalimatnya, mempercepatnya terasa jauh lebih enak.
Volume bicara	Nol sampai seratus, dan seratus adalah suaranya apa adanya. Cukup keras untuk terdengar di atas game atau musik yang sedang kamu siarkan.

Tekan **Dengarkan contoh** untuk mencobanya sebelum disimpan.

Bisa diatur sambil siaran

Semua volume di halaman ini juga bisa diucapkan: **"atur volume bicara lima puluh persen"**, dan sama caranya untuk **volume chat**, **volume nada**, dan **volume musik**. Angkanya nol sampai seratus, boleh disebut kata ("lima puluh") atau angka ("50"). MikkiLens menjawab dengan menyebut volumenya yang baru, *pada volume itu* — kalau jawabannya tidak terdengar, berarti kekecilan.

Yang diatur adalah volume MikkiLens sendiri, bukan volume Windows. Volume Windows juga milik game dan milik yang direkam OBS, jadi mengecilkannya ikut mengecilkan siaranmu.

Membaca chat

Chat dibacakan berjam-jam, sedangkan konfirmasi hanya sesekali — jadi keduanya diatur terpisah.

- **Kecepatan membaca chat** — biasanya sedikit lebih cepat dari suara konfirmasi.

- **Volume membaca chat** — biasanya lebih pelan, supaya chat duduk *di bawah* siaranmu, bukan menyimpannya.

Volume nada

Nada pendek — mulai mendengarkan, berhasil, gagal — punya volumenya sendiri, juga nol sampai seratus. Nada inilah yang paling sering kamu dengar sepanjang siaran, dan yang paling cepat memberi tahu keadaan. Jangan dikecilkan sampai hilang.

Tekan **Simpan** kalau sudah pas.

LANGKAH 4 Memilih mikrofon

Boleh mikrofon yang sama dengan mikrofon siaranmu. Tidak perlu yang kedua.

- 1 Masih di halaman **Suara**, buka kotak **Mikrofon**.
- 2 Pilih mikrofon yang kamu pakai.
- 3 Tekan **Simpan**.

Memastikan dia benar-benar mendengar

Buka halaman **Bahasa**. Di bagian bawah ada batang **Mikrofon** yang bergerak. Bicaralah — batang itu harus ikut bergerak.

Yang kamu lihat	Artinya
Batangnya bergerak saat kamu bicara	Beres. Mikrofonnya jalan.
Batangnya diam saja	Mikrofonnya salah pilih, atau Windows belum memberi izin.

KALAU BATANGNYA DIAM

Buka **Pengaturan Windows** → **Privasi & keamanan** → **Mikrofon**, dan pastikan aplikasi desktop diizinkan memakai mikrofon.

Lalu cek juga hal yang paling sering terlupa: tombol mute di mikrofon atau di headset-nya sendiri.

LANGKAH 5 **Memilih bahasa**

Dua pilihan, dan keduanya berbeda maksudnya. Buka halaman **Bahasa**.

Bahasa yang diucapkan MikkiLens

Bahasa yang dia pakai untuk berbicara kepadamu — dan juga bahasa jendela ini.

Bahasa yang kamu ucapkan

Bahasa yang dia harapkan keluar dari mulutmu.

Tekan **Simpan**.

SEBUTKAN BAHASANYA, JANGAN BIARKAN MENEBAK

Ada pilihan **Deteksi otomatis** untuk bahasa yang kamu ucapkan. Sebaiknya jangan dipakai kalau kamu memang selalu memakai satu bahasa: perintah biasanya pendek, dan tebakan dari kalimat pendek sering meleset.

KEDUANYA TIDAK HARUS SAMA

Kamu boleh bicara dalam bahasa Indonesia dan minta MikkiLens menjawab dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya. Perintahnya pun punya daftar kalimatnya sendiri-sendiri per bahasa.

LANGKAH 6 Tombol untuk bicara

Tekan tombolnya, ucapkan perintahnya, lepas. Ini cara memanggil yang paling andal.

Bawaannya **Ctrl** + **Alt** + **Spasi**. Kalau itu sudah cocok, tidak ada yang perlu diubah.

Menggantinya

- 1 Di halaman **Bahasa**, cari **Tombol pintasan**.
- 2 Tekan tombol **Ubah**.
- 3 Tekan kombinasi yang kamu mau — ditekan langsung, bukan diketik. **Escape** untuk batal.
- 4 Tekan **Simpan**.

Kombinasinya harus mengandung **Ctrl**, **Alt**, **Shift**, atau tombol Windows. Tombol tunggal tidak bisa dipakai — ia akan diambil dari semua aplikasi lain.

Dua tombol lain sudah terpasang sendiri. Keduanya bisa diganti di halaman **Bahasa**, dengan cara yang sama seperti tombol di atas — tekan **Ubah**, lalu tekan tombol yang kamu mau:

Ctrl	+	Mendiamkan suara pembaca chat, dan membunyikannya lagi. Chat yang masuk selama didiamkan tidak hilang — dibacakan setelahnya. Error dan pertanyaan tetap bersuara.
Alt	+	
M		
Ctrl	+	Membuka kotak ketik untuk mencari lagu. Ketik judulnya, tekan Enter , lima hasil dibacakan satu per satu, lalu tekan 1 sampai 5 — boleh ditekan saat pembacaannya masih jalan, pembacaannya langsung berhenti dan lagunya dimulai. Judul lagu diketik karena itu yang paling sering salah didengar. Lagunya diputar di dalam MikkiLens, jadi bisa dijeda, dihentikan, dan otomatis mengecil saat MikkiLens bicara — dan lagu yang sedang jalan dijeda selama daftarnya dibacakan, lalu dilanjutkan sendiri.
Alt	+	
F		

Kalau kombinasinya ternyata sudah dipegang aplikasi lain, MikkiLens mengatakannya. Tinggal pilih yang lain.

KATA PEMICU — BEBAS TANGAN

Kamu bisa memanggilnya dengan suara saja, tanpa menekan apa pun. Nyalakan lewat **Dengarkan kata pemicu** di halaman yang sama. Berkasnya sudah ikut di dalam pemasangannya, jadi tidak ada yang perlu diunduh dulu dan ini sudah bisa dipakai sejak hari pertama.

Kalau sering menyala sendiri saat kamu sedang ngobrol dengan penonton, naikan **Ambang kata pemicu**. Kalau dipanggil tapi tidak menjawab, turunkan.

Selagi MikkiLens bicara, kata pemicunya memang sengaja tidak mendengar — namanya sendiri ikut keluar dari speaker. Satu pengecualian: **saat daftar lagu sedang dibacakan**, dia tetap mendengar. Sebut namanya (atau tekan tombolnya) dan pembacaannya langsung berhenti, tinggal ucapkan nomornya.

Tombol tetap yang paling andal untuk siaran. Kata pemicu itu tambahan, bukan pengganti.

LANGKAH 7 Menyambungkan OBS

OBS yang menyiarkan; MikkiLens hanya menyetirnya. Keduanya perlu dikenalkan sekali.

Di OBS

- 1 Buka menu **Tools** → **WebSocket Server Settings**.
- 2 Centang **Enable WebSocket server**.
- 3 Tekan **Show Connect Info**, lalu salin **kata sandinya**.

Di MikkiLens

Buka halaman **Koneksi**, kotak **OBS Studio**.

Alamat dan Port	Biarkan seperti apa adanya kalau OBS ada di komputer yang sama.
Kata sandi	Tempelkan yang barusan disalin dari OBS.
Nama sumber mic	Nama sumber mikrofonmu di OBS, ditulis persis sama. Ini yang dipakai perintah <i>"matikan mikrofon"</i> .

Tekan **Tes koneksi**. Kalau berhasil, dia menyebutkan daftar scene-mu — bukti bahwa sambungannya benar-benar sampai ke OBS-mu, bukan ke OBS lain. Lalu tekan **Simpan**.

KALAU GAGAL

Hampir selalu salah satu dari tiga ini: OBS belum dibuka, centang WebSocket-nya belum dinyalakan, atau sandinya kurang lengkap saat disalin.

OBS boleh ditutup dan dibuka kapan saja — MikkiLens menyambung sendiri lagi.

LANGKAH 8 Menyambungkan YouTube

CHAT TIDAK PERLU DIATUR SAMA SEKALI

Chat sudah bisa dibaca tanpa login apa pun. Kalau yang kamu butuhkan cuma itu, **lewati halaman ini**.

Yang didapat dengan menyambungkan akun ada tiga: **jumlah penonton, judul siaran**, dan **mengganti judul lewat suara**.

Menyambungkan

- 1 Buka halaman **Koneksi**, kotak **YouTube**.
- 2 Tekan **Sambungkan YouTube**.
- 3 Browser terbuka di halaman persetujuan Google. Setujui di sana — ini bisa memakan waktu semenit.
- 4 Kembali ke MikkiLens. Selesai, dan cukup sekali seumur pemakaian.

Izin yang diminta hanya satu, untuk mengelola akun YouTube-mu. Satu-satunya perubahan yang MikkiLens lakukan di sana adalah **mengganti judul siaran**, dan itu pun selalu ditanyakan dulu.

Tombol **Putuskan** menghapus loginnya dari komputer ini kapan pun kamu mau. Izinnya juga bisa dicabut dari halaman izin akun Google-mu, di **myaccount.google.com/permissions**.

Apa saja yang disimpan MikkiLens, di mana disimpannya, dan ke mana saja dia terhubung, ditulis lengkap di kebijakan privasinya: **exzork.me/mikkilens/privacy.html**.

IZINNYA SUDAH IKUT DI DALAM PEMASANGNYA

Tidak ada yang perlu disiapkan dari **Google Cloud Console**: tombol **Sambungkan YouTube** sudah bisa ditekan sejak hari pertama.

Kalau MikkiLens-nya dibangun sendiri dari kode sumber, izinnya tidak ikut — halaman Koneksi menyebutkan persis berkas apa yang dicari dan di mana harus ditaruh.

LANGKAH 9 **Donasi** OPSIONAL

Supaya chat tidak dibacakan menimpa alert donasi — satu-satunya pesan di siaranmu yang orang bayar supaya didengar.

Buka halaman **Koneksi**, kotak **Donasi**.

- 1 Centang **Pantau Tako**, atau **Pantau Trakteer**, atau keduanya.
- 2 Dari dashboard masing-masing, salin **seluruh tautan overlay alert**-nya.
- 3 Tempelkan tautan itu utuh — jangan dipotong sebagian — ke kolom yang sesuai.
- 4 Tekan **Simpan**.

Sesudah itu, setiap kali ada alert donasi tampil, pembacaan chat berhenti sebentar dan lanjut lagi begitu alert-nya selesai. Berapa lamanya diambil dari durasi yang kamu atur di dashboard, jadi tidak ada yang perlu dihitung sendiri.

KALAU KAMU MENYALAKAN “BACAKAN DONASI”

Matikan dulu suara overlay-nya di dashboard Tako atau Trakteer. Kalau tidak, setiap donasi dibacakan dua kali sekaligus — sekali oleh overlay, sekali oleh MikkiLens.

Untungnya dibacakan MikkiLens: suaranya sama, bahasanya sama, keluar di perangkat yang sama, dan dia mengantre rapi alih-alih memotong yang lain di tengah kalimat.

HADIAH MEMBERSHIP YANG BANYAK SEKALIGUS

Kalau ada yang menghadihkan membership ke banyak orang, nama-namanya tidak dibacakan semua. Beberapa nama disebut, lalu ditutup dengan “dan 45 orang lainnya”. Jumlahnya bisa diatur di kotak yang sama.

LANGKAH 10 Mencobanya

Coba satu per satu sebelum siaran betulan. Semuanya dijawab dengan suara, jadi bisa dilakukan sambil memejamkan mata.

- ☐ Tekan tombol pintasanmu. Kamu mendengar **satu nada tinggi** seketika.
- ☐ Ucapkan *"apa saja perintahnya"*. Daftarnya dibacakan.
- ☐ Ucapkan *"status"*. Seluruh keadaan dibacakan sekaligus.
- ☐ Ucapkan *"cek mikrofon"*. Dijawab: mikrofonnya mati atau menyala.
- ☐ Ucapkan *"matikan mikrofon"*, lalu *"nyalakan mikrofon"*.
- ☐ Ucapkan *"mulai siaran"*, lalu *"hentikan siaran"*. Yang kedua bertanya dulu — jawab *"ya"* atau *"tidak"* dengan suara.
- ☐ Saat sedang siaran, chat yang masuk dibacakan sendiri.
- ☐ Ucapkan *"berapa penontonnya"*, kalau kamu menyambungkan YouTube.

KALAU ADA YANG BELUM JALAN

Buka halaman **Catatan**. Di situ tertulis apa yang MikkiLens dengar dan perintah apa yang dia kenali. Hampir semua masalah kelihatan dari sana.

LANGKAH 11 Cara memakainya sehari-hari

Tiga cara memanggil, dan delapan nada yang perlu kamu kenali.

Tiga cara memanggil

Tombol pintasan	Tekan, bicara, lepas. Paling andal, dan paling sering dipakai.
Kata pemicu	Bebas tangan. Kadang aktif sendiri saat kamu sedang ngobrol dengan penonton.
Tombol perintah	Satu tombol, satu perintah, tanpa bicara sama sekali. Lihat Langkah 14.

Arti setiap nada

Satu nada tinggi	Mulai mendengarkan — silakan bicara
Dua nada naik	Berhasil
Dua nada turun, rendah	Gagal
Naik-turun-naik	Sedang bertanya — jawab “ya” atau “tidak”
Blip pendek pelan	Chat masuk
Tiga nada naik	Super chat
Tiga nada naik, lebih tinggi	Donasi dari Tako atau Trakteer
Dua nada datar	Sedang berpikir — pertanyaannya sedang dikerjakan

NADANYA DULUAN, SELALU

Nada “mulai mendengarkan” muncul seketika begitu kamu menekan tombolnya — jauh sebelum suara apa pun sempat menjawab. Jadi kamu tidak pernah perlu menebak apakah dia sedang mendengar atau tidak.

LANGKAH 12 **Perintah yang bisa diucapkan**

Semua kalimat di bawah ini bisa kamu ubah dan tambah sendiri — lihat Langkah 13.

Kamu ucapkan	Yang terjadi
"mulai siaran"	OBS mulai menyiarkan
"hentikan siaran"	Tanya dulu, lalu berhenti
"apakah saya sedang siaran"	Dijawab: sudah live atau belum
"matikan mikrofon" / "nyalakan mikrofon"	Mikrofon di OBS dimatikan dan dinyalakan
"cek mikrofon"	Dijawab: mikrofonnya mati atau menyala
"berapa penontonnya"	Jumlah penonton dibacakan
"ganti judul jadi main valorant"	Tanya dulu, lalu ganti judul
"judulnya apa sekarang"	Judul siaran yang sedang berjalan dibacakan
"jeda chat" / "lanjutkan chat"	Berhenti dan lanjut membaca chat
"susul chat"	Lompat ke chat terbaru
"ketinggalan berapa chat"	Berapa chat yang belum sempat dibacakan
"rangkum chat"	Ringkasan chat dibacakan
"apa yang ada di layar"	Isi layar dijelaskan
"cari harga bitcoin"	Dicari di internet, jawabannya dibacakan singkat
"jam berapa sekarang"	Waktu di komputer dibacakan
"ganti channel ke musik"	Pindah channel, lihat Langkah 15
"sekarang di channel apa" / "sebutkan channel"	Channel yang sedang dipakai, dan daftar semuanya
"putar lagu"	Kotak ketik terbuka; ketik judulnya, lima hasil dibacakan
"putar nomor dua"	Hasil kedua diputar di dalam MikkiLens
"jeda lagunya" / "lanjutkan lagunya"	Lagunya dijeda dan dilanjutkan
"ulangi lagunya dari awal"	Lagu yang sedang jalan diputar lagi dari awal
"hentikan lagunya"	Lagunya berhenti
"lagu apa ini"	Judul lagu yang sedang diputar dibacakan
"sebutkan lagunya lagi"	Hasil pencarian tadi dibacakan ulang
"bisukan chat" / "bunyikan chat lagi"	Suara pembaca chat didiamkan, lalu dibunyikan; tidak ada yang hilang
"atur volume bicara lima puluh persen"	Volume suaranya jadi 50 dari 100
"atur volume chat tujuh puluh persen"	Volume pembaca chat, terpisah dari yang di atas
"atur volume nada delapan puluh persen"	Volume nada-nada pendeknya
"atur volume musik empat puluh persen"	Volume lagunya, langsung terasa di lagu yang sedang jalan

Kamu ucapkan	Yang terjadi
"status"	Semua keadaan dibacakan sekaligus
"apa saja perintahnya"	Daftar perintah dibacakan
"muat ulang perintah"	Membaca ulang perintah yang baru kamu ubah

Kalau lupa, tidak perlu membuka panduan ini: ucapkan saja *"apa saja perintahnya"*.

SCENE TIDAK ADA DI DAFTAR INI, DAN ITU DISENGAJA

Pindah scene, menampilkan dan menyembunyikan sumber: semuanya jauh lebih enak lewat **Stream Deck** — satu tombol, satu scene, langsung jadi — daripada lewat kalimat yang harus memuat nama scene. Nama scene justru jenis kata yang paling sering salah didengar.

Tombol-tombol itu dipasang di OBS sendiri, bukan lewat MikkiLens. Yang tetap dipegang suara adalah yang tidak bisa dikerjakan satu tombol: hal yang perlu ditanya dulu, hal yang perlu dibacakan jawabannya, dan mikrofon.

Scene yang sedang tampil tetap disebutkan oleh *"status"*, dan *"ganti channel ke musik"* tetap memindahkan profil OBS berikut akun YouTube-nya sekaligus.

LANGKAH 13 Kalau ada perintah yang sering salah didengar

Jangan ubah cara bicaramu. Tambahkan saja kalimat yang salah didengar itu sebagai kalimat baru.

- 1 Buka halaman **Catatan** dan lihat apa yang sebenarnya dia dengar dari ucapanmu.
- 2 Buka halaman **Perintah**, lalu cari perintah yang dimaksud.
- 3 Tambahkan kalimat yang tadi salah didengar itu — **satu kalimat per baris**.
- 4 Tekan **Simpan perintah**.

Kalimat yang lama tidak perlu dihapus. Makin banyak kalimat yang terdaftar, makin sering perintahnya kena.

CONTOH NYATA

"jeda chat" pernah berkali-kali terdengar sebagai *"jidak check"*. Perbaikannya bukan dengan berbicara lebih jelas, tapi dengan menambahkan kalimat yang lebih panjang sebagai gantinya.

PERINTAH PENDEK MEMANG LEBIH SERING MELESET

Kalimat dua kata sulit dikenali; kalimat yang lebih panjang jauh lebih andal. Kalau ada perintah yang sering gagal, tambahkan versi panjangnya — misalnya *"tolong jeda dulu chatnya"*.

Perubahan langsung berlaku. Kalau kamu mengubahnya lewat berkas, ucapkan *"muat ulang perintah"*.

LANGKAH 14 Satu tombol, satu perintah OPSIONAL

“Mulai siaran” sebaiknya satu tekan, bukan satu kalimat — apalagi di tengah kamu sedang ngobrol dengan penonton.

Tombol pintasan di Langkah 6 **membuka mikrofon**. Yang di sini tidak: satu tombol langsung menjalankan satu perintah, dan tetap mengatakan apa yang terjadi.

Alat apa pun bisa dipakai, merek apa pun, karena semuanya hanya mengirim kombinasi tombol biasa:

Stream Deck (Elgato)	aksi Hotkey
Loupedeck, Ajazz, Mirabox	aksi hotkey atau keyboard
Mouse Logitech atau Razer	makro “keystroke”
Pedal kaki	terbaca sebagai tombol biasa

Memasanginya perlu menambahkan beberapa baris di berkas pengaturan MikkiLens. Kalau kamu tidak terbiasa dengan itu, ini pekerjaan lima menit untuk orang yang membantumu — sesudah terpasang, tinggal ditekan.

KONFIRMASI TETAP BERLAKU

Tombol yang menghentikan siaran **tetap bertanya dulu** — dan mikrofonnya terbuka sendiri, jadi kamu tinggal menjawab “ya” atau “tidak” tanpa menekan apa pun lagi.

Kalau tombolnya memang khusus dan tidak mungkin tertekan tidak sengaja, konfirmasinya bisa dimatikan untuk tombol itu saja.

LANGKAH 15 Lebih dari satu channel

OPSIONAL

Lewati kalau kamu hanya punya satu channel.

Satu channel di sini adalah satu pasangan: **satu profil OBS**, yang menyimpan kunci siaran channel itu, dan **satu akun YouTube**, yang membaca chat-nya dan membawa judulnya.

Sekali ganti, dua-duanya pindah bersamaan. Itulah gunanya. Pindah OBS saja berarti review musikmu keluar di channel utama; pindah akun saja berarti chat channel yang salah dibacakan di atas siaran yang mengarah ke tempat lain.

- 1 Di OBS, buat satu **Profile** per channel, masing-masing dengan kunci siarannya sendiri.
- 2 Di halaman **Koneksi** MikkiLens, tekan **Sambungkan channel lain**, lalu pilih channel yang dimaksud di browser. Ulangi per channel.
- 3 Kalau suatu saat ada channel yang sudah tidak dipakai, tiap barisnya punya tombol **Putuskan channel ini**. Ditekan sekali, tombolnya berubah jadi pertanyaan; ditekan lagi, loginnya dihapus dari komputer ini. Channel yang lain tidak ikut terputus.
- 4 Di kotak **Channel**, beri nama panggilan tiap channel — “utama”, “musik” — dan pilih profil OBS-nya. Tekan **Simpan**.

Setelah itu cukup diucapkan: “*ganti channel ke musik*”. Berlaku dua arah — kalau profil OBS diganti dari menu OBS, akun YouTube-nya ikut pindah sendiri.

OBS TIDAK MAU GANTI PROFIL SELAGI KAMU LIVE

MikkiLens mengatakannya dan tidak mengubah apa pun, alih-alih pindah setengah-setengah. Hentikan siaran dulu, baru ganti.

LANGKAH 16 Kalau ada yang tidak jalan

Buka halaman **Catatan** lebih dulu. Di situ ada apa yang MikkiLens dengar dan perintah apa yang dia kenali — hampir semua masalah kelihatan dari sana.

Gejala	Yang perlu dicek
Tidak ada suara sama sekali	Perangkat keluarannya salah. Langkah 2.
Perintahnya tidak dikenali	Tambahkan kalimat yang salah didengar itu. Langkah 13.
Dia tidak bereaksi saat tombol ditekan	Kombinasinya mungkin dipakai aplikasi lain. Ganti di Langkah 6.
"OBS tidak merespons"	OBS belum dibuka, atau WebSocket-nya mati. Langkah 7.
"YouTube belum tersambung"	Sambungkan di halaman Koneksi. Langkah 8.
Chat tidak dibacakan	Pastikan memang sedang ada siaran yang berjalan.
Donasi tertimpa chat	Tautan overlay-nya belum diisi, atau kurang lengkap. Langkah 9.
Berhenti merespons sama sekali	Halaman Status → Mulai ulang mesin .

KALAU MINTA BANTUAN ORANG LAIN

Menu **Bantuan** → **Catatan MikkiLens** membuka catatan lengkapnya. Berkas itu aman diberikan ke orang yang membantumu — kunci dan sandi tidak ikut tersimpan di sana.

LANGKAH 17 **Pembaruan**

MikkiLens mencari versi baru sendiri dan mengunduhnya diam-diam. Yang tidak dia lakukan sendiri adalah memasangnya.

Begitu ada versi baru yang siap, MikkiLens **mengatakannya**. Pemasangannya baru berjalan kalau kamu memilih **Pasang pembaruan** dari menu atau dari ikon di tray.

Kalau kamu sedang siaran, permintaannya ditunda — dan itu pun dikatakan. Minta lagi setelah siaran selesai.

KENAPA TIDAK OTOMATIS

Memasang pembaruan berarti mematikan sebentar hal yang sedang mendengarkan mikrofonmu dan memegang siaranmu. Itu tidak boleh terjadi hanya karena sebuah pengatur waktu memutuskan sekarang saatnya. Jadi keputusannya selalu ada di tanganmu.

PENGATURANMU TIDAK IKUT TERHAPUS

Semua yang kamu atur di panduan ini — perangkat suara, bahasa, tombol, sambungan OBS dan YouTube, dan kalimat perintah yang kamu tambahkan — disimpan terpisah dari aplikasinya. Memperbarui, atau bahkan memasang ulang, tidak menghapus apa pun.

Berkas perintahmu diurus sendiri saat memperbarui: perintah baru **ditambahkan** di bagian bawah, dan perintah yang sudah tidak ada lagi di MikkiLens **dijadikan komentar** — bukan dihapus, jadi kalimat yang pernah kamu tulis tetap bisa dibaca. Kalimatmu untuk perintah yang masih ada tidak pernah disentuh.

KALAU MAU MENCOPOTNYA

Lewat **Setelan Windows** → **Aplikasi**, seperti aplikasi lain. Mesin suaranya ikut dimatikan, dan kalau kamu pernah menyalakan "jalan saat Windows menyala", entri itu ikut dibersihkan.

Pengaturan dan model suaramu **ditanya dulu**, dan bawaannya disimpan — memasang ulang di atasnya jauh lebih cepat daripada mengunduh ulang semuanya. Pilih **Ya** hanya kalau memang mau bersih sekalian.

Selesai

Sesudah semua langkah di panduan ini, jendelanya boleh ditutup. MikkiLens tetap mendengarkan.