# 金融数据交换平台技术培训 (FDEP)

Financial Data Exchange Platform

2008年4月25日



文档密级:外部公开

#### 提纲



- FDEP简介
  - ■软件的使用
  - ■运维及常见故障
  - mr.ini配置
  - ■测试与开发
  - ■性能和安全性
  - ■联系方式



### 什么是FDEP

- Financial Data Exchange Platform, 金融数据交换平台(原银证数据交换平台)。
- FDEP是一个用于银行、证券公司、基金公司、期货公司等金融机构间业务数据交换的系统,其构成要素包括通信网络、中枢软硬件、客户端及软件开发接口、信息交换协议等。
- FDEP目标是降低用户投入,加速创新业务发展,并 促进业务数据交换的标准化。



## FDEP功能和特点

- ■功能和特点
  - 一点接入,全网通达。
  - ■接口符合行业标准。
  - ■高扩展性。
  - ■高可靠性和容错能力。
  - 确保安全。






#### 区分几个名词

- 金融数据交换平台(FDEP):包括日间消息传输部分和日终文件 传输部分。以前称作银证数据交换平台(BSDEP);
- 交换中枢(FDSH): 由多个交换单元(FDSU)组成。以前分别称 作BSSH和BSSU,或简称SH或SU;
- 接入客户端(FDAP): 由多个消息路由器(FDMR)组成,软件名称为bsmr.exe。以前分别称作BSAP和BSMR,简称MR
- 应用程序接口(FDEAPI): 即API。以前称作BSDEAPI。
- 文件交换客户端:也称作文件交换小站。以前也称作深证通文件交换平台的小站端。




### 日间消息传输部分技术架构

管理 终端








### 消息的发送和接收过程






### 日终文件传输部分技术架构





#### 文件的发送和接收过程



### 平台提供给用户的软硬件

- ■本平台提供的软件:
  - ■接入客户端(bsmr)
  - API(库文件)
  - ■文件传输小站

- ■本平台提供的硬件:
  - ■两个硬件Ekey



#### 提纲

- FDEP简介
- - ■运维及常见故障
  - mr.ini配置
  - ■测试与开发
  - ■性能和安全性
  - ■联系方式



#### 软件的安装


■ 无论bsmr还是文件客户端软件,都需要插入硬件Ekey 才能运行。在使用Ekey之前,请先安装硬件Ekey的驱 动程序;

■ 文件客户端的安装: 需要进行安装。如果以前已经安装过,为避免配置被覆盖,也可以直接覆盖exe文件;

■ bsmr或API软件的安装: 纯绿色, 拷贝后即可使用;



#### 文件交换客户端的使用



### bsmr的使用

启动之后,以DOS界面或服务程序的方式运行,开市期间一般不需维护;

■ bsmr软件和API应用的目标是能长期运行的,但为了防止意外,建议一般每天开市前半小时重新启动一次。(如果用户长期运行的,但建议每天开市前检查运行是否正常)

### bsmr的运行参数

- bsmr.exe的启动参数:
  - ■-i 安装成为服务程序
  - ■-u 卸载服务程序
  - ■-d 以命令行应用的方式运行,而不是以服务方式运行。在命令行 运行必须带这个参数
  - ■-W 不写任何交换日志 (默认记录交换日志的包头信息)
  - +wt 写所有交换日志,不仅记录包头信息,也记录包体信息
  - +x 交易日志打印在屏幕上
  - ■-? 打印帮助信息



### bsmr建议的启动参数

- 一般情况下,在生产环境,建议的bsmr命令行 为:
  - □ bsmr.exe -d (只记录交换日志的包头)
  - ■或bsmr.exe -d +wt (记录交换日志的包头和内容)
  - ■注意: 在生产环境中,一般不要带+x运行,否则会在屏幕上出现大量交易日志,影响对bsmr运行日志的观察。



### bsmr在命令行下的运行界面

#### on 快捷方式 到 bsmr.exe <20070621 144642.812, mrbg.cpp,0084>0: this bsmr is startup-ing[version:01.04 .200703131 ... <20070621 144645.718, mrbgapp.cpp,0349>0: openss1 initalize OK <20070621 144645.734, <code>mrbgapp.cpp.0569>0</code>: <code>connect-ing</code> the <code>center</code> \$0161.144.243.58:7001]... **<20070621 144645.734.** mrbg.cpp,0101>0: this program(MR-1) initialize ok, runn ing ... <20070621 144646.890,dealmymsggue,0681>0: IOStream[2d898706-1fc3-11dc-8003-00137] 2c020e3] Link ok: I[Client(ToSU):192.168.192.132,1250] has connected OK with the peer server[61.144.243.58:7001] K20070621 144646.968,dealmymsggue,1526>0: I[192.168.192.132:1250] has pre-regist er OK with the peer su[61.144.243.58:7001], to register[192.168.5.11,7001]<20070621 144647.031,dealmymsggue,1759>0: I[192.168.192.132:1250]<SIMU./C=CN/CN=</p> twtest1) has register OK with the peer mr[61.144.243.58:7001]

## bsmr的2007年11月版本功能介绍

- bsmr的2007年11月版本的新功能:
  - ■修正了以前线路备份切换时,发送的一个Bug;
  - ■增加了删除超时包的功能
- □ 请所有的用户bsmr一定要升级到2007年11月或 以后的版本

#### 文件平台新版本功能介绍

- V3.2(2008年3月24日)版本(已发布)
  - 增加了可选的压缩功能(该功能要求传送文件的对端 也要升级);
  - ■修正了其它Bug
- ■如何升级文件交换平台小站:
  - (1) 删除bin\recvYYYYMMDD 和bin\sendYYYYMMDD这两个文件
  - (2)替换exe文件, 其它文件不变;
  - (3)重启



#### 提纲

- FDEP简介
- ■软件的使用
- ■运维及常见故障
  - mr.ini配置
  - ■测试与开发
  - ■性能和安全性
  - ■联系方式



### 生产系统基本情况

■两套生产环境:

■深证通主用生产环境(7\*24值班)

■与交易结算同级别的同城灾备环境(与主用的配置完全相同)

## 网络接入建议(1/3)

\_ 至少两条不同运营商或不同介质的接入线路。

可以和交易共用同样的专线,但把主用备用分开。线路A——交易主用,平台备用;线路B——一交易备用,平台主用。

■线路没申请或配置好,仍可开始测试——利用 Internet或拨号。



## 网络接入需要注意的问题(2/3)

用户的两条线路接入要求: 必须其中一条接入 或路由到滨海主站, 另外一条接入或路由到中 信备份站。

(只有这样,当某地发生灾难时,线路之间才能起到 相互备份的作用)

## 网络接入需要注意的问题(3/3)


- 在生产环境中,网络接入时,必须同时连通以下所有IP和端口,否则会带来严重的问题。可以通过以下命令测试网络是否连通:
  - telnet 172.100.1.11 7001
  - telnet 172.100.1.12 7001
  - telnet 172.100.1.13 7001
  - telnet 172.100.1.14 7001
  - telnet 172.100.1.21 7015

消息交换中枢的地址


\_\_\_ 文件交换的地址




## 用户端部署建议(1/3)











bsmr2


## 用户端部署建议(2/3)

bsmr安装的硬件环境:软件本身占用资源少。一般内存占用20MB以内,CPU在5%以内。软件本身占用磁盘空间2MB以内,但根据配置将可能生成大量的日志文件。

■ 建议采用当前主流硬件配置的PC服务器,保证至 少三年内不需要升级。

## 用户端部署建议(3/3)


■ 建议为每一个对端用户部署一个AppID,避免多个 用户间相互影响。(AppID的个数没有限制,可以在 mr.ini文件中自行配置)



## bsmr的运行状态监控

- ■建议在开市期间打开监控终端(mrterm.exe)。监控终端与bsmr可以运行在不同的计算机上。
- 如果发生故障,监控终端会自动报警,并自动弹出到前台,同时监控终端的电脑喇叭也会发生报警声。
- 在监控终端的左树上,通过各个图标的颜色,可以区分正确或错误的状态。在报警栏中也有相应的提示。

#### 管理终端主界面



## 开市期间故障的紧急处理

- 在开市期间,如果遇到无法立即解决的故障, 紧急处理办法:
  - ■建议先尝试重新启动各个软件模块,看看故障能否 自动排除。事后再根据日志判断故障的原因;
  - ■如果用户部署有两个MR,建议关闭其中一个MR重 试;
  - ■如果故障仍然存在,请尽快与运维热线联系

### 运维的日常管理

日常管理与其它大多数软件基本相同:

- 大多数情况下,通过查看日志都可以了解到运行 状态或错误的原因;
- 每隔一段时间检查一下CPU和内存是否有异常;
- 每隔一段固定的时间,例如每周,查看一次硬盘空间大小的利用情况;

### bsmr日志

- 日志可分为

运行日志: bsmr\*.log

交易日志: sxdata\*.log

名称 ▲	犬小	类型	修改日期	属性
👺 bsmr16.log	4,883 KB	文本文档	2008-3-17 4:14	A
👺 bsmr17.log	4,883 KB	文本文档	2008-3-16 0:18	A
👺 bsmr18.log	4,883 KB	文本文档	2008-3-14 21:22	A
👺 bsmr19.log	4,883 KB	文本文档	2008-3-13 18:34	A
👺 bsmr.log	4,198 KB	文本文档	2008-4-15 16:22	A
🖬 bsmr_log. conf	1 KB	CONF 文件	2007-5-17 18:09	A
👺 sxdata20070807_0001.log	815 KB	文本文档	2007-8-7 23:58	A
👺 sxdata20070808_0001.log	195,312 KB	文本文档	2007-8-8 19:06	A
👺 sxdata20070808_0002.1og	195,315 KB	文本文档	2007-8-8 20:27	A
📦 sxdata20070808_0003.1og	92,112 KB	文本文档	2007-8-8 23:58	A
👺 sxdata20070809_0001.log	6,237 KB	文本文档	2007-8-9 23:58	A
📦 sxdata20070810_0001.1og	7,746 KB	文本文档	2007-8-10 23:58	A



## log/bsmr\_log.conf配置

■该配置只影响运行日志

```
      Level=0
      //日志级别: 0-日志最少, 10-日志最多

      Display=3
      //日志显示位置: 0-不打印日志; 1-文件; 2-屏幕; 3-两者都

      LogDir=log
      //日志文件的目录,可以是绝对或相对目录

      LogName=bsmr.log
      //日志文件的名称

      MaxFileCount=20
      //循环日志文件的最大数目

      MaxFileSize=5000000
      //单个日志文件的最大的大小(字节数)
```

#### 运行日志格式

■以下是两条运行日志的例子:

```
<20080414 163252.328, dealmymsgque, 1852>-1: the latest API version is 年月日 时分秒.毫秒 源文件的名称和行数 错误码 日志内容
```

[02.00.20080109], it is not the same as this API's version[01.04.20070313] from[app5:61.144.248.19], please update it 日志内容(本日志表示该API的版本不是最新的,需要升级)

<20080414 163252.328, dealmvmsqque, 2001>0: One mrapi[app5(app5)] 年月日 时分秒.毫秒 源文件的名称和行数 错误码 日志内容

from[61.144.248.19] has registered OK 日志内容(本日志表示一个调用API的应用app5到MR注册成功)



#### 交易日志格式

```
2008-04-10 18:04:51.000; SrcSU=; SrcMR=MR-1; SrcMRIP=; SrcAppIP=61.144.248.19;
  年:月:日 时:分:秒,臺秒 源SU名称 源MR名称 源MR的IP
SrcUserID(10) = CMBCHINA; SrcAppID(4) = app1; DestUserID(7) = SUNSC; DestAppID(4) = app1;
     源UserID(长度)
                        源AppID(长度)
                                          目的UserID(长度)
                                                             目的AppID(长度)
PkgID=aa5713b6-06e5-11dd-8000-001a4b394c80;
CorrPkqID=3741b174-06e5-11dd-8000-001921084e6e;
        相关包ID
UserData1(0)=;UserData2(0)=;ExpTime=0000-00-00 00:00:00;Flaq=0;
UserData1(长度) UserData2(长度) 包过期时间
                                                压缩等标志
OrigLen=650; ECode=0; Data(650) = < IFTS Len="00650" DataVer="1.0.0.0" SeqNo="" Type="B"
包原始长度 错误代码 包内容(长度)
包内容
```

- UserID和AppID确定包的目的地址。
- 如何区分请求包与应答包?



### 通过日志判断错误

生产环境正式运行时,请不要带+x参数运行bsmr,否则将导致界面上日志非常多;

- 在bsmr.log中或不带+x参数运行的界面上,如果超过一分钟没有日志,则表明有故障;或者平均每5秒超过一条日志,也表明有故障;
- 在bsmr.log中或不带+x参数运行的界面上,如果有错误码<0的日志,表明有故障;



### bsmr常见问题及解答

- 问题一: 无法收到别人发来的包,或发出的包无应答
  - ■解决办法: (1)查看目的UserID书写是否正确; (2) 是否不小心启动了冷备的MR,被冷备的MR收走了; (3) mr.ini配置是否正确。
- 问题二: bsmr不停地连接交换中枢,连接后马上又被断开,然后又重连。
  - ■解决办法:与运维热线联系。此错误是常见错误之一。一般 是由于在交换中枢上没有配置用户证书,或者用户软加密的 密码错误导致的。



### bsmr常见问题及解答

- ■问题三: 硬件Ekey损坏或无法使用
  - ■解决办法:与运维热线联系,要求临时改为软加密 ,并申请制作新Ekey。
- ■问题四: bsmr界面上的日志不动了
  - ■解决办法: (1)如果是启动后不动了,则怀疑是Ekey 没有插好,或已经损坏;
    - (2)如果是运行过程中不动了,则怀疑DOS界面是否被"点"住了。



### 文件传送常见问题及解答

- 问题五: 文件传输的时间太长
  - ■解决办法: (1)与运维热线联系,要求提高传输流速
    - ;(2)升级版本(有压缩选项)
- □问题六: 如何重传完全相同的文件给对方
  - ■解决办法: 在界面上的文件任务中点右键,然后选择"重新开始"即可。

### 文件传送常见问题及解答

- 问题七: 文件传输时被对方拒绝
  - ■解决办法:需要对方配置本用户即可。
- □问题八:与农行进行清算文件传送时,农行收不到(其它用户清算也可能存在类似情况)
  - ■解决办法: 一般情况下,都是由于传送的清算文件列表中的时间,与文件的实际时间不一致导致的。修改文件列表中的时间,使得两者时间一致,重传即可。

### 文件传送常见问题及解答


- ■问题九: 升级后重启, 报错
  - ■解决办法: 删除当日的bin\recvYYYYMMDD和 bin\sendYYYYMMDD这两个文件, 再重启即可。

### 故障处理流程

■故障可分为 < 网络故障 <br/>应用系统故障


■处理流程参考《金融数据交换平台故障处理流程》

#### 网络故障





### 应用系统故障





### 报障请先拨打运维热线

- 出现故障后,请优先拨打运维热线;如果运维 无法解决,再转到研发部门解决。
  - ■经常遇到用户的电话先打进研发部门的情况。
  - ■由于证券通信专网与深证通办公网络物理隔离,研发部门无法查看到专网的故障现象。因此如果研发部门首先接到报障电话,也要转到运维部门了解情况后才能解决问题,这样实际上多了一道中转,增加了故障处理时间。

#### 提纲


- □ FDEP简介
- ■软件的使用
- \_ 运维及常见故障



- mr.ini配置
- ■测试与开发
- ■性能和安全性
- ■联系方式




# bsmr工作原理(1/2)



- (1) MR的备份
- (2) 线路的备份
- (3) 应用的备份或负载均衡




# bsmr工作原理(2/2)



- (1) MR的备份
- (2) 线路的备份
- (3) 应用的备份或负载均衡



### bsmr预注册原理





### mr.ini配置的各种情况

一个MR的情况 两个MR的情况

有NAT地址转换的情况 无NAT地址转换的情况

一个NAT地址转换的情况 多个NAT地址转换的情况 部分做NAT,另外部分不做NAT的情况



## mr.ini的配置(1/2)

```
[CurrMR]
"MRName"="MR-1"
                     //必须与最后两节的MR-1或MR-2匹配
"Ekey"="/C=CN/CN=E0001234C01" //贴在硬件Ekey的表面纸上
                       //硬件Ekey的登录密码,111111是默认密码
"EkeyPwd"="111111"
                     //交换中枢的IP地址
"SUIP"="172.100.1.11"
                     //交换中枢的端口
"SUPort"="7001"
"SUIPBak"="172.100.1.13" //备用交换中枢的IP地址
                    //备用交换中枢的端口
"SUPortBak"="7001"
                    //每个包的最大存活时间
"PkgMaxAliveSec"="60"
[SUIPMap]
"172.100.1.11"="172.100.3.11"
"172.100.1.12"="172.100.3.12"
"172.100.1.13"="172.100.3.13"
"172.100.1.14"="172.100.3.14"
//转换前的地址=转换后的地址
```

### mr.ini的配置(2/2)

```
[APPINFO]
"app1"="1"
"app2"="1"
"app3"="1"
[MR-1] //MR-1的配置
"Enable"="1"
"InnerIP"="192.168.1.31" // MR-1的对内IP
"ClientIP"="192.168.1.31" // MR-1对Client的IP
"InnerPort"="12345" // MR之间的通信端口
"TermPort"="12346" // MR-1与管理终端的通信端口
"ClientPort"="12347" // MR-1与客户端API的通信端口
[MR-2] // MR-2的配置
"Enable"="1"
"InnerIP"="192.168.1.32" // MR-2的对内IP
"ClientIP"="192.168.1.32" // MR-2对Client的IP
"InnerPort"="12345" // MR之间的通信端口
"TermPort"="12346" // MR-2与管理终端的通信端口
"ClientPort"="12347" // MR-2与客户端API的通信端口
```

#### 提纲

- □ FDEP简介
- ■软件的使用
- □运维及常见故障
- mr.ini配置



- ■测试与开发
  - 性能和安全性
  - ■联系方式



### 有两套测试环境

- Internet测试环境
  - ■位于Internet环境中,最方便用户开发测试;
- 专线测试环境
  - ■和生产系统同样的网络环境;
  - ■主要用于用户上线前最后测试,也可用于少量用户的开发测试;

### 测试期间的部署

则试阶段,bsmr软件临时存放于深证通,以方便深证通随时给予必要的指导协助。测试后期和正式运行时将安装在用户处。

### 测试过程

■ 步骤1:连通性测试。能否收发包

■ 步骤2:模拟业务测试。与深证通的模拟业务程序测试 ,可以消除大部分的错误

■ 步骤3:实际业务测试。与对端实际业务测试

■ 步骤4:上线前测试。测试完成后,准备上线



### 上线流程(新用户需要一周的时间)

- 步骤1: 联系客户经理,填写申请表,并传真到深证通;
- 步骤2: 深证通邮寄Ekey给用户(一般4天内可以邮寄到);
- 步骤3: 运行机房进行配置,双方确认配置正确(一般2个工作日以内);
- 步骤4: 试运行约一至两周;
- 步骤5: 正式运行.



### 上线技术支持

■ http://fdep.ssscc.com.cn/上有上线的技术支持人员的QQ,上线时请联系。

上线时所有mr.ini的配置文件,一定要经过研发技术支持或运维支持人员的确认。否则很容易出问题。

#### 开发基本情况

\_ 共12个API接口函数;

C语言格式的动态库。可以使用其它语言,如 Delphi、Java调用;

■ API支持Windows、AIX、HP-UX和Linux等多种操作系统,也可以根据用户需要定制其它操作系统的API;



### 主要的API函数介绍

■ 初始化(建立连接): MrInit和MrInit2

■ 发送消息: MrSend

■ 接收消息: MrReceive1/2/3

■释放资源: MrDestroy

其它: MrIsLinkOK一般不需要调用; MrBrowse函数 一般不使用,将来可能会废弃不要。



# 调用API的常用程序结构(1/2)

■同步方式

处理对方发起请 求的流程:

调用MrInit2,并设置 条件为只接收请求。 在回调函数中实现发 送到后台,接收后台 应答,并调用 MrSend发回应答 处理自己发起请求的流程:





## 调用API的常用程序结构(2/2)

调用MrInit和其它初始化 ■ 异步方式 从TCP等待接收自 调用MrRecv接收 己的业务请求 从FDEP来的包 应答包 请求包 应答包 请求包 每隔一段时间 将该请求加入待 、待应答的链表中 将该请求加入 从待应答的链表中 应答的链表 查找对应的请求 待应答的链表 查找对应的请求 包,如果需 要,同时给出 建立自己与业务 将应答发送回自 调用MrSend 调用MrSend 超时的应答包 后台的连接 己的业务后台 发出请求包 发回应答包 诉请求发送到自 断开自己与业务 断开自己与业务 己的业务后台 后台的连接 后台的连接



## 开发中需要注意的问题(1/4)

■要求使用长连接;

■ 调用一次MrInit将增加一条连接数,对连接数 无限制,程序最后才调用MrDestroy;

用户不需要检测连接是否断开,API具有自动断线重连的功能(发送失败后,不需要重新调用MrInit重连);



# 开发中需要注意的问题(2/4)

可以使用同步或异步工作方式;

如果是同步处理,则当发出请求后,需要循环等待接收(由于应答返回需要时间,立即接收可能收不到任何应答);

API是线程安全的。同一个句柄只能在同一个 进程内使用;



## 开发中需要注意的问题(3/4)

■使用该API的工作模式不同于直连方式,用户不需要开端口监听。发送和接收都是通过同一条连接来实现的;

■如果是应答包,默认情况下,需要将请求包 STUMsgProperty结构中的m\_szPkgID的字段填 写到m\_szCorrPkgID字段中。用于处理应答包 与请求包之间的对应关系;



### 开发中需要注意的问题(4/4)

■接收应答时,可以根据STUMsgProperty结构中的m\_szCorrPkgID字段的条件接收;

MrReceive的最后一个参数是超时时间,不是收到应答包的时间。而是表示网络内部传送请求到接收到应答的时间。如果不知道怎么填,就填2000(毫秒)。收应答包时可以循环调用接收。



### 业多协议FDIX

直FDEP应用于第三方存管时,FDIX采用行业标准——证监会制定的《证券公司客户交易结算资金第三方存管业务数据交换标准》。

■其它标准协议

#### 提纲

- \_ FDEP简介
- ■软件的使用
- □运维及常见故障
- mr.ini配置
- □测试与开发
- ■性能和安全性
  - ■联系方式



### 交换性能和时延

#### ■ 交换性能:

- 交换中枢的处理能力在每秒10000条消息以上
- 全行业银证转帐业务(行情高峰时)发挥不到此处理能力的 5%。
- ■可以扩展

#### ■ 时延:

■实际观测表明,对1K大小的消息包,从一个源AP到目的AP,实际时延一般情况下在0.05秒以下。

### 交换中枢的可用性

- 交换中枢的可用性
  - 多个SU,每个SU双电源、硬盘镜像、网卡分组Bond;
  - ■SU之间相互冗余、动态负载均衡。
  - ■进程监控: 若崩溃立即重启; 从未发生过交换中枢 程序意外死掉的情况
  - SU冷备份

已经建立了与交易结算系统同级别的同城灾备 环境



### 接入客户端和API的可用性

- 接入客户端的可用性
  - 可部署多个,多个接入客户端之间相互冗余、线路备份和动态负载均衡。
  - ■从未发生过bsmr程序意外宕掉的情况
- ■调用API应用的可用性
  - 可部署多个,实现相互冗余备份和负载均衡。
- 所有模块之间具有断线自动重连的功能,对用户是透明的。



### 安全性

- 深圳证券通信网的安全性;

数据传输过程不落地;

■标准PKI架构、硬件证书、SSL加密;

### 领导对平台安全运行的重视

- 证监会和证券业协会有关领导对平台很重视,专程与公司领导做了交流,并对平台的安全做了重要指示。
- 今年以来,公司各层领导多次开会或不同场合强调"安全运行就是深证通的生命线"的理念,确保平台不能出现任何事故;公司2007年年底已通过ISO27001信息安全认证。
- 今年以来,研发和运行部门召开专门会议,对平台的安全性进行评估,分析风险,并进行整改;
- 研发部门领导强调,2008年的核心工作就是提升平台的安全性、稳定性、完善平台的监控等功能,千方百计确保平台的安全运行。



#### 运维

- 平台运维:由深圳证券通信有限公司负责,采用与交易结算通信系统相同的运维管理保障级别。自上线平台运行以来,安全稳定,从未出现过运维事故。
- 网络和机房运维管理:深圳证券通信网是深交所下属的证券通信专网。成立10多年以来,从来没有因为运维故障导致股市停市的事件发生;
- 优势:覆盖全行业的网络;专业成熟的网络和软件运维管理 经验;长期进行通信软件开发的技术团队。

#### 提纲

- FDEP简介
- ■软件的使用
- □运维、配置、及常见故障
- □测试与开发
- 性能和安全性



■联系方式



### 上线时填写的联系人表

#### 第三方存管业务联系人表

			填表日期:	年月日
			×××公司	
岗位		机名	电话	手机
老 协作	P			
业务支	#			
技术支持	平台			
	有景			
	用袋			
日间交易	膜柱			
日终济算				
		深圳证	<b>E</b> 券通信有限公司联系人	
岗位		祖名	电话	手机
总协和		王宏	0755 - 88352804	13923403439
业务支持		<b>全</b> 俄	0755 - 43143025	13402256415
研发技术支持		曾自力	0755 - 44352495	13590311150
		黄新芳	0755- 44352415	13590146530
		并各风	0755 - 44352793	13423216200
系统运输	平台中枢	<b>宋健</b>	0755 - 43143333 - 302. 274	13600176062
		<b>补</b> 肉	0755 - 33320094	13828838187
		杨思涛	0755 - 33320094	13421397957
	同協	吴儿	0755 - 63162222 - 106. 161	13426524454
		<u>i dā</u>	0755 - 43142222 - 104. 141	13528407712
	I	陈友涛	0755 - 43142222 - 104. 141	13402271764

深圳证券通信有限公司 市场部 地址: 深圳市溪海大道 1002 号 电话: 0755-83183333 传真: 0755-83851052



#### 金融数据交换平台运维热线

- ■运维热线:
  - ■热线: 0755 33320098 (7\*24值班,节假日也有人值班)

■运维机房传真: 0755-33320106

#### 平台文档和软件下载地址

■ FDEP大部分文档和软件都可以到网站下载 http://www.ssscc.com.cn/6download/fdep.htm

- ■其它部分文档或软件可以找相关人员获取
  - ■例如: Linux或Java版本API、解决方案文档等

#### 交流沟通渠道

■ 金融数据交换平台QQ群(即将满员): 42837399

■ 金融数据交换平台MSN群:

group19756@bbqun.com

(新近建立的群,无人数上限。QQ群满后,新人员将加入本群)


■ 金融数据交换平台论坛:

http://fdep.ssscc.com.cn/



#### 各人员的分工

■ 在http://fdep.ssscc.com.cn/首页上有各人员的分工



#### 小结

### ■重点强调

- ■沟通:运维热线、QQ群(MSN群)、论坛
- 网络: telnet通所有五台机器的地址
- 部署: 建议部署两个MR,不同的对端用户部署不同的AppID
- 使用: mr.ini的配置; bsmr和文件平台升级; 建议定期升级
- ■运维:
  - ■建议管理终端配置小音响-报警;
  - ■建议每天开市前半小时重启MR和应用。




### 附录:

关于消息可靠性的探讨



# 传输的可靠性探讨(1/4)





# 传输的可靠性探讨(2/4)

- 结论:

消息中间件产品本身 整个系统传输 是可靠的




■传输的可靠性必须由应用层来保证。



# 传输的可靠性探讨(3/4)

■假设现在某消息中间件接收最后一个包:





# 传输的可靠性探讨(4/4)

#### - 结论

- ■如果要保证不丢包,那么就可能会重包;
- ■如果要保证不重包,那么就可能会丢包;
- ■如果要保证既不丢包,又不重包,必须由应用层来保证,消息传输层无法保证。



介绍完毕, 谢谢

本讲稿电子版下载地址:

http://www.ssscc.com.cn/6download/fdep/金融数据交换平台用户文档.rar

