


ACL's - Access Control Lists Listas de Controle de Acesso

Prof.^a Ana Lúcia Rodrigues Wiggers Ana.wiggers@unisul.br

Firewall




Listas de Controle de Acesso

- ACL é uma lista seqüencial de instruções de permissão ou de recusa que se aplica a endereços ou a protocolos das camadas superiores.
- As ACL's filtram o tráfego da rede, controlando se os pacotes roteados são encaminhados ou bloqueados nas interfaces dos roteadores.
- As ACL's podem ser criadas para todos os protocolos de rede roteados, como o IP e o IPX.
- Alguns pontos de decisão das ACL's são: endereços de origem e destino, protocolos e números de portas de camadas superiores.

Para controlar o fluxo de tráfego em uma interface, deve-se definir uma ACL para cada protocolo ativado na interface.


Como também é necessário criar uma ACL separada para cada



direção, uma para o tráfego de entrada e outra para o de saída. Por fim, é possível definir vários protocolos e várias direções para cada interface.

Por exemplo: se o roteador tiver duas interfaces configuradas para IP, AppleTalk e IPX, serão necessárias 12 ACL's.

Uma ACL para cada protocolo, vezes dois (direções de entrada e saída), vezes dois (quantidade de portas).



- As ACL's podem ser aplicadas da seguinte forma:
 - Listas de acesso de chegada: os pacotes são processados antes de serem roteados para uma interface de saída. Uma ACL de entrada é mais eficiente do que uma de saída porque economiza o custo das consultas em tabelas de roteamento se o pacote for descartado pelos testes de filtragem. Se passar pelos teste será processado para roteamento.
 - Listas de acesso de saída: os pacotes recebidos são roteados para a interface de saída e então processados através da ACL de saída antes da transmissão.

- Os principais tipos de listas de controle de acesso:
 - Listas de acesso padrão: verificam o endereço de origem dos pacotes que podem ser roteados. A ACL padrão não especifica endereço de destino; portanto, deve ser posicionada o mais perto possível do destino. Por exemplo, uma ACL padrão deve ser posicionada em Fa0/0 do roteador D para impedir o tráfego do roteador A.
 - Listas de acesso estendida: verificam os endereços de pacotes de origem e de destino. Também podem verificar protocolos específicos, números de portas e outros parâmetros. A regra geral é colocar a ACL estendida o mais perto possível da origem do tráfego negado.

- As *instruções da ACL operam em ordem seqüencial e lógica*. Se a correspondência com uma condição é verdadeira, o pacote é permitido ou negado e as instruções restantes da ACL não são verificadas.
- Caso não haja correspondência em nenhuma das instruções da ACL, uma instrução deny any implícita é colocada no final da lista por padrão. Mesmo que o deny any não seja visível na última linha de uma ACL, ele está lá e não permite que nenhum pacote sem correspondência na ACL seja aceito.
- Na criação de uma ACL é recomendável adicionar o deny implícito no final das ACL's, para reforçar a presença dinâmica do deny implícito.

Regras básicas de criação das ACL's

Estas regras básicas devem ser seguidas ao se criar e aplicar listas de acesso:

- 1. Uma lista de acesso pode ser implementada por protocolo e por direção.
- 2. As listas de acesso padrão devem ser aplicadas o mais perto possível do destino.
- 3. As listas de acesso estendidas devem ser aplicadas o mais perto possível da origem.
- 4. Use a referência de interface de entrada ou de saída como se estivesse olhando a porta de dentro do roteador.
- 5. As instruções são processadas seqüencialmente do topo da lista para baixo, até que uma correspondência é encontrada; se não é encontrada nenhuma correspondência, o pacote é negado.
- 6. Existe um deny any implícito no final de todas as listas de acesso. Isso não aparece na listagem da configuração.
- 7. As entradas das listas de acesso devem filtrar na ordem do específico para o geral. Hosts específicos devem ser recusados primeiro e grupos ou filtros gerais devem vir por último.

Regras básicas de criação das ACL's

- 8. A condição de correspondência é examinada primeiro. A permissão ou recusa é examinada SOMENTE se a correspondência é verdadeira.
- 9. Nunca trabalhe com uma lista de acesso que seja aplicada ativamente.
- 10. Use um editor de texto para criar comentários delineando a lógica; em seguida, preencha as instruções que realizam essa lógica.
- 11. As novas linhas sempre são adicionadas na parte inferior da lista de acesso. Um comando **no access-list** *x* **remove a lista inteira.** Não é possível adicionar ou remover linhas específicas de ACL's numeradas.
- 12. Uma lista de acesso IP envia uma mensagem "host ICMP não pode ser alcançado" para o remetente do pacote rejeitado e descarta o pacote.
- 13. Deve-se tomar cuidado ao remover uma lista de acesso. Se a lista de acesso está aplicada a uma interface de produção e é removida, dependendo da versão do IOS, pode haver um "deny any" padrão aplicado à interface e todo o tráfego será bloqueado.
- 14. Os filtros de saída não afetam o tráfego originário do roteador local.

Modo de configuração das ACL's

- Router(config)#
- Existem tipos diferentes de ACL's: padrão, estendido, IPX, AppleTalk e outros.
- Ao ser configurada em um roteador, cada ACL deve ser definida de maneira exclusiva, recebendo um número que identificará o tipo de lista de acesso criado e deve estar dentro do intervalo específico de números válidos para esse tipo de lista.

Protocolo	Intervalo	
IP	1-99, 1300-1999	
IP Estendido	100-199, 2000-2699	
AppleTalk	600-699	
IPX	800-899	
IPX Estendido	900-999	
Protocolo de Anúncio de Serviço IPX	1000-1099	

Modo de configuração das ACL's

• Definição de uma ACL:

Defina a ACL, usando o seguinte comando: Router (config) #access-list access-list-number {permit | denv} /test-conditions} Uma instrução global identifica a ACL. Especificamente, a faixa entre 1 e 99 está reservada para o IP padrão. Esse número refere-se ao tipo de ACL. No Cisco IOS Versão 11.2 ou mais recente, as ACLs também podem usar um Etapa 1 nome ACL, como education group, ao invés de um número. O termo permit ou deny na instrução ACL global indica como os pacotes que satisfazem as condições de testes são tratados pelo software Cisco IOS. Permit geralmente significa que o pacote terá a autorização para usar uma ou mais interfaces que serão especificadas mais tarde. O termo ou termos finais especifica as condições de teste usadas pela instrução da ACL.

Modo de configuração das AC'Ls

Aplicação de uma ACL:

Etapa

	Part of the same o
2	Em seguida, é necessário aplicar as ACLs a uma interface, usando o comando access-group, conforme este exemplo:
	Router(config-if) #{protocol} access-group access-list- number
	Todas as instruções da ACL identificadas pelo número de lista de acesso são associadas a uma ou mais interfaces. Quaisquer pacotes que passam nas condições de teste ACL podem ter a permissão de usar quaisquer interfaces no grupo de acesso das interfaces.

Modo de configuração das ACL's Máscara Curinga

- A máscara curinga é composta de 32 bits divididos em quatro octetos.
- Máscaras curinga (wildcard) usam uns e zeros binários para filtrar endereços IP individuais ou grupos de endereços IP, permitindo ou negando o acesso aos recursos com base nesses endereços.
- access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255

Modo de configuração das ACL's Máscara Curinga

- Há duas palavras-chave especiais que são usadas nas ACL's, as opções any e host.
- A opção any substitui o endereço IP e a máscara curinga por 255.255.255.255. Essa opção coincide com qualquer endereço que é comparado com ela.
- A opção host substitui a máscara 0.0.0.0. Essa máscara requer que todos os bits do endereço da ACL e do endereço do pacote coincidam. Essa opção faz coincidir apenas um endereço.

```
Router(config) #access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Pode ser escrito como:
Router(config) #access-list 1 permit any

Router(config) #access-list 1 permit 172.30.16.29 0.0.0.0

Pode ser escrito como:
Router(config) #access-list 1 permit host 172.30.16.29
```

Modo de configuração das ACL's Máscara Curinga

 A máscara curinga de uma máscara de sub-rede completa pode ser encontrada subtraindo-se a máscara de sub-rede de 255.255.255.255.

Por exemplo, se a máscara de sub-rede for do tipo 255.255.240.0 ou /20, a seguinte equação seria utilizada:

255.255.255 (máscara pasdrão/default)

- <u>- 255.255.240.0 (máscara de sub-rede)</u>
 - 0. 0. 15. 255 esta é a máscara curinga.

Verificando as ACL's

- O comando show ip interface exibe as informações da interface IP e indica se há alguma ACL definida.
- O comando show access-lists exibe o conteúdo de todas as ACL's do roteador. Para ver uma lista específica, adicione o nome ou número da ACL como opção para esse comando.
- O comando show running-config também revela as listas de acesso de um roteador e as informações de atribuição de interface.

Tipo ACL Padrão

 A versão padrão do comando de configuração global access-list é usada para definir uma ACL padrão com um número no intervalo de 1 e 99. Na versão 12.0.1 do Cisco IOS, ACL's padrão passaram a usar uma faixa adicional de números (1300 a 1999), podendo prover até 798 possíveis ACL's padrão. Esses números adicionais são referenciados como ACL's IP expandidas.

Configuração ACL Padrão

A sintaxe completa do comando da ACL padrão é:

```
Router(config)# access-list access-list-number {deny | permit | remark} source [source-wildcard]
```

A palavra-chave remark torna a lista de acesso fácil de entender.
 Cada comentário pode ter até 100 caracteres.

```
Access-list 1 remark Permite que passe somente o tráfego da estação do Fulano access-list 1 permit host 171.69.2.88
```

 O comando ip access-group associa uma ACL padrão existente a uma interface:

```
Router(config-if)# ip access-group {access-list-
number | access-list-name} {in | out }
```

Tipo ACL Estendida

- As ACL's estendidas são usadas com mais frequência do que as ACL's padrão porque proporcionam um intervalo maior de controle.
- As ACL's estendidas usam um número de lista de acesso no intervalo entre 100 e 199 (também entre 2000 e 2699 nos IOS mais recentes).
- Os pacotes podem ter acesso permitido ou negado com base no seu local de origem ou de destino, bem como no tipo de protocolo e nos endereços das portas.
- É possível especificar operações lógicas, que serão realizadas pela ACL estendida em determinados protocolos, tais como:
 - igual (eq), diferente (neq), maior do que (gt) e menor do que (lt).

Configuração ACL Estendida

```
Exemplo: ACL 101 permite o tráfego TCP do IP 172.16.0.1 0.0.0.0 para o destino 192.168.0.0 0.0.255.255 (verificar 2 últimos octetos) para FTP router1(config) #access-list 101 permit tcp 172.16.0.1 0.0.0.0 192.168.0.0 0.0.255.255 eq ftp
```

Exemplo: ACL 101 permite o tráfego TCP do IP 172.16.0.1 0.0.0.0 para qualquer IP destino (verificar 2 últimos octetos) para FTP router1(config) #access-list 101 permit tcp host 172.16.0.1 any eq ftp

Aplicar a ACL em uma interface

```
router1(config-if)#ip access-group access-list-
number {in | out}
```

Tipo ACL com nome

 A configuração de uma ACL com nome é muito semelhante à configuração de uma ACL padrão ou estendida.

A primeira diferença é que, em vez de iniciar o comando com access-list, a ACL com nome utiliza ip access-list:

 router1(config)# ip access-list {extended-standard} name

Restrigindo o acesso via terminal virtual (vty)

- O processo de criação da lista de acesso vty é o mesmo descrito para uma interface. Entretanto, a aplicação da ACL a uma linha de terminal requer o comando access-class em vez do comando access-group
- Deve-se considerar o seguinte ao se configurar listas de acesso em linhas vty:
 - Quando se estiver controlando o acesso a uma interface, pode-se usar um nome ou um número.
 - Somente listas de acesso com número podem ser aplicadas a linhas virtuais (telnet).
 - Defina restrições idênticas em todas as linhas de terminais virtuais, porque um usuário pode tentar conectar-se a qualquer uma delas.

Configuração ACL para terminais virtuais

Comandos necessários para configurar o acesso via terminal virtual:

```
Rt1(config)# access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
Rt1(config)# access-list 2 permit 172.16.2.0 0.0.0.255
Rt1(config)# access-list 2 deny any
```

Comandos necessários para aplicar a lista de acesso:

```
Rt1(config)# line vty 0 4
Rt1(config-line)# login
Rt1(config-line)# password secret
Rt1(config-line)# access-class 2 in
```