

Metal NAM Gear Players — Neo Edition — Guida Rapida

Versione 0.2.0

Guida di partenza per suonare in pochi minuti.

1. Installazione

Linux, via pacchetto — il modo consigliato, mette i tre formati dove gli host li cercano:

```
sudo dpkg -i metal-nam-gear-players-neo_0.2.0_amd64.deb
```

Linux, a mano — copia Metal NAM Gear Players Neo.vst3 in ~/.vst3/ e Metal NAM Gear Players Neo.lv2 in ~/.lv2/.

Windows — usa l'installer MetalNAMGearPlayersNeo-windows-x64-setup.exe, che ti fa scegliere fra standalone, VST3 e LV2. In alternativa scompatta il pacchetto portabile dove preferisci.

Gli host vedono il plugin come **Metal NAM Gear Players Neo**; il titolo nell'interfaccia è **...: Metal NAM Gear Players :: ^Neo Edition^ ...**.

Convive con l'edizione Full. Nomi, codice VST3 e URI LV2 sono diversi, quindi puoi tenere installate entrambe e caricarle insieme nella stessa sessione.

2. Prima sessione

1. Fai partire il DAW a **48 kHz** (i modelli NAM sono generalmente allenati a 48 kHz).
2. Inserisci **Metal NAM Gear Players Neo** su una traccia con una chitarra DI (segnale pulito direct-in).
3. Clicca sul loader **MODEL** e apri un file .nam (V1 o A2). Trovi modelli gratuiti su Tone3000.
4. Clicca sul loader **IR 1** e apri una risposta impulsiva .wav del cabinet (opzionale ma consigliato per modelli "amp-only"). Se il modello contiene già la cassa, il primo loader si spegne da solo: vedi §5.
5. Regola **INPUT** e **OUTPUT** e suona.

3. Modalità Output (Steve-style)

Nella colonna **AMP**, sotto il knob **OUTPUT**, trovi il toggle **NORMAL / RAW / CALIBRATED**. Il bottone **CAL** (per aprire il popup di calibrazione) è nell'header in alto a destra, insieme a **PRESETS**, **i**, **OS 2x**, **CPU** e **Zoom**.

- **Raw** — nessuna correzione, esci al livello del modello.
- **Normalized** (*default*) — se il modello ha metadata **loudness**, il plugin compensa per allineare il volume ai modelli di riferimento (~14 dBu di headroom).
- **Calibrated** — se il modello ha metadata **input_level_dbu** e **output_level_dbu**, corregge sia l'ingresso sia l'uscita al livello dichiarato. Usalo per confrontare modelli come se fossero pedali reali.

Se un modello **non ha metadata reali** la normalizzazione è **no-op** (evita saturazione dell'IR o compensazioni sballate). Il bottone **CAL** apre un popup dove leggi i metadata del modello caricato e imposti il livello di calibrazione input in **dBu**.

4. Slim (solo modelli con sottomodelli)

Lo slider **SLIM** sotto il loader NAM e il pomello **QUAL** nella colonna **CAB** sono legati allo stesso parametro e sono attivi **solo sui modelli che portano davvero più sottomodelli** (SlimmableContainer o WaveNet slimmabile, versione 0.7.0). Scelgono quale sottomodello usare: **0** è il **più leggero**, **1** il più completo. Meno CPU al costo di un po' di fedeltà.

Sui modelli V1 — e su un A2 che non sia slimmabile — entrambi i controlli sono **spenti e attenuati**, perché non c'è nulla da scegliere. Il suggerimento a comparsa te lo dice.

Attenzione: non tutti gli A2 sono slimmabili. Conta cosa c'è dentro il file, non la sigla.

4-bis. Due IR e bilanciamento

Sotto al primo loader ce n'è un **secondo**, con volume e meter propri. Il pomello **IR BAL** nella sezione **IR TOOLS** incrocia le due risposte: tutto a sinistra senti solo IR 1, al centro una miscela paritaria, tutto a destra solo IR 2.

Il secondo si accende da solo passando a **Dual-Mono** o **Stereo**, dove serve davvero. In **Mono** lo accendi tu col tasto **ON** accanto all'etichetta IR 2. Tornando in Mono non viene spento: resta una tua scelta.

Esclusione automatica. Se carichi un modello che contiene già la cassa — i metadati dicono `gear_type amp_cab` oppure `full-rig` — il **primo** loader va in bypass vero e si spegne graficamente, così non senti due casse in fila. Il secondo resta disponibile per stereo e dual-mono.

4-ter. Analizzatore dell'equalizzatore

Nella sezione **EQ**, fra i pomelli e il tasto di attivazione, c'è un analizzatore di spettro con sopra la curva dell'equalizzatore. Il segnale è prelevato **dopo** l'EQ, quindi vedi l'effetto della curva.

Ogni banda ha una maniglia colorata: trascinala in verticale per il guadagno, e compare la lettura del valore. La banda **MID** ha anche la frequenza sull'asse orizzontale e il **Q sulla rotellina** del mouse.

Con il guadagno MID a zero il Q non cambia nulla, né nel disegno né nel suono: un filtro a campana senza guadagno è un passa-tutto. Alza il MID di qualche dB e vedrai la campana stringersi.

5. Catena effetti

Ordine di segnale:

```
IN → Smart Gate → Compressore → OverDrive → Distortion
    → NAM Model (con volume e tone stack propri)
    → Amp Sim (GEAR SX oppure MARCHELLOW, opzionale)
    → 5-band EQ + Depth + Resonance → Noise Gate → HP → Loudness Normalization
    → IR 1 <-> IR 2 (bilanciamento, poi HP/LP + trim + phase invert)
    → Delay → Chorus → Flanger → Reverb → Tremolo
    → Widener → Metronomo → OUT
```

I toggle di bypass sono nel footer (checked = **attivo**, unchecked = bypass).

6. Preset

Il pannello **PRESETS** entra da destra con uno scorrimento. Dentro trovi i preset di fabbrica per categoria (Clean / Rock / Metal / Extreme Metal), un **Default** neutro non sovrascrivibile, e i tuoi.

- **Doppio clic** richiama un preset. Il **clic singolo** lo seleziona soltanto, per esportarlo o eliminarlo senza cambiare il suono sotto le dita.
- **Save / Save As** salvano in `.nampreset`. Il nome *Default* è riservato: modificando i parametri sei obbligato a salvare sotto un altro nome, così il punto di partenza resta pulito.
- **Esporta .prs** scrive il preset corrente come file singolo, da passare a qualcun altro.
- **Backup lista .prstl** salva l'intera libreria in un file solo, **con dentro i file .nam e le IR** che i preset usano: si ripristina anche su un'altra macchina.
- **Importa preset...** legge `.prs`, `.prstl` e `.nampreset`. Altre estensioni vengono rifiutate senza nemmeno aprirle. I nomi già presenti vengono resi univoci con un suffisso, quindi un'importazione non sovrascrive mai il tuo lavoro.

Il display LCD e i banchi

Nell'intestazione c'è un display a matrice di punti che mostra il preset corrente e il banco. Se il nome è lungo scorre da solo; riducendo lo zoom il display scende su una riga propria sotto le schede.

- **A B C D** — quattro banchi per tenere varianti dello stesso preset
- **SAVE** — salva la variante nel banco scelto, sovrascrivendo se esiste
- **TAP** — batti il tempo, tre tocchi bastano. Lampeggia a tempo anche a metronomo spento.

- **METRO** — metronomo con suono da campanaccio, accento sul primo movimento, metriche 4/4 3/4 2/4 6/8 5/4 7/8 e **volume indipendente** dall'uscita

7. Controlli extra nell'header

Dall'alto a destra della UI:

- **CAL** — apre il popup di calibrazione (vedi §3)
- **PRESETS** — menu preset (vedi §6)
- **i** — popup informazioni, crediti e licenze
- **OS 2x** — oversampling 2x (aumenta qualità e CPU; latenza dichiarata al DAW)
- **CPU N%** — meter di carico (lime <40%, giallo <75%, arancione oltre)
- **Zoom** — scala la finestra del plugin (utile su schermi HiDPI)

8. Troubleshooting

- **Audio a scatti** → assicurati di avere una build **Release** (`-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`) e che il DAW sia a 48 kHz.
- **Modello non carica** → dalla v0.2.0 l'interfaccia **te lo dice**, con una riga rossa sotto il meter del lettore: *MODELLO NON TROVATO* se il file non c'è più, *MODELLO ILLEGGIBILE* se c'è ma non si apre. Prima falliva in silenzio e sembrava un difetto del plugin. Vale anche per gli IR.
- **La lista modelli è vuota** → la cartella ricordata non esiste più. Capita coi dischi esterni, che il sistema può rimontare su un percorso diverso. Usa **Browse** per ripuntarla: la scansione è ricorsiva, quindi puoi puntare la radice di un pack e vedrai anche i file nelle sottocartelle.
- **SLIM sempre spento** → il modello caricato non ha sottomodelli. È corretto, vedi §4.
- **IR troppo lunga o header sospetto** → la lettura è protetta con un cap di 4 s a partire dalla v0.1.x.

Per approfondimenti tecnici (sicurezza, RT-safety, calibrazione dettagliata) vedi la **Guida Tecnica**.