Windows 服务器安装与使用说明

RustDesk 公司管理服务端 v1.1.17-company.3
适用于 Windows 10 x64 和已有 hbbs.exe、hbbr.exe 的固定公网 IP 服务器

本说明帮助公司管理员增加账号、设备分组、访问权限和单台电脑分享。保留当前中继服务，在同一台电脑上增加管理 API。可选明文 HTTP 独立端口，无需证书或域名。先完成两台电脑试点，再批量纳管。

一 先分清服务器包与客户端包

使用位置	需要的程序	作用
公司中心服务器	本版 HTTP-Setup.exe	安装明文 HTTP 管理 API 和开机自启服务
公司中心服务器	现有 hbbs.exe 和 hbbr.exe	继续负责 ID、穿透和中继，保留原配置与密钥
员工电脑及被控电脑	客户端 v1.5.1-company.2	登录公司账号、显示授权目录及执行远控

服务器安装包不必安装到每台员工电脑。服务器也不必为了提供账号管理而运行远控客户端。

二 安装前准备

HTTP 模式准备管理员权限、固定公网 IPv4，以及一个独立 TCP 端口，默认 21114，可自定义。若公网 IP 在路由器上，将所选端口映射到服务器；不使用 80/443。HTTP 会明文传输密码、令牌、设备凭据和连接票据，链路窃听或篡改可能使权限被冒用。

备份旧服务启动方式、配置和 id_ed25519 密钥文件。不要重新生成密钥，不要把新管理包覆盖到旧 hbbs/hbbr 目录。运行中的旧 SQLite 数据库需用在线备份，或在维护窗口停旧服务后复制完整数据目录。

三 获取安装文件

从自己的服务端仓库下载 HTTP-Setup.exe 和 SHA256SUMS：
https://github.com/fanqisyx/rustdesk-server/releases

本版内置运行时和服务工具，无需额外安装 Python 或 Docker。普通 Setup.exe 保留原 HTTPS 方案，需 80/443 及证书；不占这些端口请选择 HTTP-Setup.exe。安装前对照 SHA256SUMS 核验文件。当前为预发布版，未完成公司环境双机远控验收。

安装向导与首次登录

一 双击 HTTP-Setup.exe

在公司服务器双击安装程序，允许管理员权限，阅读许可后选择空安装目录。默认目录为 C:\Program Files\RustDesk Company Server。程序不会覆盖非空目录，也不会关闭现有的端口占用服务。

二 填写管理服务配置

公网 IPv4 填实际 IP，不加 http 或端口；端口填 21114 或选定的独立端口。管理员账号固定为 admin；输入至少 12 个字符的密码并再次确认。密码通过临时进程环境传给初始化命令，不写入命令行、注册表或配置文件。

HTTP 包只创建 RustDeskCompanyAPI 自动启动服务，并为管理 EXE 增加所选 TCP 端口的防火墙规则。不创建 HTTPS 服务，不申请证书，也不检查、监听或放行 80/443。现有 hbbs/hbbr 继续运行。

三 确认服务运行

可从 Windows 服务管理器查看 API 服务，或在 PowerShell 执行（自定义端口时同步替换）：

```
Get-Service RustDeskCompanyAPI
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:21114/healthz
```

本地检查成功后，再从外网打开 http://实际公网IP:21114/healthz。内网员工电脑也需能访问同一个地址；若内网失败，检查路由器 NAT 回流和映射。API 在 HTTP 模式监听 0.0.0.0 的所选端口。

四 登录管理台

打开 http://实际公网IP:21114，以 admin 和安装时的密码登录。开始菜单提供管理台和说明书入口。HTTP 模式无需证书、续期或客户端导入证书；管理地址必须包含 http:// 和端口。

若已有公司管理扩展，先备份并卸载，再用空目录安装并恢复 data，不能直接覆盖。仅有旧 hbbs/hbbr 的服务器可直接新增安装。

先纳管一台被控电脑

一 准备两台电脑

保留旧客户端安装包和配置，先准备一台控制电脑、一台被控电脑。两端安装公司版 Flutter 原生客户端 v1.5.1-company.2；使用原 ID 服务器、中继地址和公钥。不要使用 Sciter 版。

客户端来源：fanqisyx/rustdesk 的 v1.5.1-company.2 Release。

二 先创建账号与资产分组

控制端公司账号服务填写 http://实际公网IP:21114，注册并登录。注册只创建普通成员，初始没有设备权限。管理员也可在网页创建账号。

管理员在分组页建立内部资产和外部客户设备树，例如 内部资产 / 上海 / 办公室，或 外部客户 / 客户A / 门店。设备只归属一个分组。

三 登记设备并保存独立凭据

在管理台设备目录登记被控电脑升级后实际显示的 RustDesk ID，并填写名称、资产编号、责任人和地点。保存仅显示一次的设备凭据；遗失时轮换，不把管理员登录令牌当成设备凭据。

控制端填写同一 HTTP 地址，勾选允许此服务器使用明文 HTTP。未勾选仍拒绝公网 HTTP；此选择只绑定所填地址及端口。

四 配置被控端服务

在被控电脑系统服务实际读取的 RustDesk2.toml 现有 [options] 段中增加以下键，不能重复创建同名段。服务账户与普通操作员可能读取不同配置路径，修改后重启该电脑的 RustDesk 服务。

```
[options]
enterprise-server = 'http://实际公网IP:21114'
enterprise-http-origin = 'http://实际公网IP:21114'
enterprise-device-token = 'rd_device_该设备独立凭据'
```

管理员给测试账号授予相应分组权限；控制端刷新设备组后连接，原设备密码或人工确认继续保留。旧客户端或无票据连接会被受管端拒绝。不要通过唯一远程入口盲目升级，先保留现场或其他维护方式。

分配权限与分享电脑

一 按员工和分组授权

在访问授权页选择员工、分组、操作权限和可选到期时间。授权覆盖后代分组，多条允许取并集。管理员拥有全局权限；新注册不会自动获得设备归属。

权限	含义
view	查看设备目录，不代表远程画面只读
connect	远程桌面会话
file_transfer	文件传输会话
terminal	终端会话
tunnel	隧道和 RDP 会话
camera	摄像头会话
share	允许按已有直接权限分享单台设备

二 分享单台电脑

管理员或有 share 权限的成员，在设备菜单选择分享远程电脑，填写同一管理服务上的接收账号，选择操作权限和有效期。普通成员还必须直接拥有准备转授的操作权限。

接收者刷新设备目录，只看到被分享的单台电脑及其分组路径，不获得同组其他设备权限。收到的分享不能继续转发。接收者仍需满足设备密码或人工确认。

三 收回权限

分享者可撤销，接收者可退出，管理员可管理所有分享。分享到期、分享者停用或上游权限收回后，后续连接会重新检查；已有独立授权仍可能保留访问。设备移组或停用会清理相关分享。

撤权不会立刻断开已经建立的远控会话。浏览器管理台支持账号与资产管理，但 RustDesk Web 远控引擎暂不支持本版票据。

备份 更新与卸载

一 需要保留的内容

默认目录下 data/management.sqlite3 保存账号、资产和授权，data/logs 保存日志。HTTPS 模式另有 data/caddy 证书状态。旧 hbbs/hbbr 的数据库、密钥和配置在原目录，单独备份。

二 管理服务备份

HTTP 模式先停止 API，再复制整个 data 目录到受控备份位置，保留存在时的 WAL 文件，完成后启动 API。不要只复制仍在运行的 SQLite 主库。HTTPS 模式还需先停 HTTPS、最后启动 HTTPS。

```
Stop-Service RustDeskCompanyAPI
# 复制完整 data 目录到公司备份位置
Start-Service RustDeskCompanyAPI
```

三 更新与恢复

更新前核对兼容版本并先试点。向导要求空目录：先备份旧 data 并卸载旧管理扩展，再用所选 Setup 在空目录新装。随后停止新管理服务，将旧 data 完整恢复到新目录，再启动管理服务。恢复后使用旧账号密码，向导中新建的初始账号会被备份库覆盖。

不要合并两套数据库或用空库覆盖生产数据。schema v2 回退旧程序须恢复升级前备份。

若之前仅使用 ZIP 方式安装，可在原目录运行 windows/Uninstall-Management.ps1 移除新增服务，再保留 data 和备份资料。不要把两个管理扩展同时运行。

四 卸载管理扩展

在 Windows 应用列表找到 RustDesk 公司管理服务端，或从开始菜单运行卸载管理扩展。卸载会核对服务归属，移除本扩展的服务、对应防火墙规则及发布程序文件，保留 data。未随包提供的其他文件不会被递归删除。

停止或卸载管理服务后，已纳管电脑会拒绝新的公司连接。原 hbbs/hbbr 不被卸载；若要恢复旧客户端连接，还需按计划恢复对应旧程序与配置，并明确设备暂时退出集中授权。

故障排查与验收

现象	先检查什么
提示目录非空	另选专用空目录，避免覆盖旧服务和数据；已有管理扩展先备份再卸载
所选 HTTP 端口被占用	选择另一个独立端口，并同步修改路由器映射、客户端地址和被控端配置
HTTP 注册提示需 HTTPS	两端升级到 v1.5.1-company.2；登录时勾选允许明文 HTTP；被控端设置 http-origin
外网能访问 内网不能	检查路由器 NAT 回流和内网路由，确保客户端能访问同一管理地址及端口
登录后没有设备	新账号默认无权限；管理员登记设备、授权或分享后刷新设备组
设备可见但不能连接	检查双方公司版客户端、服务实际读取的配置、逐台凭据、连接权限和设备密码
旧控制端被拒绝	受管端的预期行为；控制端也要升级并登录同一公司管理服务
Windows 提示未知发布者	当前安装包未做代码签名，先核对来源及 SHA256，再按公司管理策略允许运行

正式批量使用前的检查

[ ] 内外网可打开所选模式的管理台，HTTP 无需 80/443，重启后服务自动恢复。

[ ] 新账号默认无权限，授权账号可连接，越权输入 ID 和旧客户端被拒绝。

[ ] 分享只授予指定电脑，撤销后新连接被拒绝，其他独立授权符合预期。

[ ] 文件 终端 隧道 摄像头等按实际授予权限隔离，密码及人工确认正常。

[ ] 已完成完整 data 备份与恢复演练，确认日志和所选模式可持续运行。

完整源代码与发布校验：github.com/fanqisyx/rustdesk-server。本说明不代表已在公司真实公网环境完成安装和双机验收。