
#导入表(IAT)高级玩法背景(一)

首先让我们换一个角度观察一下模块的导入关系。假设有一个可执行程序A.exe,运行之后,其进程空间模块有hid.dll、msvcrt.dll、advapi32.dll,技术模块有ntdll.dll、kernel32.dll,代表其他模块的是other.dll,他们的导入关系如图所示:




因为一个进程空间对于同一个dll模块只需要加载一个,所以简化一下模块的导入依赖关系可以看到如图所示。

简化后的模块导入依赖关系图看上去比较清晰和简洁,很像一棵树,树枝代表上面输入表逻辑结构中的 IMAGE_IMPORT_DESCRIPTIOR结构。Windows的PE加载器就是根据这种依赖关系来加载模块的。

注入是为了让自己的模块可以加载到目标进程空间中,所以根据上述原理,我们可不可以在上面的导入关系中添加一个是我们自己模块的节点,就可以完成注入。

一般情况,输入表的加载都是通过修改进程、输入依赖树上某个模块的输入表来实现的(树上增加节点),这个修改动作是在进程加载该模块之前完成的(即修改模块文件的输入表)。等到待注入模块被加载到进程控件后,就可以将被修改的模块文件改回来,防止文件修改操作被发现。



#导入表(IAT)高级玩法实现流程(二)

PE输入表注入的两种方法

静态修改PE文件法:

- 1.备份原IID结构
- 2.在原IID区域构造新的OriginalFirstThunk、Name和FirstThunk结构
- 3.填充新输入表项的IID结构
- 4.修正PE文件头的信息

进程创建期修改PE输入表法:

- 1.以挂起方式创建目标进程
- 2.获取目标进程中的PE结构信息
- 3.获取原IID大小,增加一项,搜索可用的节空隙
- 4.构造心的IID及其相关的OriginalFirstThunk、Name和FirstThunk结构
- 5.修正PE映像头
- 6.更新目标进程的内存。
- 7.继续运行主线程

据上述原理介绍,对代码的流程可以如此梳理:

- 1.写一个我们自己的输入表IID结构
- 1.新增一个节(块section)来保存旧的输入表IID结构数组和我们新加的输入表IID结构
- 2.因为新加了节,我们就需要增加一个节表指向我们新加的节
- 3.因为新加了节和节表就需要更改PE文件头的信息
 - 新增节用来存储新导入表
 - 复制默认导入表数据到新增节起始位置,并修正IMAGE_OPTIONAL_HEADER目录项中VirtualAddress
 - 在默认导入表结构后追加一个导入表并修正其成员.
 - Name,开辟一块空间存储DLL名,并修正Name指向(RVA)
 - OriginalFirstThunk,指向结构体数组IMAGE_THUNK_DATA32,至少导入一个函数否则系统不会加载此模块
 - 开辟8字节内存,前4字节存储函数名(RVA)指向IMAGE_IMPORT_BY_NAME,后4字节设置0即可.
 - O FirstThunk,同设置INT表相同,开辟对应空间初始化即可

#导入表(IAT)高级玩法实现读取文件(三)

#导入表(IAT)高级玩法实现输出文件(四)

```
VOID MemToFile(IN PCHAR szFilePath, IN PVOID pFileBuffer, IN DWORD dwFileSize)

{
    //打开文件
    FILE* pFile = fopen(szFilePath, "wb");
    if (!pFile)
    {
        printf("MemToFile fopen Fail \r\n");
        return;
    }

//输出文件
fwrite(pFileBuffer, dwFileSize, 1, pFile);

fclose(pFile);
}
```

#导入表(IAT)高级玩法实现输入函数(五)

```
PIMAGE_NT_HEADERS
                                   pNth = (PIMAGE_NT_HEADERS)(pFileBuffer + pDos-
     >e_lfanew);
        PIMAGE_FILE_HEADER
                                   pFil = (PIMAGE_FILE_HEADER)((PUCHAR)pNth + 4);
        PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32
                                   pOpo = (PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32)((PUCHAR)pFil +
    IMAGE_SIZEOF_FILE_HEADER);
        PIMAGE_SECTION_HEADER
                                   pSec = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((PUCHAR)pOpo + pFil-
    >SizeOfOptionalHeader);
20
        //判断该PE文件是否有导入表
        if (!pOpo->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].VirtualAddress)
            printf("该PE文件不存在导入表 \r\n");
        PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR pImp = (PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)(pFileBuffer +
    RvaToFoa(pFileBuffer, pOpo-
    >DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].VirtualAddress));
        //修复可选PE头中目录项指向
        PUCHAR pCurrent = pFileBuffer + pSec[pFil->NumberOfSections - 1].PointerToRawData;
        pOpo->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].VirtualAddress =
    FoaToRva(pFileBuffer, pCurrent - pFileBuffer);
        //拷贝默认导入表数据
        memcpy(pCurrent, pImp, pOpo->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].Size -
    sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR));//最后一个导入表后跟随一块同导入表结构大小的0数据.
        pCurrent += pOpo->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].Size -
    sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR);
        //修正新导入表数据
        PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR pNew = (PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)pCurrent;
        pNew->ForwarderChain = -1;
40
        //新增导入表后填充0数据
    sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR));
        pCurrent += sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR);
        pNew->OriginalFirstThunk = FoaToRva(pFileBuffer, pCurrent - pFileBuffer);
50
        //IAT表地址必须为4字节对齐
        memset(pIat, 0, 8);
        //IMAGE_IMPORT_BY_NAME.HINT
        *(PWORD)pCurrent = 0;
        //IMAGE_IMPORT_BY_NAME.Name
64
        DWORD dwFunNameSize = strlen(szFunName) + 1;
        memcpy(pCurrent, szFunName, dwFunNameSize);
        pCurrent += dwFunNameSize;
        //修复INT IAT指向数据
        //拷贝Name数据
        DWORD dwModuleNameSize = strlen(szModuleName) + 1;
        memcpy(pCurrent, szModuleName, dwModuleNameSize);
80
        //将二进制数据输出到文件
```