Spring Boot自定义starters

Spring Boot自定义starters 一、简介 二、如何自定义starter 三、自定义starter实例

一、简介

SpringBoot 最强大的功能就是把我们常用的场景抽取成了一个个starter(场景启动器),我们通过引入springboot 为我提供的这些场景启动器,我们再进行少量的配置就能使用相应的功能。即使是这样,springboot也不能囊括我们所有的使用场景,往往我们需要自定义starter,来简化我们对springboot的使用。

二、如何自定义starter

1.实例

如何编写自动配置?

我们参照@WebMvcAutoConfiguration为例,我们看看们需要准备哪些东西,下面是WebMvcAutoConfiguration的部分代码:

```
1  @Configuration
2  @ConditionalOnWebApplication
3  @ConditionalOnClass({Servlet.class, DispatcherServlet.class, Web
MvcConfigurerAdapter.class})
4  @ConditionalOnMissingBean({WebMvcConfigurationSupport.class})
5  @AutoConfigureOrder(-2147483638)
6  @AutoConfigureAfter({DispatcherServletAutoConfiguration.class, V
    alidationAutoConfiguration.class})
7  public class WebMvcAutoConfiguration {
8
9  @Import({WebMvcAutoConfiguration.EnableWebMvcConfiguration.class})
```

```
@EnableConfigurationProperties({WebMvcProperties.class, ResourceProperties.class})

11    public static class WebMvcAutoConfigurationAdapter extends Web
MvcConfigurerAdapter {

12

13     @Bean

14     @ConditionalOnBean({View.class})

15     @ConditionalOnMissingBean

16     public BeanNameViewResolver beanNameViewResolver() {

17     BeanNameViewResolver resolver = new BeanNameViewResolver();

18     resolver.setOrder(2147483637);

19     return resolver;

20     }

21     }

22 }
```

我们可以抽取到我们自定义starter时同样需要的一些配置。

- 1 @Configuration //指定这个类是一个配置类 2 @ConditionalOnXXX //指定条件成立的情况下自动配置类生效
- 3 @AutoConfigureOrder //指定自动配置类的顺序
- 4 @Bean //向容器中添加组件
- 5 @ConfigurationProperties //结合相关xxxProperties来绑定相关的配置
- 6 @EnableConfigurationProperties //让xxxProperties生效加入到容器中
- 8 自动配置类要能加载需要将自动配置类,配置在META-INF/spring.factories中
- 9 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
- 10 org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationA dminJmxAutoConfiguration,\
- org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration

模式

我们参照 spring-boot-starter 我们发现其中没有代码:




我们在看它的pom中的依赖中有个 springboot-starter

- 1 <dependency>
- 2 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
- 3 <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
- 4 </dependency>

我们再看看 spring-boot-starter 有个 spring-boot-autoconfigure

- 1 <dependency>
- 2 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
- 3 <artifactId>spring-boot-autoconfigure</artifactId>
- 4 </dependency>

关于web的一些自动配置都写在了这里, 所以我们有总结:



• 启动器 (starter) 是一个空的jar文件,仅仅提供辅助性依赖管理,这些依赖可能用于自动装配或其他类库。

- 需要专门写一个类似spring-boot-autoconfigure的配置模块
- 用的时候只需要引入启动器starter,就可以使用自动配置了

命名规范

官方命名空间

- 前缀: spring-boot-starter-
- 模式: spring-boot-starter-模块名
- 举例: spring-boot-starter-web、spring-boot-starter-jdbc

自定义命名空间

- 后缀: -spring-boot-starter
- 模式: 模块-spring-boot-starter
- 举例: mybatis-spring-boot-starter

三、自定义starter实例

我们需要先创建一个父maven项目:springboot_custome_starter

两个Module: tulingxueyuan-spring-boot-starter 和 tulingxueyuan-spring-boot-starter-autoconfigurer

springboot_custome_starter pom.xml

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
4 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5 <modules>
6 <module>tulingxueyuan-spring-boot-starter</module>
7 <module>tulingxueyuan-spring-boot-autoconfigure</module>
8 </modules>
9 <parent>
10 <groupId>org.springframework.boot
11 <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
12 </ersion>2.3.6.RELEASE<//ersion>

```
<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
   </parent>
   <packaging>pom</packaging>
   <groupId>com.tulingxueyuan.springboot</groupId>
   <artifactId>springboot custome starter</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <name>springboot custome starter</name>
   <description>SpringBoot自定义starter</description>
   cproperties>
   <java.version>1.8</java.version>

   <dependencies>
   <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
   </dependency>
   </dependencies>
33 </project>
```

1. tulingxueyuan-spring-boot-starter

1.pom.xml

```
<description>
   启动器(starter)是一个空的jar文件,
   仅仅提供辅助性依赖管理,
   这些依赖需要自动装配或其他类库。
   </description>
   <artifactId>tulingxueyuan-spring-boot-starter</artifactId>
   <dependencies>
   <!--引入autoconfigure-->
   <dependency>
   <groupId>com.tulingxueyuan.springboot</groupId>
   <artifactId>tulingxueyuan-spring-boot-autoconfigure</artifactI</pre>
d>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   </dependency>
   <!--如果当前starter 还需要其他的类库就在这里引用-->
   </dependencies>
30 </project>
```

如果使用spring Initializr创建的需要删除 启动类、resources下的文件,test文件。

2. tulingxueyuan-spring-boot-starter-autoconfigurer

1. pom.xml

```
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <artifactId>tulingxueyuan-spring-boot-autoconfigure</artifactI</pre>
d>
   <dependencies>
   <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot
   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
   </dependency>
   <!---导入配置文件处理器,配置文件进行绑定就会有提示-->
   <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot
   <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
   <optional>true</optional>
   </dependency>
   </dependencies>
27
```

2. HelloProperties

```
package com.starter.tulingxueyuan;

import org.springframework.boot.context.properties.Configuration Properties;

/***

/***

/***

/***

/***

/***

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/**

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/*

/
```

```
private String name;

public String getName() {
   return name;

   }

public void setName(String name) {
   this.name = name;

}

}
```

3. IndexController

```
package com.starter.tulingxueyuan;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
5 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
   * @Author 徐庶 QQ:1092002729
   * @Slogan 致敬大师, 致敬未来的你
  @RestController
  public class IndexController {
   HelloProperties helloProperties;
   public IndexController(HelloProperties helloProperties) {
   this.helloProperties=helloProperties;
   @RequestMapping("/")
   public String index(){
   return helloProperties.getName()+"欢迎您";
```


```
23 }
24
25 }
26
```

4. HelloAutoConfitguration


```
package com.starter.tulingxueyuan;
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.Conditio
nalOnProperty;
5 import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigu
rationProperties;
6 import org.springframework.context.annotation.Bean;
  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
    * @Author 徐庶 QQ:1092002729
    * @Slogan 致敬大师, 致敬未来的你
    * 给web应用自动添加一个首页
  @Configuration
  @ConditionalOnProperty(value = "tuling.hello.name")
  @EnableConfigurationProperties(HelloProperties.class)
  public class HelloAutoConfitguration {
   @Autowired
   HelloProperties helloProperties;
   @Bean
   public IndexController indexController(){
   return new IndexController(helloProperties);
```

5. spring.factories

在 resources 下创建文件夹 META-INF 并在 META-INF 下创建文件 spring.factories , 内容如下:



到这儿,我们的配置自定义的starter就写完了,我们hello-spring-boot-starter-autoconfigurer、hello-spring-boot-starter 安装成本地jar包。



三、测试自定义starter

我们创建个Module: 12 springboot starter,来测试系我们写的stater。

1. pom.xml

```
1 <dependency>
2 <groupId>com.tulingxueyuan.springboot</groupId>
3 <artifactId>tulingxueyuan-spring-boot-starter</artifactId>
4 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
5 </dependency>
6
7
```

http://localhost:8080/

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Dec 22 20:02:17 CST 2020

There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

由于在自动配置上设置了

1 @ConditionalOnProperty(value = "tuling.hello.name")

但我们还没有配置。so......

3. application.properties

ı tuling.hello.name="图灵学院"

再次访问: http://localhost:8080/

"图灵学院"欢迎您