

RSM - Remote Support Manager

Ubuntu Server 24.04 LTS Sifirdan Kurulum Kilavuzu

Surum: RSM v1.0.0-rc2 | Hedef Sistem: Ubuntu Server 24.04 LTS

Bu dokuman, temiz kurulmus bir Ubuntu Server 24.04 LTS sistemi uzerine RSM altyapisinin sifirdan kurulmasi icin standart kurulum adimlarini icerir. Komutlar root veya sudo yetkili bir kullanıcı ile uygulanmalıdır.

1. Ubuntu Sistemini Guncelleyin

Ilk olarak paket listelerini yenileyin, mevcut paketleri guncelleyin ve sistemi yeniden baslatin.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
```

Sunucu yeniden acildikten sonra kernel surumunu kontrol edin:

```
uname -r
```

2. Gerekli Temel Paketleri Kurun

RSM paneli, web sunucusu, veritabani ve kurulum araclari icin gerekli temel paketleri kurun:

```
sudo apt install -y \
curl \
wget \
git \
unzip \
tar \
sqlite3 \
nginx \
python3 \
python3-venv \
python3-pip \
sudo \
ca-certificates \
gnupg \
lsb-release
```

Paket	Amaci
curl / wget	Dosya indirme ve baglanti testleri
git	GitHub ve kaynak kod islemleri
unzip / tar	ZIP ve TAR.GZ paketlerini acma
sqlite3	RSM veritabanini yonetme
nginx	RSM web arayuzunu yayinlama
python3	FastAPI tabanli RSM backend
python3-venv / pip	Izole Python ortami ve kutuphaneler
sudo	Kontrollu yonetim komutlari
ca-certificates / gnupg	Guvanlı HTTPS ve paket dogrulama

3. Docker ve Docker Compose Kurun

RustDesk sunucu bileşenleri RSM içinde Docker konteynerleri olarak çalışır.

```
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
```

Docker Compose kurulu değilse:

```
sudo apt install -y docker-compose-v2
```

Kurulumu doğrulayın:

```
docker --version
docker compose version
```

4. RSM Kurulum Paketini Sunucuya Kopyalayın

Linux kurulumu için TAR.GZ paketi kullanılır:

```
remote-support-manager-v1.0.0-rc2.tar.gz
```

Dosyayı örneğin /tmp dizinine kopyalayın ve kontrol edin:

```
ls -lh /tmp/remote-support-manager-v1.0.0-rc2.tar.gz
```

5. RSM Paketini Açın

```
cd /tmp
tar -xzf remote-support-manager-v1.0.0-rc2.tar.gz
cd remote-support-manager-v1.0.0-rc1
ls -la
```

Ana pakette aşağıdaki bileşenlerin bulunması beklenir:

- install.sh
- README.md
- panel/
- web/
- server/
- systemd/
- sudoers/
- scripts/
- builder/

6. RSM Kurulumunu Başlatın

```
chmod +x install.sh
sudo bash install.sh
```

Kurulum scripti RSM klasör yapısını, Python sanal ortamını, web dosyalarını, systemd servislerini, Nginx ayarlarını, RustDesk konteynerlerini ve portable builder altyapısını hazırlar.

6.1. İlk Admin Kullanici Adi ve Parolasi

Temiz kurulumda install.sh ilk yoneticisi hesabini otomatik olusturur. Kullanici adi admin olur ve guvenlik icin rastgele bir ilk parola uretilir.

Kurulum tamamlandiginda terminalin sonunda buna benzer bilgiler gorunur:

```
Web:      http://SUNUCU_IP/
Username: admin
Password: OLUSTURULAN_RASTGELE_PAROLA
```

Onemli: Password satirinda gosterilen ilk admin parolasini kaydedin. Eski bir kurulumdaki parola yeni sunucuda gecerli degildir. İlk giristen sonra admin parolasini degistirmeniz onerilir.

Parolayi kaybettiyseniz once admin hesabinin mevcut oldugunu su komutla kontrol edin:

```
sqlite3 -header -column /opt/rsm/panel/rsm.db "SELECT id, username, role, is_active,
created_at FROM users;"
```

Beklenen ana klasor yapisi

```
/opt/rsm/
├── panel/
├── server/
│   ├── rustdesk/
├── builder/
│   ├── base/
│   ├── output/
│   ├── work/
│   └── tmp/
└── backup/

/var/www/rsm/
├── index.html
├── login.html
├── dashboard.html
├── images/
└── downloads/
```

7. RustDesk Konteynerlerini Kontrol Edin

```
docker ps
```

Asagidaki iki konteyner calisir durumda olmalidir:

- rsm-hbbs - RustDesk ID / Rendezvous sunucusu
- rsm-hbbr - RustDesk Relay sunucusu

Kullanilan temel RustDesk portlari:

- 21115/TCP
- 21116/TCP
- 21116/UDP
- 21117/TCP
- 21118/TCP
- 21119/TCP

8. RustDesk Anahtarini Kontrol Edin

```
ls -l /opt/rsm/server/rustdesk/data/  
cat /opt/rsm/server/rustdesk/data/id_ed25519.pub
```

Not: id_ed25519 private key dosyasidir ve paylasilmamalidir. id_ed25519.pub istemci yapilandirmasinda kullanim public keydir.

9. RSM Panel Servisini Kontrol Edin

```
systemctl status rsm-panel.service --no-pager -l
```

Beklenen durum: active (running).

10. RustDesk Session Parser Servisini Kontrol Edin

```
systemctl status rsm-rustdesk-sessions.service --no-pager -l
```

Servis loglarini kontrol edin:

```
journalctl -u rsm-rustdesk-sessions.service -n 30 --no-pager
```

Beklenen temel bilgiler:

```
Container : rsm-hbbr  
Database  : /opt/rsm/panel/rsm.db  
Relay      : 21117  
HBRR loglari bekleniyor...
```

11. Nginx Kontrolu

```
nginx -t  
systemctl status nginx --no-pager
```

Nginx testinde syntax is ok ve test is successful mesajlari beklenir.

12. Web Paneline Erisim

Sunucunun IP adresini ogrenin:

```
hostname -I
```

Ardindan istemci bilgisayardaki tarayicidan asagidaki adrese gidin:

```
http://SUNUCU_IP/dashboard.html
```

Giris bilgileri: Kullanici adi admin; parola, install.sh kurulumunun sonunda uretilip terminalde gosterilen ilk admin parolasidir.

```
=====
Remote Support Manager v1.0.0-rc1 installed
=====
Web : http://xxx.xxx.xxx.xxx
Username : admin
Password : xxxxxxxxxx

Change the admin password after first login.
Then configure RustDesk -> Sunucu Yapilandirmasi in the panel.
=====
```

13. RSM Panelinde İlk Yapilandirma

Panel acildikten sonra RustDesk -> Sunucu Yapilandirmasi bolumunde asagidaki degerler girilir:

```
ID / Rendezvous Server : SUNUCU_IP
Relay Server           : SUNUCU_IP
Rendezvous Port       : 21116
```

Public key su komutla alınabilir:

```
cat /opt/rsm/server/rustdesk/data/id_ed25519.pub
```

14. Firma ve Urun Bilgilerini Girin

RSM Ayarlar bolumunden kurum veya urune ait ozellestirme bilgileri tanimlanabilir:

- Firma adi
- Kisa firma adi
- Panel basligi
- Urun adi
- Istemci gorunen adi
- Istemci dosya adi
- Logo
- Footer metni

Generic varsayilanlar: Remote Support Manager, RSM ve Remote Support.

15. Portable Istemci Paketini Olusturun

Panelde Portable Paket Olusturucu bolumune girin. Sunucu, relay ve public key bilgilerini kontrol ettikten sonra paketi olusturun.

```
RemoteSupport.zip
```

Paketin tipik icerigi:

- RemoteSupport.exe
- RustDesk2.toml
- Baslat-ve-Yapilandir.cmd
- README.txt
- profile/

16. Public Download Testi

Paket olusturulduktan sonra asagidaki URL uzerinden indirilebilmelidir:

```
http://SUNUCU_IP/api/download/RemoteSupport.zip
```

17. Son Sistem Saglik Kontrolu

```
echo "=== KERNEL ==="
uname -r

echo "=== DOCKER ==="
docker --version
docker compose version
```

```
echo "=== CONTAINERS ==="
docker ps

echo "=== RSM PANEL ==="
systemctl is-active rsm-panel.service

echo "=== SESSION PARSER ==="
systemctl is-active rsm-rustdesk-sessions.service

echo "=== NGINX ==="
systemctl is-active nginx

echo "=== NGINX CONFIG ==="
nginx -t

echo "=== RUSTDESK KEY ==="
test -f /opt/rsm/server/rustdesk/data/id_ed25519.pub && echo "KEY OK"

echo "=== WEB ==="
curl -I http://127.0.0.1/
```

İdeal durumda Docker konteynerleri Up, RSM servisleri active, Nginx active, RustDesk key mevcut ve yerel web istegi HTTP 200 donmelidir.

Kurulum Akisi - Ozet

1. Ubuntu 24.04 kurulumu
2. apt update / upgrade
3. Temel paketlerin kurulumu
4. Docker + Compose kurulumu
5. RSM TAR.GZ paketinin sunucuya kopyalanmasi
6. Paketin acilmasi
7. sudo bash install.sh
8. hbbs / hbbr kontrolu
9. Panel ve session servislerinin kontrolu
10. Nginx kontrolu
11. Web paneline admin / kurulumda uretilen ilk parola ile giris
12. RustDesk server / relay / key ayarlari
13. Firma ve urun ayarlari
14. Portable istemci olusturma
15. RemoteSupport.zip indirme ve test

RSM Firewall ve Ağ Erişim Gereksinimleri

Remote Support Manager (RSM) - Ubuntu 24.04 / RustDesk Altyapısı

Amaç: RSM web paneli, RustDesk hbbs/hbbr servisleri, SSH yönetimi ve sunucunun dış erişimleri için gerekli firewall kurallarını tanımlar.

1. RSM Web Yönetim Paneli

Kaynak	Hedef	Port	Protokol	Açıklama
Yönetici ağı / VPN	RSM Sunucusu	80	TCP	HTTP yönetim paneli
Yönetici ağı / VPN	RSM Sunucusu	443	TCP	HTTPS kullanılıyorsa önerilen yönetim erişimi

Kaynak : xxx.xxx.xxx.xxx/24

Hedef : RSM_SERVER_IP

TCP : 80,443

Güvenlik notu: Yönetim paneli mümkünse doğrudan internete açılmamalı; yalnızca güvenilir yönetici ağı veya VPN üzerinden erişilmelidir.

2. RustDesk Server Portları

Port	Protokol	Servis	Kullanım
21115	TCP	hbbs	NAT testi / bağlantı servisleri
21116	TCP	hbbs	ID / Rendezvous Server
21116	UDP	hbbs	ID / heartbeat / rendezvous
21117	TCP	hbbr	Relay bağlantıları
21118	TCP	hbbs	WebSocket
21119	TCP	hbbr	Relay WebSocket

Kaynak : RustDesk istemcileri

Hedef : RSM_SERVER_IP

TCP : 21115,21116,21117,21118,21119

UDP : 21116

2.1 Minimum ve Önerilen Kural Seti

Minimum temel kullanım:

TCP 21115

TCP 21116

UDP 21116

TCP 21117

Önerilen tam set:

TCP 21115-21119

UDP 21116

3. İnternet Üzerinden Kullanım / NAT - Port Yönlendirme

RSM sunucusu özel IP ile çalışıyor ve dışarıdan erişilecekse firewall üzerinde VIP / DNAT / Port Forwarding yapılmalıdır.

PUBLIC_IP:21115/TCP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21115

PUBLIC_IP:21116/TCP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21116

PUBLIC_IP:21116/UDP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21116

PUBLIC_IP:21117/TCP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21117

PUBLIC_IP:21118/TCP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21118

PUBLIC_IP:21119/TCP -> xxx.xxx.xxx.xxx:21119

Önemli: İstemciler internetten bağlanacaksa ID / Rendezvous Server ve Relay Server alanlarında özel IP yerine public IP veya DNS adı kullanılmalıdır.

ID Server : destek.firma.com
Relay Server : destek.firma.com
Port : 21116

4. SSH Yönetim Erişimi

Linux sunucusunun uzaktan yönetimi için TCP/22 gerekir.

Kaynak : Yönetici VLAN / VPN / izinli IP
Hedef : RSM_SERVER_IP
Port : TCP/22

Öneri: TCP/22 portunu tüm internete açmayın. VPN veya belirli yönetici IP adresleri ile sınırlandırın.

5. RSM Sunucusunun Dışarı Çıkış İzinleri

Hedef	Port	Protokol	Amaç
Internet	80	TCP	HTTP paket erişimi
Internet	443	TCP	HTTPS, GitHub ve Ubuntu repository erişimi
DNS sunucuları	53	UDP/TCP	DNS çözümleme
NTP sunucuları	123	UDP	Saat senkronizasyonu

RSM_SERVER_IP -> Internet : TCP 80,443
RSM_SERVER_IP -> DNS : UDP/TCP 53
RSM_SERVER_IP -> NTP : UDP 123

Bu çıkış izinleri apt update/upgrade, Docker image indirme, RustDesk istemci EXE indirme ve GitHub erişimi için kullanılır.

6. Açılmaması Gereken Portlar

TCP/8000 internete veya kullanıcı ağına açılmamalıdır. RSM FastAPI backend yalnızca yerel 127.0.0.1:8000 üzerinde Nginx arkasında çalışır.

Kullanıcı
|
TCP 80 / 443
|
Nginx
|
127.0.0.1:8000
|
RSM FastAPI

SQLite veritabanı için de herhangi bir ağ portu açılmaz.

7. Önerilen Firewall Özeti

Yön	Port	Protokol	Durum / Amaç
Client -> RSM	21115	TCP	Gerekli
Client -> RSM	21116	TCP	Gerekli
Client -> RSM	21116	UDP	Gerekli
Client -> RSM	21117	TCP	Gerekli
Client -> RSM	21118	TCP	Önerilen / WebSocket
Client -> RSM	21119	TCP	Önerilen / WebSocket
Yönetici -> RSM	80	TCP	HTTP kullanılıyorsa
Yönetici -> RSM	443	TCP	HTTPS kullanılıyorsa
Yönetici -> RSM	22	TCP	SSH - yalnız güvenilir kaynaklar

Yön	Port	Protokol	Durum / Amaç
RSM -> Internet	80	TCP	Kurulum / güncelleme
RSM -> Internet	443	TCP	Kurulum / güncelleme
RSM -> DNS	53	UDP/TCP	DNS
RSM -> NTP	123	UDP	Önerilen
Internet -> RSM	8000	TCP	AÇILMAMALI


8. Son Güvenlik Notu

RSM yönetim paneli ve SSH erişimi mümkünse internete doğrudan açılmamalıdır. Yönetici erişimleri VPN veya güvenilir ağlardan sınırlandırılmalı; RustDesk istemci erişimleri için 21115-21119/TCP ve 21116/UDP gerekli güvenlik politikalarıyla yayınlanmalıdır.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

REMOTE RUSTDESK İNDİRİME EKRANI ERİŞİMİ LINK

http://SUNUCU_IP/



YÖNETİM PANELİ

http://SUNUCU_IP/dashboard.html

