# OS lab1 报告

## PB21051012 刘祥辉

## 一、实验目标

- 了解Linux系统的基本使用方法
- 了解multiboot协议并编写代码实现启动
- 初始化串口输出信息

### 二、实验原理

"QEMU"可以模拟不同的CPU体系结构、操作系统和硬件平台,使得用户可以在同一台计算机上运行不同的操作系统和应用程。 Multiboot 是一种用于在单个计算机上引导多个操作系统的规范。这种规范定义了操作系统启动信息的格式、传递方式以及如何在内存中布局多个操作系统。

VGA显存输出的起始地址为 0xB8000,每个字符需要两个字节,一个用于存放字符的ASCII码,另一个用于存放该字节的属性。

端口输出的地址为0x3F8, QEMU中,即使 MyOS 不对 uart 进行初始化,也可以正确输出。

## 三、源代码说明

```
/* 声明入口点 */
.globl start
/* 定义Multiboot header */
   flags_{ITEM_NAME} = 0x0
                                     /* Multiboot flags */
   checksum_ITEM_NAME = -(0x1BADB002 + 0x0) /* Checksum (magic + flags +
checksum must equal 0) */
.section ".lab1"
.align 4
                 /*.align 4指令确保magic number、flags和checksum的地址都是4字节
对齐的, */
                  /*从而避免了额外的内存访问,并保证了Multiboot header的正确性 */
   .long magic_ITEM_NAME
   .long flags_ITEM_NAME
   .long checksum_ITEM_NAME
.text
.code32
start:
   /* VGA 输出 "PB21051012" */
   movl $0x2F422F50, 0xB8000 /*输出绿底白字PB*/
   movl $0x2F312F32, 0xB8004 /*输出绿底白字21*/
   mov1 $0x2F352F30, 0xB8008 /*输出绿底自字05*/
   movl $0x2F302F31, 0xB800C /*输出绿底白字10*/
   movl $0x2F322F31, 0xB8010 /*输出绿底白字12*/
   /* 串口输出 "LXH" */
   movw $0x3F8, %dx /* 把串口地址 0x3F8 装入 DX 寄存器 */
   movb $0x4c, %al
                  /* 把 'L' 存入 AL 寄存器 */
   outb %al, %dx
                   /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */
                   /* 把 'X' 存入 AL 寄存器 */
   movb $0x58, %al
   outb %al, %dx
                   /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */
```

```
movb $0x48, %al /* 把 'H' 存入 AL 寄存器 */
outb %al, %dx /* 输出 AL 寄存器的值到 DX 寄存器指定的串口端口 */

/* 停机 */
hlt

/* 声明代码结束点 */
end:
```

- .globl start: 定义了一个名为 start 的全局标签,表示这是程序的入口点。
- .magic\_ITEM\_NAME 、 .flags\_ITEM\_NAME 和 .checksum\_ITEM\_NAME : 这些是Multiboot header 的三个字段,用于指示引导程序使用的操作系统类型和加载地址等信息。
- .section .text: 指定下面的代码将存储在程序的代码段(.text)中。
- mov1 \$0x2F422F50, 0xB8000 : 将16进制数0x2F422F50存储到地址0xB8000中,该地址是显存中第一个字符的位置。这里使用了MOV指令将数据从寄存器传输到内存。
- movw \$0x3F8, %dx: 将串口端口地址0x3F8传输到DX寄存器中,用于输出后面的信息到串口。
- movb \$0x4C, %a1: 将字符'L'存储到AL寄存器中。
- outb %a1, %dx: 将AL寄存器的值输出到DX寄存器指定的串口端口。
- h1t: 让CPU暂停执行,直到有中断或者复位信号发生为止。这里的作用是让引导程序停止执行,等待操作系统的启动。
- end: 表示代码结束。

该段代码在启动地址空间引导程序中位于Bootloader区域

#### 四、代码布局说明

- .S文件中的multiboot\_header在内存中占用12字节,4个字节的Magic Number、4个字节的Flags和 4个字节的Checksum
- 在x86架构中,显存被映射到内存地址范围0xB8000-0xBFFFF。这段内存被分为字符的显示缓冲区和其它用途的图形缓冲区,其中0xB8000-0xB8FFF是字符显示缓冲区。每个字符显示缓冲区包含一个字符和对应的字符属性。
- VGA显存部分每个字符需要2个字节:一个用于存放字符的ASCII码,一个用于存放该字符的显示属性,所以两个movl指令中间目标地址相差为4

#### 五、编译过程说明

#### Makefile文件中:

- ASM\_FLAGS= -m32 --pipe -wall -fasm -g -01 -fno-stack-protector 是GNU Make 编译器的 参数设置
- [gcc -c \${ASM\_FLAGS} multibootHeader.S -o multibootHeader.o 是使用 GCC 编译器编译 汇编语言文件的命令
- -c 选项指定只编译、汇编,不链接;-o multibootHeader.o 指定输出文件的文件名为"multibootHeader.o"
  - Id -n -T multibootHeader.ld multibootHeader.o -o multibootHeader.bin 使用 GNU 链接器将目标文件链接成可执行文件
  - [rm -rf ./multibootHeader.bin ./multibootHeader.o 用于删除当前目录下的 "multibootHeader.bin" 和"multibootHeader.o" 文件。

#### multibootHeader.ld文件中:

• OUTPUT\_FORMAT("elf32-i386", "elf32-i386", "elf32-i386"): 指定输出格式为ELF 32位x86 架构。

- OUTPUT\_ARCH(i386): 指定输出架构为i386。
- ENTRY(start): 指定程序入口地址为标号"start"的地址。
- SECTIONS: 定义输出文件中各个节的位置和属性。
- . = 1M;:设置当前位置为1M。
- .text: 定义一个节名为".text"的节。
- \*(.multiboot\_header):将所有标记为".multiboot\_header"的输入节拷贝到输出文件中的".text"节中。
- . = ALIGN(8);:设置当前位置按8字节对齐。
- \*(.text):将所有标记为".text"的输入节拷贝到输出文件中的".text"节中。

## 六、实验结果

• 生成 .bin 文件



• 使用 qemu-system-i386 -kernel multibootHeader.bin -serial stdio 来进行运行

