
Android Camera2 API专题

课程体系



极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 2

Agenda

- 1. 判断当前Camera是否支持Flash
- 2. 设置Flash模式

知弊路終210: 17296815

判断当前Camera是否支持Flash

CameraCharacteristics	Description
FLASH_INFO_AVAILABLE	表示当前Camera设备是否有Flash设备
CONTROL AE AVAILABLE MODES 「中華」 「中華 「中華	 CONTROL_AE_MODE_ON_AUTO_FLASH: Flash AUTO模式 CONTROL_AE_MODE_ON_ALWAYS_FLASH: Flash 拍照必 打闪模式 CONTROL_AE_MODE_ON_AUTO_FLASH_REDEYE: Flash AUTO模式 + 去红眼 CONTROL_AE_MODE_ON_EXTERNAL_FLASH: 外部Flash打 开模式

设置Flash模式

	CaptureRequest	Description
4	• FLASH_MODE • CONTROL_AE_MODE	 控制当前Camera的Flash模式,必须在FLASH_INFO_AVAILABLE为True时才能设置 当使用Flash Mode来控制Flash时,必须将android.control.aeMode 设置为ON或OFF,否则Flash Mode会被AE Mode的ON_AUTO_FLASH,ON_ALWAYS_FLASH或ON_AUTO_FLASH_REDEYE覆盖 CameraMetadata#FLASH_MODE_OFF:关闭Flash CameraMetadata#FLASH_MODE_SINGLE 不管AE的结果,拍照时Flash都会打闪。 这种模式下,拍照前一定要通过android.control.aePrecaptureTrigger进行预测光,不然拍下来的图可能会过曝或全黑 CameraMetadata#FLASH_MODE_TORCH: 手电筒模式,打开后Flash一直亮着

读取Flash状态

	CaptureResult	Description	
	FLASH_MODE	实际生效的Flash Mode	
5	FLASH_STATE 「「「「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」 「」 「」 「 」 「	 当前实际Flash的State 如果当前Camera不支持Flash、则State一直是UNAVAILABLE UNAVAILABLE: 当前Camera设备没有Flash CHARGING: 当前闪光灯正在充电,不能打闪 READY: 当前闪光灯可以打闪了 FIRED: 闪光灯正在打闪 PARTIAL: 这张图片部分被打闪了,通常是由于下一帧或上一帧有打闪影响到当前帧了 	-

知识星球答题^{KS}17296815