****************** ORZ Copyright by Ing. Schwedler * POWER.DOC * PHARMA * Anwendungsbeschreibung POWER SCP CP/a ******************* TEXTGROESSE : 28 K BYTE BEARBEITER : Ing. SCHWEDLER **************************

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines
- 1.1. Handhabung von POWER1.2. Allgemeine Kommandos
- 1.2. Dateinamen
- 1.3. Optionen
- 2. Kommandos zur Arbeit mit dem Verzeichnis
- 2.1. DIR - Anzeige Diskettenverzeichnis
- 2.2. REN - Datei umbenennen
- 2.3. ERA - Datei loeschen
- 2.4. SORT - Sortierung des Diskettenverzeichnisses
- 2.5. SETRO Datei auf "Nur-Lese-Status" setzen
- 2.6. SETWR - Datei auf "Schreib-Lese-Status" setzen
- 2.7. SETDIR Datei auf "Directory-Status" setzen
- 2.8. SETSYS Datei auf "System-Status" setzen
- 2.9. SET Setzen bzw. Ruecksetzen des hoechstwertigen Bits jedes beliebigen Bytes des Dateinamens
- 2.10. SIZE - Anzeige der Speicherplatzbelegung einer Datei
- 2.11. RECLAIM Aktivierung geloeschter Dateien
- 2.12. GROUP Anzeige der Nummern der je Datei belegten Aufzeichnungsbloecke
- 2.13. CHECK - Anzeige der Pruefsumme der Verzeichniseintragung
- Kommandos zur Arbeit mit Dateien
- 3.1. TYPE - Anzeige von Dateien sektorweise
- Kopieren von Dateien 3.2. COPY
- 3.3. RUN - Laden und Starten einer COM-Datei
- Laden und Starten einer Datei 3.4. GO
- 3.5. LOAD - Laden einer Datei
- 3.6. EX - Starten eines Programmes und Rueckkehr nach POWER
- 3.7. JP - Starten eines Programmes und Rueckkehr in das System
- 3.8. SAVE Abzug eines Speicherbereiches auf Diskette
- 4. Kommandos zur Arbeit im Speicher
- 4.1. DUMP Anzeige Speicherinhalt
- 4.2. FILL - Fuellen Speicherbereich mit vorgegebenen Bytes

- 4.3. MOVE Umspeichern
- 4.4. DS Anzeige und Veraendern von Speicherinhalt byteweise
- 4.5. CM Vergleich zweier Speicherinhalte
- 4.6. SEARCH Suchen von Bytefolgen im Speicher
- Kommandos zum physischen Lesen/Schreiben Diskette
- 5.1. READGR Lesen eines oder mehrerer Aufzeichnungsbloecke
- 5.2. WRITEGR Schreiben eines oder mehrerer Aufzeichnungsbloecke
- 5.3. READ Diskette sektorweise lesen
- 5.4. WRITE Diskette sektorweise schreiben
- 6. Kommandos fuer Laufwerke
- 6.1. TEST Test aller Sektoren einer Diskette, reparieren bzw. abtrennen defekter Sektoren
- 6.2. STAT Anzeige des verfuegbaren und freien Speicherplatzes auf Diskette
- 6.3. RESET Laufwerk abmelden
- 6.4. DISK Anzeige Diskettenparameter

Allgemeines

POWER ist ein Dienstprogramm, das die Arbeit mit Dateien auf Diskette, sowie den Umgang mit dem Speicher unterstuetzt. In der vorliegenden Form ist POWER mit seiner grossen Anzahl von Kommandos besonders fuer den Systemprogrammierer geeignet. Der Anwendungsprogrammierer sollte POWER mit groesster Vorsicht benutzen, da der Disketteninhalt durch die Moeglichkeit des direkten Schreibens leicht zerstoert werden kann.

1.1. Handhabung von POWER

POWER wird von einem beliebigen Laufwerk geladen und meldet sich anschliessend mit dem aktuellen Laufwerk und dem Promptzeichen = (z.B. B=). POWER erwartet nun die Eingabe eines Kommandos.

1.2. Allgemeine Kommandos

Allgemeine Kommandos sind:

```
| EXIT | - Beendigung von POWER und Rueckkehr in das
           Betriebssystem
| lw: |
         - Auswahl eines anderen Laufwerkes
| USER i | - Umschalten des Nutzerbereiches auf Anwender i
-----
| XUSER i |- Setzt die Quelle fuer das Kopieren auf Anwender i
| LOG | - Anzeige der zur Verfuegung stehenden Optionen
            (Schalter), sowie der Groesse von POWER und des TPA
            (Einzelheiten siehe Pkt. 1.4.)
| SPEED i |- Steuerung der Schnelligkeit des Kursors
----- SPEED 0 langsam
           SPEED 9 schnell
                              (i = 0...9)
| ? |

    Helpfunktion
```

| UR i | - Anwenderkommandos (i=1...4)

----- Sind diese installiert, koennen sie aufgerufen werden Sie muessen in folgenden Speicherplaetzen von POWER angegeben werden:

UR1 140..147H UR2 148..14FH UR3 150..157H UR4 158..15FH

Mit der Taste <CE> wird die Ausfuehrung eines Kommandos abgebrochen und POWER meldet sich wieder mit dem Promptzeichen.

Bei Kommandos, die sich auf Dateien oder Disketten beziehen, kann hinter dem Kommando ein Laufwerk angegeben werden, wenn sich das Kommando nicht auf das aktuelle Laufwerk beziehen soll.

Nach Eingabe einer Reihe von Kommandos erscheint ein Inhaltsverzeich nis der aktuellen Diskette, in dem die Dateien durchnumeriert sind. Anschliessend folgt SELECT?

Es werden die Nummern der zu bearbeitenden Dateien eingegeben

z.B. 1 5 9 <ET1> (Dateien 1,5 und 9) 1-7 <ET1> (Dateien 1 bis 7) 12- <ET1> (Dateien 12 bis Ende)

Werden Disketten gewechselt waehrend der Arbeit mit POWER, dann ist ^C vor der weiteren Eingabe zu geben, sonst wird dies mit einer Aus schrift verlangt. ^C unterbricht ausserdem jedes Kommando.

1.3. Dateinamen

- Soll ein Kommando nur auf eine vorher bestimmte Datei angewendet werden, so kann der Dateiname in der CP/M-ueblichen Form hinter dem Kommando angegeben werden, z.B. COPY lw:dateiname.

Dabei kann das Zeichen * fuer Dateigruppen verwendet werden:

REN *.BAK

REN DATE.*

Ebenso ist das Fragezeichen fuer einen beliebigen Buchstaben moeglich.

- Zeichenfolge ***

Diese Zeichenfolge steht fuer "alle Dateien". Nach Anlisten des Verzeichnisses wird das geforderte Kommando nacheinander auf alle Dateien angewendet. Dateien mit dem Status "R/O" werden bei Ausfuehrung bestimmter Funktionen (REN, ERA...) uebergangen.

- Zeichenfolge *.*

Diese Kombination bedeutet ebenfalls "alle Dateien". Nach der Anzeige des Verzeichnises erfolgt hier jedoch die Frage SELECT? zur Auswahl der Dateien.

1.4. Optionen

Die nachfolgend aufgefuehrten Optionen koennen separat in die Komman dozeile oder zusaetzlich zu einem Kommando eingegeben werden. Die entsprechende Option muss dabei in eckige Klammern eingeschlossen werden. Einige der Optionen haben die Funktion eines Schalters (ON/Off-Status) und koennen jederzeit gesetzt bzw. geloescht (durch nochmalige Eingabe der Option) werden. Fehlt die Angabe einer Option, so wird ein Standard gesetzt, der mit dem Kommando LOG angezeigt werden kann. Die in der Uebersicht zu jeder Option beschriebene Funktion wird beim Status "ON" ausgefuehrt.

Option Funktion

- P Drucker als hard copy zuschalten
- R Vor Ausfuehrung des jeweiligen Kommandos erfolgt die Nachfrage: Y/N ?
- i = 1...9

i gibt die Spaltenanzahl fuer die Anzeige des Verzeichnisses an

Option Funktion

- V Schreibpruefung (Lesen nach Schreiben)
- S Anzeige der Systemdateien
- U Anzeige des Inhaltsverzeichnisses nach USER-Bereichen

Optionen fuer COPY

C Bei Ausfuehrung von COPY erscheint folgende Meldung, wenn die Datei schon existiert:

file exists, (B) ackup, (O) verwrite, (S) kip

B: Erzeugung einer Sicherheitskopie, danach COPY

O: Datei wird ueberschrieben

S: kein Kopieren

- A Ueberschreiben einer Datei
- B Die bestehende Datei wird in .BAK umbenannt
- D Kopieren einer Datei wird nicht ausgefuehrt, wenn die Datei schon besteht.
- M Markieren der Originaldatei (>) und Kopie (<)
- Q Umbenennen der Kopie ist moeglich
- T Abbruch, wenn die zu kopierende Datei keinen Platz findet (OFF: Versuch, eine kleinere Datei zu kopieren)

2. Kommandos zur Arbeit mit dem Verzeichnis

- 2.1. ------ Anzeige des Diskettenverzeichnisses vom aktuellen | DIR[opt] | Laufwerk oder einem anderen, wenn hinter dem | Kommando noch eine Laufwerksangabe folgt, | z.B.: DIR[U] B:
 - opt: U, X, i
 - U: Anzeige des Verzeichnisses sortiert nach Nutzerbereichen
 - X: es werden die Verzeichnisse aller in

POWER angemeldeten Laufwerke angezeigt

i: i = 1...9; Anzahl der Spalten fuer die Anzeige des Verzeichnisses

Es koennen auch mehrere Parameter (ohne Trennungszeich.) angegeben werden, z.B. DIR[UX]

- Zeichen im Verzeichnis haben folgende Bedeutung:
 - * Datei hat den Status R/O (schreibgeschuetzt)
 - () Datei hat den Status SYS (systemgeschuetzt)
 - > Datei ist bei Kopieroperation die Originaldatei
 (z.B. DAT > COM)
 - Catei wird bei Kopieroperation die Kopie
- 2.2. -----

| REN | Umbenennung von ausgewaehlten Dateien

Dazu wird bei jedem File nach dem neuen Namen gefragt. Die Angebe eines Sternes im Namen oder der Namenserweiterung laesst den alten Namensteil unveraendert.

- 2.3. -----
 - | ERA | Loeschen von ausgewaehlten Dateien

Bei Eingabe von ERA[R] erfolgt vor dem Loeschen nochmalige Rueckfrage

- 2.4. -----
 - | SORT i | Sortierung des Inhaltsverzeichnisses
 - i Sortierung nach
 - ---
 - 0 unsortiert
 - 1 Dateihauptname
 - Dateihauptname, die Dateien mit Status "SYS"
 zuletzt
 - 3 Dateiergaenzungsname
 - 4 Dateiergaenzungsname, die Dateien mit Status
 "SYS" zuletzt
- 2.5. -----

| SETRO | Dateien auf den "read only"-Status setzen

Es werden alle Dateien mit dem R/W-Status zur Auswahl angezeigt.

- 2.6. -----
 - | SETWR | Dateien auf den "read/write"-Status setzen

Es werden alle Dateien mit R/O-Status zur Auswahl angezeigt.

2.7. ----- Fuer die ausgewaehlten Dateien wird der | SETDIR | "System"-Status aufgehoben und "DIRectory"-Status festgelegt.

2.8 SETSYS 	Dateien erhalt	ten den "SYStem"-Status	
2.9] jedes be SET ohne	(-) bzw. Ruecksetzen (+) des 7.Bits eliebigen Bytes des Dateinamens. e Angabe von Options zeigt die en 7.Bits an.	
	opt1:	- oder +	
	opt2:	1,28,S,R oder X	
		18 : n-tes Zeichen des Dateihaupt- namens	
		R : 1. Zeichen des Dateiergaen- zungsnamens (R/O)	
		S : 2. Zeichen des Dateiergaen- zungsnamens (SYS)	
		X : 3. Zeichen des Dateiergaen- zungsnamens	
Beispiele	: SET[-1]	setzt das 7. Bit des ersten Bytes des Dateihauptnamens.	
	SET[+R]	zuruecksetzen des 7. Bits des ersten Bytes des Datei- ergaenzungsnamens (Aufheben des "R/O"-Status).	
2.10 Anzeige des Speicherplatzbedarfs der ausgewaehlten			
SIZE Date Es w		t: belegte Sektoren freie Sektoren Anzahl k-Byte Gesamtbelegung	
2.11 RECLAIM 	M Nacheinander werden die im Diskettenverzeichnis		
	lw: dateiname	- RECOVER(Y/N)? Y: Datei aktivieren	
2.12 GROUP 	Fuer die geforderten Dateien werden jeweils die Nummern der belegten CPM-Aufzeichnungsbloecke sowie die des Verzeichniseintrages(Extend) an- gezeigt.		
2.13 CHECK 		ruefsumme der Verzeichniseintragung ewaehlten Dateien.	

3.1.	{X} Ar TYPE{H} {A} TY TY	zeige von ausgewaehlten Dateien sektorweise PE - Anzeige als ASCII-Zeichen (ohne Sektoren) PEX - Anzeige hexadezimal und ASCII PEH - Anzeige nur hexadezimal PEA - Anzeige nur ASCII
3.2.	COPY te	mmando zum Kopieren der nach SELECT? ausgewaehl- en Dateien auf ein beliebiges anderes. Die Ziel- skette wird nach der Meldung destination drive: ngegeben. arch COPY[Q] koennen die Dateien gleichzeigig umbe- ennt werden. eitere moegliche Optionen siehe Pkt. 1.4.
2 2		
3.3.	RUN[dateiname	par] Laden und Starten einer COM-Datei Parameter koennen angegeben werden
3.4.		
	GO dateiname a	dr par Laden einer Datei nach adr und Start.
		par: Parameteruebergabe von Konsole zum Programm
3.5.	LOAD dateiname	•
		Nach dem Laden der Datei wird die obere Speicherbelegungsgrenze angezeigt.
3.6.		Starten eines Programms ab vorgegebener
	EX adr arg	Adresse adr und bei Programmende Rueck- kehr nach POWER
3.7.	JP adr arg	Starten eines Programms ab vorgegebener Adresse adr; bei Programmende Rueck- kehr in das Betriebssystem
		arg: entspricht der Kommandozeile im Betriebssystem
3.8.	SAVE dateiname	adr nsec
	<u></u>	

3. Kommandos zur Arbeit mit Dateien

nsec: Anzahl der Sektoren braucht nicht angegeben zu werden, wenn die Datei vorher mit POWER geladen wurde.

Kommandos zur Arbeit im Speicher

4.1. -----

{X} {[adr],i} | | {A} {[adr], } |

| DUMP{H} {[adr],,} | Anzeige des Speicherinhaltes

DUMPX - Anzeige hexadezimal + ASCII DUMPH - Anzeige nur hexadezimal DUMPA - Anzeige nur ASCII

adr: Fehlt die Angabe adr, dann erfolgt die Anzeige ab aktueller Position, sonst ab adr

es werden i-Bytes angezeigt ,i: es werden alle folgenden Bytes ,,:

angezeigt

- Anhalten der Anzeige mit der Leertaste und fortsetzen mit <ET1>
- Abbruch der Anzeige mit <ET2> <C>

| FILL adr1 adr2 byte | _____

Fuellen des Speicherbereiches von adr1 bis adr2 mit byte

4.3. -----

| MOVE adr1 adr2 adr3 |

Der Speicherinhalt von adr1 bis adr2 wird ab der Adresse adr3 gespeichert

4.4. -----

| DS adr | Anzeige des Speicherinhaltes byteweise ab der angebenen Adresse in hexadezimaler, dezimaler, binaerer und Zeichenform

> Anschliessend erscheint die Angabe, in welcher Form eine eventuelle Aenderung der Speicherstelle zu erfolgen hat:

<H>> hexadezimal

<D> dezimal

 binaer

<A> ASCII

Entspricht die aktuelle Form der Aenderung nicht den Vorstellungen des Nutzers, so kann diese geaendert werden durch eine der folgenden Eingaben:

.H, .D, .B oder .A

Aenderung des Speicherinhaltes:

Eingabe bis 120 Bytes <ET1>

(jedes Byte muss durch Blank voneinander getrennt werden)

Steuerzeichen (00H bis 1FH) koennen mit der Zeichenfolge ^x abgespeichert werden, wobei x das jeweilige Steuerzeichen darstellt.

keine Aenderung: <ET1>

4.5.	CM adr1 adr2 adr3 Ve. bi Ad	rgleich des Speicherinhaltes von adr1 s adr2 mit dem Speicherinhalt ab resse adr3 byteweise weichungen werden mit Adresse und halt angezeigt.		
4.6.	SEARCH adr1 adr2 byte	Suchen einer bestimmten Bytefolge byte zwischen den Adressen adr1 und adr2		
	Die gefundenen Bytes werden mit ihrer Adresse angezeigt			
	- Darstellu Blank get	ng als Zeichenkette, z.B. "DUM" ng hexadezimal, wobei jedes Byte durch rennt wird, z.B. 54 53 ller Bytes des Bereiches: ?		
5. =====		esen/Schreiben von/auf Diskette		
5.1.	nr adr	gelesen werden sollen Fehlt adr, dann gilt 80 hex c - Anzahl der zu lesenden Sekto- ren Fehlt nsec, dann gilt 1 Sektor		
	READGR nr art nsec	Anzeigen von n Sektoren ab eines bestimmten Aufzeichnungsblockes auf dem Bildschirm		
	art -	bestimmt die Art der Anzeige XX: Anzeige hexadezimal und ASCII XH: Anzeige nur hexadezimal XA: Anzeige nur ASCII		
5.2.	WRITEGR nr adr nsec	Schreiben von n Sektoren ab der Adresse adr auf einen bestimmten Aufzeichnungsblock.		
		Die Parameter sind wie bei READGR zu handhaben.		
5.3.	READ trk sec adr nsec	Lesen von n Sektoren an eine Speicheradresse adr		

trk - Spurnummer
sec - Sektornummer
adr - Speicheradresse

Fehlt adr, dann gilt 80 hex.

nsec - Anzahl Sektoren

Fehlt nsec, dann gilt 1 Sektor

| READ trk sec art nsec |

Anzeige von n Sektoren auf dem Bildschirm

art - bestimmt die Art der Anzeige

XX: Anzeige hexadezimal und ASCII

XH: Anzeige nur hexadezimal

XA: Anzeige nur ASCII

5.4. -----

| WRITE trk sec adr nsec |

Schreiben von n Sektoren ab der angegebenen Speicheradresse auf Diskette

trk - Spurnummer

sec - Sektornummer

adr - Speicheradresse

Fehlt adr, dann gilt 80 hex.

nsec - Anzahl der Sektoren

Fehlt nsec, dann gilt 1 Sektor

6. Kommandos fuer Laufwerke

6.1. -----

| TEST | Testprogramm zum Lesen saemtlicher Sektoren (ausser Systemspuren)

- Anzeige der fehlerfreien Sektoren durch *
- Anzeige von fehlerhaften Sektoren
- Wird innerhalb eines Aufzeichnungsblockes ein fehlerhafter Sektor gefunden, so koennen folgende Funktionen genutzt werden:
 - -- SAVE Y/N Alle fehlerhaften Sektoren werden von einer Datei ======== belegt und die fehlerhaften Stellen koennen nun nicht mehr belegt werden.
 - -- SHOW BAD FILES Y/N Alle betroffenen Dateien werden angezeigt.
 - -- REPAIR Y/N Versuch des Zurueckschreibens fehlerhafter Sektoren, um beim Lesen der betroffenen Dateien die Mitteilung BDOS ERR ON lw: BAD SECTOR zu verhindern.
- ein Aufzeichnungsblock, der mit solcher Datei belegt ist, wird freigegeben, wenn sich alle Sektoren lesen lassen.
- Anzeige einer Pruefsumme

-----TEST S schliesst im Unterschied zu TEST die System-| TEST S| ----spuren mit ein. 6.2. -----| STAT | Anzeige des vorhandenen und freien Speicherplatzes ----fuer alle in POWER angemeldeten Laufwerke Soll STAT auf ein bestimmtes Laufwerk angewendet werden, so muss zusaetzlich lw: angegeben werden. z.B. STAT B: 6.3. -----| RESET lw: | Laufwerk lw abmelden 6.4. -----

| DISK | Anzeige der Diskettenparameter des aktuellen
------ Laufwerkes
Wird hinter DISK ein Laufwerk angegeben, so

Wird hinter DISK ein Laufwerk angegeben, so werden die Parameter der Diskette in diesem Laufwerk angezeigt, z.B. DISK C: