# Kurzdokumentation zum Kalkulationsprogramm KP

A Tasten und ihre Funktionen

```
/ --> Eingabe Kommando
= --> Sprung zum Element xx.
! --> Neuberechnung starten
; --> Wechsel BS-Fenster
```

Moeglichkeiten der Kursorbewegungen im Arbeitsbereich des Grundmenues:

```
CTRL-E CTRL-X CTRL-S CTRL-D HOCH TIEF LINKS RECHTS

CTRL-C --> Loescht akt. Eingabezeile

" --> Kennz. Textelement

' --> Kennz. wiederh. Textelement
andere Zeichen kennzeichnen Formelelemente
```

Ein Dateiname besteht aus 1-8 Buchstaben. Davor kann ein Laufwerksname gefolgt von einem Doppelpunkt stehen.

## Beispiel:

BEISP DAT01 B:Feb11

<ENTER> bewirkt Anzeige Dateiverzeichnis.

## C Bereichserlaueterungen

```
Bereich = Zeile,Spalte,Elemment o. Block
Zeile = Zahl von 1 bis 254
Spalte = Buchstabe(n) A...Z, AA...AZ, BA...BK
Element = Spalte/Zeile Beispiel: E10
Block = Element:Element Beispiel: C12:K45
```

Bedienen von <ENTER> anstelle Bereich bedeutet akt. Elem.,akt. Zeile oder Spalte "ALL"= Bereich Al: (Letzte Spalte/Zeile).

Eingabe <ESC> ermoeglicht Benutzung von <CTRL-S,E,D,X> in der Eingabezeile zur Kursorbewegung

```
D "/"-Kommandos :
   A(usfuehrk) -> Ausfuehren Kommandodatei von Diskette
   B(lank)----> Leert Inh. v. Elementen
   D(atens.)---> Verhind. d. Ueberschr. v. Elementen
   E(dit)----> Editieren des Inhaltes eines Elements
   F(ormat)---> Einstellen Anzeigeformat von
                Zeilen/Spalten/Bereichen
   G(lobal) ---> Aend. globale Anz. - o. Berechnungsmoeglichk.
   I(ni)----> Loeschen Arbeitsber. u. Formate
   K(opi)----> Kopieren Inh. v. Elementen
   L(oe) ----> Loeschen von Zeilen o. Spalten
   M(ehrZS)----> Einf. v. Zeilen/Spalten
   O(hne DS)---> Aufheben des Schutzes von Elementen
   P(rot.)----> Ausg. BS-Inh. o. Werte d. Elem. auf Drucker,
                BS oder Diskette
   R(ett)----> Arbeitsber. nach Diskette
   S(vs)----> Beendet Kalkpr.
   T(itel) ----> Staendige Anzeige v. Titelzeil. o. -spalten
   U(eb.)----> Uebernehmen (Laden) .CAL-Datei in Arb.-Ber.
```

# E Formeleinstellungsmoeglichkeit.

V(ers)----> Verschieben Zeil./Spalt.

W(iederh.K) -> Mehrfachkopie v. Zeilen/Spalten

Festlegen, wie die Formeln in ihren neuen Positione eingestellt werden.

Z(weit.)---> Teilen/Aufh. Teilung der Anzeige in zwei Teile

Soll alles automatisch modifiziert werden, so ist <ENTER> statt "," zu betaetigen.

# F Titelanzeige

Titelanzeige der Zeilen mit der niedrigsten Zeilennummer und der Spalten, die am weitesten links stehen.

#### Auswahl:

```
H(oriz.)--> Staend. Anz. akt. Zei u. alle Zei. darueber
V(ert.)---> Staend. Anz. akt. Spalte u. alle Sp. links davon.
B(eid)----> Staend. Anzeige von H und V.
L(oe.)---> Titelanzeige. loeschen.
```

## G Moeglichk. Komm. Global

Beinhaltet Berechnungs- und Anzeigemoeglichkeiten.

- S(palte) --> Berechnung erfolgt spaltenweise, d.h., zuerst die Spalte A dann die Spalte B usw..
- A(utom. Neuberechnung) --> Gesamter Arbeitsbereich wird nach jeder Eingabe neu berechnet.
- M(an. Neuberechnung) ----> Arbeitsbereich wird nur bei Eingabe von "!" neu berechnet.

Die folgenden Moeglichkeiten wirken wie "Schalter". Sie schalten die folgenden Einstellungen ein und aus.

- T(ab) ---- -> Stellt Kursor in Elemente und zurueck.
- G(renze)---> Schaltet die Begrenzung des

Arbeitsbereiches ein und aus

F(ormel Anzeige) --> Schaltet zwischen Formel- und Wertanzeige.

N(ext) ----> Schaltet die automatische Kursorbewegung im Arbeitsbereich nach Dateneingabe ein und aus.

### H Formatbereiche

- E(lem.)--->Setzen Format fuer Elem.o.Gruppe v.Elementen.
- S(palte)--->Setzen Format o. Breite, ausser Elem. mit Zeile o.Elementformat.
- G(lobal) --->Setzen Format und Breite fuer alle Elemente ohne lokale Formatierung.

## I Rueckkehr

J(a) Beend. Kalkprog..

Keine Abspeicherung! Vorher mit /Rett retten.

# J Loeschoperation

Kommando entspricht Neustart des Kalkulationsprogramms.

# K Teilungsmoeglichkeit d. Anzeige

- H(oriz.)--> Teilung in 2 Fenster ab aktueller Zeile
- V(ert.)---> Teilung ab aktuelle Spalte.
- L(oe.)---> Loeschen der Teilung (nur 1 Fenster)
- S(ynch.)--> Simultanes Rollen in beiden Fenstern, wenn der Kursor parallel z. Teil. bew. wird
- A(synch) --> Es wird nur das aktuelle Fenster gerollt

#### L Formatkommando.

```
Eing. einer o. mehrere d. folg. Moegl.:
  I(nteger)---->Anz. v. auf ganze Zahlen gerundeter Werte.
$------>Anz. d. Werte mit zwei Stellen nach "." .
  E(xponent)--->exponentielle Darst. der Werte.
  A(llgem.)---->Guenstigstes Format fuer ein Element.
  *------>Anz. d. Werte als Kette von "*" .
  R(echt)----->rechtsbuendige numerische Anz..
  L(ink)----->linksbuendige numerische Anz..
  TL ----->Textanz. linksbuendig. Langer Text wird ueber das Element hinaus bis zum 1. belegten Element angezeigt.
  TR ----->Textanzeige rechtsbuendig
  S(tand.)---->Rueckk. A(llgem.), R(echt), TL .
```

Es kann eine Spaltenbreite von 0 bis 127 Zeichen spezifiziert werden.

#### M Laden

Laden Arbeitsber. v. Diskette:

A(11)--->Laden gesamter Arbeitsber. einschlieslich aller Einstellungen, wie Format, Spaltenbreite usw..

T(eil) -->Laden eines Teils des Arbeitsber. in den Speicher. Globale Festlegungen werden hier nicht beachtet!

N Ausgabemoeglichkeiten:

B(ildsch)--->Report wird formatiert und in Zeilen und Spalten zur Ausgabe aufbereitet.

I(nhalt)--->Liste aller benutzten Elemente und deren
Inhalt; jeweils ein Element pro Zeile

## O Abspeich. Arbeitsber. auf Disk:

A(ll)---->Text, Formeln u. akt. Werte des gesamt.Arbeitsber. auf Diskette abspeichern.

W(erte) -->Nur Text u. akt. Werte der Formeln werden abgespeichert.

T(eil) --->Abspeichern eines Teils des Arbeitsbereiches.

#### P Eintr/Edit Mod.

Das erste Zeichen bedeutet, ob eine Formel od. Text eingegeben werden soll.

" -> startet Texteingabe.

' -> wiederholende Texteingabe,

alles andere startet eine Formeleingabe.

Waehrend der Dateneingabe haben die Kursorbewegungstasten sogenannte "Editierfunktionen":

CTRL-S: 1 Zeichen nach links.

CTRL-D: 1 Zeichen nach rechts.

CTRL-E: Einfuegen eines Leerzeichens.

#### CTRL-X: 1 Zeichen loeschen.

## Q Ausgabearten

```
P(apier)---->Ausgabe Report auf Drucker, entsprechend der Spezifikation (B oder I).

E(inst)----->Mittels spezieller Druckercodes, Papierbreite oder Seitenlaenge, Druck des Reports.

B(ildsch)---->Ausgabe Report auf den Bildschirm.

D(isk)------>Ausgabe Report auf Diskette mit Dateityp ".PRN".
```

# R Loeschmoegl.: