Emergentcold
LatAm

IT

Manual de Configuração

AccellosOne 3PL 4.2 — Guia para Equipe de TI-WMS

Versão 1.0 | Maio / 2026 | www.emergentcoldlatam.com

Introdução

Este manual descreve a sequência de configuração do WMS AccellosOne 3PL 4.2 para a equipe de Tecnologia da Informação da Emergent Cold LatAm. Cada tela é documentada com objetivo, pré-requisitos, passos e alertas de atenção.

As configurações estão organizadas na ordem correta de execução, respeitando as interdependências entre telas. Não execute uma tela fora de sua seção sem garantir que os pré-requisitos estejam concluídos.

Legenda	**! Atenção** — alerta crítico que pode impactar a operação **»** [CÓDIGO] — código da tela no sistema

01 EMPRESA

Criação e acesso à estrutura base do sistema

Criação da Empresa

Esta é a primeira etapa obrigatória. Deve ser realizada antes de qualquer outra configuração no sistema.

[COMP] Company Code	
Objetivo	Criar e configurar o código da empresa no sistema. É o ponto de partida absoluto da implementação — todas as demais telas dependem deste cadastro.
Pré-requisitos	**Estar Logado em Z1**
Passos	**1.** Acessar o ícone no canto esquerdo da tela (não usar o menu padrão). **2.** Clicar em 'Create' e informar o código da empresa (ex: Z1). **3.** Preencher os dados gerais: nome, endereço, moeda padrão. **4.** Salvar e acessar a empresa criada através do seu código para os próximos passos.
Atenção	*OBRIGATÓRIO: Utilizar exclusivamente o ícone do canto esquerdo da tela para configurar a empresa. Não usar o menu padrão. Após criar, sempre acessar o sistema logando com o código da empresa criada (ex: Z1).*

02 CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Unidades, numeração e impressoras — base para todas as operações

2.1 Unidades de Manipulação e Medida

Antes de configurar armazém e clientes, é necessário definir as unidades de manipulação, medidas e numeração dos documentos.

[SKCL] SKU Class	
Objetivo	Criar ou alterar a descrição dos termos de unidades de manipulação de produtos (ex: PALLET, CAIXA, UNIDADE). Define como o sistema reconhece e quebra quantidades para alocação e cobrança.
Pré-requisitos	**COMP criado e acessado**
Passos	**1.** Acessar SKCL na empresa configurada. **2.** Criar os códigos de classe de SKU (ex: PLT = Pallet, CX = Caixa, UN = Unidade). **3.** Definir a hierarquia entre as classes (qual é maior que a outra). **4.** Salvar cada registro.
Atenção	*A definição correta de SKCL impacta diretamente a quebra de quantidades em picking (PIPR) e na cobrança por SKU. Alinhar com a operação antes de criar.*

[SKUS] Stock Keeping Units	
Objetivo	Criar as unidades de medida do sistema (ex: PLT, CX, UN, TON). Permite criar SKUs de cobrança múltipla — por exemplo, cobrança por 'pacote de 4 sacos' enquanto o estoque é controlado por saco.
Pré-requisitos	**SKCL configurado**
Passos	**1.** Acessar SKUS. **2.** Criar cada unidade de medida com código e descrição. **3.** Para SKU de cobrança múltipla: definir 'Base SKU Code' (unidade de estoque) e 'Value' (fator de conversão). **4.** Salvar.
Atenção	*SKUs de cobrança múltipla devem ser referenciados em CHAR. Não confundir SKU de estoque com SKU de cobrança.*

2.2 Numeração e Impressoras

[DONU] Document Numbers	
Objetivo	Criar os prefixos e sequenciais numéricos dos documentos gerados pelo sistema (recebimentos, pedidos, faturas, etiquetas etc.).
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	**1.** Acessar DONU. **2.** Para cada tipo de documento, definir: Prefixo (ex: REC, ORD, INV), número inicial e sufixo. **3.** Definir o comprimento do número sequencial. **4.** Salvar cada configuração.
Atenção	*O prefixo de fatura definido aqui é referenciado em LOIN (Look Up Invoices). Alinhar com o cliente o padrão de numeração antes de configurar.*

[PRIN] Printer Code	
Objetivo	Configurar as impressoras disponíveis no sistema para impressão de documentos, etiquetas e relatórios.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	**1.** Acessar PRIN. **2.** Criar pelo menos uma impressora com a opção VIEW (visualização em tela) — obrigatória para início. **3.** As demais impressoras físicas podem ser configuradas posteriormente. **4.** Associar cada impressora ao seu driver/porta.
Atenção	*A opção VIEW deve ser configurada obrigatoriamente neste momento. Impressoras físicas (zebra, laser etc.) podem ser adicionadas após a infraestrutura de rede estar pronta.*

2.3 Localização Geográfica

[CNTY] Country Code	
Objetivo	Criar os códigos de país utilizados no sistema para clientes, transportadoras, CEPs e destinos de exportação.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	**1.** Acessar CNTY. **2.** Verificar se os países necessários já existem antes de criar (pode haver dados pré-carregados).

	3. Criar apenas os países inexistentes: informar código ISO e descrição. 4. Salvar.
Atenção	*Verificar existência antes de criar para evitar duplicidade.*

[STPR] States/Provinces

Objetivo	Criar os estados ou províncias. Necessário para o cadastro de CEPs, clientes e transportadoras.
Pré-requisitos	**CNTY configurado**
Passos	1. Acessar STPR. 2. Selecionar o país (CNTY) ao qual o estado pertence. 3. Criar cada estado com código e descrição. 4. Salvar.

[ZIPO] ZIP/Postal Code

Objetivo	Criar os CEPs ou códigos postais. Obrigatório para o cadastro do armazém, clientes, transportadoras e consignatários.
Pré-requisitos	**CNTY e STPR configurados**
Passos	1. Acessar ZIPO. 2. Criar os CEPs necessários: código postal, cidade, estado (STPR) e país (CNTY). 3. Priorizar o CEP do armazém — é o primeiro obrigatório. 4. Salvar.
Atenção	*Obrigatório para o armazém. Clientes e transportadoras também exigem CEP cadastrado antes do seu registro.*

03 ARMAZÉM

Estrutura física, zonas de cobrança e parâmetros operacionais

3.1 Estrutura Física

Configuração da estrutura física: armazém, edifício, portas e zonas de armazenagem. Deve ser realizada antes do cadastro de clientes e itens.

[WARE] Warehouse and Location Format

Objetivo	Criar o armazém e definir o formato das localizações (endereços). É a base de toda a estrutura operacional do WMS.
Pré-requisitos	**ZIPO configurado**
Passos	**1.** Acessar WARE. **2.** Criar o código do armazém e sua descrição. **3.** Definir o formato das localizações: revisar 'Length of Location Code' e 'Location Definition Block' (corredor, módulo, nível, posição). **4.** Configurar dimensões e capacidades padrão. **5.** Salvar.
Atenção	*A definição do formato de localização é crítica e impacta toda a operação. Revisar com a operação antes de criar — alterações posteriores são muito difíceis.*

[BLDG] Building

Objetivo	Criar o(s) edifício(s) físico(s) da operação. Um edifício pode conter múltiplos armazéns.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	**1.** Acessar BLDG. **2.** Criar o código do edifício e sua descrição. **3.** Definir 'Appointment Time Slice in Minutes' se o Appointment Planner for utilizado. **4.** Salvar.
Atenção	*Um edifício não precisa corresponder a exatamente um armazém. É possível ter múltiplos armazéns no mesmo edifício.*

[DOOR] Door

Objetivo	Criar as portas (docas) do armazém para recebimento e expedição.
Pré-requisitos	**BLDG configurado**
Passos	1. Acessar DOOR. 2. Para cada porta, criar código e descrição. 3. Associar ao edifício (BLDG) correspondente. 4. Definir o tipo (entrada, saída ou ambos). 5. Salvar.

[LODE] Location Billing Codes

Objetivo	Criar as zonas de cobrança por localização (ex: CONG = Congelado, RESF = Resfriado, SECO = Seco). Permite tarifas distintas por zona.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar LODE. 2. Criar um código para cada zona de cobrança com sua descrição. 3. Definir se haverá cobrança diferenciada por zona. 4. Estes códigos serão associados às localizações em LOCA. 5. Salvar.
Atenção	*As zonas criadas aqui definem tarifas distintas no faturamento. Alinhar com a área comercial quais zonas são necessárias.*

[ISOL] Isolators

Objetivo	Criar os isoladores — grupos lógicos que controlam a mistura de inventário de clientes/produtos diferentes em uma mesma localização.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar ISOL. 2. Inicialmente, criar apenas o código NA (Não Aplicável) como padrão mínimo. 3. Após alinhamento com a operação, criar os demais isoladores. 4. Salvar.
Atenção	*Inicialmente gerar apenas NA. Os demais isoladores devem ser criados após entendimento das regras de segregação de cada cliente.*

[LOTP] Location Type

Objetivo	Criar os tipos de localização (ex: BULK = Blocado, RACK = Porta-palete, PICK = Picking, STAGE = Staging).

Pré-requisitos	**ISOL configurado**
Passos	1. Acessar LOTP. 2. Criar cada tipo de localização com código e descrição. 3. Configurar o campo 'Not to Mix Inventory at Level'. 4. Salvar.
Atenção	*ATENÇÃO: O campo 'Not to Mix Inventory at Level' define se produtos de clientes/lotes diferentes podem coexistir na mesma localização. Revisar com a operação antes de configurar.*

`[LOCA]`	**Locations**
Objetivo	Criar as localizações (endereços) físicas do armazém. Para grandes volumes, utilizar processo de importação em massa (CARGA).
Pré-requisitos	**WARE, LODE, ISOL e LOTP configurados**
Passos	1. Acessar LOCA. 2. Para cada localização: informar código (seguindo formato de WARE), armazém, tipo (LOTP), zona (LODE) e isolador (ISOL). 3. Definir dimensões e capacidades. 4. Para cargas grandes, utilizar processo de importação. 5. Salvar.
Atenção	*ATENÇÃO: Cuidado na definição do método de ocupação combinada. Para cargas massivas, verificar processo de importação disponível.*

3.2 Parâmetros Operacionais

`[IINP]`	**Item Information Profile**
Objetivo	Criar a unidade de peso para relatórios. Obrigatório na estrutura do sistema mesmo que não seja ativamente utilizado.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar IINP. 2. Criar o perfil com a unidade de peso padrão para relatórios. 3. Salvar.
Atenção	*Marcado como Não Utilizado / Mandatório — deve ser criado para satisfazer a estrutura do sistema.*

[RCPR] Receipt Priorities

Objetivo	Configurar as prioridades de processamento para recebimento de mercadorias.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar RCPR. 2. Configurar as prioridades de recebimento. 3. Sempre utilizar Y (Yes) na primeira coluna. 4. Salvar.
Atenção	*Sempre utilizar Y nas prioridades de recebimento.*

[ORPR] Order Priorities

Objetivo	Configurar as prioridades de processamento para expedição de pedidos.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar ORPR. 2. Configurar as prioridades de expedição. 3. Primeira coluna: sempre Y. Quarta coluna: sempre Y. 4. Salvar.
Atenção	*Primeira coluna sempre Y e quarta coluna sempre Y — regra obrigatória sem exceções.*

[JBTP] Job Type Code

Objetivo	Configurar o Labor Management — tipos de tarefas para controle de produtividade dos operadores.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar JBTP. 2. Criar os tipos de tarefa para cada atividade (recebimento, separação, put-away etc.). 3. Opcionalmente configurar PALL (tipos de palete a controlar). 4. Salvar.
Atenção	*PALL (tipo de palete) é opcional.*

[MRFP] RF Profile

Objetivo	Configurar o perfil do coletor RF. Define os parâmetros de operação dos coletores de rádio frequência.

Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar MRFP. 2. Configurar o perfil RF com os parâmetros operacionais. 3. No campo 'Enter Pallet Block Mandatory': ativar apenas em RFCH. 4. Associar aos clientes que utilizarão RF (referenciado em CUST e ECHP). 5. Salvar.
Atenção	*Configuração prioritária. 'Enter Pallet Block Mandatory' deve ser ativado somente em RFCH (Check-In RF).*

[WAPC] Warehouse Attribute Profile Code

Objetivo	Configurar o módulo de carga no coletor RF. Define os atributos do armazém para operações com RF.
Pré-requisitos	**WARE, MRFP configurados**
Passos	1. Acessar WAPC. 2. Configurar os parâmetros do perfil de atributos do armazém. 3. Associar ao armazém criado em WARE. 4. Salvar.
Atenção	*Necessária para operação com coletores RF.*

[CICP] Check-In Configuration Parameters

Objetivo	Ativar a validação de quantidades no recebimento. Controla se o sistema exige conferência da quantidade recebida versus a esperada.
Pré-requisitos	**MRFP configurado**
Passos	1. Acessar CICP. 2. Ativar a validação de quantidades no recebimento. 3. Ativar também em DIFP (perfil de fluxo do cliente). 4. Definir o comportamento para variâncias: aceitar, avisar ou bloquear. 5. Salvar.
Atenção	*A ativação em DIFP é complementar e obrigatória para que o CICP funcione por cliente.*

04 CLIENTE (DEPOSITOR)

Perfis de fluxo, documentos e cadastro de depositários

4.1 Cadastros de Suporte

Configurações necessárias antes do cadastro do cliente principal (CUST). Algumas podem ser realizadas pelo usuário final após o go-live.

[SAPE] Salespersons

Objetivo	Criar os analistas de vendas e faturamento associados aos clientes.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar SAPE. 2. Criar cada analista com código, nome e dados de contato. 3. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final após go-live.*

[CUSE] Customer Service Representative

Objetivo	Criar os gerentes comerciais responsáveis pelos clientes. Atenção ao gerar BATH.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar CUSE. 2. Criar cada gerente com seu código e dados. 3. Atenção ao BATH — impacta controle de volume por gerente. 4. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final. Atenção ao BATH.*

[FLPR] Flow Process

Objetivo	Configurar os fluxos operacionais (workflow). Altera as nomenclaturas padrão e pode afetar o suporte 3PL e o RF.
Pré-requisitos	**WARE e DIFP serão configurados em conjunto**
Passos	1. Acessar FLPR. 2. Configurar os fluxos de entrada (CORE inbound) e saída (CORE outbound). 3. Incluir special verify programs necessários (RNSL, EDEC, OREC etc.).

	4. Salvar.
Atenção	*Mudanças no FLPR afetam as nomenclaturas padrão do sistema (ECLA). Revisar com o fornecedor antes de alterar fluxos padrão.*

[DOCU]	**Documents**
Objetivo	Configurar os documentos gerados pelo sistema. Importar de empresa T0 (modelo).
Pré-requisitos	**COMP configurado, DONU configurado**
Passos	**1.** Acessar DOCU. **2.** Importar documentos de T0. **3.** Verificar alterações de descrição — mudanças podem impactar documentos existentes. **4.** Salvar.
Atenção	*ATENÇÃO: Verificar alteração de descrição de documentos — pode impactar outros processos.*

4.2 Perfis de Inventário e Faturamento

[INTE]	**Inventory Terminology**
Objetivo	Criar a lista de opções de nível de inventário para uso no desktop e no RF.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	**1.** Acessar INTE. **2.** Configurar os termos dos níveis de inventário (Lev1, Lev2, Lev3, Lev4). **3.** Alinhar com DILP a nomenclatura de cada nível. **4.** Salvar.

[DILP]	**Depositor Inventory Level Profile**
Objetivo	Criar o perfil dos 4 níveis de inventário (ex: Lev1=Item, Lev2=Lote, Lev3=Validade, Lev4=Série). Base do controle de estoque.
Pré-requisitos	**INTE configurado**
Passos	**1.** Acessar DILP. **2.** Definir os 4 níveis e suas descrições. **3.** Configurar os mínimos padrão para armazenagem inicial, renovação e handling.

	4. Este perfil é referenciado em DBIP e CUST. 5. Salvar.
Atenção	*Um dos 8 programas obrigatórios de billing. Impacta diretamente DBIP e a cobrança por nível de inventário.*

[DITP] Depositor Item Profile

Objetivo	Criar o perfil de unidade de medida para peso das mercadorias do cliente.
Pré-requisitos	**SKUS configurado**
Passos	1. Acessar DITP. 2. Configurar as unidades de peso (LBS, KG, TON). 3. Associar ao cliente em CUST. 4. Salvar.

[INTP] Invoice Type Code

Objetivo	Criar os tipos de agrupamento de serviços nas faturas. Referenciado em DBIP.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar INTP. 2. Criar os tipos de invoice necessários. 3. Salvar.
Atenção	*Necessário antes da criação do perfil de faturamento (DBIP).*

[TERM] Billing Terms

Objetivo	Criar os termos de faturamento — mensagem padrão na fatura (ex: 'Pagamento no ato do recebimento').
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar TERM. 2. Criar cada termo com código e mensagem. 3. Salvar.

[DBIP] Depositor Billing Profile

Objetivo	Criar o perfil de agrupamento de faturamento do depositário. Um dos 8 programas obrigatórios de billing.

Pré-requisitos	**DILP, INTP, TERM configurados**
Passos	1. Acessar DBIP. 2. Criar o perfil: tipo de invoice (IND, UALL, UREC, UREN), frequência, agrupamento. 3. Configurar: Original or Current Rate on Renewals, Invoice Type. 4. Associar DILP ao perfil. 5. Salvar.
Atenção	*Um dos 8 obrigatórios. O tipo de invoice define quais cobranças aparecem na fatura.*

4.3 Perfis Operacionais do Cliente

[DIFP]	**Depositor Workflow Profile**
Objetivo	Criar o perfil de fluxo de processos da operação por cliente. Define como entrada e saída se comportam.
Pré-requisitos	**FLPR configurado**
Passos	1. Acessar DIFP. 2. Criar o perfil de workflow. 3. Configurar blocos In (entrada) e Out (saída). 4. Adicionar special verify programs: NUSE (número de série), DIAP (lote automático), DILP (validação). 5. Ativar CICP neste perfil. 6. Salvar.
Atenção	*Anexos obrigatórios conforme operação: NUSE, DIAP, DILP. A ativação do CICP deve ser feita aqui também.*

[PSPR]	**RF Substitution Profile Code**
Objetivo	Criar as regras de substituição de picking no RF.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar PSPR. 2. Configurar as regras de substituição. 3. Associar ao cliente. 4. Salvar.

[PIPR] Picking Profile

Objetivo	Criar o perfil de separação de mercadorias. Define a estratégia de picking: FIFO, FEFO, por localização.
Pré-requisitos	**SKCL, ILOP configurados**
Passos	1. Acessar PIPR. 2. Criar o perfil com código e descrição. 3. Configurar: Break Quantity at SKU Class, método de seleção de localização, estratégia de alocação. 4. Associar ao cliente via CUST. 5. Salvar.

[DSRP] Depositor Shipping/Receiving Profile

Objetivo	Criar o perfil de recebimento e expedição. Possível configurar por cliente com regras específicas.
Pré-requisitos	**DILP configurado**
Passos	1. Acessar DSRP. 2. Criar o perfil com regras de recebimento e expedição. 3. Configurar validações de nível (DILP). 4. Salvar.

[INRE] Invoice Register Definition

Objetivo	Configurar o registro de faturas. Copiar de T0 (empresa modelo).
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar INRE. 2. Copiar configuração de T0. 3. Ajustar se necessário. 4. Salvar.
Atenção	*Copiar de T0.*

[DOTP] Document Types

Objetivo	Configurar os tipos de documentos do sistema. Copiar de T0.
Pré-requisitos	**DOCU configurado**
Passos	1. Acessar DOTP.

	2. Copiar de T0. 3. Ajustar se necessário. 4. Salvar.
Atenção	*Copiar de T0.*

[SOLD] Sold-To Codes

Objetivo	Criar o código do destinatário final. Opcional — para quando o destinatário é diferente do cliente faturado.
Pré-requisitos	**ZIPO configurado**
Passos	1. Acessar SOLD. 2. Criar os códigos de destinatário final. 3. Salvar.
Atenção	*Opcional — verificar necessidade com o cliente.*

[CUST] Customer Codes

Objetivo	Criar e cadastrar os clientes (depositários). Etapa final da configuração do cliente — consolida todos os perfis criados.
Pré-requisitos	**DIFP, DBIP, DILP, DITP, PIPR, DSRP, MRFP configurados; ZIPO do cliente cadastrado**
Passos	1. Acessar CUST. 2. Criar o código do cliente e dados cadastrais. 3. Associar: DIFP, DBIP, DILP, DITP, PIPR, DSRP, MRFP, ECHP. 4. Configurar o bloco de cobranças fixas (DAPR) se necessário. 5. Salvar.
Atenção	*CUST consolida todos os perfis. Verificar todos os campos obrigatórios: ECHP e MRFP são referenciados aqui.*

05 SERVIÇOS E TARIFAS

Contabilidade, rubricas de cobrança e tabelas de preços

5.1 Configurações Contábeis

[GLCH] General Ledger Chart of Accounts

Objetivo	Criar as contas contábeis para gerenciamento de informações de faturamento.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar GLCH. 2. Criar as contas contábeis para cada tipo de receita. 3. Salvar.

[GLMO] General Ledger Modifier

Objetivo	Criar o gerenciamento de conta de faturamento. Usar um código genérico.
Pré-requisitos	**GLCH configurado**
Passos	1. Acessar GLMO. 2. Criar o modificador (código genérico). 3. Associar às contas de GLCH. 4. Salvar.
Atenção	*Usar um código genérico como padrão.*

[REGR] Revenue Group

Objetivo	Criar os grupos de contas e centros de trabalho para agrupamento de receitas.
Pré-requisitos	**GLCH configurado**
Passos	1. Acessar REGR. 2. Criar os grupos de receita necessários. 3. Salvar.

[CURR] Currency Code

Objetivo	Criar as moedas utilizadas. Recomendado criar moeda local e dólar americano.

Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar CURR. 2. Criar moeda local (ex: BRL). 3. Criar USD se necessário. 4. Salvar.
Atenção	*Recomendado criar moeda local e USD como mínimo.*

[BANK] Bank

Objetivo	Criar o banco Dummy para operação do sistema, repetindo dados de CURR.
Pré-requisitos	**CURR configurado**
Passos	1. Acessar BANK. 2. Criar banco com os dados da moeda de CURR. 3. Salvar.
Atenção	*Criar banco Dummy repetindo os dados de CURR.*

[REVA] Revenue Analysis

Objetivo	Criar as categorias de serviços para agrupamento em relatórios. Não parametriza cobrança.
Pré-requisitos	**GLCH configurado**
Passos	1. Acessar REVA. 2. Criar categorias (ex: ARMAZENAGEM, HANDLING, FRETE). 3. Salvar.
Atenção	*Não parametriza cobrança. Serve apenas para relatórios.*

5.2 Serviços e Tarifas

[CHAR] Charge Code

Objetivo	Criar os serviços (rubricas) de cobrança. Três tipos: receipt, renewal e accessorial. Atenção ao nível de configuração por cliente.
Pré-requisitos	**GLCH, REVA, SKUS, INTP configurados**
Passos	1. Acessar CHAR. 2. Criar cada serviço: código, descrição, tipo e conta contábil (GLCH).

	3. Configurar: SKU de qualificação, SKU de cobrança, grupo de receita (REVA). 4. Para serviços sem cobrança, criar código tipo 'No Charge'. 5. Salvar.
Atenção	*Rubricas com atenção ao nível por cliente. Cobranças automáticas de recebimento são configuradas em IISP e IHAP.*

[RATE] Depositor Billing Rates

Objetivo	Configurar as tarifas para cada serviço (CHAR). Possível configurar por escala (faixas de quantidade/peso).
Pré-requisitos	**CHAR, CUST configurados**
Passos	1. Acessar RATE. 2. Para cada CHAR, criar tabela de tarifas: cliente, data vigência, valor. 3. Para tarifas escalonadas: configurar faixas (bk levels) e valores. 4. Configurar mínimos e máximos se necessário. 5. Salvar.
Atenção	*Possível configurar por escala. RADS para mapeamento SAP x Körber.*

[BATP] Batch Type Codes

Objetivo	Configurar os tipos de documentos de faturas ao gerar BATCH de faturamento.
Pré-requisitos	**DOTP configurado**
Passos	1. Acessar BATP. 2. Configurar os tipos de batch. 3. Salvar.

06 PERFIL DO ITEM

Armazenagem, handling, cobrança e endereçamento por item

6.1 Perfis de Cobrança

A sequência abaixo deve ser obedecida rigorosamente. Não é possível criar IBIP sem IISP, IRSP e IHAP já configurados.

[IISP] Item Initial Storage Profile

Objetivo	Criar o perfil de cobrança de armazenagem inicial — cobranças geradas no recebimento do produto.
Pré-requisitos	**CHAR, RATE, SKUS configurados**
Passos	**1.** Acessar IISP. **2.** Criar o perfil associando o código de cobrança inicial (CHAR). **3.** Configurar SKU e unidade de cobrança. **4.** Salvar.
Atenção	*Um dos 8 programas obrigatórios de billing. Cobranças iniciais são geradas no recebimento (ENRE/CHRF).*

[IRSP] Item Renewal Storage Profile

Objetivo	Criar o perfil de cobrança de armazenagem periódica (renovação) — cobranças recorrentes pelo tempo no armazém.
Pré-requisitos	**CHAR, RATE configurados**
Passos	**1.** Acessar IRSP. **2.** Criar o perfil com código de cobrança de renovação (CHAR). **3.** Configurar periodicidade e SKU. **4.** Salvar.
Atenção	*Um dos 8 obrigatórios. Renovações são calculadas automaticamente.*

[IHAP] Item Handling Profile

Objetivo	Criar o perfil de cobrança de movimentação/handling.
Pré-requisitos	**CHAR, RATE configurados**

Passos	1. Acessar IHAP. 2. Criar o perfil com código de handling (CHAR). 3. Salvar.
Atenção	*NÃO UTILIZAR diretamente — verificar o tipo de carga LOAD TYPE (ECHP) antes de configurar.*

[DAPR] Date Profiles

Objetivo	Criar o perfil de data de corte — define como o sistema calcula as datas de renovação e geração de cobranças recorrentes.
Pré-requisitos	**DBIP configurado**
Passos	1. Acessar DAPR. 2. Configurar as regras de data de corte para renovação. 3. Associar ao cliente (CUST) e ao perfil (DBIP). 4. Salvar.
Atenção	*Revisar com a área financeira as regras de data de corte antes de configurar.*

[IBIP] Item Billing Profile

Objetivo	Criar o esquema de cobrança por item — consolida IISP, IRSP e IHAP em um único perfil associado ao item.
Pré-requisitos	**IISP, IRSP, IHAP, CHAR, RATE configurados**
Passos	1. Acessar IBIP. 2. Criar o perfil associando: IISP (inicial), IRSP (renovação), IHAP (handling). 3. Configurar as regras de cobrança por nível de inventário. 4. Este perfil é inserido diretamente na tela ITEM após sua criação. 5. Salvar.
Atenção	*Não é possível criar IBIP sem IISP, IRSP e IHAP. O IBIP é inserido na tela ITEM.*

6.2 Perfis de Item e Localização

[ITSH] Item Shipping Profile

Objetivo	Configurar o formato de cálculo de validade dos produtos. Utilizar '0M' como padrão.
Pré-requisitos	**DILP configurado**

Passos	1. Acessar ITSH. 2. Configurar formato de validade (0M como padrão). 3. Associar ao nível de inventário correto (INV_LEV). 4. Salvar.
Atenção	*Usar 0M como padrão para formato de validade.*

[HOLD] Hold Types

Objetivo	Configurar os códigos de bloqueio de inventário. O primeiro é criado automaticamente para RFPIC.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar HOLD. 2. O primeiro código é criado automaticamente. 3. Criar os demais tipos necessários (QUARENTENA, AVARIADO, VENCIDO). 4. Salvar.
Atenção	*Primeiro código criado automaticamente pelo sistema.*

[ADJU] Adjustment Type Codes

Objetivo	Criar os códigos de ajuste de inventário — justificativas para movimentações manuais.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar ADJU. 2. Criar códigos com código e descrição (ex: DANIF, DIVER, VENCI). 3. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final após go-live.*

[IQBP] Item Quantity Breakdown Profile

Objetivo	Configurar as unidades de medida para processos de entrada (IN) e saída (OUT).
Pré-requisitos	**SKUS configurado**
Passos	1. Acessar IQBP. 2. Configurar as unidades de medida. 3. Associar ao item. 4. Salvar.

[PUPR] Put-Away Profile Code

Objetivo	Criar o perfil de put-away — define as regras de endereçamento automático de mercadorias recebidas.
Pré-requisitos	**LOCA, LOTP configurados**
Passos	1. Acessar PUPR. 2. Criar o perfil com regras de endereçamento (por zona, por item, por cliente). 3. Verificar compatibilidade com intervalos de data. 4. Salvar.

[ILOP] Item Location Profile

Objetivo	Criar o perfil de localização do item — define quais tipos de localização são permitidos.
Pré-requisitos	**LOTP, LOCA configurados**
Passos	1. Acessar ILOP. 2. Configurar as regras de localização por item. 3. Referenciado em PIPR para picking. 4. Salvar.

[IPRP] Item Process Profile

Objetivo	Perfil de valor de processo — associado ao item. Opcional.
Pré-requisitos	**IPRO configurado**
Passos	1. Acessar IPRP. 2. Criar o perfil de processo se necessário. 3. Associar ao item. 4. Salvar.
Atenção	*Opcional.*

[IPRO] Item Process

Objetivo	Valor de processo por item. Opcional.
Pré-requisitos	**WARE configurado**
Passos	1. Acessar IPRO. 2. Configurar os valores de processo. 3. Associar ao IPRP.

	4. Salvar.
Atenção	*Opcional.*

[DELO] Depositor Load Type Charges

Objetivo	Criar os tipos de carga — serviços disparados automaticamente por modalidade.
Pré-requisitos	**CHAR, CUST configurados**
Passos	**1.** Acessar DELO. **2.** Para cada tipo de carga, configurar serviços (CHAR) disparados automaticamente. **3.** Salvar.

[PIIT] Pick Line Item Assignment

Objetivo	Criar as zonas de picking — associa item, cliente e localização de pick line.
Pré-requisitos	**LOCA, CUST, ITEM configurados**
Passos	**1.** Acessar PIIT. **2.** Associar cada item ao cliente e à localização de picking. **3.** Aguardar definição com Dave Eden. **4.** Salvar.
Atenção	*Não configurar ainda — aguardar definição com Dave Eden.*

07 FATURAMENTO

Geração de batches e faturas

Geração de Faturas

[BILB] Billing Batch	
Objetivo	Gerar o batch de faturamento — consolida todas as cobranças acumuladas e gera as faturas.
Pré-requisitos	**Todos os perfis de billing configurados (DBIP, IBIP, CHAR, RATE, CUST)**
Passos	**1.** Acessar BILB. **2.** Configurar parâmetros: cliente, período, tipo de invoice. **3.** Executar o batch. **4.** Revisar e confirmar as faturas geradas.
Atenção	*Cobranças recorrentes são geradas automaticamente sempre que um novo batch acessorial é criado (requer cron job configurado pelo fornecedor).*

08 TRANSPORTADORAS E DESTINATÁRIOS

Cadastros de transporte — podem ser feitos pelo usuário final

Cadastros de Transporte

[CARR] Carriers	
Objetivo	Cadastrar as transportadoras utilizadas nas operações.
Pré-requisitos	**ZIPO configurado**
Passos	1. Acessar CARR. 2. Criar cada transportadora com código, nome e contato. 3. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final.*

[SHIP] Shippers	
Objetivo	Criar os códigos de remetente (SIF/planta do cliente) — indica a origem da mercadoria.
Pré-requisitos	**ZIPO configurado**
Passos	1. Acessar SHIP. 2. Criar os códigos de remetente. 3. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final.*

[CONS] Consignees	
Objetivo	Indicar o local de destino: país para exportação, cidade para distribuição ou destinatário real.
Pré-requisitos	**ZIPO configurado**
Passos	1. Acessar CONS. 2. Criar os consignatários com código, nome e endereço. 3. Salvar.
Atenção	*Pode ser feito pelo usuário final.*

09 USUÁRIOS E ACESSOS

Operadores, permissões e restrições por empresa

Operadores e Permissões

[OPER]	Operator Code
Objetivo	Criar os operadores (usuários) do sistema.
Pré-requisitos	**COMP configurado**
Passos	1. Acessar OPER. 2. Criar cada operador com código, nome e senha inicial. 3. Configurar flag Supervisor (Y) para supervisores. 4. Salvar.

[OPAC]	Operator Access
Objetivo	Definir as permissões de acesso por operador — quais telas cada usuário pode acessar.
Pré-requisitos	**OPER configurado**
Passos	1. Acessar OPAC. 2. Para cada operador, configurar permissões por programa. 3. Salvar.
Atenção	*Permissões distintas por programa — configurar com cuidado para não dar acesso indevido a funções críticas.*

[COOA]	Copy Operator Access
Objetivo	Copiar perfis de acesso de um operador para outro — agiliza configuração de múltiplos usuários.
Pré-requisitos	**OPER e OPAC configurados**
Passos	1. Acessar COOA. 2. Selecionar operador origem e destino(s). 3. Executar a cópia. 4. Salvar.

[OPRS] Operator Restrictions

Objetivo	Restringir operadores a empresas específicas — impede acesso a dados de outras empresas.
Pré-requisitos	**OPER configurado**
Passos	1. Acessar OPRS. 2. Para cada operador, definir as empresas permitidas. 3. Salvar.
Atenção	*Importante em ambientes multi-empresa para garantir segregação de dados entre clientes.*

REFERÊNCIA RÁPIDA

Sequência completa de configuração com dependências

Tabela de Sequência e Dependências

Consulta rápida com todas as telas na ordem correta de configuração.

Seção	Código	Nome da Tela	Pré-requisito Principal
01 - Empresa	COMP	Company Code	—
02 - Inicial	SKCL	SKU Class	COMP
02 - Inicial	SKUS	Stock Keeping Units	SKCL
02 - Inicial	DONU	Document Numbers	COMP
02 - Inicial	PRIN	Printer Code	COMP
02 - Inicial	CNTY	Country Code	COMP
02 - Inicial	STPR	States/Provinces	CNTY
02 - Inicial	ZIPO	ZIP/Postal Code	CNTY, STPR
03 - Armazém	WARE	Warehouse Format	ZIPO
03 - Armazém	BLDG	Building	WARE
03 - Armazém	DOOR	Door	BLDG
03 - Armazém	LODE	Location Billing Codes	WARE
03 - Armazém	ISOL	Isolators	WARE
03 - Armazém	LOTP	Location Type	ISOL
03 - Armazém	LOCA	Locations	WARE, LODE, ISOL, LOTP
03 - Armazém	IINP	Item Information Profile	WARE
03 - Armazém	RCPR	Receipt Priorities	WARE
03 - Armazém	ORPR	Order Priorities	WARE
03 - Armazém	JBTP	Job Type Code	WARE
03 - Armazém	MRFP	RF Profile	WARE
03 - Armazém	WAPC	Warehouse Attribute Profile	WARE, MRFP
03 - Armazém	CICP	Check-In Parameters	MRFP
04 - Cliente	SAPE	Salespersons	COMP
04 - Cliente	CUSE	Customer Service Rep.	COMP
04 - Cliente	FLPR	Flow Process	WARE
04 - Cliente	DOCU	Documents	COMP, DONU
04 - Cliente	INTE	Inventory Terminology	COMP
04 - Cliente	DILP	Inventory Level Profile	INTE

04 - Cliente	DITP	Depositor Item Profile	SKUS
04 - Cliente	INTP	Invoice Type Code	COMP
04 - Cliente	TERM	Billing Terms	COMP
04 - Cliente	DBIP	Depositor Billing Profile	DILP, INTP, TERM
04 - Cliente	DIFP	Depositor Workflow Profile	FLPR
04 - Cliente	PSPR	RF Substitution Profile	COMP
04 - Cliente	PIPR	Picking Profile	SKCL, ILOP
04 - Cliente	DSRP	Shipping/Receiving Profile	DILP
04 - Cliente	INRE	Invoice Register	COMP
04 - Cliente	DOTP	Document Types	DOCU
04 - Cliente	SOLD	Sold-To Codes	ZIPO
04 - Cliente	CUST	Customer Codes	DIFP, DBIP, DILP, DITP, PIPR
05 - Tarifas	GLCH	GL Chart of Accounts	COMP
05 - Tarifas	GLMO	GL Modifier	GLCH
05 - Tarifas	REGR	Revenue Group	GLCH
05 - Tarifas	CURR	Currency Code	COMP
05 - Tarifas	BANK	Bank	CURR
05 - Tarifas	REVA	Revenue Analysis	GLCH
05 - Tarifas	CHAR	Charge Code	GLCH, REVA, SKUS
05 - Tarifas	RATE	Billing Rates	CHAR, CUST
05 - Tarifas	BATP	Batch Type Codes	DOTP
06 - Item	IISP	Initial Storage Profile	CHAR, RATE
06 - Item	IRSP	Renewal Storage Profile	CHAR, RATE
06 - Item	IHAP	Item Handling Profile	CHAR, RATE
06 - Item	DAPR	Date Profiles	DBIP
06 - Item	IBIP	Item Billing Profile	IISP, IRSP, IHAP
06 - Item	ITSH	Item Shipping Profile	DILP
06 - Item	HOLD	Hold Types	WARE
06 - Item	ADJU	Adjustment Type Codes	WARE
06 - Item	IQBP	Item Qty Breakdown Profile	SKUS
06 - Item	PUPR	Put-Away Profile	LOCA, LOTP
06 - Item	ILOP	Item Location Profile	LOTP, LOCA
06 - Item	IPRP	Item Process Profile	IPRO
06 - Item	IPRO	Item Process	WARE
06 - Item	DELO	Depositor Load Type	CHAR, CUST
06 - Item	PIIT	Pick Line Item Assignment	LOCA, CUST
07 - Faturamento	BILB	Billing Batch	Todos os perfis billing

08 - Transporte	CARR	Carriers	ZIPO
08 - Transporte	SHIP	Shippers	ZIPO
08 - Transporte	CONS	Consignees	ZIPO
09 - Usuários	OPER	Operator Code	COMP
09 - Usuários	OPAC	Operator Access	OPER
09 - Usuários	COOA	Copy Operator Access	OPER, OPAC
09 - Usuários	OPRS	Operator Restrictions	OPER