模块是程序加载时被动态装载的,模块在装载后其存在于内存中同样存在一个内存基址,当我们需要操作这个模块时,通常第一步就是要得到该模块的内存基址,模块分为用户模块和内核模块,这里的用户模块指的是应用层进程运行后加载的模块,内核模块指的是内核中特定模块地址,本篇文章将实现一个获取驱动 ntoskrnl.exe 的基地址以及长度,此功能是驱动开发中尤其是安全软件开发中必不可少的一个功能。

关于该程序的解释,官方的解析是这样的 ntoskrnl.exe 是 windows 操作系统的一个重要内核程序,里面存储了大量的二进制内核代码,用于调度系统时使用,也是操作系统启动后第一个被加载的程序,通常该进程在任务管理器中显示为 System。

使用ARK工具也可看出其代表的是第一个驱动模块。

进程 驱动模块 内核层 内核钩子 应用层钩子 设置 监控 启动信息 注册表 服务 文件 网络 调试引擎				
驱动名	基地址	大小	驱动对象	驱动路径
ntoskrnl.exe	0xFFFFF8051B000000	0x00AB6000		C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
hal.dll	0xFFFFF8051AF5D000	0x000A3000	-	C:\Windows\system32\hal.dll
kd.dll	0xFFFFF8051C000000	0x0000B000	-	C:\Windows\system32\kd.dll
mcupdate_GenuineI	0xFFFFF8051C010000	0×00201000	-	C:\Windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
msrpc.sys	0xFFFFF8051C270000	0x00060000	-	C:\Windows\System32\drivers\msrpc.sys
ksecdd.sys	0xFFFFF8051C240000	0x0002A000	0xFFFFCC0544	C:\Windows\System32\drivers\ksecdd.sys
werkernel.sys	0xFFFFF8051C220000	0x00011000	-	C:\Windows\System32\drivers\werkernel.sys

那么如何使用代码得到如上图中所展示的基地址以及大小呢,实现此功能我们需要调用 ZwQuerySystemInformation 这个API函数,这与上一篇文章《驱动开发:判断自身是否加载成功》所使用的 NtQuerySystemInformation 只是开头部分不同,但其本质上是不同的,如下是一些参考资料;

- 从内核模式调用 Nt 和 Zw 系列API, 其最终都会连接到 nooskrn1.1ib 导出库:
 - o Nt系列API将直接调用对应的函数代码,而Zw系列API则通过调用 Ki SystemService 最终跳 转到对应的函数代码。
 - o 重要的是两种不同的调用对内核中 previous mode 的改变,如果是从用户模式调用 Native API 则 previous mode 是用户态,如果从内核模式调用 Native API 则 previous mode 是内核态。
 - o 如果 previous 为用户态时 Native API 将对传递的参数进行严格的检查,而为内核态时则不会检查。

调用 Nt API 时不会改变 previous mode 的状态,调用 Zw API 时会将 previous mode 改为内核态,因此在进行 Kernel Mode Driver 开发时可以使用 Zw 系列API可以避免额外的参数列表检查,提高效率。 Zw* 会设置 Kernel Mode 已避免检查,Nt* 不会自动设置,如果是 Kernel Mode 当然没问题,如果就 User Mode 就挂了。

回到代码上来,下方代码就是获取 ntoskrnl.exe 基地址以及长度的具体实现,核心代码就是调用 ZwQuerySystemInformation 得到 SystemModuleInformation ,里面的对比部分是在比较当前获取的 地址是否超出了 ntoskrnl 的最大和最小范围。

```
#include <ntifs.h>


static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;

#pragma pack(4)
typedef struct _PEB32
{
    UCHAR InheritedAddressSpace;
```

```
UCHAR ReadImageFileExecOptions;
    UCHAR BeingDebugged;
    UCHAR BitField;
    ULONG Mutant;
    ULONG ImageBaseAddress;
    ULONG Ldr;
    ULONG ProcessParameters;
    ULONG SubSystemData;
    ULONG ProcessHeap;
   ULONG FastPebLock;
   ULONG AtlThunkSListPtr;
   ULONG IFEOKey;
   ULONG CrossProcessFlags;
   ULONG UserSharedInfoPtr;
   ULONG SystemReserved;
   ULONG AtlThunkSListPtr32;
    ULONG ApiSetMap;
} PEB32, *PPEB32;
typedef struct _PEB_LDR_DATA32
{
    ULONG Length;
   UCHAR Initialized;
   ULONG SsHandle;
   LIST_ENTRY32 InLoadOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderModuleList;
} PEB_LDR_DATA32, *PPEB_LDR_DATA32;
typedef struct _LDR_DATA_TABLE_ENTRY32
{
    LIST_ENTRY32 InLoadOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderLinks;
    ULONG DllBase;
    ULONG EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING32 FullDllName;
    UNICODE_STRING32 BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT TlsIndex;
    LIST_ENTRY32 HashLinks;
    ULONG TimeDateStamp;
} LDR_DATA_TABLE_ENTRY32, *PLDR_DATA_TABLE_ENTRY32;
#pragma pack()
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION
    HANDLE Section;
    PVOID MappedBase;
    PVOID ImageBase;
    ULONG ImageSize;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadOrderIndex;
```

```
USHORT InitOrderIndex;
    USHORT LoadCount;
    USHORT OffsetToFileName;
    UCHAR FullPathName[256];
} RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION, *PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULES
    ULONG NumberOfModules;
    RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION Modules[1];
} RTL_PROCESS_MODULES; *PRTL_PROCESS_MODULES;
typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS
    SystemModuleInformation = 0xb,
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;
// 取出KernelBase基地址
// By: lyshark.com
PVOID UtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
   ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;
   if (g_KernelBase != 0)
        if (pSize)
            *pSize = g_KernelSize;
        return g_KernelBase;
    }
    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
    __try
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes,
&bytes);
        if (bytes == 0)
        {
            DbgPrint("Invalid SystemModuleInformation size\n");
           return 0;
        }
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExallocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx,
bytes, "lyshark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
```

```
status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes,
&bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
        {
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase &&
                    checkPtr < (PVOID)((PUCHAR)pMod[i].ImageBase +</pre>
pMod[i].ImageSize))
                {
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                        *pSize = g_KernelSize;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
        return 0;
    }
   if (pMods)
        ExFreePoolWithTag(pMods, "lyshark");
    return g_KernelBase;
}
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
}
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint(("hello lyshark \n"));
    PULONG ulong = 0;
    UtilKernelBase(ulong);
    DbgPrint("ntoskrnl.exe 模块基址: 0x%p \n", g_KernelBase);
    DbgPrint("模块大小: 0x%p \n", g_KernelSize);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
   return STATUS_SUCCESS;
}
```



参考文献

https://blog.csdn.net/u012410612/article/details/17096597

作者: 王瑞 (LyShark)

作者邮箱: me@lyshark.com

版权声明:本博客文章与代码均为学习时整理的笔记,文章[均为原创]作品,转载文章请遵守《中华人民共和国著作权法》相关法律规定或遵守《署名CC BY-ND 4.0国际》规范,合理合规携带原创出处转载,如果不携带文章出处,并恶意转载多篇原创文章被本人发现,本人保留起诉权!