在某些时候我们需要读写的进程可能存在虚拟内存保护机制,在该机制下用户的 CR3 以及 MDL 读写将直接失效,从而导致无法读取到正确的数据,本章我们将继续研究如何实现物理级别的寻址读写。

首先,驱动中的物理页读写是指在驱动中直接读写物理内存页(而不是虚拟内存页)。这种方式的优点是它能够更快地访问内存,因为它避免了虚拟内存管理的开销,通过直接读写物理内存,驱动程序可以绕过虚拟内存的保护机制,获得对系统中内存的更高级别的访问权限。

想要实现物理页读写,第一步则是需要找到 UserDirectoryTableBase 的实际偏移地址,你一定会问这是个什么?别着急,听我来慢慢解释;

在操作系统中,每个进程都有一个 KPROCESS 结构体,它是进程的内部表示。该结构体中包含了一些重要的信息,包括 UserDirectoryTableBase 字段,它指向进程的页表目录表(Page Directory Table),也称为 DirectoryTable 页目录表。

Page Directory Table 是一种数据结构,它在虚拟内存管理中起着重要的作用。它被用来存储将虚拟地址映射到物理地址的映射关系,其内部包含了一些指向页表的指针,每个页表中又包含了一些指向物理页面的指针。这些指针一起构成了一个树形结构,它被称为页表树(Page Table Tree)。

```
kd> dt _KPROCESS
ntdll!_KPROCESS
+0x278 UserTime : Uint4B
+0x27c ReadyTime : Uint4B
+0x280 UserDirectoryTableBase : Uint8B
+0x288 AddressPolicy : UChar
+0x289 Spare2 : [71] UChar
#define GetDirectoryTableOffset 0x280
```

UserDirectoryTableBase 字段包含了进程的页表树的根节点的物理地址,通过它可以找到进程的页表树,从而实现虚拟内存的管理。在 windbg 中,通过输入 dt _KPROCESS 可以查看进程的 KPROCESS 结构体的定义,从而找到 UserDirectoryTableBase 字段的偏移量,这样可以获取该字段在内存中的地址,进而获取 DirectoryTable 的地址。不同操作系统的 KPROCESS 结构体定义可能会有所不同,因此它们的 UserDirectoryTableBase 字段的偏移量也会不同。

通过上述原理解释,我们可知要实现物理页读写需要实现一个转换函数,因为在应用层传入的还是一个虚拟地址,通过 TransformationCR3 函数即可实现将虚拟地址转换到物理地址,函数内部实现了从虚拟地址到物理地址的转换过程,并返回物理地址。

```
ReadPhysicalAddress((PVOID)(cr3 + 8 * ((VirtualAddress >> 39) & (0x1ffll))),
&a, sizeof(a), &BytesTransferred);
 // 如果 P(存在位)为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~a & 1)
 {
   return 0;
 }
 // 读取虚拟地址所在的二级页表项
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((a & ((~0xfull << 8) & 0xffffffffffull)) + 8 *
((VirtualAddress >> 30) & (0x1ffll))), &b, sizeof(b), &BytesTransferred);
 // 如果 P 为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~b & 1)
 {
   return 0;
 }
 // 如果 PS(页面大小)为1,表示该页表项映射的是1GB的物理内存,直接计算出物理地址并返回
 if (b & 0x80)
   return (b & (~Oull << 42 >> 12)) + (VirtualAddress & ~(~Oull << 30));
 }
 // 读取虚拟地址所在的一级页表项
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((b & ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull)) + 8 *
((VirtualAddress >> 21) & (0x1ffll))), &c, sizeof(c), &BytesTransferred);
 // 如果 P 为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~c & 1)
 {
   return 0;
 // 如果 PS 为1,表示该页表项映射的是2MB的物理内存,直接计算出物理地址并返回
 if (c & 0x80)
   return (c & ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull)) + (VirtualAddress & ~(~0ull <<
21));
 // 读取虚拟地址所在的零级页表项, 计算出物理地址并返回
 ULONG64 address = 0;
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((c & ((~0xfull << 8) & 0xffffffffffull)) + 8 *
((VirtualAddress >> 12) & (0x1ffll))), &address, sizeof(address),
&BytesTransferred);
 address &= ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull);
 if (!address)
 {
   return 0;
 }
 return address + PAGE_OFFSET;
}
```

这段代码将输入的 CR3 值和虚拟地址作为参数,并将 CR3 值和虚拟地址的偏移量进行一系列计算,最终得出物理地址。

其中, CR3 是存储页表的物理地址,它保存了虚拟地址到物理地址的映射关系。该函数通过读取 CR3 中存储的页表信息,逐级访问页表,直到找到对应的物理地址。

该函数使用虚拟地址的 高9位 确定页表的索引,然后通过读取对应的页表项,得到下一级页表的物理地址。该过程重复执行,直到读取到页表的最后一级,得到物理地址。

最后,该函数将物理地址的 低12位 与虚拟地址的偏移量进行 OR 运算,得到最终的物理地址,并将其返回。

需要注意的是,该函数还会进行一些错误处理,例如在读取页表项时,如果该项没有被设置为有效,函数将返回0,表示无法访问对应的物理地址。

此时用户已经获取到了物理地址,那么读写就变得很容易了,当需要读取数据时调用
ReadPhysicalAddress 函数,其内部直接使用 MmCopyMemory 对内存进行拷贝即可,而对于写入数据而言,需要通过调用 MmMapIoSpace 先将物理地址转换为一个用户空间的虚拟地址,然后再通过
RtlCopyMemory 向内部拷贝数据即可实现写入,这三段代码的封装如下所示;

```
#include <ntifs.h>
#include <windef.h>
#define GetDirectoryTableOffset 0x280
#define bit64 0x28
#define bit32 0x18
// 读取物理内存封装
// 这段代码实现了将物理地址映射到内核空间,然后将物理地址对应的数据读取到指定的缓冲区中。
   address: 需要读取的物理地址;
   buffer: 读取到的数据需要保存到的缓冲区;
   size: 需要读取的数据大小;
   BytesTransferred: 实际读取到的数据大小。
NTSTATUS ReadPhysicalAddress(PVOID address, PVOID buffer, SIZE_T size, SIZE_T*
BytesTransferred)
 MM_COPY_ADDRESS Read = { 0 };
 Read.PhysicalAddress.QuadPart = (LONG64)address;
 return MmCopyMemory(buffer, Read, size, MM_COPY_MEMORY_PHYSICAL,
BytesTransferred);
// 写入物理内存
// 这段代码实现了将数据写入物理地址的功能
   参数 address: 要写入的物理地址。
   参数 buffer: 要写入的数据缓冲区。
   参数 size: 要写入的数据长度。
   参数 BytesTransferred: 实际写入的数据长度。
NTSTATUS WritePhysicalAddress(PVOID address, PVOID buffer, SIZE_T size, SIZE_T*
BytesTransferred)
 if (!address)
```

```
return STATUS_UNSUCCESSFUL;
 PHYSICAL_ADDRESS Write = { 0 };
 Write.QuadPart = (LONG64)address;
   // 将物理空间映射为虚拟空间
 PVOID map = MmMapIoSpace(Write, size, (MEMORY_CACHING_TYPE)PAGE_READWRITE);
 if (!map)
 {
   return STATUS_UNSUCCESSFUL;
   // 开始拷贝数据
 RtlCopyMemory(map, buffer, size);
 *BytesTransferred = size;
 MmUnmapIoSpace(map, size);
 return STATUS_SUCCESS;
}
// 从用户层虚拟地址切换到物理页地址的函数
// 将 CR3 寄存器的末尾4个比特清零,这些比特是用于对齐的,不需要考虑
   参数 cr3: 物理地址。
   参数 VirtualAddress: 虚拟地址。
*/
ULONG64 TransformationCR3(ULONG64 cr3, ULONG64 VirtualAddress)
 cr3 &= ~0xf;
 // 获取页面偏移量
 ULONG64 PAGE_OFFSET = VirtualAddress & ~(~0ul << 12);</pre>
 // 读取虚拟地址所在的三级页表项
 SIZE_T BytesTransferred = 0;
 ULONG64 a = 0, b = 0, c = 0;
 ReadPhysicalAddress((PVOID)(cr3 + 8 * ((VirtualAddress >> 39) & (0x1ffll))),
&a, sizeof(a), &BytesTransferred);
 // 如果 P(存在位)为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~a & 1)
 {
   return 0;
 }
 // 读取虚拟地址所在的二级页表项
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((a & ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull)) + 8 *</pre>
((VirtualAddress >> 30) & (0x1ffll))), &b, sizeof(b), &BytesTransferred);
 // 如果 P 为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~b & 1)
   return 0;
 }
```

```
// 如果 PS(页面大小)为1,表示该页表项映射的是1GB的物理内存,直接计算出物理地址并返回
 {
   return (b & (~0ull << 42 >> 12)) + (VirtualAddress & ~(~0ull << 30));
 // 读取虚拟地址所在的一级页表项
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((b & ((~0xfull << 8) & 0xffffffffffull)) + 8 *
((VirtualAddress >> 21) & (0x1ffll))), &c, sizeof(c), &BytesTransferred);
 // 如果 P 为0,表示该页表项没有映射物理内存,返回0
 if (~c & 1)
   return 0;
 // 如果 PS 为1,表示该页表项映射的是2MB的物理内存,直接计算出物理地址并返回
 if (c & 0x80)
   return (c & ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull)) + (VirtualAddress & ~(~0ull <<
21));
 }
 // 读取虚拟地址所在的零级页表项, 计算出物理地址并返回
 ULONG64 address = 0;
 ReadPhysicalAddress((PVOID)((c & ((~0xfull << 8) & 0xffffffffffull)) + 8 *
((VirtualAddress >> 12) & (0x1ffll))), &address, sizeof(address),
&BytesTransferred);
 address &= ((~0xfull << 8) & 0xfffffffffull);
 if (!address)
   return 0;
 }
 return address + PAGE_OFFSET;
}
```

有了如上封装,那么我们就可以实现驱动读写了,首先我们实现驱动读取功能,如下这段代码是 Windows 驱动程序的入口函数 DriverEntry ,主要功能是读取指定进程的虚拟地址空间中指定地址处的 4 个字节数据。

代码首先通过 PsLookupProcessByProcessId 函数获取指定进程的 EPROCESS 结构体指针。然后获取该进程的 CR3 值,用于将虚拟地址转换为物理地址。接下来,循环读取指定地址处的 4 个字节数据,每次读取 PAGE_SIZE 大小的物理内存数据。最后输出读取到的数据,并关闭对 EPROCESS 结构体指针的引用。

需要注意的是,该代码并没有进行有效性检查,如没有检查读取的地址是否合法、读取的数据是否在用户空间,因此存在潜在的风险。另外,该代码也没有考虑内核模式下访问用户空间数据的问题,因此也需要进行进一步的检查和处理。

```
// 驱动卸载例程
extern "C" VOID DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriver)
{
   UNREFERENCED_PARAMETER(pDriver);
   DbgPrint("Uninstall Driver \n");
}
```

```
// 驱动入口地址
extern "C" NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriver, PUNICODE_STRING path)
 DbgPrint("Hello LyShark \n");
 // 通过进程ID获取eprocess
 PEPROCESS pEProcess = NULL;
 NTSTATUS Status = PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)4116, &pEProcess);
 if (NT_SUCCESS(Status) && pEProcess != NULL)
  {
   ULONG64 TargetAddress = 0x401000;
   SIZE_T TargetSize = 4;
   SIZE_T read = 0;
   // 分配读取空间
   BYTE* ReadBuffer = (BYTE *)ExallocatePool(NonPagedPool, 1024);
   // 获取CR3用于转换
   PUCHAR Var = reinterpret_cast<PUCHAR>(pEProcess);
   ULONG64 CR3 = *(ULONG64*)(Var + bit64);
   if (!CR3)
   {
     CR3 = *(ULONG64*)(Var + GetDirectoryTableOffset);
   }
   DbgPrint("[CR3] 寄存器地址 = 0x%p \n", CR3);
   while (TargetSize)
     // 开始循环切换到CR3
     ULONG64 PhysicalAddress = TransformationCR3(CR3, TargetAddress + read);
     if (!PhysicalAddress)
     {
       break;
     }
     // 读取物理内存
     ULONG64 ReadSize = min(PAGE_SIZE - (PhysicalAddress & 0xfff), TargetSize);
     SIZE_T BytesTransferred = 0;
     // reinterpret_cast 强制转为PVOID类型
     Status = ReadPhysicalAddress(reinterpret_cast<PVOID>(PhysicalAddress),
reinterpret_cast<PVOID>((PVOID *)ReadBuffer + read), ReadSize,
&BytesTransferred);
     TargetSize -= BytesTransferred;
     read += BytesTransferred;
     if (!NT_SUCCESS(Status))
     {
       break;
     }
     if (!BytesTransferred)
```

```
{
       break;
   }
   // 关闭引用
   ObDereferenceObject(pEProcess);
   // 输出读取字节
   for (size_t i = 0; i < 4; i++)
     DbgPrint("[读入字节 [%d] ] => 0x%02X \n", i, ReadBuffer[i]);
   }
 }
 // 关闭引用
 UNREFERENCED_PARAMETER(path);
 // 卸载驱动
 pDriver->DriverUnload = DriverUnload;
 return STATUS_SUCCESS;
}
```

编译并运行上述代码片段,则会读取进程ID为 4116 的 0x401000 处的地址数据,并以字节的方式输出前四位,输出效果图如下所示;

写出数据与读取数据基本一致,只是调用方法从 ReadPhysicalAddress 变为了 WritePhysicalAddress 其他的照旧,但需要注意的是读者再使用写出时需要自行填充一段堆用于存储 需要写出的字节集。

```
// 驱动卸载例程
extern "C" VOID DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriver)
 UNREFERENCED_PARAMETER(pDriver);
 DbgPrint("Uninstall Driver \n");
}
// 驱动入口地址
extern "C" NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriver, PUNICODE_STRING path)
 DbgPrint("Hello LyShark \n");
 // 物理页写
 PEPROCESS pEProcess = NULL;
 NTSTATUS Status = PsLookupProcessByProcessId((HANDLE)4116, &pEProcess);
 // 判断pEProcess是否有效
 if (NT_SUCCESS(Status) && pEProcess != NULL)
   ULONG64 TargetAddress = 0x401000;
   SIZE_T TargetSize = 4;
   SIZE_T read = 0;
```

```
// 申请空间并填充写出字节0x90
   BYTE* ReadBuffer = (BYTE *)ExallocatePool(NonPagedPool, 1024);
   for (size_t i = 0; i < 4; i++)
     ReadBuffer[i] = 0x90;
   // 获取CR3用于转换
   PUCHAR Var = reinterpret_cast<PUCHAR>(pEProcess);
   ULONG64 CR3 = *(ULONG64*)(Var + bit64);
   if (!CR3)
     CR3 = *(ULONG64*)(Var + GetDirectoryTableOffset);
     // DbgPrint("[CR3] 寄存器地址 = 0x%p \n", CR3);
   }
   while (TargetSize)
     // 开始循环切换到CR3
     ULONG64 PhysicalAddress = TransformationCR3(CR3, TargetAddress + read);
     if (!PhysicalAddress)
     {
       break;
     // 写入物理内存
     ULONG64 WriteSize = min(PAGE_SIZE - (PhysicalAddress & 0xfff), TargetSize);
     SIZE_T BytesTransferred = 0;
     Status = WritePhysicalAddress(reinterpret_cast<PVOID>(PhysicalAddress),
reinterpret_cast<PVOID>(ReadBuffer + read), WriteSize, &BytesTransferred);
     TargetSize -= BytesTransferred;
     read += BytesTransferred;
     // DbgPrint("[写出数据] => %d | %0x02x \n", WriteSize, ReadBuffer + read);
     if (!NT_SUCCESS(Status))
     {
       break;
     }
     if (!BytesTransferred)
     {
       break;
     }
   }
   // 关闭引用
   ObDereferenceObject(pEProcess);
 }
 // 关闭引用
 UNREFERENCED_PARAMETER(path);
 // 卸载驱动
 pDriver->DriverUnload = DriverUnload;
 return STATUS_SUCCESS;
```

如上代码运行后,会向进程ID为 4116 的 0x401000 处写出4字节的 0x90 机器码,读者可通过第三方工具验证内存,输出效果如下所示;