
4-16Linux 常用管理

4-16	Linux 常用管理	1
1.	课堂案例	2
课	· 	2
	一、上节回顾	2
	虚拟机安装	2
	CentOS安装	2
	帮助、文件、用户、磁盘、查找、管道命令	2
	vi命令	3
	二、学习目标	3
	系统管理	3
	压缩解压命令	3
	软件管理命令	3
	权限管理	3
	三、教学过程描述	3
	1.Linux系统管理	3
	2 .压缩解压	17
	3.Linux软件安装管理	24
	4.Linux权限管理	32
	四、小节	41
2.	课堂练习	41
3.	课后练习	41
4.	资料扩展	41



1. 课堂案例

课堂讲解

一、上节回顾

虚拟机安装

CentOS安装

帮助、文件、用户、磁盘、查找、管道命令

vi命令

二、学习目标

系统管理

压缩解压命令

软件管理命令

权限管理

- 三、教学过程 描述
 - 1.Linux系统管理
 - 1-1进程管理

什么是进程?

进程就是程序在内存中的表现,比如一个命令(Is,cd,cp等)一个服务比如(apach,mysql)就是一个进程

为**什么要**对进程进行管理?

判断服务器健康状态

查看系统中所有的进程

杀**死进程**

ps 命令

有两个常用组合

ps aux

#查看系统中所有进程,使用BSD操作系统格式

ps -le

#查看系统中所有进程,使用Linux标准命令格式

- 选项
 - a:显示一个终端的所有进程,除了会话引线
 - u:显示进程的归属用户及内存的使用情况
 - x:显示没有控制终端的进程
 - -I: 长格式显示。显示更加详细的信息
 - -e:显示所有进程,和-A作用一致

ps命令的输出

- ◇ USER: 该进程是由哪个用户产生的;
- ◆ PID: 进程的ID号:
- ◇ %CPU: 该进程占用CPU资源的百分比,占用越高,进程越耗费资源;
- ◇ %MEM: 该进程占用物理内存的百分比,占用越高,进程越耗费资源;
- ◇ VSZ: 该进程占用虚拟内存的大小,单位KB;
- ◆ RSS: 该进程占用实际物理内存的大小,单位KB;
- ◆ TTY: 该进程是在哪个终端中运行的。其中tty1-tty7代表本地控制台 终端,tty1-tty6是本地的字符界面终端,tty7是图形终端。pts/0-255代表虚拟终端。

◇ STAT:进程状态。常见的状态有:

▶ R:运行

> S:睡眠

▶ T:停止状态

> s:包含子进程

> +:位于后台

◇ START: 该进程的启动时间

◇ TIME: 该进程占用CPU的运算时间,注意不是系统时间

♦ COMMAND: 产生此进程的命令名

pstree 命令

选项:

-p: 显示进程的PID

-u: 显示进程的所属用户

top 命令 查看系统的健康状态

[root@localhost ~]# top [选项]

选项:

> -d 秒数:指定top命令每隔几秒更新。默认是3秒

▶ -b:使用批处理模式输出。一般和 "-n" 选项合用

> -n 次数:指定top命令执行的次数。一般和 "-b" 选项合用

在top命令的交互模式当中可以执行的命令:

>?或h:显示交互模式的帮助

▶ P:以CPU使用率排序,默认就是此项

> M:以内存的使用率排序

➤ N:以PID排序

▶ q:退出top

```
top - 08:00:10 up 15 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 100 total, 1 running, 99 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.5%us, 1.8%sy, 0.0%ni, 97.4%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st 最关键的5行信息
Mem: 1004768k total, 206472k used, 798296k free, 19160k buffers
Swap: 2047996k total, 0k used, 2047996k free, 64120k cached
```

第一行信息为任务队列信息

内容	说明			
12:26:46	系统当前时间			
up 1 day, 13:32	系统的运行时间,本机已经运行1天13小时32分钟			
2 users	当前登录了两个用户			
load average: 0.00, 0.00, 0.00	系统在之前1分钟,5分钟,15分钟的平均负载。 一般认为小于1时,负载较小。如果大于1,系统 已经超出负荷。			
	Δ.			

第二行为进程信息

内容	说明				
Tasks: 95 total	系统中的进程总数				
1 running 🔉	正在运行的进程数				
94 sleeping	睡眠的进程				
0 stopped	正在停止的进程				
0 zombie	僵尸进程。如果不是0,需要手工检查僵尸进程				

第三行为CPU信息

内容	说明
Cpu(s): 0.1%us	用户模式占用的CPU百分比
0.1%sy	系统模式占用的CPU百分比
0.0%ni	改变过优先级的用户进程占用的CPU百分比
99.7%id	空闲CPU的CPU百分比
0. 1%wa	等待输入/输出的进程的占用CPU百分比
0.0%hi	硬中断请求服务占用的CPU百分比
0.1%si	软中断请求服务占用的CPU百分比
0.0%st	st(Steal time)虚拟时间百分比。就是当有虚拟机时,虚拟CPU等待实际CPU的时间百分比。

第四行为物理内存信息

内容	说明
Mem: 625344k total	物理内存的总量,单位KB
571504k used	已经使用的物理内存数量
53840k free	空闲的物理内存数量,我们使用的是虚拟机,总共只分配了628MB内存,所以只有53MB的空闲内存了
65800k buffers	作为缓冲的内存数量

第五行为交换分区(swap)信息

内容	说明
Swap: 524280k total	交换分区(虚拟内存)的总大小
0k used	已经使用的交互分区的大小
524280k free	空闲交换分区的大小
409280k cached	作为缓存的交互分区的大小

杀死进程 kill 命令

kill -l 查看可用的进程信号

kill -1 2235 重启进程

kill -9 2237 强制杀死进程

信号代号	信号名称	说明
1	SIGHUP	该信号让进程立即关闭,然后重新读取配置文件之后重启。
2	SIGINT	程序终止信号,用于终止前台进程。相当于输出ctrl+c快捷键。
8	SIGFPE	在发生致命的算术运算错误时发出. 不仅包括浮点运算错误, 还包括溢出及除数为0等其它所有的算术的错误。
9	SIGKILL	用来立即结束程序的运行. 本信号不能被阻塞、处理和忽略。一般用于强制终止进程。
14	SIGALRM	时钟定时信号,计算的是实际的时间或时钟时间.alarm函数使用该信号。
15	SIGTERM	正常结束进程的信号,kill命令的默认信号。有时如果进程已经发生问题,这个信号是无法正常终止进程的,我们才会尝试SIGKILL信号,也就是信号9。
18	SIGCONT	该信号可以让暂停的进程恢复执行,本信号不能被阻断。
19	SIGSTOP	该信号可以暂停前台进程,相当于输入ctrl+z快捷键。本信号不能被阻断。

killall [选项][信号] 进程名 按照进程名杀死进程

选项:

-i: 交互式, 询问是否要杀死某个进程

-I:忽略进程名的大小写

pkill [选项][信号] 进程名 按照进程名终止进程 选项:

-t 终端号: 按照终端号踢出用户

如:pkill -9 -t tty1

kill 是操作一个进程,killall 与 pkill 操作多进程

个性进程优先级

Linux操作系统是一个多用户,多任务的操作系统,Linux 系统中通知运行着的非常多的进程,但是CPU在同一个时钟内只能运算一个指令,进程优先级决定了 每个进程处理的先后顺序。

[echo	@bogon	~]\$ ps	-el								_	
F S	UID	PID	PPID	С	PRI	NI	AD	DR SZ	WCHAN	TTY	TIME	CMD
4 S	0	1	0	0	80	0	_	4841	poll_s	?	00:00:02	init
1 S	0	2	0	0	80	0	_	0	kthrea	?	00:00:00	kthreadd
1 S	0	3	2	0	-40	_	_	0	migrat	?	00:00:00	migration/0
1 S	0	4	2	0	80	0	-	0	ksofti	?	00:00:00	ksoftirqd/0
1 S	0	5	2	0	-40	_	_	0	cpu_st	?	00:00:00	stopper/0

PRI 代表Priority NI代表Nice,这两个值都是优先级,数字越小代表该进程优先级越高

修改NI值时有几个注意事项

- · NI的值的范围是-20到19;
- · 普通用户调整NI值的范围是0到19, 而且只能调整自己的进程
- 普通用户只能调高NI值,而不能降低,如原本NI值为0,则只能调整为大于0;
- · root用户才能设定进程NI值为负值,而且可以调整任何用户的 进程。
- ・ PRI (最终值) = PRI (原始值) + NI
- · 用户只能修改NI的值,不能直接修改PRI

nice命令

- nice [选项] 命令 #nice命令可以给新执行的命令直接赋予NI值,但是不能修改已经存在 进程的NI值
- 选项:

> -n NI值:给命令赋予NI值。

- 例如
- nice -n -5 service httpd start

renice命令

- ・ renice [优先级] PID
- · #renice命令是修改已经存在进程的NI值的命令
- 例如
- renice -10 2125

1-2工作管理

什么是工作管理

工作管理指的是在单个登录终端中(也就是登录的shell界面中)同时管理多个工作的行为

注意事项:

- 1. 当前的登录终端, 只能管理当前终端的工作, 而不能管理其他登录终端的工作
- 2.放入后台的命令必须可以持续运行一段时间,这样我们才能扑捉操作这个工作
- 3. 放入后台执行的命令不能和前台用户有交互或需要前台输入, 否则放入后台只能暂停, 而不能执行

管理方法

放入后台方法: 命令后加 & 或 ctrl+z(放入后台后暂停)

jobs [-l]

选项:

-l: 显示工作的PID

备注: "+"号代表最近一个放入后台的工作, 也是工作恢复时默认恢复的工作, "-"号代表倒数第二个放入后台的工作

将后台暂停工作恢复到前台执行:

fg%工作号

参数:

-%工作号 %号可以省略, 但是注意工作号和PID的区别

把后台暂停的工作恢复到后台执行

bg %工作号

注意: 后台恢复执行的命令, 是不能和前台有交互的, 否则不能恢复到后台执行

后台命令脱离登录终端

前面我们讲过了,工作都是跟终端关联的,即终端关闭后,程序也会关闭,但我们总能发现某些进程,即使终端关闭,程序也不会关闭,比如 mysql,apach等,这些守护进程,我们这种行为叫脱离终端。

非守护进程, 脱离终端的方式:

- 1. 第一种方法, 是把需要后台执行的命令加入 /etc/rc.local 文件
- 2. 第二种方法是, 使用系统定时任务, 让系统在指定的时间执行某个后台命令
- 3. 第三种方法是使用 nohup命令 nohup top &

1-3系统资源查看

vmstat [刷新延时 刷新次数] 监控系统资源

如: vmstat 1 3

```
[echo@bogon ~]$ vmstat 1 3
procs
                      buff
                                                           in
                                                                cs us sy id wa st
   b
        swpd
               free
                            cache
                                     si
                                          50
                                                bi
                                                      bo
1
   0
           0 345548
                     63376 424412
                                                84
                                                      60
                                                           33
                                                                   0
                                                                       1 98
                                     0
                                           0
                                                                38
                                                                            0 0
           0 345500
                     63376 424412
                                                                17
                                                                    0
                                                                       1 99 0 0
   0
                                      0
                                           0
                                                 0
                                                       0
                                                           27
0
   0
           0 345500
                     63376 424412
                                      0
                                           0
                                                 0
                                                       0
                                                           13
                                                                16 0
                                                                       0 100 0 0
```

procs: 进程信息字段:

- r_k: 等待运行的进程数,数量越大,系统越繁忙。

- b:不可被唤醒的进程数量,数量越大,系统越繁忙。

memory:内存信息字段:

- swpd:虚拟内存的使用情况,单位KB。

- free:空闲的内存容量,单位KB。

- buff:缓冲的内存容量,单位KB。

– cache:缓存的内存容量,单位KB。

system:系统信息字段:

- in:每秒被中断的进程次数。

- cs:每秒钟进行的事件切换次数。此两个数越大,代表系统与接口设备的通信非常繁忙。

・ CPU: CPU信息字段:

- us:非内核进程消耗CPU运算时间的百分比。

- sy:内核进程消耗CPU运算时间的百分比。

- id:空闲CPU的百分比。

- wa:等待I/O所消耗的CPU百分比。

- st:被虚拟机所盗用的CPU占比。

system:系统信息字段:

- in:每秒被中断的进程次数。

- cs:每秒钟进行的事件切换次数。此两个数越大,代表系统与接口设备的通信非常繁忙。

・ CPU: CPU信息字段:

- us:非内核进程消耗CPU运算时间的百分比。

- sy:内核进程消耗CPU运算时间的百分比。

- id:空闲CPU的百分比。

- wa:等待I/O所消耗的CPU百分比。

- st:被虚拟机所盗用的CPU占比。

dmesg 判断硬件状态

- -b: 以字节为单位显示
- -k: 以KB为单位显示, 默认是KB为单位显示
- -m: 以MB 为单位
- -g: 以GB为单位

查看CPU信息: cat /proc/cpuinfo

uptime top命令第一行

uname [选项] 查看系统内核相关信息

- -a 查看系统所有相关信息
- -r 查看内核版本
- -s: 查看内核名称

uname -a

lsof [选项] 列出进程打开或使用的文件信息

- -c 字符串:只列出以字符串开头的进程打开的文件
- -u 用户名: 只列出某个用户进程打开的文件
- -p pid: 列出某个PID进程打开的文件

如:

lsof | more 查询系统中所有进程调用的文件 lsof /sbin/init 查询某个文件被哪些进程调用 lsof -c httpd 查看httpd进程调用了哪些文件

lsof-u root 按照用户名,查询某用户的进程调用的文件名

1-4系统定时任务

什么是定时任务?

定时任务类似我们手机中的闹钟, 到点就响, linux 中的定时任务就是到点就执行一定的命令。比如一个shell 脚本

crontab常用操作

列出crontab文件:crontab -l 显示当前的crontab 文件(默认编写的crontab文件会保存在 (/var/spool/cron/用户名 例如: /var/spool/cron/roger)

编辑crontab文件: crontab -e

删除crontab文件: crontab -r (谨慎使用此方法, 因为将会把所有的计划任务全部删除)

查看/etc/crontab文件

crontab 的文件格式:

minutes hour day-of-month month-of-year day-of-week commands

上面的值 可以使用 * 或 / 或 - 或 逗号

星号(*)表示所有可用的值

整数间的连字号(-)表示整数列, 例如1-4意思是整数1,2,3,4

符号"/"指定步进设置

如: */2 12-14 * 3-6,9-12 1-5 bash_scripts

表示: 每年的3-6月份, 以及9-12月份的周一到周五的下午12-14点, 每隔两分钟执行一个脚本

crontab 服务的启动关闭

/sbin/service crond start //启动服务

/sbin/service crond stop //关闭服务 /sbin/service crond restart //重启服务

/sbin/service crond reload //重新载入配置

/sbin/service crond status //查看服务状态

cron服务会每分钟检查一次/etc/crontab、/etc/cron.d/、/var/spool/cron文件下的变更。如果发现变化,就会下载到存储器中。因此,即使crontab文件改变了,程序也不需要重新启动。推荐自定义的任务使用crontab -e命令添加,退出后用/etc/init.d/crondrestart命令重启crond进程,官方文件说不用重启进程,但我遇到不重启无法运行任务的情况。

cront命令使用权限

crontab权限问题到/var/adm/cron/下一看,文件cron.allow和cron.deny是否存在

用法如下:

- 1、如果两个文件都不存在,则只有root用户才能使用crontab命令。
- 2、如果cron.allow存在但cron.deny不存在,则只有列在cron.allow文件里的用户才能使用crontab命令,如果root用户也不在里面,则root用户也不能使用crontab。
- 3、如果cron.allow不存在、

cron.deny存在,则只有列在cron.deny文件里面的用户不能使用crontab命令,其它用户都能使用。

4、如果两个文件都存在,则列在cron.allow文件中而且没有列在cron.deny中的用户可以使用crontab,如果两个文件中都有同一个用户,

以cron.allow文件里面是否有该用户为准,如果cron.allow中有该用户,则可以使用crontab命令。

排错: 如果发现crontab不执行的问题,首先可以去看/var/spool/mail/用户名

这个Log, 以确定具体的失败原因

at:

at 命令被用来在指定时间内调度一次性的任务。

at [-mldv] TIME

洗项与参数:

- -m: 当at的任务完成后, 即使没有输出信息, 也以 email 通知给使用者
- -1:列出目前系统上面的所有该使用者的at任务(同atq)
- -d:可以取消一个在 at 任务(同atrm)

- -v:可以使用较明显的时间格式列出 at 任务
- -c:可以列出后面接的该项任务的内容

at命令的时间格式:

now + 时间:时间以 minutes、hours、days、或 weeks 为单位

HH:MM:24小时制度,如果时间已过,就会在第二天的这一时间执行

midnight:表示00:00 noon:表示12:00

teatime:表示16:00

如:

[root@rhel6~]# at 13:10 //定义一个at任务在13:10执行 at> date >> /tmp/at //将当前时间输入/tmp/at文件 at> echo "at command test" >> /tmp/at at> uname -r >> /tmp/at at> <EOT> //另选一行按Ctrl+D退出at命令模式 job 1 at 2012-12-28 13:10

2.压缩解压

源码安装包,一般都是压缩包 我们先来了解压缩与解压

常见的压缩包格式:

zip

gz

bz

bz2

tar

2-1zip

压缩 语法: zip [选项] 压缩后文件 被压缩文件 解压 语法: unzip [选项] zip文件 [解压到的目录]

选项:

主要参数

- -c: 将解压缩的结果
- -1:显示压缩文件内所包含的文件
- -p: 与-c参数类似, 会将解压缩的结果显示到屏幕上, 但不会执行任何的转换
- -t: 检查压缩**文件是否正确**
- -u: 与-f参数类似, 但是除了更新现有的文件外, 也会将压缩文件中的其它文件解压缩到目录中
- -v:执行是时显示详细的信息
- -z:仅显示压缩**文件的**备注文字
- -a:对**文本文件**进行必要的字符转换
- -b:不要对文本文件进行字符转换
- -C:压缩文件中的文件名称区分大小写
- -i:不处理压缩文件中原有的目录路径
- -L: 将压缩文件中的全部文件名改为小写
- -M:将输出结果送到more程序处理
- -n:解压缩时不要覆盖原有的文件
- -o:不必先询问用户, unzip执行后覆盖原有文件
- -P:使用zip的密码选项
- -q:执行时不显示任何信息
- -s: 将文件名中的空白字符转换为底线字符
- -V:保留VMS的文件版本信息
- -X:解压缩时同时回存文件原来的UID/GID

例:

- 1、把/home目录下面的mydata目录压缩为mydata.zip
- zip -r mydata.zip mydata #压缩mydata目录
- 2、把/home目录下面的mydata.zip解压到mydatabak目录里面 unzip mydata.zip -d mydatabak
- 3、把/home目录下面的abc文件夹和123.txt压缩成为abc123.zip zip -r abc123.zip abc 123.txt
- 4、把/home目录下面的wwwroot.zip直接解压到/home目录里面 unzip wwwroot.zip
- 5、把/home目录下面的abc12.zip、abc23.zip、abc34.zip同时解压到/home目录里面 unzip abc*.zip
- 6、查看把/home目录下面的www.root.zip里面的内容 unzip -v www.root.zip
- 7、验证/home目录**下面的**wwwroot.zip**是否完整** unzip -t wwwroot.zip
- 8、把/home目录下面wwwroot.zip里面的所有文件解压到第一级目录 unzip -j wwwroot.zip

2-2gzip

语□□法: gzip [-acfhlLnNqrtvV][-s <压缩字尾字符串>][文件...]

或 gzip [-acfhlLnNqrtvV][-s <压缩字尾字符串>][目录]

补充说明:gzip是个使用广泛的解压缩程序,它用于解开被gzip压缩过的文件,这些压缩文件预设最后的扩展名为".gz"。事实上gzip就是gzip的硬连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过gzip指令单独完成。

参□□数:

- -a或--ascii □使用ASCII文字模式。
- -c或--stdout或--to-stdout □把解压后的文件输出到标准输出设备。
- -f或-force □强行解开压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在以及该文件是否为符号连接。
- -h或--help □在线帮助。
- -l或--list □列出压缩文件的相关信息。
- -L或--license □显示版本与版权信息。
- -n或--no-name □解压缩时, 若压缩文件内含有远来的文件名称及时间戳记, 则将其忽略不予处理。
- -N或--name □

解压缩时, 若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记, 则将其回存到解开的文件上。

- -q或--quiet □不显示警告信息。
- -r或--recursive □递归处理, 将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
- -S<压缩字尾字符串>或--suffix<压缩字尾字符串>□更改压缩字尾字符串。

- -t或--test □测试压缩**文件是否正确无**误。
- -v或--verbose □显示指令执行过程。
- -V或--version 显示版本信息。

2-3bz2

语法: bzip2(选项)(参数)

选项:

- -c或——stdout: 将压缩与解压缩的结果送到标准输出;
- -d或——decompress:执**行解**压缩;
- -f或-force:bzip2在压缩或解压缩时,若输出文件与现有文件同名,预设不会覆盖现有文件。

若要覆盖。请使用此参数;

- -h或——help:在线帮助;
- -k或——keep:bzip2在压缩或解压缩后,会删除原始文件。若要保留原始文件,请使用此参数;
- -s或——small:降低程序执行时内存的使用量;
- -t或——test:测试.bz2压缩文件的完整性;
- -v或——verbose:压缩或解压缩文件时,显示详细的信息;
- -z或——compress:强制执行压缩;
- -V或——version:显示版本信息;
- --repetitive-best: 若文件中有重复出现的资料时, 可利用此参数提高压缩效果;
- --repetitive-fast: 若文件中有重复出现的资料时, 可利用此参数加快执行效果。

实例

压缩指定文件filename:

bzip2 filename

或

bzip2 -z filename

这里, 压缩的时候不会输出, 会将原来的文件filename给删除,

替换成filename.bz2.如果以前有filename.bz2则不会替换并提示错误(如果想要替换则指定-

f选项, **例如**bzip2 -f

filename;如果filename是目录则也提醒错误不做任何操作;如果filename已经是压过的了有bz2后缀就 提醒一下,不再压缩,没有bz2后缀会再次压缩。

解压指定的文件filename.bz2:

bzip2 -d filename.bz2

或

bunzip2 filename.bz2

这里,解压的时候没标准输出,会将原来的文件filename.bz2给替换成filename。如果以前有filename则不会替换并提示错误(如果想要替换则指定-f选项,例如bzip2-df filename.bz2。

压缩解压的时候将结果也输出:

\$bzip2 -v filename 输入之后,

输出如下: filename: 0.119:1, 67.200 bits/byte, -740.00% saved, 5 in, 42 out.

这里,加上-v选项就会输出了,只用压缩举例了,解压的时候同理bzip2 -dv filename.bz2不再举例了。

模拟解压实际并不解压: bzip2 -tv filename.bz2

输入之后, 输出如下:

filename.bz2: ok 这里, -

t指定要进行模拟解压,不实际生成结果,也就是说类似检查文件,当然就算目录下面有filename也不会有什么错误输出了,因为它根本不会真的解压文件。为了在屏幕上输出,这里加上-v选项了,如果是真的解压bzip2-dv filename.bz2则输出的是把"ok"替换成了"done"。

压缩解压的时候,除了生成结果文件,将原来的文件也保存:

bzip2 -k filename

这里,加上-

k就保存原始的文件了, 否则原始文件会被结果文件替代。只用压缩举例了, 解压的时候同理\$bzip2 - dk filename.bz2不再举例了。

解压到标准输出: bzip2 -dc filename.bz2

输入之后, 输出如下:

hahahhaahahha

这里, 使用-c指定到标准输出, 输出的是文件filename的内容, 不会将filename.bz2删除。

压缩到标准输出:

bzip2 -c filename

bzip2: I won't write compressed data to a terminal.

bzip2: For help, type: 'bzip2 --help'.

这里, 使用-c指定压缩到标准输出不删除原有文件, 不同的是, 压缩后的文件无法输出到标准输出。

使用bzip2的时候将所有后面的看作文件(即使文件名以'-'开头):

bzip2 -- -myfilename

2-4tar

tar 是一个打包命令, 但一般我们跟是打包跟压缩一起执行

Linux中很多压缩程序只能针对一个文件进行压缩,这样当你想要压缩一大堆文件时,你得先将这一大堆文件先打成一个包(tar命令),然后再用压缩程序进行压缩(gzip bzip2命令)。

语法: tar【选项】参数

选项:

-A或--catenate:新增文件到以存在的备份文件;

-B:设置区块大小;

-c或--create:建立新的备份文件;

-C <目录>: 这个选项用在解压缩, 若要在特定目录解压缩, 可以使用这个选项。

-d:记录**文件的差**别;

- -x或--extract或--get: 从备份文件中还原文件;
- -t或--list:列出备份文件的内容;
- -z或--gzip或--ungzip:通过gzip指令处理备份文件;
- -Z或--compress或--uncompress:通过compress指令处理备份文件;
- -f<备份文件>或--file=<备份文件>: 指定备份文件;
- -v或--verbose:显示指令执行过程;
- -r: 添加文件到已经压缩的文件;
- -u:添加改变了和现有的文件到已经存在的压缩文件;
- -j:支持bzip2解压文件;
- -v:显示操作过程;
- -l:文件系统边界设置;
- -k:保留原有文件不覆盖;
- -m:保留文件不被覆盖:
- -w:确认压缩**文件的正确性**;
- -p或--same-permissions:用原来的文件权限还原文件;
- -P或--absolute-names:文件名使用绝对名称,不移除文件名称前的"/"号;
- -N <日期格式>或 --newer=<日期时间>: 只将较指定日期更新的文件保存到备份文件里;

案例:

将文件全部打包成tar包:

tar -cvf log.tar log2012.log 仅打包, 不压缩!

tar -zcvf log.tar.gz log2012.log 打包后, 以 gzip 压缩

tar -jcvf log.tar.bz2 log2012.log 打包后, 以 bzip2 压缩

在选项f之后的文件档名是自己取的,我们习惯上都用 .tar 来作为辨识。如果加z选项,则以.tar.gz或.tgz来代表gzip压缩过的tar包;如果加j选项,则以.tar.bz2来作为tar包名。

香阅上述tar包内有哪些文件:

tar -ztvf log.tar.gz

由于我们使用 gzip 压缩的log,tar.gz, 所以要查阅log,tar.gz包内的文件时, 就得要加上z这个选项了。

将tar包解压缩:

tar -zxvf /opt/soft/test/log.tar.gz

在预设的情况下, 我们可以将压缩档在任何地方解开的

只将tar内的部分文件解压出来:

tar -zxvf /opt/soft/test/log30.tar.gz log2013.log

我可以透过tar

-ztvf**来**查阅

tar

包内的文件名称, 如果单只要一个文件, 就可以透过这个方式来解压部分文件!

文件备份下来, 并且保存其权限:

tar -zcvpf log31.tar.gz log2014.log log2015.log log2016.log

这个-p的属性是很重要的,尤其是当您要保留原本文件的属性时。

在文件夹当中, 比某个日期新的文件才备份:

tar -N "2012/11/13" -zcvf log17.tar.gz test

备份文件夹内容是排除部分文件:

tar --exclude scf/service -zcvf scf.tar.gz scf/*

其实最简单的使用 tar 就只要记忆底下的方式即可:

压□缩:tar -jcv -f filename.tar.bz2 要被压缩的文件或目录名称

查□询:tar -jtv -f filename.tar.bz2

解压缩: tar -jxv -f filename.tar.bz2 -C 欲解压缩的目录

3.Linux软件安装管理

3-1软件包管理简介

linux 是一个底层系统,好多功能只能通过其它的软件来实现,就像window一样,我们需要安装各种各样的软件,如office,QQ等,才能满足我们的日常工作

linux 下的软件安装包, 有两种:

第一种是源码包 (不适合初学者)

将原码编译成二进制包(RPM包,系统默认包)

优点: 开源, 可以自由选择所需功能, 更加稳定高效, 卸载方便

缺点:安装复杂,容易出错,且新手很难排查,安装时间长

第二种是rpm包(二进制包), window 下的.exe或.msi 软件包其实就是二进制包

优点:包管理简单,几个命令就搞定,安装速度快 缺点:看不到源代码,功能不如源码灵活,依赖问题

软件安装方法:

rpm 命令

yum 命令

编译安装命令

脚本安装包(其实安装的还是源码包,或是二进制包)

3-2rpm包

RPM 在哪, 我们的安装光盘中就有

RPM 命名规则:

httpd-2.2.15-15.el6.centos.1.i686.rpm

- httpd软件包名
- 2.2.15软件版本
- 15软件发布的次数
- el6.centos适合的Linux平台
- i686适合的硬件平台
- rpmrpm包扩展名

RPM包依赖性

树形依赖:a->b->c

环形依赖:a->b->c->a

模块依赖:查询网站:www.rpmfind.net 最难的就是这种情况

由于依赖性问题,因此又出了一个yum安装包,自动安装依赖

安装之前,有一个概念先讲:

包全名(安装/更新) 全新安装一个软件使用包全名

包名(卸载/杳询) 已经安装好的包可以使用包名, 其是就是搜索 /var/lib/rpm 中的数据库

RPM 命令:

安装

rpm -ivh 包全名

选项:

- -i: (install) 安装
- -v: (verbose) 显示详细信息
- -h: (hash) 显示进度
- --nodeps 不检测依赖性

安装之前, 要先进入安装包目录,或使用绝对路径

升级

rpm -Uvh 包全名

-U: (upgrade)升级

卸载

rpm -e 包名

卸载也有依赖性, 要按顺序卸载

查询

rpm -q 包名

rmp-qi 包名 查询包的详细信息

-i 查询软件信息(information)

-p 查询未安装包信息(package)

rpm -qa 查询全部已安装的包

rpm -p 查询未安装包

rpm -ql 包名 查询包中文件安装位置

-l: 列表(list)

-p: 查询未安装包信息 (package)

如: rpm -qa | grep httpd

RPM包默认安装路径					
/etc/	配置文件安装目录				
/usr/bin/	可执行的命令安装目录				
/usr/lib/	程序所使用的函数库保存位置				
/usr/share/doc/	基本的软件使用手册保存位置				
/usr/share/man/	帮助文件保存位置				

rpm -qf 文件名 查看文件属于哪 个包

3-3yum包

yum 在线安装 自动解决依赖

redhat 的yum 在线安装需要付费

yum 源文件 ls /etc/yum.repos.d/ 目录下有如下几个文件, 默认用的是红线文件配置源

```
-rw-r--r--. 1 root root 1991 8月 4 2015 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 647 8月 4 2015 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 289 8月 4 2015 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 8月 4 2015 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 6259 8月 4 2015 CentOS-Vault.repo
```

打开 vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 可以看到如下的代码:

```
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infr
a
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
```

vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

[base]	容器名称,一定要放在[]中
name	容器说明,可以自己随便写
mirrorlist	镜像站点,这个可以注释掉
baseurl	我们的yum源服务器的地址。默认是CentOS官方的yum源服务
	器,是可以使用的,如果你觉得慢可以改成你喜欢的yum源地址
enabled	此容器是否生效,如果不写或写成enable=1都是生效,写成
	enable=0就是不生效
gpgcheck	如果是1是指RPM的数字证书生效,如果是0则不生效
gpgkey	数字证书的公钥文件保存位置。不用修改

光盘搭建yum源 无法上网时使用光盘

步骤:

1. 挂载光盘:

mkdir/mnt/cdrom 创建挂载点

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 挂载光盘

2. 修网络yum源失效

将 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repos 改名, 就失效

3. 修改 /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo 文件

```
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file://media/CentOS/

file://media/cdrom/
file://media/cdrecorder/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
```

3-3-1yum命令

yum list 查询所有可用安装包

yum search 关键字 搜索服务器上所有和关键字相关的包

yum -y install 包名 安装命令

选项:

install 安装

-y 自动回答 yes

yum -y update 包名 升级命令

选项:

update 升级

-y 自动回答yes

yum -y remove 包名 卸载

选项:

remove 卸载

-y 自动回答yes

备注:

最小化安装,要什么装什么,尽量不要卸载,原因,有可能把依赖卸载后,把其它软件需要依赖的包 也卸载了..包括系统依赖的包

很可能把系统搞奔溃了...

yum 软件组管理命令

yum group list 列出所有可用的软件组列表

yum groupinstall 软件组名 安装指定软件组,组名可以由grouplist 查询出来

yum groupremove 软件组名 卸载指定软件组

LANG=en_US 改为英文 LANG=zh_CN.utf8 改为中文

3-4源码包

源码包与RPM很重要的一个区别是,安装位置不一样,源码包是自己做主,RPM包是软件作者决定的

源码包不指定安装位置,会使软件装得到处都是,没办法卸载,因为源码包没有卸载命令,而是直接删除文件来卸载。而且可以卸载得很干净,不会有任何垃圾文件

安装位置不同,造成启动方式不同,默认不能使用service 命令来设置启动方式

3-4-1源码包安装过程

安装准备:

- 1. 安装C语言编译器
- 2.下载源码包,一般去官方网站下载源码包

安装注意事项:

1. 源码保存位置: /usr/local/src/

2. 软件安装位置: /usr/local/

3. 如何确定安装过程报错:

安装过程停止

并出现error,warning 或 no 的提示

安装过程:

1.首先下载安装包, 一般是tar.gz 后缀的源码包

比如: wget http://mirror.bit.edu.cn/apache/httpd/httpd-2.2.32.tar.gz

2. 解压源码包:

如: tar -zxvf /usr/local/src/httpd-2.2.32.tar.gz

3. 进入解压后的目录

如: cd /usr/local/src/httpd-2.2.32

4. ./configure 软件配置与检查

定义需要的功能选项

检测系统环境是否符合安装要求

把定义好的功能选项和检测系统环境的信息都写入Makefile 文件, 用于后续的编译

5. make 编译

make clean 清除编译缓存(一般报错是使用,清除后再次安装)

6. make install 编译安装

3-5脚本安装包

我们通过脚本安装包,来安装nginx

准备工作

- 1. 关闭RPM包安装的httpd 和 MySQL
- 2. 保证yum源正常使用
- 3. 关闭SELinux 和 防火墙

我们实现一个demo: lnmp 的一键安装包:脚本下载地址: https://lnmp.org

4.Linux权限管理

4-1文件基本权限

我们在文件管理时, 讲解的 chmod 就是对文件基本权限修改命令, 本节课做一些补充:

通过 ls -l

```
[echo@localhost ~]$ ll
总用量 36
            2 echo echo 4096 6月
                                  30 22:02 a.text
            2 echo echo 4096 6月
                                  29 23:42
            2 echo
                  echo 4096 6月
                                  29 23:42
            2 echo echo 4096 6月
                                  29 23:42
            2
                        4096 6月
             echo
                   echo
                                  29 23:42
            2
                  echo
              echo
                        4096
                                  29 23:42
```

被分为8个部份

第一部份:文件类型:常见3种类型:

d 目录

- 文件

1连接

第二部份: 用户、组、其它 三种身份的权限(r表示读, w表示写,x表示执行)

第三部份:表示文件连接数(包括硬连接和软连接)

第四部份: 文件所属用户

第五部份: 文件所属组

第六部份: 文件大小

第七部份: 最后修改时间

第八部份: 文件名称

权限对文件的作用

r: 读取文件内容(cat more head tail)

· w:编辑、新增、修改文件内容(vi echo)

- 但是不包含删除文件

· x:可执行

权限对目录的作用

- r:可以查询目录下文件名 (ls)
- · w:具有修改目录结构的权限。如新建文件和目录,删除此目录下文件和目录,重命名此目录下文件和目录,剪切 (touch rm mv cp)
- ・ x:可以进入目录 (cd)

4-2默认权限

修改默认权限:

umask 查**看默**认权**限** 0022

每一位0,是特殊权限

文件的默认的权限:

- 1. 文件默认不能建立为执行文件, 必须手工加执行权限
- 2. 所以文件默认权限最大为666
- 3. 默认权限需要换算成字符再相减
- 4.建立文件之后的默认权限, 为666减去umask值

如:

文件默认最大权限666 umask值022

-rw-rw-rw- 减去 -----w--w- 等于 -rw-r--r--

文件默认最大权限666 umask值033

-rw-rw-rw- 减去 -----wx-wx 等于 -rw-r--r--

目录**的默**认权**限最大**为777

默认权限需要换算成字母再相减

建立文件之后的默认权限,为777减去umask值

如:

目录**最大**权**限**为 777, umask值为 022

-rwxrwxrwx 减去 ----w--w- 等于 -rwxr-xr-x


umask临时修改: umask 0002

umask永久个性: vi /etc/profile

4-3ACL权限

ACL权限: 解决 用户身份不主足的情况:

如下案例:



要求:文件夹对于 echo 拥有读写执行, 销售部拥有:读写执行,其它所有人没有任何权限,现在我想让客户:有查看文件夹的的内容,即读和执行权限

查看分区ACL权限是否开启:

dumpe2fs -h /dev/sda5 查看指定分区详细文件系统信息的命令

-h 仅显示超级块中信息, 而不显示磁盘块组的详细信息

步骤: 我们看下我们目录有哪些分区: df

```
[echo@bogon ~]$ df
Filesystem
                     1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-root
                      16273832 3012160
                                        12428344
                                                  20% /
                                                   0% /dev/shm
tmpfs
                        502384
                                          502384
                                     0
                                                  20% /boot
/dev/sda1
                        194241
                                 36315
                                          147686
/dev/mapper/VolGroup-home
                       1983056
                                  3860
                                         1876796
                                                   1% /home
```

```
[echo@bogon \sim]$ sudo dumpe2fs -h /dev/mapper/VolGroup-root dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
Last mounted on:
Filesystem UUID:
                             d766fd7d-beed-4c53-9128-6ca3c09dde87
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                             1 (dynamic)
                             has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery ex
Filesystem features:
e_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options:
                             user_xattr acl
Filesystem state:
                             clean
                              Continue
Errors behavior:
Filesystem OS type:
Inode count:
                             Linux
                             1042432
Block count:
                              4166656
Reserved block count:
                             208332
Free blocks:
                              3315472
Free inodes:
                              951054
```

如果上面的分区不支持ACL,

临时开启: mount -o remount,acl / 永久开启分区ACL权限: vi /etc/fstab

UUID=c2ca6f57-b15c-43ea-bca0-f239083d8bd2 / ext4 defaults,acl 1 1

mount -o remount / #重新挂载文件系统或重启系统, 使修改生效

4-3-1查看ACL权限

getfacl 文件名 #查看acl权限

4-3-2设定ACL权限

setfacl [选项] 文件名

选项:

-m设定ACL权限

- -x 删除指定的ACL权限
- -b 删除所有ACL权限
- -d 设定默认ACL权限
- -k 删除默认ACL权限
- -R 递归设定ACL权限

4-3-3DEMO

groupadd sales #添加销售组

useradd customer #添加客户用户

passwd customer #设置customer密码为 qaz1234qaz

mkdir /home/img #添加 img 文件夹

chown echo:sales /home/img #将img 所有者设置为echo 所有组设置为 sales chmod 770 /home/img

使用sales登录, 检查当前情况下:img 文件夹权限

su customer

ls /home/img

cd /home/img

可以发现,对img 无任何权限

su root #切换为root用户

setfacl -m u:customer:rx /home/img #级用户 sale 添加acl 权限为 读和执行权限

getfacl img

```
[root@bogon home]# getfacl img
# file: img
# owner: echo
# group: sales
user::rwx
user:customer:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

4-3-4删除ACL权限

setfacl -x u:用户名 文件名 #删除指定用户的ACL权限

setfacl -x g:组名 文件名 #删除指定用户组的ACL权限

4-3-5递归ACL权限

setfacl -m u:用户名:权限 -R 文件名 #设置/home/img下面所有文件都有读和执行权限,即递归设置如:

setfacl-m u:echo:rx-R /home/img #设置/home/img下面所有文件都有读和执行权限, 即递归设置

4-4sudo权限

sudo权限概念:

就是把本来只能超级用户执行的命令赋予普通用户执行 sudo 的操作对象是系统命令

不是所有的用户都能使用sudo 命令,是否能够使用sudo命令,得看是否在配置文件: /etc/sudoers 文件中,配置了使用

打开 /etc/sudoers 或使用 visodu 命令打开

```
##
## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL echo 这个用户就是
echo ALL=(ALL) ALL 加上去的,默认
echo 是没有权限

## Allows members of the 'sys' g極即stdom命能work
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAG
```

找到里面:

root ALL=(ALL) ALL
#用户名 被管理主机的地址=(可使用的身份)授权命令(绝对路径)
%wheel ALL=(ALL) ALL
#%组名 被管理主机的地址=(可使用的身份)授权命令(绝对路径)

查看 sudo 能执行的命令: sudo -l

备注: echo All=(ALL) ALL 这样的配置是很危险的, 这样意为着, echo

有跟root用户一样的权限, 因此我们一般会设置为具体的命令:

如:

echo ALL=/usr/sbin/useradd

echo ALL=/usr/bin/passwd [A-Za-z]*, !/usr/bin/passwd "", !/usr/bin/pass root

4-5文件特殊权限

- 1. setUID
- 2. setGID

4-5-1setUID

SetUID是一个危险的命令, 最好不要轻易使用此命令:

只有可以执行的二进制程序才能设定SetUID权限

命令执行者要对该程序拥有x(执行)权限

命令执行者在执行该程序时获得该程序文件属主的身份(在执行程序的过程中灵魂附体为文件的 属主)

SetUID 权限只在该程序执行过程中有效,也就是说身份改变只在程序执行过程中有效

如:/usr/bin/passwd

```
[echo@bogon ~]$ ll /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 30768 2月 22 2012 /usr/bin/passwd
[echo@bogon ~]$
```

passwd 有特殊权限,s

上图可以看出: shadow 是除了root

以为,其它用户都没有权限修改,但为什么我们以其它用户登录时,可以修改自己密码呢??

其实就是因为 /usr/bin/passwd 这个命令有s 权限 他在运行时会获得/usr/bin/passwd 这个文件所有者的权限,而这个文件的所有者是root , 因此在执行/usr/bin/passwd 文件时,就相当于有了root权限,因此就能修改密码成功了

设置SetUID 权限命令:

chmod 4775 文件名

或

chmod u+s 文件名

取消SetUID

chmod 0775 文件名

或

chmod u-s 文件名

4-5-2setGID

SetGID

普通用户必须对此目录原有r和x权限, 才能进入目录

普通用户在此目录中的有效组会变成此目录的属组

若普通用户对此目录有w权限时, 新建的文件默认属组是这个目录的属组

SetGID权限同样只是在该程序执行过程中有效,也就是说,组身份改变只在执行执行过程中有效

如: locate 命令 其实是搜索 /var/lib/mlocate/mlocate.db 文件来搜索文件

```
[echo@bogon ~]$ sudo ls -l /var/lib/mlocate/mlocate.db
-rw-r---- 1 root slocate 2208536 7月 1 04:17 /var/lib/mlocate/mlocate.db
[echo@bogon ]$ 普通用户没有权限查看 mlocate.db文件
但我们却可以使用locate 命令,即可以来查看 mlocate.db文件
```

```
[echo@bogon ~]$ sudo ls -l /usr/bin/locate
-rwx--s--x. 1 root slocate 38464 3月 12 2015 /usr/bin/locate
[echo@bogon ~]$ 
拥有SetGID权限
```

四、小节

- 2. 课堂练习
- 3. 课后练习
- 4. 资料扩展