## Cours GNU/Linux

Les Filesystems

# présentation

Organisation des données sur disque

Gestion des droits et des accès

Gestion de l'Arboressance

Gestion des écriture sur disques

Gèré par le Kernel (I/O = materiel)

Maitrise de plusieur type de FS

### Différentes sortes :


#### Locale

- Sur support de stockage (disques / mémoire)

#### Distant

Système de fichier réseau (NFS CIFS)

# File Systems



Ext2 : Groupe de cylindre ou groupe de blocs contigus

Copie du Super bloc

Bitmap des inodes et de blocs

Tables d'inodes

Blocs de données

# Super bloc

### Architecture du FS

La taille du FS

La taille des blocs

La taille des groupes de blocs

La taille et la position des tables d'inodes et de blocs

## Statut du filesystem

La liste et le nombre des blocs libre et occupé

Statut : Ouvert / fermé synchronisé

# Un fichier

#### Une inode:

Type de fichier

- - (ou f) : fichier de données

- d : directory

- I : lien symbolique

Mode (644/rwxr-xr-x),

owner et group (uid gid),

Nombre de blocks et Taille en octets,

Timestamps (atime ctime mtime),


Nombre de liens (nombre de référence de ce fichier)

Pointeurs adressant les blocs de données

Un fichier = une inode sur un filesystème

Un fichier n'a donc pas de nom

et donc pas d'extention de fichier (sous windows .exe .dll)



# Les fichiers spéciaux 1/2

#### Les répertoires

Les données sont spécialement formatés

- La liste de fichiers
  - · inode / nom de fichier
  - Parfois des meta données de l'inode du fichier

#### Les liens physiques

Une autre entrée dans un répertoire pour la même inode

#### Exemples:

```
touch fic1 fic2; In fic1 fic3; Is -ali
inode T-mode #ln uid gid size
                                               date nom
656530 drwxr-xr-x 2 alan alan 4096 2013-11-20 17:20 .
655362 drwxr-xr-x 56 alan alan 12288 2013-11-20 17:10 ..
657769 -rw-r--r-- 2 alan alan
                                  0 2013-11-20 17:21 fic1
657676 -rw-r--r-- 2 alan alan
                                  0 2013-11-20 17:21 fic2
657769 -rw-r--r 2 alan alan
                                  0 2013-11-20 17:21 fic3
echo TOTO > fic3 ; ls -ali fic1 fic3
657769 -rw-r--r 2 alan alan
                                  5 2013-11-20 17:21 fic1
657769 -rw-r--r-- 2 alan alan
                                  5 2013-11-20 17:21 fic3
```

# Les fichiers spéciaux 2/2

### Les liens symboliques

Un lien symbolique est un fichier donc une inode

Les données

- une chaine de caractère : chemin relatif ou absolu vers le fichier cible

Sous extX, Si la chaine est inferieur à 60 charactères elle est contenue à la place des pointeurs de blocs

### Exemple:

In -s ./fic1 fic4; In -s fic1 fic5; Is -ali

## Fonctionnement 1/2

### Création d'un fichier:

### Récupération d'une Inode libre

- Marque comme occupée dans la bitmap
- écriture de l'inode (ctime, uid gid mode etc...)

### Inscription du fichier dans le répertoire

- Modification des données du répertoir (ajout d'une entrée)
- Modification de l'inode du répértoire

### Écriture des données

- Mise à jour des la tables de blocs libres
- écriture des données sur des blocs libre
- Modification de l'inode
  - Pointeurs de blocs
  - Date de modification des données

# Fonctionnement 2/2

### Supression d'un fichier

Supression de l'entrée dans le répertoire

- Modification des données du fichier répertoire
- Modification de l'inode du répertoire (mtime)

#### Libération de l'Inode

Modification de la table des inodes (inode marquée comme libre)

#### Libération des données

Mise à jour des la tables de blocs libres

#### Cet ordonancement assure que :

Les répertoires ne contiennent que des inodes valides

- Inode réservé avant d'être référencé dans le répertoir

Les inodes ne référence que des bloc effectivement occupé

- Écriture des données avant de les pointés

Un bloc de données n'est pointé que par une inode

- Marqué comme occupé avant d'être pointé par une inode

## A maitriser

```
Arborescence Unix
Commandes:
  df
  mount / unmount
  fdisk
  mkfs / mke2fs
  fsck
Fichier: fstab
```

# Commande df

df : permet de montrer l'usage des filesystème actuellement gèrè

df -h : h pour human readable

Format plus lisible

df -l : I pour local

Uniquement les filesystème locaux

df -i : i pour inode présente l'usage des inodes

% d'occupation des inodes

### Exemple:

- df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	38G	3.5G	32G	10%	/
none	498M	212K	497M	1%	/dev
none	502M	124K	502M	1%	/dev/shm

df -i

Filesystem	Inodes	IUsed	IFree	IUse%	Mounted	on
/dev/sda1	2482176	201534	2280642	9%	/	
none	127248	677	126571	1%	/dev	
none	128308	6	128302	1%	/dev/shm	ı

# Montage / démontage

Ouvrir ou fermer un filesystème Le rendre disponible dans l'arborescance Commande mount / umount

### Syntaxe:

Mount -t \$Type -o \$Options \$Partition \$Point-de-montage

\$Type : type de filesystème / format du système de fichier

\$options : options de montage (exemple ro pour read only, voir le man)

\$Partition : fichier device/materiel (sous /dev) formaté au format \$Type

\$Point-de-montage : répertoir de l'arborescence sur laquel on "monte" le filesystème

# mount / umount / sync

Outils système donc utilisé avec l'identité root La commande mount sans argument retourne l'état des montages actuels

```
Exemple:
   mount
   /dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
   proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
```

La commande umount permet de démonté un système de fichier :

none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)

Il disparait de l'arborescence et est fermé corectement

La commande sync permet de forcer l'écriture des données sur les support physique (vidage des caches)

# Fichier /etc/fstab

Configuration statique des systèmes de fichiers sur le système (norme POSIX)

#### Exemple:

```
/dev/sda1 /
                         ext4
                                defaults
                                              1 1
                                defaults
/dev/sda2 /boot
                         ext4
/dev/sda3 swap
                                defaults
                                              0 0
                         swap
     /dev/shm
                         tmpfs defaults
tmpfs
                                              0 0
                                              0 0
sysfs /sys
                         sysfs defaults
                                defaults
                                              0 0
        /proc
                         proc
proc
```

#### Format:

Device / partition

Point de montage

Type

Option

Fréquence de dump (sauvegarde au sens POSIX)

fs\_passno : ordre de vérification de l'état du filesystème au boot

0: pas de vérification 1: en premier (pour /) 2: tout les suivants

## **Fsck**

### Check des filesystème

Travail directement sur la partition FS Démonté ou monté en ReadOnly Vérifie la cohérence du filesystem

- Validation du Super bloc
- Vérification des inodes
  - Contenue de l'inode
  - Block associés
  - Tailles
- Stucture des répertoires
- Structure de l'arbo (conection inter répertoires)
- Nombre de références (nombre d'entrée de répertoire vers inode)
- Mappage de blocs (bloc libre)
- Correction du mappage de blocs

# Corrige les erreures suivantes :

- Inodes non référencé (dans un répertoire)
- Le nombre de liens sur les inodes
- Blocs non libèré (non utilisé mais absent de la liste des blocs disponible)
- Blocs utilisé mais marqué comme libre
- Inconsistance du super bloc

## TD Gestion FS

TD créez un FS ext3 sur un volume suplémentaire de 200MB sur une de vos VM

Créez une partition : "fdisk" "dmesg"

Créez un filesystème sur la partition créée : "mkfs" / "mke2fs"

Montez le FS sur /mnt


Démontez le

Cassez le!: "dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1024 count=2"

Reparez le!

# Pour approfondir

# Interface système : VFS



#### **VFS**

Ensemble de fonction systeme

Couche d'abstraction

Utilisation indépendante de type de filesysteme

Intégration simplifié des filesystèmes

## **VFS**

Filesystems descriptor : Initialisé au montage via l'utilisation de la fonction de montage associée au filesystem.

Lecture du super block

Initialisation des variables internes VFS (device, fs type, etc...)

Retourne le descripteur de filesystem ouvert à VFS

- Pointeur vers les fonction du kernel associée au filesystem
- Donnée Interne du filesystem (superblock)

Inode: Pointeur vers les fonctions de gestion des inode

Create

**Unlink** 

Open Files : Pointeur vers les fonctions de gestion de fichier

Read

Write

# Isof / fuser

Fuser : Permet d'identifier un procéssus "bloquant un fichier" (descripteur de fichier ouvert par le processus)

fuser \$file

#### Test:

- vi ./fic1 & fuser ./fic1 : retourne le pid du procéssus qui à le fichier .fic1 ouvert.
- ps -ef | grep \$Process-ID

Isof: pour "list open file"

retourne tout les descripteur de fichiers actuelement ouvert sur le système

test : Isof | grep fic1

# Les devices

#### Is -ald /dev/s\*

```
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Nov 21 18:36 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Nov 21 18:36 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Nov 21 18:36 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Nov 21 18:36 /dev/sda5
crw-rw---- 1 root disk 21, 0 Nov 21 18:36 /dev/sq0
```

### Major et Minor number

Identification du driver Identification du device

### Isof | grep Isof

Type: DIR, REG, FIFO, CHR

## TP

```
Migrez /var/log dans un filesystem dédié
  mkfs ...
  mount ... /mnt/tmp
  rsync ... /var/ /mnt/tmp/
  umount ... / mount ...
  lsof ...
  vi /etc/fstab
  reboot
  df
```