nubceo

INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN

Guía de puesta en marcha de Nubceo

Desde el primer acceso a la plataforma hasta la vinculación de tus procesadoras de pago.

CONTENIDO

El recorrido, en cuatro etapas

Seguí las etapas en orden: cada una habilita la siguiente.

1. **Acceso a Nubceo**
   Ingresá con las credenciales que te brinda tu ejecutivo.

2. **Usuarios, roles y permisos**
   Sumá a tu equipo y definí qué puede ver y hacer cada persona.

3. **Creación de empresas**
   Dá de alta cada empresa que vas a operar en la plataforma.

4. **Vinculación de procesadoras**
   Conectá tus plataformas de cobro para que Nubceo reciba la información.

REQUISITOS

Antes de comenzar

Estos requisitos aplican a todas las procesadoras. Los específicos de cada una se detallan en su sección.

Acceso a Nubceo

Usuario y contraseña provistos por tu ejecutivo, con permisos para operar en **Mi negocio**.

Acceso administrador a cada portal

Perfil con permisos de configuración en el portal de cada procesadora que vayas a vincular.

Contacto de tu ejecutivo comercial

Varias procesadoras requieren que el alta la gestione tu ejecutivo o asesor de cuenta.

Listado de CUIT y establecimientos

Cada CUIT y número de comercio o establecimiento asociado a las plataformas que operás.

Algunas altas se gestionan por ticket o correo y pueden demorar **entre 10 y 15 días**. Conviene iniciarlas al comienzo del proceso.

nubceo

VINCULAR PLATAFORMA

Getnet

Alta de los reportes GMR y clave pública, igual que en Payway.

GETNET

Solicitá el alta de los reportes GMR

Contactá a tu ejecutivo de Getnet para solicitar el alta de los reportes **GMR (Global Merchant Payout Reports)**.

1

Pedí a tu ejecutivo el **alta de los reportes GMR**.

2

Obtené la **clave pública** en Nubceo — el mismo proceso que con Payway.

Te dejamos adjunto un **paso a paso** con toda la información detallada.

Ver paso a paso →

Volver a la guía

Solicitud de Acceso al SFTP de Getnet

Para contratar el servicio SFTP y su posterior uso se deben seguir los siguientes pasos:

Paso	Descripción	Responsable
1	Contratar el producto GMR(Global Merchant Payout Reports)	Cliente
2	Crear un par de claves de acceso SSH(pública y privada)	nubceo
3	Solicitar el acceso a GMR enviando un email al representante de ventas de GETNET incluyendo información del registro de usuario y la clave pública de acceso SSH.	Cliente
4	Recepción por correo electrónico de que el servidor de PagoNxt/Getnet se ha configurado y ya está disponible.	Cliente
5	Acceso y descarga de los archivos disponibles en el servidor.	nubceo

Paso 1 - Contratación del producto GMR (Cliente de getnet)

El producto **GMR** es un producto opcional y antes de intentar configurarlo o usarlo, hay que asegurarse de que esté incluido en el contrato con **GETNET/PagoNxt**.

Paso 2 - Generación de Claves de Acceso (nubceo)

- Cada cliente debe generar sus claves de acceso SSH en pares utilizando criptografía de clave pública con cifrado RSA de 2048 bits.
- Para realizar esto se puede hacer uso del comando ssh-keygen, que generará un par de claves SSH utilizando RSA de 2048 bit
  - **id_rsa** archivo de clave privada, también conocido como archivo de identidad
  - **id_rsa.pub** archivo de clave publica.

  Estos archivos por defecto se guardan dentro del directorio /home/{username}/.ssh

Paso 3 - Solicitar Acceso a GMR (Cliente de getnet)

- Se debe enviar un correo electrónico al representante de Getnet solicitando el acceso a **GMR**. En la solicitud se debe incluir la siguiente información:
  - **Company Name**: nombre de la empresa
  - **Environment**: Production
  - **Technical contact**: dev.backend@nubceo.com
  - **Where do you execute payments Client/Payfacs/Gateway?** PagoNxt
  - **Public key RSA 2048 bits**:

---- BEGIN SSH PUBLIC KEY ----
Comment: "rsa-key-20230901"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAnG0gPCQmLcKX4X9ojyI6i518bqbb+d2e0Rf3
cvBl3Ho2fAJd/OesVr/vsW0xoJjMVLW2bjpltPYnoUcdCYdxwbweeI6cLeM75NBg
7PVY5BSUjfAe+utyvoL0j9ovIbhymvjSSClyyN9Ig39HZiG6Pw==
---- END SSH PUBLIC KEY ----

  - **Use PGP key to encrypt 2048bits**: No

- IP address of the SFTP origin. If you wish to restrict the originating IP address:

Primer IP: 34.196.169.253
Segundo IP: 52.204.54.99
Tercer IP: 52.35.52.107
Cuarto IP: 54.185.180.92

- Client requires GMR? Yes

Item	Descripción	Obligatorio
Company name	Razón social de la empresa. Debe ser el mismo nombre utilizado en el registro de PagoNxt / Getnet.	Requerido
Environment	Normalmente Producción	Opcional
Technical Contact	correo electrónico del personal que pueda dar soporte técnico	Requerido
Where do you executepayments	PagoNxt	Opcional
SSH Public key RSA 2048-bits	Contenido del archivo de clave pública SSH. La línea de comentario es opcional	Requerido
Use PGP key to encrypt 2048-bits	SI para que los archivos GMR estén cifrados. En cuyo caso se debe indicar la clave pública PGP	Opcional (default = NO)
IP address of the SFTP origin	Dirección IP del servidor que utilizarás para acceder al servidor SFTP de PagoNxt	Requerido
Client requires GMR	Sí, para clientes que necesiten GMR.	Opcional (default = YES)



Paso 4 - Recepción de la configuración del servidor SFTP

Cuando la solicitud sea procesada, se recibirá un correo electrónico de confirmación con información que se deberá incluir en la configuración del cliente:

- **GMR URL** sftp://sftp.getnetglobal.com:9525
- **Username** generated-username (el username generado es similar al nombre de la compañía)

Paso 5 - Acceso y descarga a los archivos (nubceo)

Item	Valor	Comentarios
Directorio Local	/home/xxx/gmrfiles	Directorio donde se van a recibir los archivos
Archivo de clave privada	/home/xxx/.ssh/id_rsa	
Username	generated-username	
Host	sftp.globalgetnet.com	
Puerto	9525	

nubceo Getnet

Checklist enviado por GETNET para la solicitud de los archivos GMR.

Los puntos **4, 7** y **9** los debe proporcionar Nubceo. Los demás por parte del cliente y Getnet.

GMR Request Form

SMB (Small and Medium Business)

PagoNxt

#	Description	Answer
1	Cliente	
2	CUIT (Legal Document Number)	
3	Seller Code	
4	Correo para que se envié las credenciales	
5	Representante Comercial Getnet	
6	Entorno	Producción
7	Clave RSA 2048 bits (pública, en formato ssh2)	
8	Clave PGP 2048 bits para encriptación (pública) Debe tener una validez de 2 años	
9	IP fija que originará la conexión SFTP	

(Cuadro enviado por Getnet al solicitar el alta)

nubceo

Getnet

¿Cómo completar el cuadro?

Punto 1: Nombre.

Punto 2: CUIT o CUITs

Punto 3: Solicitar a Getnet código de su representante.

Punto 4: dev.backend@nubceo.com

Punto 5: Representante comercial de Getnet.

Punto 6: Entorno.

Punto 7: Solicitar las **claves ssh** a su comercial o cx de **Nubceo**.

Punto 8: No es necesario y es opcional, solo hace que los archivos que se guarden en el SFTP se encripten y eso agrega más complejidad al conector, asi que no le vamos a pasar nada en el punto 8.

Punto 9: El punto 9 son las **direcciones IP**:

- 34.196.169.253
- 52.204.54.99
- 52.35.52.107
- 54.185.180.92

nubceo

Contactá al equipo de Customer Success para vincular tus plataformas

Después de solicitar la información a cada plataforma, avisanos: si te comparten credenciales o accesos, el equipo de Customer Success los vincula a Nubceo y te acompaña durante todo el proceso.

¿DUDAS?

Escribinos a team.cx@nubceo.com