Instrumente si Tehnici de Baza in Informatica

Semestrul I 2024-2025

Vlad Olaru

Outline

- pornirea sistemului (procesul de boot)
- procesul de login utilizator
- interfata cu utilizatorul
- fisiere si directoare

Bootarea sistemului

- la pornirea calculatorului, executia incepe intr-un loc fix din memorie
- SO trebuie sa fie facut disponibil HW ca sa-l poata porni
 - o mica bucata de cod **bootstrap loader**, **BIOS**, stocat in **ROM** sau **EEPROM** localizeaza kernelul, il incarca in memorie si il porneste
 - uneori e un proces in doi pasi, utilizand un bloc de boot aflat la o adresa fixa in codul ROM, care apoi incarca boostrap loader-ul de pe disc
 - sistemele moderne inlocuiesc BIOS cu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
- un bootstrap loader uzual este **GRUB**, permite selectia kernelului de pe discuri multiple, cu versiuni si optiuni diferite
- programul kernel se incarca si apoi sistemul ruleaza
- boot loader-erele permit frecvent diferite stari de boot, cum ar fi de pilda single user mode

Procesul de boot Unix

- primul sector al discului de boot (MBR, respectiv succesorul sau GPT)
 - tabela de partitii de disc
 - cod de bootstrap (boot loader)

```
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
                                 Type
                End
Number
        Start
                         Size
                                           File system
                                                            Flags
        1049kB
                1574MB
                         1573MB
                                 primary
                                           ntfs
                                                            boot
        1574MB
                211GB
                         209GB
                                           ntfs
                                 primary
        211GB
                481GB
                         270GB
                                 extended
                                 logical
 6
        211GB
                465GB
                         254GB
                                            ext4
 5
        465GB
                481GB
                         16,4GB
                                 logical
                                            linux-swap(v1)
        481GB
                500GB
                         18,9GB
                                 primary
                                           ntfs
```

Procesul de boot Unix (cont.)

- loader-ul identifica partitia de boot si incarca codul kernel (nucleul sistemului de operare)
- obs: la acest nivel nu exista notiunea (abstractia) de fisier, ci doar sectoare de disc => 2 solutii posibile
 - · 1. loader-ul cunoaste o harta a sectoarelor de disc care contin codul kernel
 - solutie hardcoded, implica actualizari alei hartilor atunci cand imaginea kernelului pe disc se schimba, la defragmentarea discului, etc
 - 2. loader-ul are acces la drivere care inteleg structura sistemului de fisiere de pe disc si pot identifica astfel kernelul ca pe un fisier oarecare (folosind calea fisierului)
- ex boot loaders Linux: Lilo, Grub

Procesul de boot (cont.)

- fisierul cu imaginea kernelului (eg, /boot/vmlinuz pt Linux) se incarca in memorie si kernelul preia controlul masinii HW
- subsecvent, kernelul executa:
 - secventa de intializare a componentelor HW
 - instantiaza principalele componente: controlul proceselor, gestiunea memoriei, gestiunea fisierelor, accounting, gestiunea timpului sistem, mecanismele de protectie HW si de securitate, etc
 - ramane rezident in memorie in asteptarea unor evenimente externe ("program interrupt-driven")
 - la sfarsitul secventei de initializare executa primul proces (ID = 1): /sbin/init
 - · init seteaza modul de operare (runlevel)
 - · defineste starea masinii de calcul dupa boot
 - traditional definit de un numar intre 0 si 6
 - istoric (sistemele Unix), init cauta runlevel-ul in /etc/inittab
 - apoi, apeleaza scripturi de initializare a serviciilor sistem cf. runlevelului selectat /etc/rc0.d/, /etc/rc1.d, ..., /etc/rc6.d, /etc/rcS.d

Runlevels

- asignate modului de operare al masinii
 - 0, power-off
 - 1, single-user mode
 - 2, multi-user fara retea
 - · 3, multi-user cu retea dar fara interfata grafica
 - 4, in general nedefinit, rezervat pt utilizari speciale
 - 5, multi-user cu retea si interfata grafica
 - 6, reboot
- Linux: *init* s.n. *systemd*, iar runlevel-urile sunt definite ca *targets*, manipulate cu comenzi specifice (*systemctl*)
- comenzi care manipuleaza runlevels:

```
$ runlevel # afiseaza runlevelul current, similar cu "who -r"
$ telinit <runlevel> # comuta kernelul in runlevelul specificat
$ telinit 6 # reboot
```

Sisteme cu sau fara GUI

- *init* este responsabil si pt. pornirea proceselor de login pt utilizator:
 - in functie de runlevel: /sbin/getty respectiv desktop manager-ul de interfete grafice de tip X Window (xdm, gdm, etc)
 - runlevel 3: *init* porneste *getty* pe un numar prestabilit de terminale
 - runlevel 5: *init* porneste *getty* + desktop manager
 - istoric (sistemele Unix), *init* cauta in /*etc/inittab* asocierea terminal program de login (*getty* sau *xdm/gdm*)
- · comutarea sistemului intre runleveluri cu sau fara interfata grafica
 - \$ telinit 3 # dezactiveaza GUI
 - \$ telinit 5 # activeaza GUI inapoi

Obs: combinatii de taste (gen Ctrl-Alt-F1 in Linux) permit comutarea intre terminale si GUI (uzual, Ctrl-Alt-F7) in runlevel 5, dar nu se dezactiveaza GUI!

Logarea utilizatorului in sisteme fara GUI

- getty afiseaza prompt-ul de login
- utilizatorul introduce numele de utilizator
- getty apeleaza /bin/login care stabileste o noua sesiune de lucru
- *login* afiseaza promptul de parola
 - cauta in /etc/passwd o intrare corespunzatoare numelui de utilizator
 - verifica parola (de regula stocata criptat in alt fisier, eg. /etc/shadow)
 - pt parola corecta, executa interpretorul de comenzi (shell-ul) asociat intrarii identificate
 - · asociaza cu shell-ul variabile de mediu (environment)
 - * unele variabile importante (USER, SHELL, HOME) initializate cu valorile din campurile citite din intrarea corespunzatoare din /etc/passwd
- shell-ul afiseaza un prompt specific (eg, \$) si asteapta comenzile utilizatorului
- init monitorizeaza sesiunea de lucru a utilizatorului
 - · la terminarea activitatii (shell exit), reporneste o instanta a programului *getty* pe terminalul respectiv

Interpretorul de comenzi

- Command Line Interpreter (CLI), permite introducerea directa a comenzilor
 - program de sistem care preia comenzile utilizator si le executa
 - utilizabil deopotriva in mod interactiv cat si batch (folosind *shell script*-uri)
 - executa atat comenzi interne (executate in cadrul interpretorului) cat si externe (programe incarcate de pe disc)
 - functionalitati principale
 - · asigurarea unui mediu de lucru utilizatorului (v. comanda *env*)
 - · comenzi de manipulare a fisierelor si directoarelor
 - · comenzi de control al executiei programelor
 - controlul si monitorizarea activitatilor de I/O
 - administrarea sistemului (rezervata unui utilizator special cunoscut in mod uzual sub numele de root, cu UID = 0, v. prima intrare din /etc/passwd)
 - · samd.
- ex. interpretoare de comenzi: Bourne Shell (/bin/sh), Bourne Again Shell (/bin/bash), C Shell (/bin/csh), Korn Shell (/bin/ksh), etc.

/etc/shells contine interpretoarele de comenzi disponibile pe sistem


Bourne Shell (CLI)

```
1. root@r6181-d5-us01:~ (ssh)
                                        * #2 × root@r6181-d5-us01... #3
× root@r6181-d5-u... ● 第1 ×
Last login: Thu Jul 14 08:47:01 on ttys002
iMacPro:~ pbg$ ssh root@r6181-d5-us01
root@r6181-d5-us01's password:
Last login: Thu Jul 14 06:01:11 2016 from 172.16.16.162
[root@r6181-d5-us01 ~]# uptime
06:57:48 up 16 days, 10:52, 3 users, load average: 129.52, 80.33, 56.55
[root@r6181-d5-us01 ~]# df -kh
Filesystem
                    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_ks-lv_root
                     50G 19G 28G 41% /
                    127G 520K 127G 1% /dev/shm
tmpfs
/dev/sda1
                    477M 71M 381M 16% /boot
                    1.0T 480G 545G 47% /dssd_xfs
/dev/dssd0000
tcp://192.168.150.1:3334/orangefs
                     12T 5.7T 6.4T 47% /mnt/orangefs
/dev/gpfs-test
                     23T 1.1T 22T 5% /mnt/gpfs
[root@r6181-d5-us01 ~]#
[root@r6181-d5-us01 ~]# ps aux | sort -nrk 3,3 | head -n 5
        97653 11.2 6.6 42665344 17520636 ? S<Ll Jul13 166:23 /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
        69849 6.6 0.0
                                             S Jul12 181:54 [vpthread-1-1]
root
         69850 6.4 0.0
                                   0 ?
                                                 Jul12 177:42 [vpthread-1-2]
root
                                  0 ?
                                                  Jun27 730:04 [rp_thread 7:0]
          3829 3.0 0.0
root
          3826 3.0 0.0
                                  0 ?
                                                  Jun27 728:08 [rp_thread 6:0]
[root@r6181-d5-us01 ~]# ls -l /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
-r-x---- 1 root root 20667161 Jun 3 2015 /usr/lpp/mmfs/bin/mmfsd
[root@r6181-d5-us01 ~]#
```

Interfata grafica- GUI

- interfata user-friendly
 - compusa uzual din mouse, tastatura, si monitor
 - icoanele reprezinta fisierele, programele, actiuni, etc
 - actionarea butoanelor mouse peste obiecte din interfata determina diverse actiuni (furnizare de informatii, optiuni, executia de functii, deschiderea de directoare, etc)
 - inventata la Xerox PARC
- multe sisteme de azi includ atat CLI cat si GUI
 - · Microsoft Windows are GUI si CLI "command" shell
 - · Apple Mac OS X are GUI cu kernel UNIX dedesubt si shell-uri disponibile
 - Unix si Linux au CLI (shell-uri) cu GUI optional (CDE, KDE, GNOME)

Mac OS X GUI



Identificarea utilizatorului

- la login, utilizatorul primeste un ID propriu (valoare intreaga nenegativa prin care utilizatorul este identificat in SO), user ID-ul (UID)
 - obtinut din intrarea corespunzatoare utilizatorului din /etc/passwd
 - unic
 - asignat de catre root, singurul care are permisiunea de a scrie in /etc/passwd
 - · nu poate fi schimbat de catre utilizator
 - folosit de kernel pentru a verifica daca procesele utilizatorului au dreptul sa execute anumite operatii
 - UID = 0 rezervat pt *root* sau *superuser* (administratorul sistemului)
- procesele *root* au privilegii de superuser si de regula circumventeaza verificarile pe care kernelul le face pentru o serie de operatii
- · unele dintre functiile kernelului pot fi executate doar de procese root
- root-ul are control total asupra sistemului de calcul
 - Obs: din acest motiv, este puternic descurajata initiativa utilizatorilor sistemului care stiu parola de *root* sa ruleze programe obisnuite in calitate de *root* (UID = 0)

Identificarea utilizatorului (cont.)

- la login utilizatorul primeste si un GID (Group ID), setat tot de *root* in intrarea corespunzatoare din /etc/passwd
 - permite partajarea de resurse intre membrii aceluiasi grup, chiar daca au UID-uri diferite
 - · in schimb, utilizatorii cu GID diferit nu pot accesa aceste resurse partajate ale grupului
 - ex: intrarile de director pentru fiecare fisier din sistem contin perechea (UID,GID) a proprietarului fisierului respectiv
 - \cdot comanda shell ls –l permite afisarea ID-urilor proprietarului fisierului
- /etc/group
 - asigneaza nume lizibile GID-urilor utilizator
 - modificabil doar de catre root
 - · listeaza si *supplementary GIDs*, i.e. acelasi utilizator poate avea mai multe GID-uri (poate apartine mai multor grupuri)
- /usr/bin/id afiseaza UID/GID
 - \$ id # UID/GID pt utilizatorul shell-ului
 - \$ id root # UID/GID pt alt utilizator (root)

Fisiere si directoare

- fisier: abstractie de nivel SO pentru stocarea permanenta a datelor
 - ascunde detaliile stocarii efective a datelor pe disc
 - model usor de inteles al structurii datelor (eg, stream de octeti in Unix)
 - grupate in directoare
 - referite prin nume (poate contine orice caracter mai putin '/')
 - atribute: tip, dimensiune, proprietar, permisiuni, timpul ultimei modificari, etc
 - · eg Unix, comanda uzuala pentru afisarea atributelor

- director/folder: colectie de fisiere
 - poate contine alte directoare (subdirectoare)
 - · modalitate de a organiza informatia, uzual de-o maniera ierarhica

Fisiere si directoare (cont.)

- sistemele tip Unix folosesc o structura ierarhica de directoare
 - incepe dintr-un director special numit root (radacina), desemnat prin caracterul "/"
- · directoare speciale create automat atunci cand se creeaza un nou director
 - . directorul curent (directorul nou creat)
 - .. directorul parinte (directorul in care a fost inserata o noua intrare corespunzatoare noului director creat)
 - in cazul directorului radacina (root) ./ si ../ reprezinta acelasi director, si anume "/"
- · cale (path): secventa de nume de fisiere separate de caracterul /
 - · cai absolute: incep intotdeauna cu /
 - cai relative: nu incep cu /, fiind interpretate relativ la directorul de lucru curent (current working directory)
- la login, directorul de lucru curent este setat la valoarea obtinuta din /etc/passwd pentru utilizatorul logat (s.n. home directory)
- comanda de tiparire a intrarilor intr-un director: /bin/ls
 - · Obs: un program executabil este si el reprezentat printr-o cale in sistemul de fisiere

Sistemul de fisiere

- · componenta speciala a SO care gestioneaza fisierele si directoarele
- structureaza datele pe disc intr-un anumit *format*
- ofera utilizatorului o interfata uniforma de acces la date
 - · eg Unix, ierarhie arborescenta de directoare, cu o radacina comuna
- SO moderne sunt capabile sa integreze sisteme de fisiere cu format diferit in aceeasi ierarhie de directoare
 - VFS Virtual Filesystem Switch (ext3, ext4, ntfs, vfat, etc)
- devin disponibile utilizatorului ca urmare a operatiei de *mount*
 - \$ mount -t ext4 /dev/sda1 /
- · directorul in care se instaleaza discul formatat s.n. mountpoint
- /etc/fstab: tabela system-wide cu mountpoint-uri inspectata la bootarea SO
 - · la bootare, mountpoint-urile din tabela se instaleaza ca si cand s-ar fi apelat \$\ \mathbb{s} \ \mathbb{mount} -a

Mountpoints

```
$ df -h
Filesystem
                Size
                      Used Avail Use% Mounted on
udev
                7.7G
                            7,7G
                                   0% /dev
                1,6G
                      9,6M
                            1,6G
tmpfs
                                   1% /run
                233G
                      218G
                            3,5G
/dev/sda6
                                  99% /
                                   3% /dev/shm
tmpfs
                7,7G
                      221M
                            7,5G
                      4.0K
tmpfs
                5,0M
                            5.0M
                                   1% /run/lock
tmpfs
                7,7G
                           7,7G
                                   0% /sys/fs/cgroup
                1,6G
                       72K 1.6G
                                   1% /run/user/1000
tmpfs
$ mount -t ntfs /dev/sda2 /mnt
$ df -h
Filesystem
                      Used Avail Use% Mounted on
                Size
                7.7G
                            7,7G
udev
                                   0% /dev
tmpfs
                1,6G
                      9.6M
                            1,6G
                                   1% /run
/dev/sda6
                233G
                      218G
                            3,5G
                                  99% /
                      223M
tmpfs
                7,7G
                            7.5G
                                   3% /dev/shm
                5,0M
                      4,0K
                            5,0M
                                   1% /run/lock
tmpfs
                7,7G
                            7,7G
tmpfs
                                   0% /sys/fs/cgroup
                1,6G
                       72K
tmpfs
                            1.6G
                                   1% /run/user/1000
/dev/sda2
                195G
                                  76% /mnt
                      147G
                             49G
```

Descriptori de fisiere

- intregi nenegativi folositi pentru identificarea fisierelor deschise in sistem
 - · alocati de kernel la deschiderea/crearea unui fisier prin program
 - · folositi subsecvent de catre program pentru citirea/scrierea fisierului
- descriptori speciali
 - · la pornirea oricarui program, shell-ul deschide pentru acesta trei descriptori de fisiere speciali:
 - 0 standard input
 - 1 standard output
 - 2 standard error
 - uzual, asociati cu terminalul de login (sau terminalul de lucru, intr-un mediu grafic cu multiple X terminale)
 - /usr/bin/tty afiseaza terminalul asociat unui shell (in general, nu doar terminalul de login)

Redirectarea operatiilor de I/O

• redirectarea operatiilor de I/O se poate face programatic sau direct din shell

• shell-ul intelege constructii sintactice de tipul urmator ca fiind redirectari ale operatiilor de I/O

[n] < filename redirecteaza citirile de pe descriptorul *n* catre fisierul desemnat; daca *n* lipseste, se foloseste *stdin*

redirecteaza stdin catre tastatura folosind un
marker de end of file (altfel e Ctrl-d); folosit pentru

introducerea documentelor ad-hoc

[n] > filename redirecteaza scrierile pe descriptorul *n* catre fisierul desemnat; daca *n* lipseste, se foloseste *stdout*

[n] >> filename adauga scrierile pe descriptorul n la sfarsitul fisierului desemnat ("append"); daca n lipseste, se foloseste stdout

Redirectarea operatiilor de I/O

• ex:

```
$ echo "redirectarea stdout in fisierul out" > out
$ echo "adaugam la sfarsitul fisierului out inca o linie" >> out
$ cat < out
$ cat << EOF >> out
> mai adaugam o line la sfarsitul fisierului out
> EOF
$
```