实验一: CPU 虚拟化

[522031910557] [冯海桐]

1调研部分

- 1. 通常将所有敏感指令都是特权指令的架构称为可虚拟化架构,反之存在敏感非特权指令的架构称为不可虚拟化架构。敏感指令是指操作敏感物理资源的指令,特权指令是指必须运行在最高特权级的指令。在虚拟化环境中,Hypervisor处于最高特权级,监控所有特权指令,如果存在敏感非特权指令,用户就有可能绕过Hypervisor直接访问敏感物理资源,从而出现严重的问题。所以,存在敏感非特权指令的架构不能直接虚拟化,需要借助其他软硬件解决方案。
- 2. Hypervisor处于最高特权限,虚拟机对物理资源的访问触发异常,陷入Hypervisor之中,受到Hypervisor的监控和模拟。"陷入再模拟"这一过程保证了用户无需知晓运行的具体物理环境,一切的特权指令都将交由Hypervisor执行;同时,也方便Hypervisor统一调度多个虚拟机的特权指令,有效防止了物理资源的使用出现问题。
- 3. Intel VT-x引入了VMX操作模式,其包含根模式和非根模式,两个模式都有各自的四个特权级(Ring0~Ring3)。虚拟机操作系统和应用程序分别运行再非根模式的Ring0和Ring3特权级中,而Hypervisor通常运行再根模式的Ring0特权级,三者的特权级划分问题就此解决。在非根模式下,虚拟机执行特权指令时会触发VM Exit,将控制权交给Hypervisor。这种机制确保了虚拟机无法直接执行特权指令,必须通过Hypervisor来处理。

2 实验目的

- 1. 理解虚拟化的基本概念;
- 2. 理解CPU及中断虚拟化的基本原理;
- 3. 编写"陷入再模拟"过程,完成相关分支。

3 实验步骤

- 1. 启动并登陆到 L1 虚拟机中。
- 2. 进入 L1 虚拟机的 cpu_lab 目录下: \$ cd ~/labs/cpu_lab 。
- 3. 根据源代码用 vim 对 sample-qemu.c 文件进行补全。完成case KVM_EXIT_IO 分支,使得 VM 往端口写入的 "Hello World!" 字符串变为小写后打印到标准输出中。
- 4. 通过 \$ make 编译目标程序,运行后可以在终端中看到输出结果。

4 实验分析

4.1 代码理解

4.1.1 初始化和设置

open("/dev/kvm", O_RDWR | O_CLOEXEC): 以读写模式 O_RDWR 和执行时关闭文件描述符 O_CLOEXEC 模式 打开 /dev/kvm 设备文件。

ioctl(kvm, KVM_GET_API_VERSION, NULL): 通过 ioctl 系统调用获取 KVM 的 API 版本。如果调用失败或者 API 版本不是 12,输出错误信息并退出程序。

ioctl(kvm, KVM CREATE VM, (unsigned long)0):通过ioctl系统调用创建一个新的虚拟机实例。

mmap(NULL, 0x1000, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0): 分配一页对 齐具有读写权限的内存,用于存放虚拟机的代码。

ioctl(vmfd, KVM_SET_USER_MEMORY_REGION, ®ion):通过ioctl系统调用设置虚拟机的用户内存区域。

ioctl(vmfd, KVM_CREATE_VCPU, (unsigned long)0): 通过ioctl 系统调用创建一个虚拟 CPU.

ioctl(kvm, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, NULL): 通过 ioctl 系统调用获取 VCPU 的 mmap 大小。

run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, vcpufd, 0): 映射共享的kvm_run 结构和后续数据。

ioctl(vcpufd, KVM_GET_SREGS, &sregs): 通过 ioctl 系统调用获取 VCPU 的段寄存器。

ioctl(vcpufd, KVM_SET_SREGS, &sregs): 通过 ioctl 系统调用设置 VCPU 的段寄存器。

ioctl(vcpufd, KVM_SET_REGS, ®s): 通过 ioctl 系统调用将 regs 结构体中的值设置到 VCPU 的寄存器中。

4.1.2 运行虚拟机

ioctl(vcpufd, KVM_RUN, NULL): 通过 ioctl 系统调用运行 VCPU。

switch (run->exit_reason):根据虚拟机退出的原因进行分支处理。

KVM_EXIT_HLT:虚拟机执行了HLT (休眠)指令,输出"KVM_EXIT_HLT"并返回0,结束程序。

KVM_EXIT_IO: 虚拟机执行了 I/O 操作。检查 I/O 操作是否是向端口 0x3f8 输出一个字节的数据,且操作数是否为一次。如果是,获取要输出的字符并将大写字母转为小写并输出;如果否,输出错误信息并退出。

KVM_EXIT_FAIL_ENTRY: 出现硬件进入失败,输出错误信息并退出程序。

KVM_EXIT_INTERNAL_ERROR: 出现内部错误,输出错误信息并退出程序。

4.2 实验结果

补全代码后的运行输出如下图所示:

```
virtlab@virtlab:~/labs/cpu_lab$ sudo ./sample-qemu
hello, world!
KVM_EXIT_HLT
```

正确输出了结果。

5 遇到的问题及解决方案

第一次执行的时候,使用的是\$./sample-qemu ,结果报错 sample-qemu: /dev/kvm: Permission denied ,经过查询后发现这个错误信息表明当前用户没有权限访问 /dev/kvm 设备文件。使用 sudo 后成功解决。

附录

```
#include <err.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/kvm.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
int main(void)
{
    int kvm, vmfd, vcpufd, ret;
    const uint8_t code[] = {
        0xba, 0xf8, 0x03, /* mov $0x3f8, %dx */
                        /* mov $'H', %al */
        0xb0, 'H',
                         /* out %al, (%dx) */
        0xee,
        0xb0, 'e',
                        /* mov $'e', %al */
                         /* out %al, (%dx) */
        0xee,
                        /* mov $'1', %al */
        0xb0, '1',
                          /* out %al, (%dx) */
        0xee,
        0xb0, '1',
                         /* mov $'1', %al */
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
        0xb0, 'o',
                         /* mov $'o', %al */
                         /* out %al, (%dx) */
        0xee,
                         /* mov $',', %al */
        0xb0, ',',
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
                         /* mov $' ', %al */
        0xb0,
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
                         /* mov $'w', %al */
        0xb0, 'w',
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
                         /* mov $'o', %al */
        0xb0, 'o',
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
                         /* mov $'r', %al */
        0xb0, 'r',
                          /* out %al, (%dx) */
        0xee,
                         /* mov $'l', %al */
        0xb0, '1',
        0xee,
                         /* out %al, (%dx) */
        0xb0, 'd',
                         /* mov $'d', %al */
                          /* out %al, (%dx) */
        0xee,
                         /* mov $'!', %al */
        0xb0, '!',
                         /* out %al, (%dx) */
        0xee,
                         /* mov $'\n', %al */
        0xb0, '\n',
                          /* out %al, (%dx) */
        0xee,
        0xf4,
                         /* hlt */
    };
    uint8_t *mem;
    struct kvm_sregs sregs;
    size_t mmap_size;
```

```
struct kvm_run *run;
    kvm = open("/dev/kvm", O_RDWR | O_CLOEXEC);
    if (kvm == -1)
        err(1, "/dev/kvm");
    /* Make sure we have the stable version of the API */
    ret = ioctl(kvm, KVM GET API VERSION, NULL);
    if (ret == -1)
        err(1, "KVM_GET_API_VERSION");
    if (ret != 12)
        errx(1, "KVM_GET_API_VERSION %d, expected 12", ret);
    vmfd = ioctl(kvm, KVM_CREATE_VM, (unsigned long)0);
    if (vmfd == -1)
        err(1, "KVM_CREATE_VM");
    /* Allocate one aligned page of guest memory to hold the code. */
   mem = mmap(NULL, 0x1000, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS,
-1, 0);
    if (!mem)
        err(1, "allocating guest memory");
   memcpy(mem, code, sizeof(code));
    /* Map it to the second page frame (to avoid the real-mode IDT at 0). */
    struct kvm_userspace_memory_region region = {
        .slot = ∅,
        .guest_phys_addr = 0x1000,
        .memory_size = 0 \times 1000,
        .userspace_addr = (uint64_t)mem,
    };
    ret = ioctl(vmfd, KVM SET USER MEMORY REGION, &region);
    if (ret == -1)
        err(1, "KVM_SET_USER_MEMORY_REGION");
    vcpufd = ioctl(vmfd, KVM_CREATE_VCPU, (unsigned long)0);
    if (vcpufd == -1)
        err(1, "KVM CREATE VCPU");
    /* Map the shared kvm_run structure and following data. */
    ret = ioctl(kvm, KVM GET VCPU MMAP SIZE, NULL);
    if (ret == -1)
        err(1, "KVM GET VCPU MMAP SIZE");
    mmap size = ret;
    if (mmap size < sizeof(*run))</pre>
        errx(1, "KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE unexpectedly small");
    run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, vcpufd, 0);
    if (!run)
        err(1, "mmap vcpu");
    /* Initialize CS to point at 0, via a read-modify-write of sregs. */
    ret = ioctl(vcpufd, KVM_GET_SREGS, &sregs);
    if (ret == -1)
        err(1, "KVM GET SREGS");
```

```
sregs.cs.base = 0;
   sregs.cs.selector = 0;
   ret = ioctl(vcpufd, KVM_SET_SREGS, &sregs);
   if (ret == -1)
       err(1, "KVM SET SREGS");
    /* Initialize registers: instruction pointer for our code, addends, and
    * initial flags required by x86 architecture. */
   struct kvm_regs regs = {
       .rip = 0 \times 1000,
        .rax = 2,
        .rbx = 2,
        .rflags = 0x2,
   };
   ret = ioctl(vcpufd, KVM_SET_REGS, &regs);
   if (ret == -1)
       err(1, "KVM_SET_REGS");
   /* Repeatedly run code and handle VM exits. */
   while (1) {
       ret = ioctl(vcpufd, KVM_RUN, NULL);
       if (ret == -1)
           err(1, "KVM_RUN");
       switch (run->exit_reason) {
       case KVM_EXIT_HLT:
           puts("KVM_EXIT_HLT");
           return 0;
       case KVM_EXIT_IO:
       // -----
       //---- START YOUR CODE -----
            if (run->io.direction == KVM EXIT IO OUT && run->io.size == 1 && run-
>io.count == 1 && run->io.port == 0x3f8) {
               char *p = (char *)run;
               p += run->io.data_offset;
               char ch = *p;
               if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') {
                   ch += 'a' - 'A';
               }
               putchar(ch);
               fflush(stdout);
            } else {
               errx(1, "IO operation did not meet the required conditions for
printing data.");
           break;
        // ----- END OF YOUR CODE -----
       case KVM EXIT FAIL ENTRY:
           errx(1, "KVM_EXIT_FAIL_ENTRY: hardware_entry_failure_reason = 0x%llx",
                (unsigned long long)run-
>fail entry.hardware entry failure reason);
        case KVM EXIT INTERNAL ERROR:
            errx(1, "KVM_EXIT_INTERNAL_ERROR: suberror = 0x%x", run-
>internal.suberror);
```

```
default:
        errx(1, "exit_reason = 0x%x", run->exit_reason);
}
}
```