

Sistema de Archivos – Laboratorio.


Material de Consulta

- Sistemas Operativos Modernos. Andrew S. Tanenbaum 1992 Prentice Hall.
- Guía práctica de FS de la cátedra (Repositorio, página de la cátedra)
- http://www.barnech.com/uai-sistemas/arg so/Linux/sistema de archivos ext2.htm
- http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/fs/ext2/ext2.html#AEN18
- /usr/include/linux/ext2_fs.h
- /usr/include/linux/ext2_fs_sb.h
- http://lde.sourceforge.net/lde_use.html
- Maps for Ext2 FS (Repositorio, página de la cátedra)

El sistema de archivos EXT2 (Second Extended File System)


Algunos conceptos o premisas básicas:

- → ARCHIVOS: son representados por una estructura llamada Inodo:
 - · Cada archivo se describe por un inodo solamente.
 - Cada inodo tiene un número único que lo identifica. Se almacenan en la Tabla de Inodos.
 - Un inodo contiene la descripción del archivo: tipo, derechos de acceso, propietarios, etc y punteros a los bloques de datos. La siguiente figura es una representación del campo de direcciones de los bloques de datos dentro de un inodo:





→ DIRECTORIOS: son "archivos" que contienen una lista de entradas (que apuntan a otros directorios o archivos). Estructura de un directorio:



→ DISPOSITIVOS DE E/S: pueden ser accedidos a través de ficheros especiales.



Estructura física de un FS EXT2:

La "Organización del disco" se basa en **Bloques** y **Grupos de Bloques**.


→ GRUPO DE BLOQUES:

- El FS se compone de grupos de bloques (estos grupos no se encuentran atados a la disposición física de los bloques en el disco).
- Ext2 divide las particiones lógicas que ocupa, en Grupo de Bloques (BG): conjunto de bloques secuenciales.
 (Mantiene la información relacionada físicamente cercana facilitando las tareas de gestión).
- · Qué contiene cada Grupo de Bloque:
 - o Una copia del Superbloque
 - o Tabla con los descriptores del grupo
 - Bitmap de bloques
 - o Bitmap de inodos
 - o Parte de la tabla de inodos
 - o Bloques de datos

→ BLOQUES lógicos:

- Es la unidad más pequeña de almacenamiento que puede ser asignada por el FS.
- Tamaño de un bloque: todos los bloques son de la misma longitud se miden en bytes (esa longitud se decide al momento de crear un FS EXT2 en particular, utilizando mke2fs -en el man puede encontrar más información. En un disquete por ejemplo, un bloque puede ser de 1 KB mientras que en una partición de 10 GB habitualmente sería de tamaño 8 KB ó 4 KB.
- Qué almacenan: todos los datos que contienen los archivos se guardan en "bloques" de datos (el tamaño de cada archivo se redondea hasta un número entero de bloques). Algunos bloques se utilizan para guardar la información de la estructura del FS.

Estructura de Bloques y Grupos de Bloques:





→ DIRECTORIO: se muestra a continuación la estructura de un directorio:

Layout del FS.

→ En un disquete:

Offset	# of blocks	description		
0	1	boot record		
block group 0				
(1024bytes)	1	superblock		
2	1	group descriptors		
3	1	block bitmap		
4	1	inode bitmap		
5	23	inode table		
28	1412	data blocks		

→ En una partición de disco de 20 MB:

Offset	# of blocks	description			
0	1	boot record			
	block group 0				
(1024					
bytes)	1	Superblock			
2	1	group descriptors			
3	1	block bitmap			
4	1	inode bitmap			
5	214	inode table			
219	7974	data blocks			
	block group 1				
8193	8193 1 Superblock				
8194	1	group descriptors			
8195	1	block bitmap			
8196	1	inode bitmap			
8197	214	inode table			
8408	7974	data blocks			
	block group 2				
16385	16385 1 Superblock				
16386	1	group descriptors			
16387	1	block bitmap			
16388	1	inode bitmap			
16389	214	inode table			
16601	3877	data blocks			



Datos y Estructuras de datos:

La definición de las estructuras y algunas constantes destacadas se describen a continuación, pueden ser consultadas en forma completa y accedidas a través de:

/usr/include/linux/ext2 fs.h

(se resaltan en azul las estructuras o datos identificados en la descripción del layout presentado anteriormente)

→ struct ext2 super block

- . Contiene información del "Superbloque"
- . <u>Superbloque</u>: es el bloque con información más relevante. Tiene la descripción del tamaño y forma del FS. Normalmente sólo se lee el SuperBloque del Grupo de Bloque 0, cuando se monta el FS (igualmente cada Grupo de bloque contiene una copia del Superbloque por si el FS se corrompe. Se encuentra en el offset fijo 1024 del disco y ocupa 1024 bytes).

.Algunos datos del Superbloque:

- · Tamaño total del sistema de archivos, en bloques o nodos-i.
- · Número de bloques libres del sistema.
- · Número de bloques reservados a nodos-l.
- Número de nodos-l libres.
- · Dirección del primer bloque de datos.
- · Tamaño de un bloque de datos.
- · Tamaño de un bloque parcial de datos.
- · Hora de la última modificación sistema archivos.
- · Hora integración (montaje) del sistema.
- · Número de versión del sistema.
- · Hora de la última verificación del sistema.

struct ext2_group_desc

- . La tabla de descriptores de grupo, se define a través de esta estructura.
- . <u>Descriptores de grupo</u>: se colocan todos juntos para formar la tabla, que es almacenada a continuación del superbloque. En cada BG(Block Group) hay una



copia de esta tabla. Sólo se utiliza la del BG 0, las otras se leerán en caso de que el FS esté dañado.

Los descriptores tienen información para gestionar bloques e inodos en cada grupo.

.Algunos datos de esta estructura:

- bg_block_bitmap

Dirección del bloque de bitmap de bloques. (Se referencia para reservar y liberar bloques)

bg_inode_bitmap

Dirección del bloque de bitmap de inodos. (Se referencia para reservar y liberar inodos)

- bg_inode_table

Dirección de la tabla de inodos. Cada inodo se representa por una estructura:

struct ext2_inode

- Número de bloques libres.
- Número de inodos libres.

→ EXT2_ROOT_INO

El Directorio Raíz es siempre la segunda entrada de la Tabla de Inodos. A partir de ahí cualquier archivo o subdirectorio puede ser localizado.

El **bloque de datos** almacena el contenido de archivos, incluyendo: lista de directorios, atributos, links simbólicos, etc.

Como ya se mencionó los directorios se almacenan como archivos y pueden ser identificados a través del contenido ext2_inode_i_mode.

La estructura que tiene la información de las entradas de directorio es:

struct ext2_dir_entry

Analizando el "FS – ext2" de un disquete:

1) Crear un FS tipo ext2 sobre un disquete:

#mkfs.ext2 /dev/fd0

La salida de la ejecución del comando anterior, mostrará la siguiente información por salida estándar:

```
Etiqueta del sistema de ficheros=
Tipo de SO: Linux
Tamaño del bloque=1024 (bitácora=0)
Tamaño del fragmento=1024 (bitácora=0)
184 nodos i, 1440 bloques
72 bloques (5.00%) reservados para el súper usuario
Primer bloque de datos=1
Maximum filesystem blocks=1572864
1 bloque de grupo
8192 bloques por grupo, 8192 fragmentos por grupo
184 nodos i por grupo
Mientras se escribían las tablas de nodos i: 0/1 terminado
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de
ficheros: hecho
Este sistema de ficheros se revisará; automáticamente cada 26 meses o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
```

Por defecto se crearán bloques de 1024 bytes (total de 1440 bloques).

El tamaño de bloque puede ser especificado al momento de crear el FS en el dispositivo, por ejemplo bloques de 2K:

mke2fs -b 2048 /dev/fd0

```
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
warning: Unable to get device geometry for /dev/fd0
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=2048 (log=1)
Fragment size=2048 (log=1)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
192 inodes, 720 blocks
36 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
1 block group
16384 blocks per group, 16384 fragments per group
192 inodes per group
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```



This filesystem will be automatically checked every 32 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Puede verse que ahora se tienen 720 bloques.

Verificando algunos números:

- Para bloques de tamaño: 1024 bytes se obtienen 1440 bloques
 - → 1024 (bytes) * 1440 (nro. bloques) = 1440 KB (tamaño físico del dispositivo)
- Para bloques de tamaño: 2048 bytes se obtienen 720 bloques
 - → 2048 (bytes) * 720 (nro. bloques)= 1474560 bytes = 1440 KB (tamaño físico del dispositivo)

2) Utilizando el LDE (Linux Disk Editor) se puede visualizar y editar el FS en un dispositivo:

(puede obtener información de cómo utilizar **Ide** en el link sugerido en el material de consulta o consultando el manual: **man Ide**)

#Ide /dev/fd0

- o lo primero que informará el editor es si ha detectado un FS y de qué tipo.
- o Presionando cualquier tecla se va a la próxima pantalla:

Esta pantalla contiene parte de la información del "Superbloque"



```
<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>T</u>erminal <u>H</u>elp
                          lde v2.6.0 : ext2 : /dev/fd0
                2 (0x00000002) Block:
node:
                                                   0 (0x00000000)
                                                                    0123456789! @$%^
                    Inodes:
                                          184 (0x0000000B8)
                    Blocks:
                                          1440 (0x000005A0)
                    Firstdatazone:
                                             1 (N=1)
                                          1024 (0x0400)
                    Zonesize:
                    Maximum size: 16843020 (0x0101010C)
                    * Directory entries are 255 characters.
                    * Inode map occupies 1 blocks.
                    * Zone map occupies 1 blocks.
                    * Inode table occupies 23 blocks.
                    F)lags, I)node, B)locks, R)ecover File
```

3) Comparando información del punto 1 y 2.

Se puede observar que, parte de la información que arroja el comando para crear el FS sobre el dispositivo, está contenida en el Superbloque (esto puede leerse con el lde en la pantalla presentada anteriormente).

Algunos datos.

- Cantidad de Inodos: 184

- Total de bloques: 1440

(si se suma la columna #of blocks en el layout del disquete verá que es

1440)

- Tamaño de bloque: 1024 bytes (en el lde se identifica como Zonesize)

- Tabla de Inodos ocupa: 23 bloques

4) Calcular el Tamaño máximo de FS para este dispositivo:

TAMAÑO MÁXIMO DE ARCHIVO = Tamaño de bloque * Nros_Punteros

1) Tamaño de bloque = 1 Kb (ver punto anterior)



- 2) Nros_Punteros = mínimo { punteros s/direccionamiento , punteros s/estructura inodo }
 - 2.1) Cantidad de punteros según el direccionamiento: 2ⁿ

```
n = 32 \text{ bits} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ punteros}
```

n es definido por el Sistema de Archivos

¿De dónde obtenemos esta información?

- **n**, por definirlo de algún modo, es el tamaño con que se van a establecer las direcciones. Las direcciones son los punteros.
 - Los PUNTEROS A BLOQUES están definidos en la estructura de inodo:

```
struct ext2_inode{
    ...
    ...
    __le32 i_block[EXT2_N_BLOCKS];/*Pointers to blocks*/
    ...
}
```

De ese campo podemos leer dos cosas:

- 1) __le32 (Little-endian 32 bits) \rightarrow n=32 bits
- 2) EXT2_N_BLOCKS: nos dará la cantidad de punteros que hay a bloques de datos. El total es 15 punteros.

¿Cómo obtenemos esta información?

Está definida en ext2_fs:

El modo de interpretar la información del array i_block[] es la siguiente:

- i_block[0..11] puntero directo a los primeros 12 bloques de datos del archivo.
- i_block[12] puntero a un bloque simple-indirecto
- i_block[13] puntero a un bloque doble-indirecto
- i_block[14] puntero a un bloque triple-indirecto

(cada elemento del array es un puntero y el array tiene 15 elementos)

2.2) Cantidad de punteros según la estructura del i-nodo:

Tamaño de bloque = 1 KB

Tamaño de dirección de disco = 32 bits = 4 bytes (demostrado en el punto anterior)

Punteros almacenados por bloque = Tamaño de bloque / Tam_dirección

Punteros almacenados por bloque = (1024 bytes) / 4 bytes = 256 punteros a bloque

Nodo-i posee:

- 12 punteros a bloques directos
- 1 bloque simple-indirecto = 256 (cada bloque puede almacenar 256 punteros)
- 1 bloque doble-indirecto = (256)² (el bloque doblemente directo puede almacenar 256 punteros a bloques que contienen 256 punteros)
- 1 bloque triple-indirecto = (256)³

Por lo que:

Cant. de punteros s/la estructura del i-nodo = $12 + 256 + (256)^2 + (256)^3 = 16.843.020$ punteros

→ Obtengo la cantidad de punteros de acuerdo a lo determinado en el punto 2)

Nros_Punteros = mínimo { punteros s/direccionamiento , punteros s/estructura i-nodo }

Nros_Punteros = mínimo { 4.294.967.296 , 16.843.020 } = 16.843.020 punteros

El valor obtenido podemos verificarlo en la información del superbloque brindada por el lde (Maximun Size)

Reemplazando en la fórmula inicial:

TMFS = 1 [KB] * 16.843.020 [punteros] = 16.843.020 [KB]

PERO, como específicamente queremos conocer el TMA para una disquete de 1440 KB

TMFS = min { Tamaño dispositivo, Tamaño según la estructura del FS}

 $TMFS = min \{ 1440 [KB], 16.843.020 [KB] \}$

TMFS = 1440 [KB]



5) Recorriendo el mapa del FS ext2 (utilizando LDE: Linux Disck Editor)

Algunas opciones básicas:

→ Tecla S: Superbloque

→ Tecla I: inodos (pg_down - pg_up: para avanzar o retroceder por inodos)

(shift + #: permite ir al número de inodo determinado)

→ Tecla **B**: bloques (pg_down – pg_up: para avanzar o retroceder por bloques) (shift + #: permite ir al número de bloque determinado)

→ Tecla Q:salir

\$ → Superbloque:

Al acceder a **Ide** luego de identificar e indicar cuál es el FS del dispositivo, presionando cualquier tecla encontramos parte de la información contenida en el Superbloque (estando en algún otro lugar, presionando **\$** volvemos a esta pantalla).

I → Recorrido por Inodos:

En la barra superior, el primer dato a la izquierda es:

Inode: número de inode


Inodo: 1

La primera entrada de la tabla de inodos está reservada, si vemos la definición en ext2 fs.h:

```
EXT2 BAD INO \rightarrow 1 /* Bad blocks inode */
```

Este inodo no tiene links, ni punteros a bloques de datos.





Inodo: 2

La segunda entrada, es para el inode del Directorio raíz.

(Cuando recién ingresamos al editor, luego de ver la información del Superbloque, al presionar "I" nos ubicamos en el inode 2 correspondiente al directorio raíz)


Algunos datos que podemos ver en esta pantalla:

Tipo de Archivo (TYPE)

Cantidad de links al inode (4)


Punteros a bloque (Bloque directo 21)





→ Presionando d vemos los datos del inodo volcados a la salida estándar (datos binarios puro)





A partir de aquí podemos relacionar las entradas de directorio con los inodos.

→ Desde el directorio raíz.

Nro de Inodo	Tamaño	Entrada de Directorio	Links a la ED	
2	1024		1	(el propio directorio)
_	-	•	4	
2	1024		4	(directorio padre)
В	12288	lost+found	2	(directorio)
С	1024	so2011	2	(directorio)
D	19	archivo2	2	(dos entradas asociadas a 1 sólo inode D)
D	19	prueba	2	(el archivo prueba es un link a archivo2)


(NOTA: prueba fue creado del siguiente modo: #In archivo2 prueba)



Verificando los datos desde línea de comandos (sin utilizar el editor):

#mount /dev/fd0 /mnt

#ls -1ia /mnt



→ Desde el directorio lost+found.

Nro de Inodo	Tamaño	Entrada de Directorio	Links a la ED
В	12288		2
2	1024		4

→ Desde el directorio so2011


Nro de Inodo	Tamaño	Entrada de Directorio	Links a la ED
С	1024		2
2	1024		4
E	17	archivo1	1

Volviendo a los inodos (I), se puede verificar la información en los números de inodos mencionados en las tablas.

B → Recorrido por bloques:

Bloaue 0:

De acuerdo a lo que habíamos visto en el layout del disquete, el primer bloque es para el boot record. En este caso se encuentra vació. Puede verse el mapa del bloque lleno con ceros.



Bloque 1:

Como cada bloque en el disquete ocupa 1024 bytes, de acuerdo al layout en el bloque identificado por 00000400 (en hexadecimal 1024, comienza el superbloque)

¿Cómo interpretamos la información?

La primera columna nos dará la posición en bytes en el dispositivo (la información está dada en hexadecimal)




Los dos grupos de datos centrales (separados por :)representan los bytes con la información. Cada byte está representado por un par. Por ejemplo, los cuatro primeros bytes del superbloque:

B8 00 00 00 corresponden al campo: s_inodes_count

Qué representa este valor:

Debe leerse invertido ← 00 00 08 (de hexadecimal) = 128 inodos (información que podemos verificar tanto en, lo arrojado por el comando para crear el fs como en la información del Superblock vista en la segunda pantalla al ingresar al editor)



A partir de esta información, puede recorrer los bloques y verificar la información almacenda.

6) Algunas pruebas con fsck (file system check)

fsck sirve para chequear y reparar el sistema de archivo.

1- Corremos el **fsck** sobre el disquete:



- Primero debe estar montada la disquetera (#mount /dev/fd0 /mnt)
- Ejecutamos y confirmamos:

```
so2011:~# fsck /dev/fd0
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/fd0 is mounted.

WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***
cause ****SEVERE*** filesystem damage.

Do you really want to continue (y/n)? yes
/dev/fd0 was not cleanly unmounted, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/fd0: 14/184 files (0.0% non-contiguous), 50/1440 blocks
```

Información que rescatamos de esta corrida: de acuerdo al Paso 5 de esta guía, existen 14 inodos ocupados de 184 (files "equivale a" inodos).

Se mantiene la información obtenida a lo largo de diferentes pasos: 184 inodos en total y 1440 bloques totales.

Si recorremos los inodos (pg_down y pg_down) encontramos:

- los inodos: 2 11(B) 12(C) 13(D) 14(E) tienen información (ver tabla de página 13)
- mientras que, los inodos: 1 y 3 a 10(A) corresponden a inodos reservados.

Por lo tanto 14 están ocupados.

La forma de confirmar esta información es la siguiente:

- El inodo 2: corresponde al Directorio Raíz como ya se vio anteriormente.
- Para conocer cuál es el primer inodo "usable" para archivos estándares, se debe mirar el campo **s_first_ino** de la struct ext2_super_block.


Este campo se ubica en el bloque 1 (superbloque) a partir del byte 84:

El valor es: 0B 00 00 00

Se debe leer \leftarrow 00 00 00 0B (es decir a partir del inodo B(11) se puede comenzar a ocupar para archivos comunes), los anteriores están



reservados. Si volvemos a la tabla del Recorrido por Inodos (página 13) vemos que el primer inodo ocupado, luego del correspondiente al Directorio Raíz es el $B(11) \rightarrow Lost+found$.



2- Se modificará manualmente el FS con el editor:

- Arbitrariamente se decide modificar el contenido del "Inode bitmap".

¿Qué información encontramos en el "Inode bitmap" La cantidad de inodos ocupados (esto se representa con 1 bit, es decir la presencia de un 1 indica inodo ocupado).

- ¿Cómo llegamos al "inode bitmap"?

La dirección del primer bloque, donde comienza el "inode bitmap" está en el campo: **bg inode bitmap** de la **struct ext2 group desc**.


Con esa estructura, representamos el "Group Descriptors", que de acuerdo al layout del disquete se ubica en el bloque seguido al superbloque. Es decir en el bloque 2 de offset 2048 (en hexadecimal 800).



El campo que estamos buscando, según la definición en la estructura, es el segundo. Debemos corrernos 4 bytes (ya que el primer campo corresponde al bg_block_bitmap y es de ese tamaño). Entonces:


bg_inode_bitmap = 09 00 00 00 (leemos invertido \leftarrow)

El bitmap de inodes está ubicado en el bloque 9



Presionando # podemos colocar el número de bloque y movernos hasta ahí (en este caso el bloque 9).






Cada bit representará la presencia de un inodo, si miramos en esta pantalla tenemos la siguiente información:

FF 3F → igual a 14 (cantidad de inodos ocupados)

Esto es:



El total será, 14 bits = 14 inodos ocupados.


A continuación siguen bytes en cero. Si contamos el total de estos bytes en cero, el valor será igual a 21. Si lo llevamos a bits (cada par de ceros = 8 bits), tendremos 168 bits (representan cantidad de inodos libres).

Sumando los inodos ocupados (14) + los inodos libres (170 = 168 en grupos de 0 + los 2 bits que están libres en el segundo byte -3F-) obtenemos el total de 184 inodos.



Modificamos entonces la cantidad de inodos (vamos a restarle uno, esto implicará que el FS quede inconsistente):

- 1.Con Fingrese a las flags del editor.
- 2. Modifique para que puede escribir el FS (presione w, verá que en la línea correspondiente a "OK to write to FS" → FW toma el valor "yes". Con q vuelve a la edición).
- 3.En el byte que tiene los valores **3F** modificamos a **2F.**(Colocamos E sobre el 3 y luego 2F. Con la flecha nos movemos al siguiente byte, se verán los valores editados).
- 4. Con Q salimos del editor (previa confirmación de la edición).



Corremos ahora el fsck sobre el disquete con el FS modificado:

Nos informa sobre una diferencia en el mapa de bits del nodo i: ... si quiere corregirlo, confirmamos.



La salida es la siguiente:

```
| so2011:~# fsck /dev/fd0
| fsck from util-linux-ng 2.17.2
| e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
| /dev/fd0 was not cleanly unmounted, check forced.
| Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
| Pass 2: Checking directory structure
| Pass 3: Checking directory connectivity
| Pass 4: Checking reference counts
| Pass 5: Checking group summary information
| Inode bitmap differences: +13
| Fix<y>? yes
| /dev/fd0: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ******
| /dev/fd0: 14/184 files (0.0% non-contiguous), 50/1440 blocks
```

Si Ingresa nuevamente al editor y va al bloque 9, podrá ver que el Inode Bitmap tiene la siguiente información FF 3F 00 .. (es decir si tiene los 14 inodos contados como ocupados: por lo que el FS vuelve a ser consistente).