

Manual de Uso

Loja de Envios - Sistema de Balcão

Versão 1.1 | Outubro de 2026

Objetivo
Orientar Master, Administrador, Operador de Balcão e Expedidor nas atividades diárias do sistema.

Esta versão atualiza os perfis de acesso: o antigo Operador de Caixa passa a se chamar Operador de Balcão, com telas próprias, e cada usuário pode alterar o próprio nome e login. A disponibilidade de serviços externos depende de credenciais válidas, contrato e homologação de cada integração.

1. Primeiros passos

1.1 Abrir o sistema

1. No Windows, abra a pasta do sistema e execute **iniciar_sistema.bat**.
2. Aguarde a verificação dos componentes. Na primeira abertura, essa etapa pode demorar alguns minutos.
3. O navegador abrirá o endereço local **127.0.0.1:5000**.
4. Informe seu usuário e senha. Cada usuário pode permanecer conectado em apenas uma máquina por vez.

> **Segurança**
> Não compartilhe sua senha. Um novo acesso com o mesmo usuário encerra a sessão anterior.

1.2 Perfis e permissões

Perfil	Acesso principal
Master	Todas as telas, incluindo Integrações, SLA, Painel Master, licenças e administração geral.
Administrador	Todas as rotinas da loja: envio, clientes, estoque, relatórios, exportação, usuários, tarifas à vista, Livro Caixa, conferência de faturas, cobrança, log e configurações.
Operador de Balcão	Envio, Histórico, Enviados, Controle de estoque (somente o próprio caixa), Consultar Reversa, Recepção de Objetos, Tarifas à vista e Livro Caixa (somente os próprios lançamentos).
Expedidor	Expedição, triagem, romaneio de expedição e exportação.

Telas fora do perfil não aparecem no menu e, se abertas pelo endereço, mostram acesso negado. Usuários cadastrados como Operador de Caixa foram convertidos automaticamente para Operador de Balcão.

1.3 Padrões de preenchimento

- Datas aparecem em **dd/mm/aaaa**.
- Valores aparecem em Real: **R$ 1.234,56**.
- CPF, CNPJ e CEP são formatados e validados automaticamente.
- Informe primeiro o CEP. O sistema completa logradouro, bairro, cidade e UF; informe número e, se houver, complemento.
- Se o número ficar vazio, o sistema utiliza **S/N**.

1.4 Meu usuário e senha

1. No topo da tela, clique em **Meu usuário**.
2. Altere o nome e o nome de usuário (login). Logins de loja usam o domínio **@lojadeenvios**.
3. Confirme com a senha atual e clique em **Salvar**. O próximo acesso já usa o novo login.
4. Para mudar a senha, use **Trocar senha**, no topo da tela.

2. Nova cotação

2.1 Identificação das partes

1. Comece pelo **CPF/CNPJ do remetente**. Se houver cadastro, selecione a sugestão apresentada.
2. Confirme nome, CEP, endereço e número do remetente.
3. Repita o processo para o **CPF/CNPJ do destinatário**.
4. Corrija imediatamente qualquer aviso de CPF, CNPJ ou CEP inválido. Os demais campos permanecem preenchidos.

2.2 Pacote e documento

- Informe peso e, quando solicitado, comprimento, largura e altura.
- Para envelope elegível, marque a opção correspondente para dispensar dimensões.
- Escolha Declaração de Conteúdo, NF-e, NFC-e ou Cupom Fiscal.
- NF-e, NFC-e e Cupom Fiscal usam chave de acesso de 44 dígitos.
- Na Declaração de Conteúdo, cadastre conteúdo, quantidade e valor de todos os itens.
- Ao indicar bateria, o adicional 095 é aplicado automaticamente.
- Selecione os serviços adicionais disponíveis. O seguro é cobrado pela tabela à vista.

2.3 Comparar e aceitar

1. Depois de preencher remetente, destinatário e peso, consulte as opções de envio.
2. Os Correios aparecem primeiro. Cada opção mostra transportadora, serviço, frete, adicionais, prazo e total.
3. Escolha a alternativa aceita pelo cliente e confirme o meio de pagamento.
4. Para cliente autorizado, o meio Faturado respeita o limite de crédito cadastrado.
5. Confirme a geração da postagem e do recibo.

> **Atenção**
> Integrações ainda não homologadas podem exibir estimativas identificadas. Não trate estimativa como resposta oficial da transportadora.

2.4 Carga fracionada e consolidada

- Use Carga fracionada para uma cotação individual de carga.
- Use Carga consolidada para demandas recebidas dos integradores de carga ou do futuro Portal Cliente.

3. Etiquetas, recibos e reimpressão

3.1 Etiqueta oficial

- A etiqueta de PAC ou SEDEX é obtida da PPN dos Correios.
- Declaração de Conteúdo gera o rótulo oficial e uma segunda página 10 x 15 cm com a DACE.
- NF-e, NFC-e e Cupom Fiscal utilizam a chave de acesso e não geram a segunda etiqueta DACE.
- Depois que a PPN é criada, os dados do envio não podem ser alterados.
- O canto inferior da etiqueta informa classe PO/GO, posição e direção do plano de triagem.

3.2 Impressão

Documento	Impressora sugerida	Formato
Etiqueta	Zebra	10 x 15 cm
Recibo	Bematech ou impressora definida	Térmico / configurado
Romaneio	Impressora A4	A4
Relatórios	Impressora A4	A4 ou PDF

As impressoras são escolhidas entre as disponíveis no Windows. A preferência fica salva até que um administrador a altere.

3.3 Reimprimir

1. Na tela de nova cotação ou na lista de enviados, clique em **Reimprimir**.
2. Escolha Zebra para a etiqueta oficial ou PDF para impressora local.
3. Como atalho, pressione **F6**, selecione a data e escolha uma etiqueta emitida.

> **Visibilidade no F6**
> Operadores de Balcão veem apenas as próprias etiquetas. Master e Administrador veem todos os envios e o operador responsável.

3.4 Recibo faturado

O pagamento faturado gera duas vias: uma via normal para o cliente e outra via com campos para assinatura e RG.

3.5 Conteúdo dos recibos

Recibo	O que traz
Postagem	Dados da encomenda (serviço, objeto, preço e adicionais), com tipo, dimensões (C x L x A) e peso logo abaixo; depois os produtos vendidos, remetente, destinatário e total.
Recepção de Objetos	Dados da encomenda (serviço, PPN, status, documento e adicionais) com as dimensões e o peso conferidos no balcão, remetente e destinatário com endereço completo, valor e pagamento.
Logística reversa	Autorização, data limite e, para cada objeto, os dados da encomenda com as medidas conferidas no balcão, remetente e destinatário. Apenas comprovante: nada é postado.

4. Clientes, enviados, estoque e caixa

4.1 Clientes

- O remetente é salvo como cliente sem duplicação de CPF/CNPJ.
- Ao digitar o nome ou documento na cotação, o sistema sugere cadastros existentes.
- A tela **Clientes** é exclusiva de Administrador e Master, inclusive Adicionar Novo Cliente.
- No cadastro, o administrador pode liberar faturamento e definir o limite máximo de crédito.
- Abaixo do cliente ficam os envios anteriores para consulta e recorrência.

4.2 Enviados e Histórico

- Enviados apresenta remetente, destinatário, endereço e dados completos do objeto.
- Histórico registra as cotações e operações realizadas.
- O Operador de Balcão visualiza apenas seus registros; Master e Administrador visualizam toda a loja.

4.3 Controle de estoque

1. O Administrador cadastra os produtos e registra as entradas no estoque geral da loja.
2. Somente o Administrador abastece o operador: use **Repassar ao operador de balcão** ou atenda os **Pedidos de suprimento**.
3. O Operador de Balcão vê apenas o próprio estoque no caixa e, quando precisar, usa **Pedir suprimento ao Administrador**. Ele não vê o saldo da loja nem o estoque de outros operadores.
4. O operador confere o estoque ao abrir e ao fechar o caixa.
5. Na cotação, selecione apenas produtos disponíveis no estoque do operador.
6. Os produtos vendidos aparecem separadamente no recibo e ficam preparados para integração com o Fluxo de Caixa.

4.4 Livro Caixa

- Depois do fechamento e da conferência do estoque, o Administrador registra a sangria, que entra no Livro Caixa.
- O Operador de Balcão consulta somente os próprios lançamentos; Master e Administrador veem todos.

5. Expedição, triagem e romaneio

5.1 Expedir por código de barras

1. Abra Expedição e mantenha o cursor no campo de leitura.
2. Leia o código de barras de cada objeto.
3. Confira a confirmação do sistema antes de ler o próximo pacote.
4. Ao finalizar, gere um romaneio para cada transportadora correspondente.

5.2 Triagem

- A tabela de triagem utiliza CEP, posição e tamanho.
- Classificação GO: qualquer lado acima de 41 cm; dois lados acima de 36 cm; ou peso físico acima de 10 kg.
- Abaixo desses critérios, a classificação é PO.
- Quando não houver tamanho cadastrado, o sistema usa somente a posição.

5.3 Romaneio

- Cada romaneio contém apenas objetos da mesma transportadora.
- O documento é preparado para impressão A4.
- O Expedidor, Administrador e Master podem consultar o Relatório de Expedição.

Conferência
Não entregue objetos sem leitura confirmada. Antes de imprimir, confira transportadora, quantidade e códigos do romaneio.

6. Consultar Reversa e receber objetos

6.1 Consultar Reversa

1. Abra Consultar Reversa.
2. Digite ou leia o código da autorização.
3. Clique em Consultar.
4. Quando estiver correta, a tela mostra somente a data-limite operacional. Nenhum atendimento ou postagem é iniciado.

- A loja utiliza uma data-limite operacional de um dia antes da validade oficial.
- Quando a consulta não puder continuar, a tela informa: Objeto Vencido, Postado ou Erro de Regras.
- A tela mostra a data-limite da loja e, abaixo, a validade informada pelos Correios.
- Em **Conferir medidas**, digite peso real e dimensões do volume: o sistema compara o peso tarifado com o da autorização e com os limites dos Correios e avisa se haverá erro de negócio. É só conferência; nada é postado.
- Use **Gerar recibo** para entregar ao cliente o comprovante com os dados da autorização. O recibo não posta o objeto.

6.2 Recepção de Objetos

1. Informe a etiqueta e o CEP do destinatário e clique em Verificar etiqueta e CEP na PPN.
2. O sistema confere os dois dados e consulta em modo somente leitura o módulo A Faturar do Correios Atende, mostrando no frontend somente os dados cadastrados na PPN.
3. A validação confere objeto, status, remetente, destinatário, endereços, serviço, peso, dimensões, documento e adicionais.
4. Se faltar um dado obrigatório, o recebimento fica bloqueado. Com os dados completos, confirme e registre o recebimento.
5. Ao ser aceito, o objeto entra automaticamente e sem duplicação na fila de Expedição da transportadora correspondente.
6. Emita o comprovante para o cliente. Se as medidas foram conferidas, o recibo sai com o peso e as dimensões conferidos no balcão; as medidas da criação ficam guardadas no banco para comparação. O preço do serviço é definido pelo Administrador em Configurações.

- Antes de receber, use **Conferir medidas** com o peso real e as dimensões do volume para saber se o peso tarifado estoura o da PPN. É só conferência: nada é recebido nem postado.
- Na Reversa e na Recepção, o sistema guarda as medidas da criação e cada conferência no banco, para comparação.

Limite das consultas
A Reversa e a Recepção apenas consultam dados. O portal externo não é mostrado e nenhuma etapa posterior é executada.

7. Administração

7.1 Integrações

- A tela Integrações é exclusiva do Master.
- As integrações são agrupadas em Meios de Pagamento, Transportadoras, Integradores de Frete, Marketplaces e ERPs.
- Use Testar e Salvar em cada integração configurada.
- Correios: preserve usuário, código de acesso, cartão, contrato e demais dados já validados.
- O nível do contrato é consultado ao salvar e testar a autenticação.

7.2 SLA

Cada transportadora possui consulta de SLA para o Master. Use disponibilidade, tempo de resposta e falhas observadas como apoio para decidir se a integração deve permanecer habilitada.

7.3 Tarifas à vista

- A tabela operacional reúne PAC 04510 e SEDEX 04014.
- Operador de Balcão, Administrador e Master consultam a tabela, o enquadramento das cidades e o preço por CEP.
- Em caso de divergência, registre a fonte e confira origem, destino, faixa de peso e quilograma adicional.

7.4 Usuários e logs

- O Administrador cadastra Operadores de Balcão e Expedidores da própria loja; o Master cadastra também Administradores.
- O cadastro de novo usuário fica no topo da tela; abaixo, a lista permite alterar nome, login e perfil, redefinir a senha e desativar ou reativar o usuário.
- Cadastre cada operador com nome próprio para identificação nos logs e relatórios.
- Não é permitido criar outro usuário Master.
- Use o Log para auditar consultas, erros e operações importantes.

8. Relatórios, cobrança e exportação

Relatórios, Cobrança, Conferência de faturas e Exportação não aparecem para o Operador de Balcão.

8.1 Relatórios

- Vendas por operador, com data inicial e final.
- Relatório por cliente, com período.
- Relatório diário, selecionando um único dia e somando todos os operadores autorizados.
- Curva ABC de operadores e de clientes.
- Relatório de expedição em formato de romaneio.

8.2 Cobrança

- Emissão de Fatura em lote: rotina quinzenal para clientes faturados.
- Emissão de Boletos em lote: gera boletos com base nas faturas emitidas.
- Gerar cobrança: utiliza a mensagem e as credenciais de e-mail configuradas para a loja.
- O relatório de cobrança mostra somente pendências em aberto.
- Dois dias depois do vencimento sem pagamento, o faturado é desativado automaticamente; a reabilitação depende do Administrador.

8.3 Conferência de faturas

Master e Administrador importam a fatura da integração, informam o período e conferem divergências entre os valores cobrados e os registros do sistema.

8.4 Exportação

Disponível para Master, Administrador e Expedidor. Escolha o período e gere o arquivo separado por transportadora. Confira o conteúdo antes de enviar a terceiros.

9. Boas práticas e solução de problemas

9.1 Antes de atualizar

1. Feche o sistema em todas as máquinas.
2. Copie o arquivo **envios.db** para uma pasta de backup identificada com a data.
3. Guarde também a pasta data e os arquivos de configuração da loja.
4. Instale ou substitua os arquivos da aplicação sem apagar o banco existente.
5. Abra a nova versão e confira usuários, integrações, clientes e últimos envios.

9.2 Quando ocorrer erro

Situação	Ação recomendada
CPF/CNPJ ou CEP inválido	Corrija somente o campo indicado; os demais dados devem permanecer.
Preço/prazo indisponível	Teste a integração e confirme credenciais, contrato e internet.
Rótulo PPN pendente	Use recuperar rótulo; não crie uma segunda pré-postagem.
Impressora não aparece	Confirme se está instalada no Windows e selecione novamente em Configurações.
Sessão encerrada	Verifique se o mesmo usuário entrou em outra máquina e faça novo login.
Acesso negado em uma tela	A tela não pertence ao seu perfil. Peça ao Administrador, se necessário.
Objeto Vencido, Postado ou Erro de Regras	Confira o código e a validade; nenhuma operação externa foi realizada.

9.3 Checklist diário

- Abrir o caixa e conferir o estoque do operador.
- Testar a integração principal quando houver instabilidade.
- Conferir etiquetas antes da entrega ao cliente.
- Ler todos os objetos na expedição.
- Imprimir e conferir romaneios por transportadora.
- Fechar o caixa, conferir o estoque e manter backup regular.

Suporte
Ao relatar um erro, informe data, horário, usuário, tela, código do objeto e mensagem exibida. Nunca envie senhas em capturas de tela.