

Guía de Instalación de Touch Client para Windows

Requisitos Previos

1. Windows 10/11

- Procesador de 64 bits con SLAT (Second Level Address Translation)
- Mínimo 4GB de RAM
- Soporte de virtualización habilitado en la BIOS

2. Docker Desktop para Windows

- Descargar de: <https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>
- Incluye WSL 2 (Subsistema de Windows para Linux)

Pasos de Instalación

1. Instalar Docker Desktop

- Ejecutar el instalador de Docker Desktop
- Seguir el asistente de instalación
- Asegurarse de que la instalación de WSL 2 esté seleccionada
- Reiniciar la computadora al finalizar

2. Verificar la Instalación

- Abrir PowerShell o Símbolo del Sistema
- Ejecutar `docker --version` para verificar Docker
- Ejecutar `docker-compose --version` para verificar Docker Compose

Ejecutar Touch Client desde USB

1. Preparar Unidad USB

- Insertar la unidad USB con los archivos de Touch Client
- Anotar la letra asignada (ej., E:, F:, etc.)
- Asegurarse de tener al menos 1GB de espacio libre para la base de datos e imágenes Docker

2. Iniciar la Aplicación

- Abrir PowerShell o Símbolo del Sistema
- Navegar a la unidad USB:

```
cd /d X: # Reemplazar X con la letra de tu unidad USB
cd touch-monorepo
```

- Iniciar los contenedores:

```
docker-compose up
```

3. Acceder a la Aplicación

- Abrir el navegador web
- Navegar a: `http://localhost:3000`
- La aplicación debería estar funcionando
- Los datos se almacenarán en una base de datos SQLite y persistirán entre sesiones

Gestión de Datos

1. Ubicación de la Base de Datos

- La base de datos SQLite se almacena en el directorio `data`
- Los datos persisten entre reinicios de la aplicación
- Hacer copias de seguridad del directorio `data` regularmente si es necesario

2. Cambio a Otra Computadora

- El archivo de base de datos se mueve con la unidad USB
- No se necesita configuración adicional - solo conectar y usar

Solución de Problemas

1. Problemas con Docker Desktop

- Verificar que Hyper-V y WSL 2 estén correctamente habilitados
- Comprobar en el Administrador de Tareas que Docker Desktop esté ejecutándose
- Reiniciar Docker Desktop si es necesario

2. Conflictos de Puertos

- Si el puerto 3000 está en uso, modificar el archivo `docker-compose.yml`
- Cambiar el mapeo de puertos a uno disponible (ej., 3001:3000)

3. Problemas de Rendimiento

- Asegurarse de que la unidad USB sea USB 3.0 o superior
- Considerar copiar los archivos al disco local para un rendimiento óptimo

Apagado

1. Presionar `ctrl+c` en la terminal donde se ejecuta docker-compose
2. Esperar a que los contenedores se detengan
3. Ejecutar `docker-compose down` para eliminar los contenedores
4. Expulsar la unidad USB de forma segura