#### Administrasi Jaringan Linux

#### Konfigurasi Antarmuka Jaringan di Ubuntu





#### Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jln. Mandor Basar No. 54 RT 01/RW 01 Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Depok 16435 | Telp. (021) 77 88 66 91 Koordinat (-6.386680 S, 106.777305 E)

www.petik.or.id



# Konfigurasi Antarmuka Jaringan di Ubuntu 24.04



Konfigurasi antarmuka jaringan di Ubuntu 24.04 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Menggunakan perintah ip (bersifat sementara)
- Menggunakan netplan (bersifat permanen)



#### Perintah ip

- Bagian dari paket iproute2 yang merupakan tools untuk menangani networking dan traffic control
- Pada Ubuntu versi lama untuk menangani networking dan traffic control menggunakan paket net-tools (arp, ifconfig, netstat, rarp, nameif dan route)
- Konfigurasi jaringan menggunakan perintah ip bersifat sementara



#### Perintah ip

#### Sintaks perintah ip:

ip [OPTIONS] OBJECT {COMMAND | help}

- OPTIONS:
  - > -V, -Version
  - > -h, -human, -human-readable
  - > -s, -stats, -statistics
  - > -d, -details
- COMMAND add, delete, show (or list)





#### OBJECT:

- address (disingkat a atau addr protocol address on a device
- link (disingkat I) network device
- neighbour (disingkat n atau neigh) manage ARP or NDISC cache entries
- route (disingkat r) routing table entry
- tunnel (disingkat t) tunnel over ip
- tuntap manage TUN/TAP devices



# Contoh Penggunaan Perintah ip

- Menampilkan ip address seluruh network interface
  - \$ ip address show
  - \$ ip address
  - \$ ip addr
  - \$ ip a
- Menampilkan ip address network interface tertentu
  - \$ ip address show dev enp0s3





- Menambahkan ip address ke network interface:
  - \$ sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3
  - \$ sudo ip addr add 192.168.10.1/255.255.255.0 dev enp0s3
- Menghapus ip address dari network interface tertentu:
  - \$ sudo ip addr del 192.168.10.1/24 dev enp0s3
- Menghapus ip address dari seluruh network interface:
  - \$ sudo ip addr flush



# Contoh Penggunaan Perintah ip

- Menampilkan tabel routing
  - \$ ip route show
  - \$ ip route
- Menambahkan table routing default
  - \$ sudo ip route add default 192.168.10.0/24 dev enp0s3
  - \$ sudo ip route add default via 192.168.10.1
- Menghapus table routing default
  - \$ sudo ip route del default



## Contoh Penggunaan Perintah ip

- Mengaktifkan interface enp0s3
  - \$ sudo ip link set enp0s3 up
- Menonaktifkan interface enp0s3
  - \$ sudo ip link set enp0s3 down
- Menampilkan table neighbour (arp cache) di kernel saat ini
  - \$ ip neighbour
  - \$ ip neigh



#### Netplan

- Netplan adalah utilitas untuk memudahkan konfigurasi jaringan di sistem Linux.
- Digunakan di Ubuntu mulai Ubuntu versi 17.10, sebelumnya menggunakan ifupdown (file konfigurasi /etc/network/interfaces).
- Netplan menggunakan format file YAML.
- Konfigurasi jaringan menggunakan netplan bersifat permanen.




#### Netplan

- Netplan akan membaca konfigurasi jaringan dari /etc/netplan/\*.yaml.
- Selama boot awal, Netplan akan menghasilkan file konfigurasi sesuai backend di /run dan menyerahkan kendali perangkat ke daemon jaringan tertentu.
- Saat ini, Netplan mendukung dua renderer, yaitu NetworkManager dan Systemd-networkd.









#### Perintah Netplan

• netplan generate

Gunakan /etc/netplan untuk menghasilkan konfigurasi yang diperlukan oleh renderer.

netplan apply

Menerapkan semua konfigurasi untuk renderer, restart jika diperlukan.

netplan try

Menerapkan semua konfigurasi dan menunggu konfirmasi dari user.





 Contoh konfigurasi IPv4 DHCP: network: version: 2 renderer: networkd

> ethernets: enp0s3:

dhcp4: true



#### Konfigurasi Netplan

Contoh konfigurasi IPv4 statik:

```
network:
version: 2
 renderer: networkd
enp0s3:
   addresses: [192.168.4.226/24]
   routes:
     - to: default
       via: 192.168.4.1
   nameservers:
     search: [petik.or.id, petik.org]
     addresses: [192.168.4.1, 8.8.8.8]
```



### Konfigurasi Netplan

Contoh konfigurasi IPv4 statik:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  enp0s3:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.4.126/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.4.1
    nameservers:
      addresses:
        - 192.168.4.1
        - 8.8.8.8
```



Jalan Mandor Basar Nomor 54, RT. 01/001, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Kota Depok 16435





