VIVA PHOTO EDITOR

Manual de usuario

Edición 2.7
17 de octubre de 2026

De la primera imagen al proyecto editable

Documentos y capas · Selecciones y máscaras
Texto y figuras · Filtros y Niveles
Exportación, PSD e impresión

Consulta, descarga e imprime este manual desde Ayuda.

Contenido

Los apartados y números de página son enlaces. En el editor, la versión de lectura incorpora búsqueda del navegador, descarga PDF e impresión.

01 Primeros pasos y documentos 3

02 Conocer el espacio de trabajo 4

03 Capas, orden y estilos 5

04 Máscaras y edición reversible 6

05 Selecciones: modos y contigüidad 7

06 Pintura, color y retoque 8

07 Texto, tipografía y figuras 9

08 Transformar, escalar y recortar 10

09 Filtros y galería 11

10 Ajustes de imagen y Niveles 12

11 RGB, CMYK y grises 13

12 Guardar, exportar, PSD e imprimir 14

13 Atajos de teclado 15

14 Problemas frecuentes y límites 16

01 Primeros pasos y documentos

VIVA PHOTO EDITOR es un editor de imágenes que funciona en el navegador. Este manual describe la versión 2.6 y las funciones disponibles en ella. Los archivos se procesan en el dispositivo; guarda tu proyecto antes de cerrar o recargar la página.

Entrar al editor

- Al abrir la página, la portada se muestra a 749 × 422 píxeles, sin deformarse, durante 4 segundos desde su carga. Si el editor aún está cargándose, espera a que termine.
- En Nuevo documento, elige un formato o introduce ancho, alto, unidades, resolución, nombre y fondo. Los ppp determinan el tamaño físico de impresión; no añaden detalle a una foto.
- Pulsa Crear documento. El lienzo se presenta centrado y encajado en el área disponible. Ctrl+0 vuelve a encajarlo en cualquier momento.

Abrir imágenes y trabajar con pestañas

Usa Archivo > Abrir (Ctrl+O) o arrastra uno o varios archivos al área de trabajo. Cada archivo se abre en su propia pestaña. Cambiar de pestaña conserva las capas, el historial, las guías y el zoom de cada documento. Para añadir una imagen al documento actual, utiliza Colocar imagen como capa; al arrastrar un archivo, Mayús permite colocarlo como capa.

Archivo > Cerrar documento o Ctrl+W cierra la pestaña del editor. Si existen cambios sin guardar, se pide confirmación. El navegador puede reservar algunos atajos; en ese caso utiliza el menú.

Primera edición recomendada

Abre una foto, duplica su capa, corrige luz y color, añade texto y guarda primero un proyecto .viva. Después exporta una copia en el formato que necesites. El proyecto conserva la edición; la imagen exportada contiene la composición final.

02 Conocer el espacio de trabajo

La barra superior contiene Archivo, Edición, Imagen, Capa, Selección, Filtro, Vista y Ayuda. Debajo aparecen las opciones de la herramienta. Las pestañas identifican los documentos abiertos y el centro contiene el lienzo.

Herramientas y opciones

La barra vertical agrupa las herramientas. Un pequeño triángulo indica variantes: pulsa con el botón derecho o mantén pulsado para verlas. Mayús más la letra de la herramienta recorre las variantes. Recortar se encuentra en Imagen > Recortar y conserva la tecla C; no ocupa un botón vertical.

Las opciones cambian con la herramienta. Texto presenta familia, tamaño, color y composición; Selección muestra sus operaciones y parámetros; las figuras editables presentan color y grosor cuando corresponde. Los paneles se abren desde los menús, sin una columna fija a la derecha.

Navegar por la imagen

- Ctrl+0 encaja el documento; Ctrl+1 muestra 100 % y Ctrl+2, 200 %. Los botones + y - cambian el zoom.
- H activa la mano y Z el zoom. Mantener Espacio permite desplazar la vista temporalmente, salvo durante determinadas operaciones de selección.
- El zoom cambia la visualización, no el número de píxeles del documento. Aumentar una foto rasterizada no recupera detalle inexistente.

Reglas, guías y cuadrícula

Vista > Reglas (Ctrl+R) muestra las reglas. Arrastra desde la regla horizontal o vertical hacia el lienzo para crear una guía. Arrastra una guía para moverla, sáquela del documento para eliminarla o usa el botón derecho. El doble clic permite introducir su posición. Vista reúne las unidades, cuadrícula, acoplamiento, bloqueo y borrado de guías.

Las guías, la cuadrícula y los bordes son ayudas de edición y no aparecen en la imagen exportada.

03 Capas, orden y estilos

Abrir la ventana de capas

Pulsa F7 para mostrar u ocultar la ventana de Capas, Canales y Trazados. Selecciona una fila para activar su capa. Ctrl+clic permite seleccionar varias. El clic derecho sobre un elemento del lienzo activa la capa visible que contiene ese píxel y abre las operaciones disponibles donde corresponda.

La casilla de la izquierda controla la visibilidad. Un ojo blanco indica que la capa está visible; una casilla vacía, que está oculta. Si un grupo superior está oculto, el ojo de su contenido se atenúa. El icono T identifica texto y el icono de figura identifica una forma editable.

Ordenar y agrupar

Arrastra una fila para cambiar su orden. La línea azul indica si se colocará encima o debajo. El centro de una fila de grupo se resalta para introducir allí la capa. El origen se atenúa y un mensaje describe el destino. Cerca de los extremos de la lista se produce desplazamiento. Se mueve una capa o un grupo completo por arrastre; no varias capas seleccionadas a la vez.

Utiliza los controles de opacidad, relleno y fusión para integrar imágenes. Los bloqueos de píxeles, posición, transparencia y grupo restringen las operaciones correspondientes. Duplicar una capa antes de retocarla facilita la comparación.

Estilos de capa

Pulsa fx o abre Capa > Estilo de capa. En la ventana unificada, la lista de efectos está a la izquierda, los parámetros en el centro y las acciones a la derecha. Marcar una casilla activa el efecto; pulsar su nombre muestra los ajustes. Previsualizar compara el borrador sin modificar el original. Cancelar o Esc descarta; Aceptar guarda un único paso de historial.

La lista incluye sombras, resplandores, trazo, bisel, satinar y superposiciones. Nuevo estilo guarda los efectos activos en este navegador. En F7 puedes desplegar los efectos de una capa y abrirlos directamente. El motor es propio: no reproduce todos los controles ni todas las combinaciones de Photoshop.

04 Máscaras y edición reversible

Una máscara controla dónde se ve una capa sin borrar su contenido. Blanco revela, negro oculta y los tonos intermedios producen una visibilidad parcial. En el editor, la máscara se representa internamente mediante cobertura alfa.

Crear y pintar una máscara

- Selecciona una capa y utiliza el botón de máscara de F7 o Capa > Máscara ráster.
- Elige revelar todo, ocultar todo, revelar selección u ocultar selección, según la operación disponible. Una selección suave conserva sus niveles de cobertura.
- Activa la miniatura de máscara para editarla. Pinta con negro para ocultar y con blanco para revelar. Comprueba que el estado indica edición de máscara.
- Puedes desactivar, invertir, eliminar o aplicar la máscara desde Capa. Aplicarla convierte su efecto en píxeles y requiere rasterizar antes una capa de texto, figura u objeto inteligente.

Máscara vectorial y recorte

Una máscara vectorial utiliza un trazado. Se puede crear desde una selección o un trazado y modificar sus puntos con las herramientas de trazado. La máscara de recorte limita una capa según la base que tiene debajo. Son operaciones distintas de Recortar documento, que cambia el área del lienzo.

Canales y trazados

La ventana F7 incluye pestañas de canales y trazados. Usa los canales para inspeccionar componentes y los trazados para trabajar con figuras y máscaras. Las separaciones calculadas del modo CMYK genérico se consultan también en Imagen > Canales y separaciones.

Guarda un proyecto .viva para conservar estas estructuras. Una exportación PNG o JPEG es una composición y no conserva una pila editable de capas.

05 Selecciones: modos y contigüidad

Combinar selecciones

Con el marco, los lazos o la varita activos, la barra de opciones ofrece Nueva, Añadir, Restar e Intersectar. Nueva sustituye la selección anterior; Añadir incorpora zonas; Restar las elimina e Intersectar conserva el solapamiento.

Acción temporal	Teclas al iniciar
Añadir a la selección	Shift
Restar de la selección	Alt
Intersectar	Shift+Alt
Cancelar el trazado actual	Esc

Varita mágica

Contiguo activado selecciona la región conectada al punto pulsado. Desactivado incluye zonas separadas del mismo color. Tolerancia determina la diferencia admitida: un valor pequeño es más estricto. Todas las capas toma la composición visible; desactivado utiliza la capa activa. Muestra permite un punto o promedios de 3×3, 5×5 y 11×11. Suavizar genera cobertura parcial en los bordes; Desvanecer difumina el límite.

Marcos y lazos

Los marcos ofrecen estilo Normal, Proporción fija y Tamaño fijo. Shift pulsado después de comenzar restringe la proporción; Alt después de comenzar dibuja desde el centro. Así se distinguen de Shift/Alt usados antes de iniciar para añadir o restar. Espacio durante el arrastre desplaza el marco. El grupo M incluye fila y columna únicas.

El lazo se cierra al soltar. En el lazo poligonal, pulsa para crear vértices y termina con Enter, doble clic o sobre el primer punto. Retroceso elimina el último vértice.

Modificar, guardar y recuperar

Selección > Modificar selección permite desvanecer, expandir, contraer, crear borde y suavizar contorno. Guardar selección crea un canal alfa en el proyecto .viva. Cargar selección permite elegir un documento abierto del mismo tamaño, canal, inversión y las cuatro operaciones de combinación. Admite canales guardados, transparencias, máscaras y canales de color. No incorpora selección de sujetos ni cabello mediante IA.

06 Pintura, color y retoque

Color frontal y de fondo

El color frontal determina pintura, rellenos y el color de los textos nuevos. El fondo es un segundo color de trabajo. X intercambia ambos y D recupera los colores básicos. Los controles superiores y las muestras permiten escogerlos. Imagen > Color frontal RGB / CMYK permite introducir porcentajes CMYK genéricos.

Pintar y rellenar

B activa pincel; E, borrador. Ajusta tamaño y opacidad antes de pintar. Los corchetes cambian el tamaño y las teclas numéricas, la opacidad. El bote de pintura es la variante inicial del grupo G; el mismo grupo incluye degradado. Alt+Retroceso rellena con el frontal y Ctrl+Retroceso con el fondo. Comprueba la selección y los bloqueos si una zona no se modifica.

Clonar y corregir

S activa el tampón. Alt+clic define la muestra de origen; después pinta en el destino. El pincel corrector también requiere muestra cuando la herramienta lo indica. El grupo J incluye corrección local y ojos rojos. R agrupa desenfocar, enfocar y dedo; O agrupa sobreexponer, subexponer y esponja. Estos retoques son algoritmos locales, no retoque generativo.

Mantener el original

Duplica la capa antes de retocar y utiliza máscaras para limitar el resultado. Las herramientas de píxeles piden rasterizar los textos, figuras y objetos inteligentes antes de modificarlos directamente. Si quieres conservar su edición, mantén una copia editable oculta.

Una foto de fondo negro se distingue del espacio de trabajo gris y del borde del lienzo. Para revisar halos o transparencias, usa zoom 100 % y comprueba el resultado exportado sobre el fondo de destino.

Biblioteca de pinceles

Activa B (pincel) o E (borrador) y pulsa el nombre de la punta en la barra superior. La biblioteca incluye 16 puntas: redondos duro y suave, cuadrado, plano, tinta caligráfica, rotulador, tiza, carbón, pincel seco, cerdas, aerógrafo suave, pulverizador, salpicaduras, estrellas, hojas y hierba.

Elige una familia y comprueba la vista previa del trazo. Ajusta dureza (puntas redondas), flujo, espaciado, ángulo, redondez, dispersión y variaciones de tamaño o ángulo. La presión del lápiz puede controlar el tamaño en tabletas compatibles. La opacidad y el tamaño se regulan también en la barra superior.

Escribe un nombre y pulsa Guardar para conservar hasta 20 configuraciones en este navegador. Para crear una punta desde una imagen, utiliza Edición > Definir pincel y actívala desde Preajustes personalizados; aparecerá en Mis pinceles. No se importan archivos ABR. El aerógrafo deposita pintura al pulsar o mover, sin acumulación temporizada en reposo.

07 Texto, tipografía y figuras

Escribir y volver a editar

T activa Texto. Pulsa en el lienzo para escribir directamente o arrastra un área para crear un párrafo. La barra superior permite cambiar familia, estilo, tamaño, color y otras propiedades. Acepta o cancela desde sus controles. El color inicial procede del frontal; cambiar de herramienta no recolorea automáticamente un texto existente.

La biblioteca incluye fuentes del sistema y una selección de Google Fonts que se cargan cuando se solicitan. Requieren conexión para descargarse; si fallan, se utiliza una sustitución local. Revisa los saltos de línea cuando cambie una fuente.

Composición profesional

Abre Tipografía en la barra de Texto o Capa > Text > Composición profesional. Puedes definir interlineado fijo o automático, interletrado, alineación izquierda/centro/derecha/justificada, dirección LTR/RTL, orientación horizontal/vertical, ancho de párrafo, sangría y espacios antes y después. También existen opciones de kerning del navegador y versalitas.

El texto que sobresale del lienzo queda oculto, pero se conserva. Al mover la capa hacia dentro vuelve a verse. Exportar e imprimir solo incluyen el área del documento. No se admite composición enriquecida por carácter ni todo el motor tipográfico de Adobe.

Figuras editables

El grupo U incluye rectángulo, elipse, línea, polígono y estrella. Mantén Shift para conservar proporción al dibujar; una línea se ajusta a direcciones regulares. Las figuras conservan color, puntos y tamaño hasta rasterizarlas. Pluma y selección de trazados permiten crear y editar puntos y tiradores. El icono de la capa te ayuda a distinguir una figura de una imagen rasterizada.

08 Transformar, escalar y recortar

Escalado con manejadores

Edición > Transformar > Escalar muestra tiradores sobre el elemento. Arrastra para ver el resultado en tiempo real, utiliza los campos porcentuales y el control de proporción cuando aparezcan, Enter para aceptar y Esc para cancelar. Otras transformaciones ofrecen las opciones disponibles en el menú.

Los textos y vectores se vuelven a dibujar desde sus datos para mantener la nitidez. Las imágenes rasterizadas utilizan remuestreo y una fuente conservada cuando es posible; ampliar una fotografía no crea detalle real. No confundas escalar una capa, cambiar el tamaño del documento y ampliar únicamente el zoom.

Recortar el documento

- Selecciona Imagen > Recortar o pulsa C.
- Arrastra en el lienzo para definir el área que quieres conservar.
- Revisa el tamaño propuesto y acepta la operación. El lienzo cambia a esa área; las capas se reposicionan.
- Si el resultado no es el esperado, deshaz antes de seguir editando.

Mover contenido entre documentos

Con varias pestañas abiertas, arrastra contenido hacia la pestaña de destino para copiarlo al otro documento según la operación de transferencia disponible. Comprueba la capa activa y las medidas del documento de destino. Los proyectos conservan historiales separados.

Tamaño y resolución

Imagen > Tamaño de imagen modifica las dimensiones en píxeles. En Nuevo documento puedes introducir medidas físicas y ppp. Para una impresión de calidad, parte de una imagen con suficientes píxeles; cambiar únicamente los ppp no mejora el enfoque.

09 Filtros y galería

Aplicar un filtro

Selecciona una capa de píxeles y abre Filtro. Elige la familia y el efecto, ajusta los controles y confirma. Si la capa es texto, figura, grupo u objeto inteligente, el editor puede pedir que la rasterices. Conserva una copia editable antes de hacerlo. Los filtros respetan la selección y el bloqueo alfa cuando corresponde.

La galería de filtros

La ventana amplia muestra una vista previa a la izquierda, categorías con miniaturas en el centro y controles con una pila de efectos a la derecha. Seleccionar una miniatura sustituye el filtro del efecto activo. Nueva capa de efecto duplica el actual para combinarlo con otro. El ojo activa u oculta; las flechas o el arrastre cambian el orden; eliminar quita el efecto. Se aplican de abajo hacia arriba, hasta 10 efectos.

Puedes buscar filtros, ocultar la columna central, encajar, ampliar y desplazar la vista o comparar con Original. La previsualización se reduce a un máximo de 900 × 650 píxeles para responder con agilidad y muestra su reducción. Aceptar calcula a resolución completa en un único paso de historial; Cancelar no modifica la imagen.

Nubes y nubes de diferencia

Filtro > Renderizar > Nubes genera un patrón fractal entre los colores frontal y de fondo. Nubes de diferencia lo combina con los píxeles existentes mediante Diferencia. Se aplican directamente y cada repetición genera una semilla nueva. Repetir varias veces puede formar vetas semejantes al mármol. En la galería, la semilla se conserva para relacionar vista previa y resultado.

Licuar tiene su propio espacio de deformación. Camera Raw ofrece ajustes sobre imágenes ya reveladas; no decodifica archivos RAW de cámara. Los motores de los filtros son propios y no producen necesariamente los mismos píxeles que Adobe.

10 Ajustes de imagen y Niveles

Ajustes editables

Imagen > Ajustes reúne Niveles, Brillo/contraste, Exposición, Intensidad, Tono/saturación, Equilibrio de color, Blanco y negro, Filtro de fotografía, Invertir, Posterizar y Umbral. Los controles se previsualizan en el documento. Puedes aplicarlos como ajuste editable de la capa actual o crear una capa de ajuste para las inferiores.

Aceptar guarda un paso de historial; Cancelar o Esc descarta el borrador. El botón ◐ de la fila de capas abre el último ajuste. Para editar un ajuste anterior de otro tipo, vuelve a elegirlo en Imagen > Ajustes. Las propiedades originales de texto y figuras se conservan. Una selección limita el ajuste mediante una máscara.

Niveles, paso a paso

- Abre Imagen > Ajustes > Niveles o pulsa Ctrl+L. El histograma representa 256 valores, desde negro a la izquierda hasta blanco a la derecha. Se pondera por transparencia y selección.
- Elige RGB para la corrección maestra o Rojo, Verde o Azul para un canal.
- Ajusta el negro y el blanco de entrada hacia los extremos útiles del histograma. Los valores por fuera se recortan a los extremos de salida. Evita perder detalle en sombras y luces.
- Gamma controla los medios tonos: por encima de 1 aclara; por debajo de 1 oscurece.
- Los niveles de salida limitan el negro y blanco finales. Los triángulos y campos numéricos están vinculados.
- Automático estira el rango del canal con recorte del 0,1 %. Los cuentagotas de la muestra fijan puntos negro, gris neutro y blanco. Comprueba siempre la imagen resultante.

Capa > Nueva capa de ajuste > Niveles crea una capa de Niveles directamente. Los ajustes se guardan en .viva. El motor trabaja en RGB de 8 bits; no incluye Curvas ni todos los parámetros de los ajustes de Photoshop.

11 RGB, CMYK y grises

Elegir el modo

En Nuevo documento o Imagen > Modo de color puedes elegir RGB sRGB, CMYK genérico, escala de grises o blanco y negro por umbral. El modo se guarda en el proyecto y se mantiene por pestaña. Los originales, textos y figuras permanecen editables; el modo se aplica a la composición.

Modo	Uso y salida
RGB sRGB	Fotografía y pantalla; formatos web y composición habitual.
CMYK genérico	Separación matemática con generación de negro y límite de tinta de 100 a 400 %.
Escala de grises	Composición monocroma; TIFF puede contener un único canal de 8 bits.
Blanco y negro	Umbral; TIFF puede contener 1 bit por píxel.

Lo que debes saber de CMYK

El procesamiento interno y la pantalla son RGB de 8 bits. CMYK es una separación genérica, sin un perfil ICC que describa papel, tintas y máquina. No ofrece edición nativa de cuatro canales de tinta independientes, tintas planas ni prueba certificada de imprenta.

Archivo > Exportar TIFF CMYK / grises / 1 bit genera un TIFF con cuatro canales CMYK reales, sin compresión, a los ppp del documento. La separación no incorpora un perfil ICC de imprenta. Antes de entregar un trabajo profesional, conviértelo al perfil requerido por la imprenta en una herramienta con gestión ICC.

PNG, JPEG, WebP, AVIF, impresión del navegador y PSD siguen siendo salida RGB. No se etiquetan como CMYK. Imagen > Canales y separaciones muestra los componentes calculados.

12 Guardar, exportar, PSD e imprimir

Conservar un proyecto

Archivo > Guardar proyecto (Ctrl+S) descarga .viva con capas y propiedades. Guarda con frecuencia: el historial es temporal, conserva hasta 18 pasos y no sustituye a un archivo. Los estilos guardados en el navegador pueden no estar disponibles en otro equipo.

Compatibilidad PSD

Puedes abrir PSD RGB o de grises y guardar PSD con capas, grupos y ciertos textos y trazados nativos. Las fuentes deben estar instaladas en Photoshop. Ajustes, objetos inteligentes, efectos propios y tipos de texto no compatibles pueden diferir o quedar como píxeles. No se admite abrir PSD CMYK ni PSB. Guarda también .viva; utiliza una exportación acoplada si necesitas fijar la apariencia.

Elegir el formato de imagen

Formato	Indicación
PNG	Transparencia y ausencia de pérdidas.
JPEG	Fotografías; no admite transparencia.
WebP / AVIF	Publicación web y compresión; AVIF permite sin pérdidas y tiene límite de 16 MP.
TIFF	RGB+alfa o salida por modo: CMYK, grises o 1 bit; archivos grandes.
BMP / TGA	Compatibilidad específica; BMP se acopla sobre blanco.
ICO	Iconos de hasta 256 píxeles.
SVG	Contiene la composición rasterizada incrustada; no es una exportación vectorial editable.

Imprimir la imagen o el manual

Archivo > Imprimir (Ctrl+P) permite elegir A4, A3 o Carta, orientación, márgenes, centrado y tamaño real según ppp o encaje en una página. El navegador muestra las impresoras y la opción de guardar en PDF. La impresión incluye solo el lienzo, sin herramientas ni guías.

Ayuda > Manual de usuario abre este manual. Descargar PDF guarda una copia; Imprimir manual abre el diálogo de impresión del navegador con la versión de lectura.

13 Atajos de teclado

Los atajos actúan cuando no estás escribiendo en un campo o en el texto del lienzo. En Mac, muchas combinaciones utilizan Cmd en lugar de Ctrl y Option en lugar de Alt. El navegador puede reservar algunas; utiliza el menú si no llegan al editor.

Acción	Atajo
Nuevo / Abrir	Ctrl+N / Ctrl+O
Guardar proyecto / Guardar como	Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Guardar PSD	Ctrl+Alt+S
Exportar imagen	Ctrl+Alt+Shift+W
Imprimir imagen	Ctrl+P
Deshacer / Rehacer	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z
Copiar / Cortar / Pegar	Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V
Seleccionar todo / Deseleccionar	Ctrl+A / Ctrl+D
Volver a seleccionar / Invertir selección	Ctrl+Shift+D / Ctrl+Shift+I
Añadir / Restar / Intersectar	Shift / Alt / Shift+Alt al iniciar
Niveles / Tono-saturación	Ctrl+L / Ctrl+U
Repetir último filtro	Ctrl+Alt+F
Nueva capa / Duplicar selección en capa	Ctrl+Shift+N / Ctrl+J
Transformar / Tamaño de imagen	Ctrl+T / Ctrl+Alt+I
Ventana de capas / Reglas	F7 / Ctrl+R
Encajar / 100 % / 200 %	Ctrl+0 / Ctrl+1 / Ctrl+2
Mover / Selección / Lazo / Varita	V / M / L / W
Recortar / Cuentagotas	C / I
Pincel / Borrador / Tampón	B / E / S
Retoque / Desenfocar / Exposición local	J / R / O
Texto / Formas / Pluma / Trazados	T / U / P / A
Bote-degradado / Mano / Zoom	G / H / Z
Intercambiar colores / Colores básicos	X / D
Máscara rápida / Ocultar herramientas	Q / Tab
Recorrer variantes de una herramienta	Shift+letra
Lista de atajos del editor	Ctrl+Alt+Shift+K

14 Problemas frecuentes y límites

No puedo pintar o aplicar un filtro

Comprueba la capa activa, la selección, la visibilidad, los bloqueos y el modo de máscara. Texto, figuras y objetos inteligentes deben rasterizarse para operaciones de píxeles. Conserva una copia antes de rasterizar. Un grupo o una capa de ajuste no son una capa de fotografía.

La selección no incluye otras zonas del mismo color

En la varita, desactiva Contiguo para incluir regiones separadas. Revisa Tolerancia y Todas las capas. Shift añade a la selección existente; Alt resta. Ctrl+D permite empezar de nuevo.

El texto cambia o parece cortado

Comprueba que la fuente terminó de cargarse y que está disponible. Una sustitución puede cambiar anchura y saltos. El contenido fuera del documento se conserva oculto y vuelve a verse al moverlo hacia dentro. Una imagen exportada siempre se limita al lienzo.

La imagen no se ve completa o pierde detalle

Usa Ctrl+0 para encajar. El zoom alto muestra los píxeles reales y no aumenta la resolución. Amplía desde una fuente de suficiente tamaño. Texto y figuras conservan su fuente editable hasta rasterizarse.

La exportación tarda o no sale como esperaba

AVIF utiliza un codificador local y admite hasta 16 MP. TIFF sin compresión puede ser grande. Espera a que termine o cancela cuando exista esa opción. Algunos formatos dependen de lo que admita el navegador. Revisa transparencia, fondo, calidad y modo antes de exportar.

Límites que conviene recordar

- Motor RGB de 8 bits, máximo 40 MP y hasta 100 capas en los límites de importación. Algunas superficies de texto se limitan a 12 000 píxeles por eje.
- PSD y CMYK tienen las restricciones explicadas en sus apartados. No existe equivalencia completa con Photoshop.
- No hay gestión ICC personalizada, edición de 16/32 bits, RAW de cámara ni selección generativa de sujetos/cabello.
- Los proyectos y exportaciones se descargan. El historial y la página abierta no son un sistema de copia de seguridad.