VIVA AUDIO STUDIO SUITE EDITOR · VERSIÓN 1.20.0

Manual de VIVA AUDIO STUDIO SUITE EDITOR

De la primera toma a una mezcla terminada.

Una guía de edición, grabación, automatización, mezcla y exportación. Incluye el recorrido inicial, los efectos de pista y una referencia de atajos.

Proyectos nuevos con cuatro pistas · EQ en el mezclador · FX morado cuando hay efectos aplicados

Empieza por el recorrido rápido y utiliza el índice o el buscador para resolver una tarea concreta. Las capturas facilitadas muestran controles de versiones anteriores; sus pies explican dónde se encuentran ahora. Los esquemas describen la distribución y las herramientas actuales.

Índice

01 · Tu primera sesión 3
02 · Conocer el espacio de trabajo 4
03 · Importar y organizar fuentes 5
04 · Entrada, salida y configuración 5
05 · Grabar con el micrófono 5
06 · Reproducir, situar el cursor y hacer zoom 6
07 · Pistas, colores, orden y tamaño 7
08 · Seleccionar y mover varios bloques 7
09 · Recortar, dividir, unir y fundir 8
10 · Fragmentos y portapapeles 8
11 · Volumen sobre la onda: puntos, dB y % 9
12 · Banderitas y anotaciones 10
13 · Mezclador, balance, ecualizador y compresor 10
14 · Aplicar y combinar efectos 12
15 · Reverb y efecto Teléfono 14
16 · Cambio de tono y Autotune 14
17 · Método de trabajo para una edición cuidada 15
18 · Guardar, abrir y recuperar proyectos 16
19 · Exportar MP3, WAV, FLAC y OGG 16
20 · Atajos y gestos 17
21 · Resolver problemas 18
22 · Referencia visual y términos 19

01 · Tu primera sesión

Al entrar, el editor permanece desactivado hasta elegir cómo comenzar. El micrófono está cerrado y ninguna pista tiene REC activo. Un proyecto nuevo empieza con **Pista 1, Pista 2, Pista 3 y Pista 4**, vacías y sin efectos.

Elección	Qué ocurre
Proyecto en blanco	Activa el editor para importar, añadir pistas o grabar.
Importar audio	Abre el selector de archivos. El editor se activa cuando la importación tiene éxito; cancelar conserva la pantalla inicial.
Explorar una demo	Carga sonidos de ejemplo para aprender. Puedes sustituirlos por tus audios.
Recuperar sesión anterior	Aparece si existe un autoguardado en este navegador y esta dirección web. Recupera audios, notas y ajustes.



Captura de referencia de la pantalla de inicio. En la versión actual aparece el logo VIVA AUDIO STUDIO SUITE EDITOR; la recuperación se ofrece cuando hay una sesión guardada.

Recorrido rápido: una voz con música

1. Elige Proyecto en blanco y pon un nombre a la sesión arriba.

2. Importa una base musical en Pista 1. Renómbrala como Música.

3. Abre Configuración, elige la entrada y comprueba la señal con Probar micro.

4. Activa REC en Pista 2, coloca el cursor y pulsa el botón rojo para grabar la voz. Vuelve a pulsarlo para terminar.


5. Recorta las tomas, añade puntos de volumen para bajar la música bajo la voz y ajusta el mezclador.

6. Descarga una copia con Guardar proyecto. Exporta la mezcla a MP3, WAV, FLAC u OGG Vorbis.

Nuevo proyecto crea otra sesión vacía con cuatro pistas. Antes de sustituir una sesión con contenido, el editor permite guardar una copia. Abrir un proyecto anterior conserva su número de pistas.

Al abrir o recargar la versión web, la portada cubre únicamente el cuadro de inicio durante cinco segundos. La imagen se muestra completa y el editor permanece visible alrededor. Después se retira la portada y aparecen las opciones de sesión en ese mismo cuadro. El cierre es automático y no espera a la carga de la sesión anterior. El micrófono sigue apagado y los controles se activan únicamente al elegir cómo empezar.

02 · Conocer el espacio de trabajo



Esquema de la distribución actual. El editor ocupa el ancho disponible; el panel lateral de propiedades se ha eliminado.

• **Cabecera:** nombre del proyecto, Abrir, Guardar proyecto y Exportar. El logo abre la página de inicio de VIVA AUDIO STUDIO SUITE EDITOR.

• **Herramientas:** Nuevo proyecto, Importar audio, Añadir pista, Configuración y Manual; también Deshacer, Rehacer y demo.

• **Transporte:** inicio, detener, reproducir/pausar, grabar, bucle, tiempo del cursor, medidor de entrada y zoom.

• **Regla:** minutos y segundos, regiones y banderitas de anotación.

• **Pistas:** controles fijos a la izquierda y bloques de audio a la derecha. La línea vertical indica el instante del cursor.

• **Mezclador:** un canal por pista con volumen, panorama, M/S, ecualizador y compresor; MASTER controla la salida completa.

La barra de desplazamiento horizontal empieza en la zona de audio, después de los controles de las pistas. La línea de reproducción termina en la última pista y no se prolonga por el espacio vacío inferior.

03 · Importar y organizar fuentes

Pulsa Importar audio o arrastra archivos desde tu equipo al editor. Puedes seleccionar varios archivos. Al soltarlos sobre una pista, se colocan en ella y en la posición temporal de destino. El botón Importar coloca el audio a partir del cursor según la pista activa.

MP3, WAV, M4A, OGG, FLAC, AAC, AIFF y WebM dependen de los formatos que pueda descodificar tu navegador. Un archivo protegido o un códec no compatible puede fallar aunque su extensión sea conocida.

Durante la carga verás una ventana emergente con el nombre del archivo y una barra de progreso. Permanece abierta mientras se lee y prepara el audio; desaparece automáticamente al finalizar, también si hay un error. Al seleccionar varios archivos, se muestra su número dentro del lote y la ventana se cierra al terminar todos. La descodificación puede mostrar actividad sin un porcentaje exacto. Espera a que termine antes de repetir la importación. Los audios originales se conservan como fuentes: los recortes, puntos y efectos se aplican a los bloques del proyecto.

Un bloque o clip representa una parte de una fuente de audio. Puedes usar la misma fuente en varios bloques sin volver a importarla.

04 · Entrada, salida y configuración

Abre Configuración junto a Añadir pista. Los cambios se aplican al seleccionar cada opción. Abrir la ventana enumera dispositivos y no enciende por sí solo el micrófono.

Control	Uso
Entrada	Selecciona el micrófono o interfaz. Entrada del sistema sigue la elección del sistema operativo.
Detectar	Solicita el permiso necesario y actualiza los dispositivos y sus nombres.
Probar micro	Abre la entrada para comprobar el medidor sin guardar una toma. Vuelve a pulsarlo para detener la prueba.
Salida / Permitir salida	Elige altavoces, auriculares o interfaz cuando el navegador permita seleccionar la salida. Si no ofrece esta función, usa la salida del sistema.
Altura general	Ajusta todas las pistas entre 60 y 260 px.
OK / cerrar	Cierra la ventana y detiene la prueba independiente. Una entrada asociada a una pista con REC sigue activa.

Los nombres completos de dispositivos pueden aparecer después de conceder permiso. Las preferencias de entrada y salida se recuerdan localmente. Si desconectas un dispositivo, comprueba la selección; la salida puede volver a la del sistema.

En el hosting utiliza HTTPS. Si el editor está dentro de un iframe, la página que lo contiene debe permitir el micrófono. Los permisos y las entradas silenciadas por el sistema se gestionan también fuera del editor.

05 · Grabar con el micrófono

1. Abre Configuración y comprueba Entrada con Probar micro.

2. Activa **REC en la pista de destino**. Aparece un vúmetro junto a FX/M/S/REC que muestra la entrada en tiempo real. Solo una pista se prepara para grabar a la vez.

3. Coloca la línea vertical donde quieras iniciar la toma.

4. Pulsa el **botón rojo del transporte** o R. REC prepara la pista; el botón rojo inicia la grabación.

5. Mientras grabas, el bloque crece y dibuja la onda del sonido que entra. Puedes crear banderitas con B.

6. Pulsa de nuevo el botón rojo o R; Detener también finaliza la toma. Espera a que se prepare el bloque para editarlo.

7. Desactiva REC cuando ya no necesites la entrada.

El vúmetro de entrada mide el micrófono original. Los efectos de pista, M y S no sustituyen ni silencian la captura del micrófono. Los efectos se escuchan al reproducir la toma y al exportar; el editor conserva la grabación original.

Usa auriculares para grabar sobre una base y evitar que los altavoces vuelvan a entrar por el micrófono. La aplicación no activa una escucha directa de la entrada. Si falla la conversión final, se ofrece una copia de la toma original para conservarla.

Antes de una toma larga, graba unos segundos, reprodúcelos y confirma que la voz llega con claridad. Si la entrada satura, baja la ganancia física o del sistema: bajar el fader después no recupera el sonido ya distorsionado.

06 · Reproducir, situar el cursor y hacer zoom

Espacio reproduce o pausa. Detener termina la escucha. Inicio vuelve a 00:00. Haz clic en la regla o en un espacio vacío de una pista para situar el cursor. El indicador de tiempo permite escribir una posición en segundos.

Rebobinar y la tecla Inicio llevan también la vista y la barra horizontal al comienzo. Durante la reproducción, la vista sigue al cursor para mantenerlo visible, incluso con zoom. El desplazamiento vertical se conserva; con el audio en pausa puedes explorar la línea temporal libremente.

Arrastra sobre la regla para seleccionar una región y activa el botón de bucle para repetirla. Esa región también puede exportarse por separado. Escape quita la región.

Con el puntero sobre las ondas o la regla, gira la rueda hacia arriba para acercar y hacia abajo para alejar. Se mantiene el instante que está bajo el puntero dentro de los límites de desplazamiento. El zoom no cambia el tiempo del cursor. Mayús y la rueda desplazan la vista; Ctrl/Cmd y la rueda conservan el zoom del navegador. También tienes -, +, el deslizador y Ajustar para ver la sesión.

Cada bloque lleva un pequeño play en su cabecera. Lo escucha de principio a fin de forma aislada, con sus recortes, automatización y efectos. Pulsarlo otra vez detiene la escucha; el de otro bloque cambia de audio. Los botones M/S y la selección no se modifican.

Abrir el menú con el botón derecho no detiene la reproducción. Puedes consultar opciones o ajustar volumen mientras escuchas.

07 · Pistas, colores, orden y tamaño

Añadir pista crea otra pista. Escribe su nombre en la cabecera. Pulsa el cuadrado de color para elegirlo: los bloques de esa pista y su canal del mezclador adoptan ese color. Los bloques que se mueven a otra pista adoptan el color del destino.

Las flechas ↑ y ↓ junto al nombre suben o bajan una posición. También puedes arrastrar el asa de puntos y soltar encima o debajo de otra pista. Con el asa enfocada, Alt+↑ y Alt+↓ cambian el orden. El mezclador sigue ese mismo orden y conserva los ajustes.

Arrastra el borde inferior de una pista para hacerla más fina o más gruesa; con el tirador enfocado sirven las flechas arriba/abajo. Configuración → Altura general ajusta todas. En las pistas muy finas, desplaza su zona de controles para llegar a la ganancia y el balance.

M silencia una pista: bloques grises y onda en gris claro. El botón S activa un solo exclusivo: la pista activa conserva su color y las demás quedan grises con la onda en blanco pálido. Al salir de Solo recuperan su color, salvo las que continúen silenciadas.

El botón S de la pista significa Solo; la tecla S del teclado divide un bloque. El color gris es un estado de escucha y no borra el color elegido.

Mover bloques entre pistas y reconocer superposiciones

En las zonas con cursor de mano, al mantener pulsado el botón izquierdo aparece una mano cerrada. Arrastra un bloque hacia otra pista: una previsualización con su onda sigue el destino, la pista receptora se resalta y el origen queda atenuado. Puedes cambiar de pista moviendo solo en vertical; no hace falta desplazar el audio en el tiempo. Los bloques seleccionados en varias pistas se mueven juntos y conservan sus distancias.

Al soltar se confirma el movimiento. Escape, cancelar el gesto o perder el foco recuperan la posición anterior. Deshacer también permite volver atrás después de soltar.

Si dos o más bloques comparten tiempo dentro de una misma pista, el tramo compartido se marca con rayas ámbar y el número de audios. La cabecera muestra un aviso; al pasar el puntero sobre ese aviso o sobre el bloque puedes consultar los nombres y los tiempos. También se detecta un bloque totalmente cubierto por otro. Los audios en pistas diferentes no generan este aviso.

El indicador se actualiza al mover y recortar, antes de soltar. Desaparece cuando los bloques dejan de coincidir. La señal sigue mezclándose de la misma manera: el aviso no recorta el audio ni añade un fundido automático.

08 · Seleccionar y mover varios bloques

Un clic normal selecciona un solo bloque y limpia la selección anterior. El bloque queda rodeado por un borde verde claro y muestra una marca de selección. Para añadir o quitar bloques de la selección, mantén **Ctrl/Cmd o Mayús** al hacer clic, también entre pistas diferentes. La barra inferior indica cuántos bloques hay seleccionados. Un clic en vacío, **Quitar selección** o Escape limpia la selección.

Para mover el grupo, arrastra uno de los bloques seleccionados por su cabecera o por una zona de la onda fuera de la línea de volumen. La selección se conserva durante el arrastre; si haces clic y sueltas sin mover, queda seleccionado únicamente ese bloque. Todos los seleccionados se mueven juntos y mantienen sus distancias temporales. Un movimiento vertical conserva la separación entre sus pistas; el grupo se limita al inicio de la sesión y a la primera/última pista.

El ajuste temporal ayuda a colocar los bloques en pasos de 0,1 s, 1 s o 0,01 s. Desactiva Ajuste para un posicionamiento libre. Para detalles finos, aumenta el zoom antes de mover.

El borde y la marca de selección muestran exactamente qué audios se moverán. Editar un punto de volumen o elegir un fragmento deja activo únicamente su bloque. Deshacer recupera el movimiento completo en una operación.

09 · Recortar, dividir, unir y fundir

Recortar: arrastra el extremo izquierdo o derecho del bloque. La onda, los puntos y la duración cambian mientras mantienes pulsado el ratón. El audio recortado sigue en la fuente original.

Dividir: sitúa el cursor dentro del bloque seleccionado y pulsa S, o utiliza Dividir. La herramienta Cortar divide al hacer clic. Si hay un segmento seleccionado, Dividir lo separa para editarlo.

Unir: selecciona exactamente dos bloques de la misma pista y pulsa **W**. Pulsa W sola, sin combinaciones; para marcar el segundo bloque usa Ctrl/Cmd o Mayús al hacer clic. Conserva el orden temporal, los recortes y los cambios de volumen; un hueco entre los bloques se convierte en silencio. No se unen bloques de pistas distintas. Deshacer restaura los originales.

Fundidos y valores exactos: haz clic derecho sobre el audio → Ajustes del bloque. Allí puedes cambiar nombre, inicio, duración, ganancia, fundido de entrada y fundido de salida, además del nivel de la línea de volumen. Los cambios se aplican al editar el campo. El ecualizador está en el mezclador.

Normalizar clip a -1 dB ajusta su ganancia según el pico de la fuente recortada. No analiza la sonoridad LUFS ni garantiza el pico final después de sumar pistas o efectos. **Restaurar audio completo** recupera la extensión de la fuente, modificando el inicio si el bloque estaba recortado por la izquierda.

Usa fundidos cortos para entradas y salidas suaves; escucha cada corte a volumen moderado y comprueba después la unión dentro de la mezcla.

10 · Fragmentos y portapapeles

Con el botón derecho puedes añadir marcadores de corte y seleccionar el tramo entre ellos. También puedes usar Marcar inicio del segmento y Marcar final del segmento. Estos puntos delimitan una edición dentro de un bloque y son distintos de los puntos de volumen. El fragmento queda rayado en ámbar, con **I** en el inicio y **F** en el final.

Borrar los límites: haz clic derecho en el punto y elige **Eliminar punto de edición**, o enfoca el punto con un clic/Tab y pulsa **Supr o Retroceso**. También tienes **Eliminar punto de inicio del fragmento** y **Eliminar punto final del fragmento** en el menú del bloque. Puedes quitar cualquiera de los dos, aunque coincida con un extremo del bloque. Se retira la selección del fragmento para evitar copiar o cortar un tramo que ya no está delimitado; el audio y los puntos de volumen se conservan. Deshacer recupera el punto y el fragmento. **Quitar selección del fragmento** retira solo el área resaltada y conserva los marcadores de corte.


Operación	Resultado
Escuchar segmento	Reproduce solo el fragmento seleccionado.
Separar segmento para editar	Crea un bloque independiente; el resto conserva su posición.
Conservar solo el segmento	Recorta el bloque a ese tramo.
Copiar / Cortar	Copia el fragmento si hay uno seleccionado; en otro caso copia el bloque. Cortar elimina además ese audio del destino original.

Operación	Resultado
Pegar audio aquí	Inserta el contenido en la pista y posición elegidas con el botón derecho.
Duplicar / Silenciar / Eliminar segmento	Aplica la operación al tramo seleccionado.
Exportar segmento	Permite elegir MP3, WAV, FLAC u OGG para el fragmento.

Ctrl/Cmd+C, X y V copian, cortan y pegan. El atajo de pegar usa la pista activa y el tiempo del cursor. El portapapeles es interno del editor; no es un archivo de audio en el portapapeles del sistema. Duplicar se activa también con Ctrl/Cmd+D. Supr elimina el bloque activo o el segmento seleccionado; si el foco está en un punto de edición, elimina únicamente ese punto.

Las operaciones de grupo para mover y unir no convierten automáticamente Copiar o Supr en una operación sobre todos los bloques resaltados: confirma el bloque activo o el fragmento antes de editar.

11 · Volumen sobre la onda: puntos, dB y %



Esquema de automatización: los puntos blancos fijan niveles; el amarillo modifica la transición entre ellos.

Cada bloque comienza con una línea blanca punteada en el centro y dos puntos, al principio y al final. Ese nivel equivale a **0 dB / 100 %**. Arrastra la línea hacia arriba o abajo para cambiar todo su volumen. Arrastra un punto para ajustar la envolvente en ese lugar. Al pasar el puntero, el punto se resalta.

Para crear uno, usa el botón derecho → Añadir punto de volumen. También puedes colocar el puntero sobre el bloque y pulsar **P**: se crea el punto en esa posición y se abre Ajustar volumen. Si ya hay uno ahí, se selecciona en lugar de duplicarlo. Cancelar conserva el punto creado con su nivel previo.

En Ajustar volumen elige Fijar, Aumentar o Reducir, escribe cualquier cantidad válida y selecciona dB o %. Sobre un punto se modifica ese punto; fuera de un punto se actúa sobre todo el bloque. **Aceptar y Enter confirman lo mismo**. Cancelar conserva el nivel anterior. El nivel también se puede escribir en Ajustes del bloque.

Ejemplo	Significado
Fijar 100 % / 0 dB	Nivel original de la línea.
Fijar 50 %	Aproximadamente -6,02 dB.

Ejemplo	Significado
Fijar 200 %	Aproximadamente +6,02 dB.
Aumentar 25 %	Multiplica el nivel actual por 1,25.
Reducir 25 %	Multiplica el nivel actual por 0,75.
Aumentar / reducir 3 dB	Suma / resta 3 dB al nivel actual.
Fijar 0 %	Silencio.

Al pasar por un tramo de la línea de volumen aparece un **punto amarillo**. Puedes arrastrarlo a izquierda, derecha, arriba o abajo, también en diagonal. El movimiento horizontal cambia dónde se concentra la transición; el vertical modifica su arco para suavizarlo o pronunciarlo. El control permanece accesible mientras el puntero siga dentro del bloque. Los puntos blancos de los extremos conservan su posición y nivel.

También puedes arquear una línea con ambos extremos al mismo nivel. La curva se escucha mientras arrastras y se conserva al recortar, dividir, copiar y guardar el proyecto. **Doble clic** en el control amarillo recupera la recta; las cuatro flechas lo ajustan y Mayús permite pasos más pequeños. Deshacer revierte un arrastre completo.

La automatización se escucha durante el arrastre y se conserva al recortar, dividir, copiar, guardar y exportar. P no actúa durante la escritura, con un diálogo abierto ni durante una grabación o carga.

La automatización del bloque se combina con su ganancia, el fader de pista y MASTER. Un valor muy alto puede saturar al mezclar; escucha y comprueba la salida.

12 · Banderitas y anotaciones


Haz clic derecho en la regla de minutos y segundos para crear una banderita blanca. Su ventana muestra el minuto, segundo y milisegundo del marcador y permite escribir una nota. Haz clic en una bandera existente para leerla, cambiar el texto o eliminarla.

Pulsa **B** para marcar el instante exacto de la línea vertical. Funciona con el sonido detenido, en pausa, reproduciéndose o grabándose. No redondea a la rejilla ni abre automáticamente la ventana: puedes seguir marcando y escribir después.

Las notas se conservan al editarlas/cerrar y se incluyen en el autoguardado y en el archivo .vivastudio. B no genera marcas mientras escribes, con Ctrl/Cmd/Alt, con otro diálogo abierto o manteniendo la tecla pulsada.

Ejemplos de nota: «Repetir esta frase», «Entrada de música», «Eliminar respiración», «Revisar esta toma con el cliente». Las banderas de sesión no cortan el audio.

13 · Mezclador, balance, ecualizador y compresor



Esquema del mezclador actual: los ajustes de EQ y el compresor están en cada canal de pista.

El fader de cada canal ajusta el volumen entre -60 y +6 dB; el extremo inferior silencia la señal. Está sincronizado con la ganancia de la pista. El panorama/balance L/R desplaza el sonido a izquierda o derecha; el centro mantiene el equilibrio. El balance también aparece debajo de la ganancia en la cabecera de pista.

Banda	Centro	Qué ajusta
Graves	200 Hz	Peso y cuerpo mediante un filtro de estantería.
Medios	1,5 kHz	Presencia mediante una banda de realce o reducción.
Agudos	5,5 kHz	Brillo mediante un filtro de estantería.

Cada banda permite -12 a +12 dB en pasos de 0,5 dB. Arrastra el deslizador del canal de la pista que quieras: funciona aunque otra pista esté seleccionada. Los ajustes se escuchan en reproducción y se incluyen en la exportación.

Compresor de voz activa un compresor con parámetros fijos para reducir diferencias de nivel. Restablecer EQ pone las tres bandas a 0 y desactiva el compresor; conserva los efectos de pista de la ventana FX. Los cambios permiten Deshacer/Rehacer y se guardan con la sesión.

MASTER ajusta el volumen final de todas las pistas. Su canal no lleva ecualizador de pista. Contraer oculta el mezclador; Expandir lo recupera. La barra horizontal del mezclador da acceso a canales fuera de la pantalla.

Comienza reduciendo frecuencias molestas con cambios pequeños y compara al mismo volumen. El editor no incorpora medición LUFS ni de pico verdadero: sus medidores orientan el nivel, pero no certifican requisitos de emisión.

14 · Aplicar y combinar efectos

Pulsa **FX, a la izquierda de M**, en la pista. Si la mezcla ya se reproduce, continúa escuchándola. También puedes usar **Reproducir / Pausar** dentro de la ventana para comenzar o detener la escucha sin cerrarla. Los efectos actúan en esta pista dentro de la escucha actual; abrir FX mientras escuchas un bloque mantiene esa escucha aislada.

Activa un efecto y mueve sus controles: **el resultado se escucha al ajustar, antes de pulsar OK**. La reverb y el teléfono se actualizan en sus rutas de audio. El tono y el Autotune se procesan de forma continua cuando el navegador permite AudioWorklet, con un pequeño retardo de procesamiento; el editor compensa la programación para mantener la posición temporal de la pista.

Si AudioWorklet no está disponible o el hosting bloquea su carga, el tono y el Autotune se preparan en segundo plano después de una breve pausa del movimiento del control. Mientras tanto se mantiene la escucha del ajuste anterior. El estado de la ventana informa de la actualización; esta alternativa puede tardar más con audios largos.

Comparar sin FX permite escuchar temporalmente sin los efectos de pista; vuelve a pulsarlo para recuperar el borrador. Conserva el volumen, balance, EQ y compresor de la pista. No cambia los ajustes guardados. Si la pista está silenciada por M/S, revisa esos controles antes de abrir la ventana.

OK o Enter guardan el ajuste elegido en una operación que puedes deshacer. Cancelar, Escape o cerrar recuperan el sonido y los valores anteriores. **Restablecer** permite probar los efectos de pista desactivados; confirma con OK para guardar ese cambio o cancela para recuperar lo anterior. Un borrador no se incluye en el autoguardado ni en una exportación hasta confirmarlo.

El botón FX morado claro con letras blancas indica que hay un efecto guardado en la pista. El borrador se escucha dentro de la ventana; OK actualiza también el indicador. Al desactivar todos los efectos y confirmar, el botón vuelve a su estado normal. FX ON del mezclador también puede reflejar ecualización o compresión.

Los efectos confirmados actúan sobre todos los bloques de la pista, tanto en la mezcla como en la escucha aislada y en la exportación. Se conservan con el proyecto. La ventana mantiene el cursor y las demás pistas en marcha mientras ajustas. La reproducción habitual y la exportación pueden preparar el tono y la afinación completos para obtener el archivo final.

Las fuentes y las tomas originales no se sobrescriben. Prueba los efectos con una frase corta antes de preparar una toma larga. Deshacer recupera la configuración aplicada anteriormente.

Binaural 3D

Actívalo en FX para colocar la pista como una fuente virtual alrededor del oyente. Utiliza auriculares estéreo y deja el balance de la pista centrado como punto de partida. Puedes ajustarlo mientras escuchas, comparar sin FX, confirmar con OK o Enter y recuperar los ajustes anteriores con Cancelar. La configuración se guarda con el proyecto y se aplica al exportar MP3, WAV, FLAC u OGG en estéreo.

Control	Rango	Uso
Posición alrededor	-180 a +180 grados	0: delante; -90: izquierda; +90: derecha; -180 o +180: detrás.
Altura	-90 a +90 grados	Los valores positivos elevan la fuente; los negativos la sitúan por debajo.
Distancia	0,2 a 20 m	Aleja la fuente y atenúa su nivel a partir de un metro.

Control	Rango	Uso
Intensidad	0 a 100 %	Mezcla el audio original con la fuente binaural: 0 % original; 100 % espacializado.
Salida	-24 a +12 dB	Ajusta el nivel de la parte binaural para equilibrarla en la mezcla.

Prueba las posiciones Delante, A la izquierda, A la derecha, Detrás o Por encima y cambia después los controles. A 100 % se reúne la pista en una fuente única para situarla; con una intensidad menor conservas parte del estéreo original. El balance de la pista se aplica después del efecto y también influye en la escucha. El efecto se inicia desactivado en los proyectos nuevos y en las sesiones anteriores.

Para una voz, empieza con una distancia de 1 m y una intensidad del 100 %. Escucha con auriculares y mueve la posición. Prueba la altura y la distancia, compensa con Salida y compara a un volumen parecido. La percepción de delante, detrás y altura depende del oyente y los auriculares.

Pultronic · EQ vintage

Actívalo en FX para aportar color de válvulas a voces, música o una mezcla. Es un ecualizador propio de VIVA inspirado en ese carácter; no incluye el plugin comercial Pultronic de G-Sonique. Se escucha mientras ajustas y queda incluido en el archivo exportado al confirmar con OK o Enter.

Control	Rango	Uso
Entrada / Salida	-18 a +18 dB / -24 a +12 dB	La entrada empuja la saturación; la salida compensa el nivel final.
Recorte / Refuerzo de graves	0-18 dB, 30-300 Hz	Reduce el exceso de graves o aporta cuerpo; ambos controles pueden combinarse.
Medios	200-6000 Hz, -18 a +18 dB, Q 0,2-3	Un Q bajo afecta una banda amplia; un Q alto concentra el ajuste.
Agudos	2000-15000 Hz, 0-18 dB	Refuerza presencia y detalle.
Calidez / Saturación / Brillo	0-100 %	Suaviza el extremo agudo, añade armónicos y regula el detalle, respectivamente.
Mezcla	0-100 %	0 % conserva el original; 100 % escucha toda la ruta vintage.

Elige carácter Clásico, Cálido o Saturado, y prueba los ajustes Neutro, Voz cálida, Radio años 60, Vinilo suave o Más carácter. Después puedes ajustar cualquier valor. El efecto se inicia desactivado en cada pista y guarda sus parámetros con el proyecto.

Para una voz, empieza por Voz cálida y compara sin FX. Más saturación no equivale a una voz mejor: compensa la salida para comparar a un volumen parecido y vigila los picos. Cancelar recupera los ajustes guardados.

15 · Reverb y efecto Teléfono

Reverb

Parámetro	Rango	Uso
Intensidad	0-100 %	Cantidad de ambiente mezclada con la señal original.
Duración	0,2-6 s	Extensión de la reverberación.
Pre-retardo	0-150 ms	Separación antes de la reverberación.

Como punto de partida para una voz, prueba intensidad baja, una duración corta y un pre-retardo moderado. Escucha que las palabras sigan claras. La cola natural se añade al final de la escucha y de la exportación, también al exportar un bloque o región; no incluye bloques que estén fuera de esa selección.

Teléfono

Parámetro	Rango	Uso
Intensidad	0-100 %	Mezcla original/filtrada.
Corte de graves	100-1.500 Hz	Reduce el cuerpo grave.
Corte de agudos	1.500-6.000 Hz	Reduce el brillo.
Saturación	0-100 %	Añade distorsión al carácter de llamada.

Prueba 300 Hz de graves, 3.400 Hz de agudos e intensidad alta para un carácter telefónico marcado. El corte de graves debe quedar por debajo del corte de agudos. La saturación modifica el timbre; vuelve a ajustar el nivel de pista si lo necesitas.

16 · Cambio de tono y Autotune

Cambio de tono

Elige entre -24 y +24 semitonos, en pasos de 0,1. Un valor negativo crea una voz más grave y uno positivo una más aguda. Doce semitonos corresponden a una octava. La duración y el tamaño de los bloques se conservan. Valores extremos pueden producir un timbre artificial, útil como efecto creativo.

Autotune

Trabaja con una voz monofónica, una nota a la vez. Una mezcla con varias voces o instrumentos simultáneos dificulta la detección; usa una pista de voz separada.

Parámetro	Qué decide
Nota raíz	Tonalidad base, de Do a Si.

Parámetro	Qué decide
Escala	Cromática, mayor, menor, pentatónica mayor o pentatónica menor. Cromática permite los doce semitonos.
Intensidad · 0-100 %	Cantidad de corrección hacia la nota objetivo.
Velocidad · 0-500 ms	0 ms produce una corrección inmediata; aumenta el tiempo para transiciones más suaves.
Tolerancia · 0-100 cents	Margen de afinación antes de corregir. Cien cents equivalen a un semitono.
Nota más grave · 40-500 Hz	Límite inferior de detección de la voz.
Nota más aguda · 80-2.000 Hz	Límite superior. Debe ser mayor que el inferior.

Para una corrección discreta, parte de una escala correcta, velocidad moderada y una intensidad parcial; escucha el resultado. Para un efecto robótico, reduce la velocidad y aumenta la intensidad. Si corrige hacia notas equivocadas, revisa la tonalidad y el rango de voz antes de aumentar la corrección.

Se puede combinar con el cambio de tono y los otros efectos. En la ventana FX puedes ajustar la afinación mientras escuchas. Para la reproducción habitual y la exportación se conserva la duración; la preparación muestra su progreso y reutiliza el audio cuando los ajustes no cambian.

17 · Método de trabajo para una edición cuidada

1. **Preparación:** nombra pistas por función, revisa entrada/salida, graba una prueba y guarda una primera copia del proyecto.

2. **Montaje:** selecciona las mejores tomas, limpia silencios largos, usa cortes y fundidos suaves. Añade banderas a lo pendiente.

3. **Equilibrio:** trabaja primero con niveles y balance. Baja la música donde habla la voz con puntos de volumen y curvas.

4. **Timbre:** corrige con EQ del mezclador. Activa el compresor si ayuda a controlar la voz. Comprueba después el nivel general.

5. **Ambiente y creatividad:** aplica FX con una finalidad concreta. Compara la pista dentro de la mezcla y usa su play para revisar detalles.

6. **Revisión:** escucha toda la sesión, las entradas, los finales y la cola de reverb; confirma qué pistas están en M/S y qué región exportarás.

7. **Entrega:** guarda el .vivastudio y exporta el formato necesario. Escucha también el archivo descargado.

La normalización de pico no sustituye una mezcla equilibrada. Evita compensar una pista distorsionada aumentando MASTER o aplicar efectos a todas por costumbre. Si necesitas verificar una norma de sonoridad, analiza el archivo final con un medidor que ofrezca esa medida.

18 · Guardar, abrir y recuperar proyectos

Guardar proyecto descarga un archivo **.vivastudio** con todos los audios, posiciones, colores, alturas, volúmenes, curvas, notas y efectos. Abrir vuelve a cargar ese archivo para continuar. Los proyectos anteriores siguen siendo compatibles; al abrirlos, REC queda desactivado.

El autoguardado es local, mediante los datos de este navegador y esta dirección web. Recuperar sesión anterior aparece al volver si hay una copia disponible. No se comparte entre equipos, dominios ni navegadores; puede perderse si borras los datos del sitio o usas una sesión privada.

El audio exportado es una mezcla final, no un proyecto editable por pistas. Conserva el .vivastudio y una copia externa cuando termines una etapa importante.

19 · Exportar MP3, WAV, FLAC y OGG

1. Pulsa Exportar y elige el nombre.

2. Elige el formato que prefieras: **MP3** con 128, 192, 256 o 320 kbps; **WAV** PCM de 16 bits; **FLAC** sin pérdida del PCM de 16 o 24 bits; u **OGG Vorbis** con calidad VBR de 0 a 10. Solo aparecen los ajustes del formato elegido. La salida es estéreo a 44,1 kHz.

3. Elige Sesión completa, Región de la mezcla, Clip seleccionado o Segmento del clip seleccionado. La selección requerida debe existir.

4. Decide si normalizas el pico a -1 dB. Esta opción ajusta el pico de la mezcla renderizada y no su sonoridad LUFS.

5. Pulsa Descargar audio. La barra muestra actividad durante la mezcla y porcentaje al codificar MP3, FLAC u OGG. El archivo se descarga con la extensión del formato elegido. Espera la descarga o pulsa Cancelar para detener el proceso.

La exportación respeta el volumen, balance, ecualización, compresión, puntos, curvas, fundidos y efectos. En la mezcla completa/región se respeta M/S; las opciones de bloque o segmento preparan la escucha aislada correspondiente. Una reverb activa puede prolongar el archivo por su cola natural.

Uso	Elección práctica
Compartir una voz o una revisión ligera	MP3; ajusta calidad según tamaño y necesidad.
Compartir música con mayor calidad dentro de MP3	256 o 320 kbps; comprueba el archivo final.
Continuar un procesamiento sin compresión	WAV PCM de 16 bits.
Archivar la mezcla con compresión sin pérdida	FLAC de 16 o 24 bits.
Compartir audio comprimido en formato abierto	OGG Vorbis; aumenta la calidad si priorizas fidelidad frente a tamaño.
Retomar pistas, anotaciones y efectos	Guardar proyecto .vivastudio, además del audio final.

Los cuatro formatos se generan localmente con los efectos y la mezcla elegida. FLAC comprime sin pérdida respecto al PCM con la profundidad de bits seleccionada; no recupera información que ya se hubiera perdido en una fuente comprimida. Todos son audios finales: guarda también el proyecto .vivastudio para conservar las pistas y la edición.

20 · Atajos y gestos

Tecla / gesto	Acción
Espacio	Reproducir / pausar.
R	Iniciar / finalizar grabación.
S	Dividir el bloque activo en el cursor.
W	Unir exactamente dos bloques seleccionados de una misma pista.
P	Crear/seleccionar un punto de volumen bajo el puntero y abrir su ajuste.
B	Banderita en el tiempo del cursor, también detenido o grabando.
Inicio	Volver al comienzo.
Supr / Retroceso	Eliminar el bloque activo o segmento.
Ctrl/Cmd+Z	Deshacer.
Ctrl/Cmd+Mayús+Z / Ctrl/Cmd+Y	Rehacer.
Ctrl/Cmd+C / X / V	Copiar / cortar / pegar bloque o fragmento.
Ctrl/Cmd+D	Duplicar.
Ctrl/Cmd+S	Descargar el proyecto.
Ctrl/Cmd o Mayús + clic	Añadir o quitar un bloque de la selección múltiple.
Supr sobre un punto de edición	Borrar ese límite sin borrar el audio.
Escape	Cerrar menú/diálogo o quitar la selección de audio, según el contexto.
Enter en Ajustar volumen o FX	Confirmar los valores válidos.
Rueda sobre ondas/regla	Zoom. Mayús desplaza; Ctrl/Cmd conserva el zoom del navegador.
Botón derecho sobre audio / regla	Menú de edición / banderita con nota.
Alt+↑ / ↓ sobre el asa de una pista	Cambiar el orden.

Los atajos del editor se suspenden mientras escribes o hay un diálogo abierto. No actúan antes de elegir cómo comenzar. Algunas operaciones se desactivan mientras se carga, exporta o graba. En macOS, Cmd sustituye a Ctrl.

21 · Resolver problemas

Síntoma	Comprobación
Controles desactivados al entrar	Elige Proyecto en blanco, Importar, Demo o Recuperar.
El micrófono no entra	Configuración → Entrada → Probar micro. Permite el micrófono, selecciona la entrada correcta y comprueba volumen/silencio físicos y del sistema. En el hosting usa HTTPS.
REC encendido pero no se crea una toma	REC prepara la pista; inicia con el botón rojo o R.
Hay señal pero no se escucha la entrada en directo	El editor mide y graba, pero no activa escucha directa del micrófono. Reproduce una toma corta para comprobarla.
No se oye la reproducción	Revisa salida del sistema, permiso/selector de salida, MASTER, volumen de pista y M/S. Pulsa play para reactivar el audio del navegador.
Solo una pista conserva su color	Hay Solo activo; pulsa su S para desactivarlo.
W no une	Selecciona exactamente dos bloques de una misma pista; limpia otras selecciones haciendo clic en vacío.
P no añade un punto	Coloca el puntero sobre un bloque; cierra diálogos, sal de campos de escritura y termina cualquier carga/grabación.
La curva amarilla parece plana	Arrastra el control amarillo hacia arriba o abajo para arquearla; izquierda y derecha cambian dónde se concentra el ajuste. Doble clic vuelve a una recta.
Un archivo no se importa	Comprueba que sea audio válido y compatible; conviértelo a WAV/MP3 con una herramienta compatible si es necesario.
El tono o Autotune tarda	La escucha directa requiere AudioWorklet disponible. Si está bloqueado, se prepara el ajuste en segundo plano sin detener las otras pistas. La reproducción habitual y la exportación también pueden preparar el audio; espera su progreso.
El PDF no se descarga	Usa Descargar PDF o Imprimir → Guardar como PDF. Permite las descargas del navegador.
No aparece la recuperación	Debe existir un autoguardado en el mismo navegador y dirección. Abre tu copia .vivastudio.
El hosting muestra una versión antigua	Reemplaza el paquete completo, vacía la caché y recarga.

Deshacer/Rehacer ayuda a recuperar ediciones; una copia .vivastudio protege ante cierre, borrado de datos o cambio de equipo. No dependas solo del autoguardado.

22 · Referencia visual y términos



Captura de referencia de los controles antes de retirar Propiedades. En la versión 1.20.0 el ecualizador y el compresor están en el mezclador; los fundidos, la ganancia y el nivel del bloque se abren desde Ajustes del bloque, con el botón derecho.

Término	Significado
Pista	Canal que agrupa bloques con un volumen, balance y procesamiento comunes.
Clip / bloque	Fragmento de una fuente colocado en la línea de tiempo.
Segmento	Selección dentro de un bloque para editar o exportar.
Automatización / envolvente	Línea de volumen con puntos y curvas a lo largo del audio.
dB	Unidad logarítmica para indicar cambios de nivel.
Panorama / balance	Distribución del sonido entre izquierda y derecha.

Término	Significado
FX	Efectos aplicados a la pista.
Master	Salida y volumen final de la mezcla.
Pico / sonoridad	El pico es el máximo de amplitud; no equivale al volumen percibido medido en LUFS.

El editor procesa el audio en el navegador. La memoria disponible limita el tamaño de los proyectos. Este paquete incluye edición de audio y efectos propios; no incorpora MIDI, instrumentos virtuales VST, cuentas ni almacenamiento de proyectos en la nube.

Este manual se puede descargar completo como HTML o PDF y también imprimir. Las capturas de referencia son imágenes facilitadas por el usuario; los tres esquemas son ilustraciones de los controles actuales.