Serveur multimédia Sécuriser et rediriger des connexions

SSH

Romain Vimont

Ubuntu-Party

7 juin 2008



Plan

- Les bases
 - Présentation
 - Authentification
- Transfert de fichiers sécurisé
 - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- 4 Sécuriser et rediriger des connexions
 - Redirection de port local
 - Redirection de port distant
- 5 Passer à travers un proxy d'entreprise



Plan

- Les bases
 - Présentation
 - Authentification
- 2 Transfert de fichiers sécurisé
 - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- Sécuriser et rediriger des connexions
 - Redirection de port local
 - Redirection de port distant
- 5 Passer à travers un proxy d'entreprise



SSH: késako?

Secure Shell

SSH désigne à la fois :

- un protocole de communication sécurisé entre un client et un serveur;
- le logiciel qui permet d'utiliser ce protocole.

Utilité

Son utilisation principale, la plus basique, est l'accès à un terminal distant, dans lequel on peut taper des commandes.



Installation

Serveur

Pour installer un serveur SSH:

sudo apt-get install openssh-server

Pour le démarrer :

sudo /etc/init.d/ssh start

Client

Le client SSH est présent par défaut dans Ubuntu.



Utilisation

Syntaxe

```
ssh [login@] serveur [-pport] [-C] [-X] [commande]
```

Exemples

```
ssh rom@192.168.0.1
ssh 82.240.197.138
ssh 82.240.197.138 "ps -ef"
ssh monpc.chezmoi.com -p1234 -C -X
ssh monpc.chezmoi.com -CXp1234
```



Nommez vos machines!

```
/etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 rom-laptop
192.168.0.1 tux
```

Exemples

```
ssh rom@tux
ssh tux
ssh tux -CXp1234
ssh tux "ps -ef"
```



Deux types d'authentification

Par mot de passe

- © aucune configuration
- © chaque connexion nécessite de retaper le mot de passe
- certaines fonctions peuvent nécessiter une authentification par clés (car pas de prompt)
- © si quelqu'un connaît votre mot de passe, il a accès à votre machine

Par clés

- © demande d'une phrase de passe une seule fois par session
- double sécurité
- © il faut le mettre en place



Principe des clés

Deux clés

Chaque client génère une paire de clés :

- une clé publique, que tout le monde peut connaître
- une clé privée, qui doit être protégée et ne doit jamais être envoyée sur le réseau

Ces deux clés sont mathématiquement liées.



Principe des clés (suite)

Principe

Quelqu'un prétend que c'est à lui qu'appartient une clé publique. Pour le prouver, il signe un message avec sa clé privée. Son interlocuteur peut alors vérifier avec la clé publique que le message a bien été signé avec la clé privée associée.

Sécurité

Tout la sécurité du mécanisme repose sur le fait qu'on *ne peut pas*, à partir de la clé publique, trouver la clé privée associée... en un temps raisonnable.



Mécanisme des clés pour SSH

Principe

- un serveur SSH possède une liste de clés publiques autorisées à se connecter
- le client possède sa clé privée, chiffrée par une passphrase
- lors de la demande de connexion, le client veut utiliser sa clé privée
 - si c'est la première utilisation de la clé lors de la session, l'utilisateur doit la déchiffrer, en tapant sa passphrase
 - une fois la clé déchiffrée, la passphrase ne sera plus redemandée
- l'authentification est réciproque : les clients possèdent un fichier contenant les serveurs qu'ils connaissent



En pratique

Génération de la paire de clés

Pour générer sa paire de clés publique/privée :

```
ssh-keygen
```

Deux fichiers sont générés :

- ~/.ssh/id_rsa : la clé privée
- ~/.ssh/id_rsa.pub : la clé publique



En pratique (suite)

Autoriser sa clé publique sur les serveurs

Il suffit de rajouter sa clé publique dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys du serveur.

- copie sur clé usb
- recopie à la main (!)
- par SSH (avec mot de passe) !

Par SSH

```
ssh login@serveur "echo 'cat ~/.ssh/id_rsa.pub' >>
.ssh/authorized_keys"
```



Demande de passphrase sous Gnome

\$ ssh login@serveur

0	Déverrouiller une clé privée				
8	Saisissez le mot de passe pour déverrouiller la clé privée				
	Une application veut accéder à la clé privée « id_dsa », mais elle est verrouillée				
Emplacement : 🛅 Dossier personnel					
Mot de	passe :				
	Refuser <u>\all_Valider</u>				



En fait, par clé ET par mot de passe

En pratique

Si on désactive l'authentification par mot de passe, on ne pourra plus se connecter qu'à partir des PC autorisés, ce qui peut être génant.

En général, on laisse donc les deux types d'authentification sur le serveur (réglage par défaut) :

- si le client a une clé, elle est essayée ;
- sinon, le serveur demande le mot de passe.



Plan

- Les bases
 - Présentation
 - Authentification
- Transfert de fichiers sécurisé
 - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- Sécuriser et rediriger des connexions
 - Redirection de port local
 - Redirection de port distant
- 5 Passer à travers un proxy d'entreprise



Accès aux fichiers distants

Il est possible d'accéder aux fichiers d'une machine qui possède un serveur SSH, avec les mêmes droits d'accès que l'utilisateur avec lequel on est connecté.



Y'a le choix!

Plein de clients

- scp en ligne de commande, l'équivalent de cp pour SSH
- sftp en ligne de commande, l'équivalent de ftp pour SSH
- Nautilus le navigateur de Gnome
- Konqueror le navigateur de KDE
- FileZilla le célèbre client FTP, multi-plates-formes
-

Authentification

Certains clients ne supportent pas l'authentification par clés : dans la liste ci-dessus, FileZilla ne supporte que l'authentification par mot de passe.





FileZilla





Accès total

Trop permissif?

On a accès à tous les fichiers de la machine, avec les droits de l'utilisateur connecté.

Selon le cas

- si c'est pour récupérer nos propres fichiers de n'importe quel endroit, c'est pratique;
- si c'est pour donner l'accès à quelqu'un, c'est moins bien !



MySecureShell

Objectifs

- bloquer l'utilisateur dans son home
- lui interdire de taper des commandes shell

Installation

```
Rajouter une source de logiciels :
```

deb http://mysecureshell.free.fr/repository/debian testing main

Installer le paquet :

sudo apt-get install mysecureshell

Créer un utilisateur restreint :

sudo adduser --home lehome --shell /bin/MySecureShell user



Plan

- - Présentation
 - Authentification
- - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- - Redirection de port local
 - Redirection de port distant



Limites du transfert de fichiers FTP-like

Diffusion d'une vidéo distante

- démarrer le transfert de fichier, pour le stocker en local
- o possibilité de regarder la partie déjà téléchargée
- supprimer la vidéo une fois le visionnage terminé

Modification d'un document distant

- transférer le document en local
- le modifier localement et le sauver
- retransférer le document modifié vers le serveur



Système de fichiers virtuel

Principe

Un système de fichiers virtuel permet d'utiliser les fichiers comme s'ils étaient en local.

Diffusion d'une vidéo distante

- ouvrir le fichier vidéo
- possibilité de se déplacer "à la demande"

Modification d'un document distant

- ouvrir le document
- le modifier et le sauver





SSHFS

Principe

sshfs permet de monter un répertoire distant localement.

Installation côté client

sudo apt-get install sshfs

Utilisation

Montage:

sshfs login@serveur:/remote/dir /local/dira

Démontage :

fusermount -u /local/dir



^a/local/dir doit exister.

GVFS

Principe

gvfs monte la racine du serveur dans ~/.gvfs/sftp sur serveur/.

Installation

gvfs est installé et utilisé par défaut depuis *Gnome 2.22*, donc *Ubuntu 8.04*.

Utilisation

gvfs monte automatiquement un serveur lorsque l'on s'y connecte avec **nautilus** :

sftp://login@serveur:/home/moi



GVFS bien intégré à Gnome

Connexion au serveur	
Type de service : SSH	\$
Serveur: rom-deskt	ор
Informations optionnelles :	
Port :	
<u>D</u> ossier:	
Nom d' <u>u</u> tilisateur :	
☐ Ajouter un signet	
<u>N</u> om du signet :	
₩ A <u>n</u> nuler S	Ge c <u>o</u> nnecter



SSHFS vs GVFS

SSHFS

- permet de monter n'importe quel répertoire distant dans n'importe quel répertoire local
- indépendant de l'environnement graphique (Gnome, KDE, rien...)
- © montage manuel^a
- en ligne de commande uniquement (éventuellement lanceur sur le bureau)


^aautofs, très utilisé pour nfs, pose quelques problèmes avec sshfs



SSHFS vs GVFS

GVFS

- © utilisable sans taper une seule ligne de commande!
- montage automatique lors de la connexion à un serveur
- © bien intégré à Gnome
- © que sous Gnome
- impossible de choisir le répertoire de montage, ni de ne monter qu'une partie de l'arborescence distante
- © très récent, quelques problèmes parfois :
 - plantages de nautilus
 - montage automatique du répertoire ne fonctionne pas toujours



Redirection d'affichage

Syntaxe

ssh login@serveur -XC

Exécution et affichages séparés

Tous les programmes graphiques démarrés par SSH sont alors exécutés sur le serveur, mais affichés sur l'écran du client.

Musique!

Pour un lecteur audio lancé de cette manière :


- la musique sort sur la carte son du serveur
- le lecteur est affiché sur le client





Bien intégré au bureau

\$ ssh login@serveur -XC amarok



Plus généralement

Trois entités

En fait, lorsque l'on veut écouter de la musique, il y a 3 entités :

DATA l'entité où se trouve la musique (en *Ogg Vorbis* par exemple)

SOUND l'entité où doit être lue la musique

CONTROL l'entité à partir de laquelle on veut contrôler la musique

But du jeu

- amener la musique de DATA vers SOUND pour la lire ;
- amener l'affichage du lecteur de SOUND vers CONTROL.





Plan

- Les bases
 - Présentation
 - Authentification
- Transfert de fichiers sécurisé
 - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- 4 Sécuriser et rediriger des connexions
 - Redirection de port local
 - Redirection de port distant
- Passer à travers un proxy d'entreprise



Connexion non sécurisée





Connexion sécurisée





Mise en œuvre

Connexion non sécurisée

vncviewer serveur:5900

Connexion sécurisée

ssh login@serveur -CNL1234:localhost:5900

vncviewer localhost: 1234



Serveur derrière un routeur





Mise en œuvre

Configurer le serveur

Dans /etc/ssh/sshd_config, rajouter :

GatewayPorts yes

et redémarrer le serveur :

sudo /etc/init.d/ssh restart

Activer la redirection

ssh login@serveur -CNR1234:localhost:5900

Connexion depuis l'extérieur

vncviewer serveur: 1234




Plan

- Les bases
 - Présentation
 - Authentification
- 2 Transfert de fichiers sécurisé
 - Clients
 - Limiter l'accès
- Serveur multimédia
 - Vidéos distantes à la demande
 - Lecteur audio distant
- Sécuriser et rediriger des connexions
 - Redirection de port local
 - Redirection de port distant
- 5 Passer à travers un proxy d'entreprise



Derrière un proxy d'entreprise





Les préparatifs

Configurer le serveur

Dans /etc/ssh/sshd_config, rajouter :

Port 443

et redémarrer le serveur :

sudo /etc/init.d/ssh restart

Configurer le client

Installer corkscrew:

sudo apt-get install corkscrew



Connexion simple

Connexion SSH

ssh login@serveur -Cp443 -o"ProxyCommand corkscrew proxy.entreprise.fr 3128 %h %p"

Simplifions-nous la vie

Associons à un *serveur* la commande *corkscrew* à utiliser. Il suffit de rajouter à la fin de /etc/ssh/ssh_config :

Host moi.mondomaine.fr

ProxyCommand corkscrew proxy.entreprise.fr 3128 %h %p

Ensuite, l'utilisation est simplifiée :

 $ssh\ login@moi.mondomaine.fr\ -Cp443$



Créer un proxy SOCK5 local

\$ ssh login@serveur -Cp443 -ND3128

Preférences	de serveur mandataire			
Configuration du serveur mandataire Cor	nfiguration avancée			
○ Connexion <u>d</u> irecte à Internet				
 Configuration <u>m</u>anuelle du serve 	ur mandataire			
□ <u>U</u> tiliser le même serveur mandataire	oour tous les protocoles			
Serveur mandataire <u>H</u> TTP :		Port :	0 🗘	<u>D</u> étails
Serveur mandataire HTTP <u>s</u> écurisé :		Port :	0	
Serveur mandataire <u>F</u> TP :		Port :	0 🗊	
Hôte S <u>o</u> cks :	localhost	Port :	3128	
O Configuration <u>a</u> utomatique du se	rveur mandataire			
URL d'autoconfiguration :				
Aid <u>e</u>				¥ <u>F</u> ermer
				•

Les bases
Transfert de fichiers sécurisé
Serveur multimédia
Sécuriser et rediriger des connexions
Passer à travers un proxy d'entreprise

Ça marche

\o/

