





Guia de instalação do Redis

Instalando no Ubuntu

Aviso!

O guia de instalação é direcionado ao **Ubuntu 20.04 LTS**.

Baixe a chave privada para utilizar o repositório oficial dos pacotes do Redis.

Copiar para àrea de transferência

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo

Crie um arquivo de lista para armazenar o repositório do Redis.

Copiar para àrea de transferência

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-

Atualize sua lista de repositórios.

Copiar para àrea de transferência

sudo apt-get update

Instale o Redis.


Copiar para àrea de transferência

sudo apt-get install redis

Verifique se o Redis foi instalado e está rodando corretamente.

Copiar para àrea de transferência
redis-cli PING

> redis-cli PING PONG



Redis no Windows

Oficialmente **não há como instalar o Redis diretamente no Windows**, sendo necessário o uso de WSL. Dessa forma, uma maneira de usar o cliente do Redis, sem ter que depender do Subsistema Linux, é através do Docker.

Para isso, há duas imagens que você pode usar:

- redis-stack: mais recomendada para modo de desenvolvimento, pois já vem com o RedisInsight uma interface que pode ser aberta através do navegador para visualização e manipulação de registros no banco de dados.
- **redis-stack-server**: melhor para produção, não possui o RedisInsight.


Vamos utilizar a imagem **redis-stack**:

Copiar para àrea de transferência

docker run --name redis-stack-container -p 6379

- redis/redis-stack:latest: imagem a ser utilizada.
- -p 6379:6379: porta onde o Redis estará rodando.
- **-p 8001:8001**: porta onde o RedisInsight estará rodando.

Se você acessar a URL <u>localhost:8001</u>, verá uma tela semelhante a esta:



Para entrar na CLI do seu container, basta rodar o seguinte comando:

Copiar para àrea de transferência

docker exec -it redis-stack-container redis-cli

Visite a <u>documentação</u> oficial do Redis para mais detalhes.


Aumentando a segurança

Por padrão, o Redis não pede nenhuma autenticação para ser acessado, tornando possível qualquer interface da rede acessar seus bancos de dados. Isso acaba deixando nossas aplicações vulneráveis.

Dessa forma, tem duas formas de adicionar senha ao usuário default do Redis. A primeira de maneira temporária, então assim que você reiniciar o servidor as credenciais vão sumir; A segunda de modo que a configuração persista mesmo após restartar o Redis.

Temporariamente:

1. Entre na interface do Redis pelo terminal usando o seguinte comando:




2. Você é automaticamente conectado como usuário default, agora execute:

```
Copiar para àrea de transferência

CONFIG SET requirepass "<password>"
```

- 3. Digite quit e rode novamente redis-cli . Você conseguirá entrar novamente na shell do Redis CLI, porém qualquer ação exigirá sua password.
- 4. Para se autenticar, basta executar:



Permanentemente:

1. Abra o arquivo /etc/redis/redis.conf com o Vim para editá-lo:

Copiar para àrea de transferência

sudo vim /etc/redis/redis.conf

2. Encontre a linha onde está escrito "# requirepass foobared".

The requirepass is not compatible with aclfile option and the ACL LOAD

command, these will cause requirepass to be ignored.

#

*requirepass foobared

- 3. Descomente-a e troque "foobared" pela senha desejada. Então salve e saia do Vim.
- 4. Reinicie o servidor do Redis para efetuar as novas configurações:

Copiar para àrea de transferência

sudo service redis-server restart

Rode redis-cli e siga o passo 4 da seção de configuração temporária de credenciais.

Referências!

Instalando Redis no Ubuntu - Docs | Redis

<u>Instalando Redis no Windows através de WSL -</u> <u>Docs | Redis</u>

Usando Redis pelo Docker - Docs | Redis

Adicionando autenticação no Redis - Docs | Redis