KURZANLEITUNG · ADMINISTRATION

Admin: Kombiserver koppeln (Backup-Ziel und Archiv)

Für: Administration und IT

Ein zweiter Rechner (NAS, alter PC, Raspberry Pi mit Linux und Docker) – **räumlich getrennt** vom EstrichONE-Server – nimmt die Sicherungen „nur anhängen“ auf und archiviert Dokumente revisionssicher.

Kombiserver einrichten

1. Auf dem Kombiserver einmal ausführen:

```
sudo docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/estrichone-kombi:/opt/estrichone-kombi ghcr.io/florians25/estrichone-installer:latest backup-archiv
```

1. Notieren: **Adresse**, Ports (Backup-Ziel 8444, Archiv 8443), **Kopplungscode** und beide **Fingerabdrücke**.
2. In EstrichONE: **Datensicherung & Archiv** → **Backup-Ziele** → **Kombiserver koppeln**.
3. Adresse und Kopplungscode eingeben. Beide Dienste werden gekoppelt.
4. **Fingerabdrücke vergleichen**.
5. **Notfallzugang** herunterladen und mit dem Backup-Passwort getrennt vom Server aufbewahren.




Abb. 1 Backup-Ziele: koppeln und Zusatzserver aktualisieren

Sonderfälle

- **Kombiserver zuhause, EstrichONE im Rechenzentrum: Kombiserver, der zieht** – das Backup-Ziel holt die Sicherungen selbst (keine Portfreigabe); das Archiv koppeln Sie danach über eine weitergeleitete Adresse (Port 8443) oder eine Tunnel-Adresse mit demselben Code.
- **Nur Backup-Ziel:** Installer-Modus `backup-ziel`, dann **Backup-Ziel koppeln**.
- **Nur Archivserver:** Installer-Modus `archiv`, dann **Datensicherung & Archiv → Archiv → Archivserver koppeln**.

Danach

1. **Archiv → Aufbewahrung je Dokumentart** festlegen und **Regeln speichern** (Fristen mit der Steuerberatung klären).
2. In den Archiv-Einstellungen **Automatisch archivieren** und **Akten auslagern nach** (Monate; 0 = nur manuell).
3. **Archiv prüfen** testet die Unversehrtheit.

> **Wichtig** Backup und Archiv auf einem Rechner ist **kein zweiter Standort** für das Archiv. Rote Leiste = Backup gestört, gelbe Leiste = Archiv gestört.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____