Lab 4. User management with openLDAP

1) install ldap

- 퍼시스턴트 볼륨을 이용하기 위하여 기본 스토리지 클래스를 설치합니다.
- 설치된 스토리지 클래스를 기본 클래스로 설정합니다.
- rke-vm01 클러스터에 오픈LDAP을 설치합니다.

```
$ k apply -f charts/local-path/local-path-storage.yaml
```

Cluster rke-vm01 > Storage > StorageClasses > local-path > ... > Set as Default

```
$ helm install openIdap -f charts/openIdap/values.yaml charts/openIdap -n
openIdap --create-namespace
```

2) ldapadmin 화면에서 사용자 생성

- http://ldapadmin.vm01 에 접속합니다.
- 패스워드 "admin"
- 좌측 창에서 dc=sso 선택
- create child entry > Generic: Organisational Unit > type "groups" > create object > commit
- 좌측 창에서 dc=sso 선택
- create a child entry > Generic: Organisational Unit > type "users" > create object > commit
- 좌측 창에서 "ou=groups" 선택
- create a child entry > Generic: POSIX Group > type "ldapusers" > create object > commit
- 좌측 창에서 "ou=users" 선택
- create a child entry > Generic: User Account > type first name, last name, password > select gid
 "Idapusers" > create object > commit
- 생성한 사용자 계정과 비밀번호를 기억합니다.

3) Rancher 외부인증 설정

• 메뉴 > Users & Authentication > Auth Provider > OpenLDAP 선택

- Hostname or IP address > VM01 내부 IP (ex. 192.0.212.01)
- Port:30389
- Service Account Distinguished Name : cn=admin,dc=sso,dc=kubeworks,dc=net, Service Account Password : admin
- User Search Base : ou=users,dc=sso,dc=kubeworks,dc=net
- Group Search Base: ou=groups,dc=sso,dc=kubeworks,dc=net
- LDAP에 생성한 사용자 명과 패스워드를 입력합니다.
- "Enable"로 인증 설정 적용

4) LDAP 사용자 계정으로 Rancher 로그인

- Rancher에서 로그아웃합니다.
- LDAP 사용자 계정과 패스워드로 로그인 합니다.