# $\begin{array}{c} {\rm Nivel~2} \\ {\rm Introducci\acute{o}n~a~la~teledetecci\acute{o}n~SAR} \end{array}$

Francisco Nemiña $^*$ y Tomas Zajc $^{**}$ 

\*Unidad de Educación y Formación Masiva \*\*Misión SAOCOM










# Apéndice B

# Herramientas adicionales

## B.1. Recorte

Haga click en Raster Subset y en la ventana que aparece elija la pestaña Geo Coordinates (Figura B.1). Complete las coordenadas geográficas que contengan a la zona de interés y haga click en OK.



**Figura B.1** – Subset espacial de una imagen en SNAP. Se reliza en este caso utilizando las coordenadas geográficas.

Obtendrá una nueva capa en el *Product Explorer*. Para guardarlo haga click derecho sobre el y seleccione Save product as...].


#### B.2. Creación de vectores

Cree un contenedor vectorial haciendo click en Vector New Vector Data Container. Nombrelo Urbano (Figura B.2). Seleccione luego la herramienta Rectangle drawing tool de la barra de





herramienta y digitalice un rectángulo sobre una región. Para confirmar la geometría haga click fuera de ella.



**Figura B.2** – Herramenta de creación de contenedores vectoriales. Debe serse un nombre único a cada uno y puede agregarse una descripción.

Puede crear varias geometrías dentro de un mismo vector o crear distintos contenedaros vectoriales. Estos quedarán asociados al archivo haciendo y se guardarán haciendo click derecho sobre el nombre de la imagen y seleccionando Save product.

#### B.3. Estadística

Haga click en Analysis Statistics. Haga click en el botón Refresh view. El SNAP calculará la estadística.




Figura B.3 – Calculo de parámetros estadísticos en SNAP. Es posible calcularlos sobre una región seleccionando [Use ROI maks(s)] y luego la región de interés.

Es posible cálcular la estadística sobre una región. Para ello una vez abierta la ventana tilde la opción Use ROI maks(s) (Figura B.3). Seleccione uno o más vectores. Haga click en el botón Refresh view. El SNAP calculará la estadística sobre el vector. Puede hacerlo para varias regiones en simultaneo.

## B.4. Álgebra de bandas

Seleccione la herramienta Raster Band maths... (Figura B.4).

En Band math expression: puede escribir una expresión matemática utilizando el nombre de las bandas y distintos operadores .

Es posible cambiar el nombre de la banda creada en la opción Name: e incluir una descripción o unidades.









Figura B.4 – Álgebra de bandas en el SNAP.


Importante: Por defecto se crea una banda virtual que cálcula los valores *al vuelo*. Para forzar el cálculo de la banda destilde la opción *Virtual*.

## B.5. Reproyección

Para reproyectar una imagen vaya al menu Raster Geometric Reprojection. Aquí deberá seleccionar la imagen de origen como input y la reproyectada como output. Para poder utilizar la imagen deberá elegir en Reprojection parameters, Custom CRS y allí seleccionar Projection: Geographi Lat/Lon (WGS 84) (Figura B.5).



(a) I/O Parameters



(b) Processing parameters

**Figura B.5** – Herramienta de reproyección del SNAP. La imagen se proyecta en coordenadas geográficas.