Dreamhack-VBR (level1)



주어진 VBR을 분석하고, 플래그를 계산하시오.

사용 툴 - FTK Imager, HxD

1. VBR

- Volume Boot Record = Boot Record
- 볼륨의 가장 첫번째 1개의 섹터는 반드시 부트 섹터가 오게 됨
 - 。 VBR의 크기 = 1섹터 → 부트섹터 = VBR
 - 。 VBR 크기 > 1섹터 → 부트섹터 ≠ VBR
- VBR = 부팅 가능한 파티션의 첫번째 섹터!

Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 000007E00 EB 52 90 4E 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 ëR.NTFS 00 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00ø..?.ÿ.?... 000007810€.€.ئ?..... 000007820 00 00 00 00 80 00 80 00 D8 A6 3F 01 00 00 00 00 000007E30 00 00 0C 00 00 00 00 00 6D FA 13 00 00 00 00mú..... 000007840 F6 00 00 00 01 00 00 00 0D 68 14 F4 7F 14 F4 52 ö.....h.ô..ôR 000007E50 00 00 00 00 FA 33 CO 8E DO BC 00 7C FB B8 CO 07ú3ÀŽĐ¼.|û,À. 000007E60 8E D8 E8 16 00 B8 00 0D 8E CO 33 DB C6 06 0E 00 ŽØè..,..ŽÀ3ÛÆ... 10 E8 53 00 68 00 0D 68 6A 02 CB 8A 16 24 00 B4 .èS.h..hj.ËŠ.\$. 000007E70 000007E80 08 CD 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 .Í.s.¹ÿÿŠñf.¶Æ@f 000007E90 OF B6 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 OF .¶Ñ€â?÷â†ÍÀí.Af. B7 C9 66 F7 E1 66 A3 20 00 C3 B4 41 BB AA 55 8A ·Éf÷áf£ .ôA» ªUŠ 000007EA0 000007EB0 16 24 00 CD 13 72 OF 81 FB 55 AA 75 09 F6 C1 01 .\$.Í.r..ûUªu.öÁ. 000007EC0 74 04 FE 06 14 00 C3 66 60 1E 06 66 A1 10 00 66 t.b... Af ` . . f ; . . f 000007ED0 03 06 1C 00 66 3B 06 20 00 OF 82 3A 00 1E 66 6Af;. ..,:..fj 000007EE0 00 66 50 06 53 66 68 10 00 01 00 80 3E 14 00 00 .fP.Sfh....€>... 000007EF0 OF 85 OC OO E8 B3 FF 80 3E 14 OO OO OF 84 61 OO .…..è³ÿ€>..../a. ′Bš.\$...<ôĺ.fX[. B4 42 8A 16 24 00 16 1F 8B F4 CD 13 66 58 5B 07 000007F00 66 58 66 58 1F EB 2D 66 33 D2 66 OF B7 OE 18 OO 000007F10 fXfX.ë-f3Of.... 66 F7 F1 FE C2 8A CA 66 8B DO 66 C1 EA 10 F7 36 000007F20 f÷ňþášÉf<ðfáé.÷6 ..töš.\$.ŠèÀä..Ì, 000007F30 1A 00 86 D6 8A 16 24 00 8A E8 C0 E4 06 0A CC B8 ..Í..,..ŒÀ. .ŽÀf 000007F40 01 02 CD 13 OF 82 19 00 8C CO 05 20 00 8E CO 66 000007F50 FF 06 10 00 FF 0E 0E 00 0F 85 6F FF 07 1F 66 61 ÿ...ÿ.....oÿ..fa 000007F60 C3 AO F8 O1 E8 O9 OO AO FB O1 E8 O3 OO FB EB FE à ø.è.. û.è..ûëþ 000007F70 B4 01 8B F0 AC 3C 00 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 ′.<ð¬<.t.′.»..Í. EB F2 C3 OD OA 41 20 64 69 73 6B 20 72 65 61 64 000007F80 ëòã... A disk read 000007F90 20 65 72 72 6F 72 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 00 error occurred. OD OA 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 6D 69 73 73 69 ..NTLDR is missi 000007FA0 6E 67 00 0D 0A 4E 54 4C 44 52 20 69 73 20 63 6F 000007FB0 ng...NTLDR is co 000007FC0 6D 70 72 65 73 73 65 64 00 0D 0A 50 72 65 73 73 mpressed...Press 000007FD0 20 43 74 72 6C 2B 41 6C 74 2B 44 65 6C 20 74 6F Ctrl+Alt+Del to 20 72 65 73 74 61 72 74 0D 0A 00 00 00 00 00 00 000007FE0 restart..... 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A0 B3 C9 00 00 55 AAf ºÉ..U²

- 노란색 : CPU Jump Command + OEM ID
 - 。 CPU 점프 명령 → 해당 위치로 점프하여 그 이후 코드 실행
 - 。 OFM ID → 파일 시스템 종류
- 빨간색: BPB (BIOS Parameter Block)
- 보라색 : BPB 확장 영역 → 파티션의 물리주소 레이아웃에 관련된 내용
 - 총 섹터 수, 크기, 트랙 당 섹터 수 등
- 주황색 : 부트스트랩 코드
 - 해당 볼륨 정보, 파일시스템 타입, 부트코드 및 에러메시지 등

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
0x00	Jump Boot Code				OEM Name								Byte Per Sector		RS		
0x10	Root FAT7件 Directory Entry 개수			Sector 6	or Media Type FAT Si		ize16		ector Per Track		개수	Hidden Sector					
0x20	Total Sector 32				FAT Size 32				EXT I	Flags	File System Version		Root Directory Cluster				
0x30				ecord Sector	Reserved												
0x40	Dirve Reser Boot Num ved1 Sign				Volume ID				Volume Label(1)								
0x50		ıme el(2)		File System Type													

CF: https://plummmm.tistory.com/13

- 2. 다운로드 받은 파일 압축해제 후 HxD 를 통하여 분석 진행
 - 파일시스템: FAT32 = 1
 - 해당 볼륨의 크기: Total Sector X Bytes Per Sector = 003E8000 X 0200 =
 - 볼륨 시리얼 번호: 8A EE A8 0E = 0x0EA8EE8A

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Decoded text
000000000 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 08 CE 00 EX.MSDOS5.0...Î.
00000010
        02 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 00 C8 DA 00 ....ø..?.ÿ..ÈÚ.
.€>.™......
                                                  . . . . . . . . . . . . . . . .
00000040 80 00 29 8A EE A8 0E 4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20
                                                  €<u>\Šî"N</u>O NAME
                                                  FAT32 3ÉŽÑ⁴₄ô
00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 C9 8E D1 BC F4
00000060 7B 8E C1 8E D9 BD 00 7C 88 56 40 88 4E 02 8A 56 {ZAZU-≤. | ^V@^N.ŠV
00000070 40 B4 41 BB AA 55 CD 13 72 10 81 FB 55 AA 75 0A @'A» UÍ.r..ûU u.
00000080 F6 Cl 01 74 05 FE 46 02 EB 2D 8A 56 40 B4 08 CD öÁ.t.þf.ë-ŠV@´.Í
00000090 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 0F B6
                                                  .s.'vvšñf.¶Æ@f.¶
000000A0 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 0F B7 C9
                                                  Ñ€â?÷â†ÍÀí.Af. É
000000B0 66 F7 E1 66 89 46 F8 83 7E 16 00 75 39 83 7E 2A
                                                 fևf%Føf~..u9f~*
000000C0 00 77 33 66 8B 46 1C 66 83 C0 0C BB 00 80 B9 01
                                                 .w3f<F.ffÀ.».€¹.
000000D0 00 E8 2C 00 E9 A8 03 A1 F8 7D 80 C4 7C 8B F0 AC .è,.é".;ø}€Ã|⟨ð¬
000000E0 84 CO 74 17 3C FF 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB "Àt.<ÿt.′.»..Í.ë
000000F0 EE A1 FA 7D EB E4 A1 7D 80 EB DF 98 CD 16 CD 19 î;ú}ëä;}€ëå~Í.Í.
00000100 66 60 80 7E 02 00 0F 84 20 00 66 6A 00 66 50 06 f'€~..., .fj.fP.
00000110 53 66 68 10 00 01 00 B4 42 8A 56 40 8B F4 CD 13
                                                  Sfh....'BŠV@<ôÍ.
00000120 66 58 66 58 66 58 66 58 EB 33 66 3B 46 F8 72 03
                                                  fXfXfXfXë3f;Før.
00000130 F9 EB 2A 66 33 D2 66 0F B7 4E 18 66 F7 F1 FE C2
                                                 ùë*f3Òf.·N.f÷ñbÂ
00000140 8A CA 66 8B D0 66 C1 EA 10 F7 76 1A 86 D6 8A 56 ŠĒf<ÐfÁê.÷v.†ÖŠV
00000160 82 74 FF 81 C3 00 02 66 40 49 75 94 C3 42 4F 4F ,tÿ.Ã..f@Iu"ÃBOO
                                                 TMGR .....
00000170 54 4D 47 52 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
000001B0 73 6B 20 65 72 72 6F 72 FF 0D 0A 50 72 65 73 73 sk errorÿ..Press
000001C0 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 74 6F 20 72 65 73 74
                                                 anv kev to rest
000001D0 61 72 74 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 art.....
```



DH{2343104139}