MANUAL DE USUARIO

SGA
Gestión de ubicaciones

Dónde está cada producto, dónde dejar lo que entra y de dónde coger lo que sale, dentro de Business Central.

Contenido

01 Qué es SGA
Para qué sirve · SGA y el stock de BC · Dónde está en Business Central

02 Puesta en marcha
Configuración · Palés y cajas · Generar ubicaciones · Ajustar en bloque · Etiquetas de ubicación · Carga inicial del stock

03 Ubicar la mercancía que entra
Ubicar producto · Recepciones y ensamblados del día · Cómo elige el hueco

04 Preparar pedidos (picking)
Enviar a picking · Asignar órdenes · Preparar · Vuelta al pedido

05 Trabajar con el contenido
¿Dónde está el producto? · Trasladar · Bloquear · Quitar y vaciar · Recontar

06 Ver el almacén
Lista de ubicaciones · Mapa de almacén · Mapa 3D

07 Control e informes
Conciliación · Diario de movimientos · Informes a Excel

08 Conceptos que conviene conocer

09 Un día de trabajo

10 Problemas frecuentes

11 Ayuda rápida

01 Qué es SGA

Lo que hace, lo que no hace y cómo se entra.

SGA es el módulo de gestión de ubicaciones del almacén dentro de Business Central. Responde a tres preguntas:

1. **¿Qué hay en cada hueco?** Producto, lote, caducidad y cantidad, ubicación por ubicación.
2. **¿Dónde dejo lo que entra?** Propone el hueco para cada palé y para las cajas sueltas, y explica por qué.
3. **¿De dónde cojo lo que sale?** Convierte cada pedido de venta en un recorrido de paradas para el preparador.

SGA y el stock de Business Central

En Business Central el stock es un número por producto y lote. SGA reparte ese mismo stock **entre los huecos del almacén**. Sin SGA sabes que tienes 500 cajas; con SGA sabes que 200 están en la nave A, 150 en cuarentena y 150 en un hueco bloqueado porque caducan pronto.

> **IMPORTANTE**
>
> SGA **no cambia el stock de Business Central**. Son dos capas que van en paralelo: BC dice *cuánto* hay y SGA dice *dónde*. Si en algún momento no coinciden, la conciliación lo detecta (capítulo 7).

Dónde está en Business Central

- **Rol Almacén SGA.** Arriba, los indicadores del almacén. En la barra de navegación, lo del día a día: **Ubicar producto**, **Ubicar recepciones**, **Ubicar ensamblados**, **Órdenes de picking**, **¿Dónde está el producto?**, **Contenido de ubicaciones** y **Ubicaciones**. A la izquierda, las secciones Almacén, Control, Configuración, Tareas periódicas, Puesta en marcha e Informes.
- **Rol de Procesador de pedidos.** Las mismas opciones, en los grupos *Almacén SGA*, *Almacén SGA - Consultas* y *Almacén SGA - Configuración*.
- **Buscador (Alt+Q).** Todo lo importante sale escribiendo su nombre: "Ubicar producto", "Órdenes de picking", "Configuración SGA"…

02 Puesta en marcha

Se hace una vez, normalmente por el responsable de almacén.

1. **Configurar** — Almacén, controles y estrategias.
2. **Palés y cajas** — Marcar las unidades de medida.
3. **Ubicaciones** — Generarlas y ajustar capacidades.
4. **Etiquetas** — Imprimir y pegar.
5. **Carga inicial** — Repartir el stock actual.

Configuración

> **DÓNDE** **Configuración SGA** · Almacén SGA › Configuración, o en el buscador.

Apartado	Qué se fija
General	El **almacén por defecto** de todos los procesos y las **columnas del mapa** (cuántos huecos dibuja la rejilla, máximo 32).
Ubicaciones por flujo	Ubicaciones especiales: *Expedición*, *Desbordamiento* y *Ajustes* (a donde van las diferencias de la conciliación).
Estrategias	Cómo se elige el hueco al ubicar (en general, para compras y para ensamblados) y de dónde se coge al preparar (FEFO, FIFO…). Ver capítulos 3 y 4.
Controles	Si avisar o bloquear al llenarse un hueco, si permitir desviarse del hueco propuesto, si exigir el **dígito de control** al recoger y si exigir que un responsable **asigne** las órdenes de picking.
Numeración	La serie de números de las órdenes de picking. Es obligatoria para enviar pedidos a picking.

Las **zonas** (Zonas, en la misma sección) agrupan ubicaciones: "Nave A", "Cuarentena", "Producción"… Crea al menos una antes de generar ubicaciones.

Palés y cajas: marcar las unidades de medida

> **DÓNDE** **Unidades de medida** (página estándar de BC) · columna **Tipo SGA**.

Para SGA, **palé y caja son clases, no códigos**. Marca una sola vez cada código:

- **Palé**: PALE, PALE200, PALE300, EUROPALE… todos los que uséis.
- **Caja**: CAJA, CAJA6, CAJA12…

Un hueco de palé admite **cualquier** unidad marcada como palé, y cuántas botellas lleva lo dice la unidad de cada producto. Al crear un código nuevo, basta con marcarlo.

CONSEJO

Revisa también el **Cód. palé por defecto** en la ficha de cada producto: es el palé que SGA usa para ese producto y el que enseña el mapa 3D.

Generar ubicaciones

DÓNDE **Generar ubicaciones** · Almacén SGA › Puesta en marcha. También desde Configuración SGA y desde la lista Ubicaciones.

Crea de golpe todos los huecos de una nave. Cada hueco recibe un código **nave-pasillo-hueco-nivel** (por ejemplo **A-01-15-3**), del que salen el mapa y el orden de recorrido del picking.

Campo	Qué es en el almacén	Ejemplo
Almacén	El almacén de BC	PRINCIPAL
Nave	Una letra por nave	A
Estantería desde / hasta	El **pasillo**	1 a 10
Columna desde / hasta	El **hueco** a lo largo del pasillo	1 a 31
Altura desde / hasta	El **nivel**, de abajo arriba	1 a 4
Zona, tipo y capacidad	Lo que reciben las ubicaciones nuevas	Reserva, Reserva, 1

El ejemplo crea 10 × 31 × 4 = **1.240 huecos**. Si los pasillos tienen distinto número de huecos o de niveles, lánzalo una vez por cada grupo de pasillos iguales. Lo que ya existe no se toca, así que se puede relanzar para ampliar.

ATENCIÓN

- **Tipo de ubicación:** solo los huecos de tipo **Picking** o **Reserva** se proponen al ubicar. Los de muelle, cuarentena o ajustes no.
- **Capacidad:** pon **1** en los huecos de palé. Con 0 el hueco no tiene límite y se podrían juntar varios palés en él.
- El almacén debe tener activado **Ubicación obligatoria** en su ficha.

Si se han dado de alta ubicaciones por fuera de SGA, **Sincronizar ubicaciones** (Tareas periódicas) les crea su ficha de SGA.

Ajustar capacidad, tipo y zona en bloque

DÓNDE Lista **Ubicaciones** de SGA · acción **Cambiar en bloque**. (No en *Ubicaciones del almacén*: esa es la lista estándar de BC y no tiene estos datos.)

1. Filtra lo que quieras cambiar. Por ejemplo, un pasillo: *Cód. ubicación* = **A-03-***.
2. Selecciona todas con **Ctrl+A**, o marca las que quieras.
3. Pulsa **Cambiar en bloque** y marca **solo** lo que quieres cambiar.

Dato	Valores
Capacidad	1 = un palé (lleve lo que lleve) · 72 = setenta y dos cajas · 0 = sin límite
Admite	Palé, Caja o en blanco (cualquiera)
Acepta múltiples productos	Solo en huecos de caja: son los **huecos mixtos** para cajas sueltas
Tipo ubicación y **Zona**	Picking, Reserva, Muelle… y la zona

Etiquetas de ubicación

> **DÓNDE** Lista **Ubicaciones** · selecciona los huecos · **Imprimir etiquetas**. También **Etiquetas de ubicación** en el buscador.



- Etiqueta de **70 × 35 mm**, una por hueco, para impresora de etiquetas.
- El **código de barras** es el del hueco: se escanea al ubicar y al recoger.
- El **dígito de control** (el número del recuadro) es distinto en cada hueco y se teclea al recoger si la configuración lo exige.

Regenerar dígitos de control da números nuevos a los huecos seleccionados (por ejemplo, si una etiqueta se ha fotografiado o copiado). Después hay que reimprimir sus etiquetas: las viejas dejan de valer.

Carga inicial del stock

> **DÓNDE** **Carga inicial de contenido** · Almacén SGA › Puesta en marcha.

Se lanza **una vez, al arrancar**: coloca en los huecos el stock que ya tiene Business Central, producto a producto y lote a lote, para que SGA y BC empiecen cuadrados. No cambia el stock de BC.

Ubicación de destino	Qué hace
Huecos libres (recomendado)	Cada palé completo a un hueco de palé vacío, siguiendo el recorrido. Lo que sobra, en cajas, a un hueco mixto de caja. Lo que no cabe, no se carga.
Ubicación fija del producto	Todo el lote a la ubicación fija de su ficha; si no tiene, a la ubicación indicada.
Ubicación indicada	Todo a una ubicación de paso, para repartirlo después con Trasladar.

CONSEJO

Lánzala primero con **Solo simular**: hace el reparto completo, enseña el resultado hueco a hueco y no guarda nada. Al terminar, la vista **No cargado** dice qué se ha quedado fuera y por qué. Para volver a lanzarla sin duplicar, marca **Omitir productos que ya están ubicados**.

03 Ubicar la mercancía que entra

De una en una o todo lo del día de golpe.

Ubicar producto

> **DÓNDE** **Ubicar producto** · barra de navegación del rol Almacén SGA.

1. Indica **producto, lote, caducidad y cantidad** en la unidad que quieras, o pulsa **Ubicar todo lo pendiente** para traer todo lo que falta por ubicar de ese producto.
2. Pulsa **Proponer ubicación**. SGA reparte la cantidad: cada **palé completo, uno a uno**, a un hueco de palé; las **cajas sobrantes, juntas**, a un hueco de caja.
3. Sale un **diálogo con la situación** y la propuesta completa, trozo a trozo:

```
Pendiente de ubicar en el almacén: 1 PALE45, 11 CAJA
A ubicar ahora: 56 CAJA (1 PALE45, 11 CAJA)

Propuesta:
  · palé 1 de 1 (1 PALE45)   → A-01-03-1
  · cajas sueltas (11 CAJA)  → M-01-01-1

¿Ubicar ahora palé 1 de 1 (1 PALE45) en A-01-03-1?
Lo demás quedará pendiente para volver a proponer.
```

4. **Sí**: se ubica ese palé y lo demás queda pendiente en pantalla. Pulsa otra vez **Proponer ubicación** para el siguiente trozo.
   No: la propuesta queda en pantalla. Si dejas la mercancía en otro sitio, escanea la ubicación real en *Ubicación confirmada* y pulsa **Confirmar ubicación**.

SI NO HAY SITIO

El trozo sale como **SIN SITIO** y SGA explica qué falta: que no existe ninguna ubicación de esa clase (por ejemplo, de caja), que las que hay son de muelle u otro uso, que todas están llenas o bloqueadas, o que la unidad no está marcada como palé o caja.

Recepciones y ensamblados del día

> **DÓNDE** **Ubicar recepciones** y **Ubicar ensamblados** · barra de navegación.

Para colocar de golpe **todo lo que ha entrado en un día**: las recepciones de compra registradas o los embotellados registrados.

1. Ajusta los **filtros de arriba**: **Registrado desde / hasta** (en blanco, sin límite), **Clase de artículo**, almacén y *Solo lo que falta por ubicar*. **Ubicar recepciones** se abre sin fechas y con **Prod. externo**: salen todas las recepciones pendientes de ubicar de productos externos.

2. Pulsa **Proponer ubicaciones**: reparte las líneas entre huecos sin dar el mismo hueco a dos líneas. Si una propuesta no te convence, **Otra ubicación**.
3. Deja la mercancía, corrige la *Ubicación confirmada* si la has dejado en otro sitio y pulsa **Confirmar esta línea** o **Confirmar todo**.

Se puede ubicar una línea en varias veces bajando la cantidad *A ubicar*. Puedes cerrar la pantalla y volver: solo saldrá lo que falta.

POR QUÉ NO SE UBICA SOLO AL REGISTRAR

Registrar una recepción o un ensamblado no coloca la mercancía en un hueco. Es a propósito: si el hueco estuviera lleno o bloqueado, el albarán no se podría registrar en BC. Mientras no se ubica, la conciliación lo muestra como *sin ubicar*.

Cómo elige el hueco

Según la **Estrategia de ubicación** de la configuración:

Estrategia	Qué hace
Estándar	Primero la ubicación fija del producto; si no, junto a lo que ya hay de ese producto; si no, el primer hueco libre del recorrido.
Priorizar consolidación	Primero junto a lo que ya hay; si no cabe, hueco libre.
Solo ubicación fija	Únicamente la ubicación fija del producto.
Primera libre por ruta	El primer hueco libre del recorrido.
Solo hueco vacío	Un hueco completamente vacío (la usan los ensamblados por defecto).

Siempre descarta los huecos bloqueados, sin capacidad suficiente o que no admiten ese producto. El **orden de recorrido** es el campo *Secuencia picking* de cada ubicación: pasillo, luego hueco, luego nivel. Para que unos huecos se llenen antes, baja su secuencia en la ficha.

04 Preparar pedidos (picking)

Toda salida de venta pasa por una orden de picking.

1 **Oficina**
Envía el pedido lanzado a picking.

2 **Responsable**
Asigna la orden a un preparador (si se exige).

3 **Preparador**
Recoge parada a parada.

4 **Automático**
Cantidad y lotes vuelven al pedido.

1 · Enviar a picking

> **DÓNDE** **Pedido de venta** · Almacén SGA › **Enviar a picking**.

- El pedido tiene que estar **lanzado** y no tener otra orden de picking abierta.
- Por cada línea, SGA busca dónde está el producto y crea una **parada** por cada hueco y lote que hay que coger.
- Lo que va a coger cada parada queda **reservado**: otro pedido ya no lo ve como disponible.
- Si el pedido ya se preparó en parte, solo manda a recoger lo que falta. Si no hay stock ubicado suficiente, la orden se crea con lo que hay y avisa de lo que falta.

Estrategia de picking	De dónde coge primero
FEFO	El lote que antes caduca
FIFO	El que lleva más tiempo en la ubicación
Vaciar ubicación	Agrupa por hueco, para dejar huecos libres
Lote exacto	Como FEFO, indicando el lote concreto en cada parada

2 · Asignar órdenes a los preparadores

> **DÓNDE** Asignar órdenes de picking.

Muestra las órdenes pendientes con cliente, fecha de envío (en rojo si ya toca), paradas y unidades. Selecciona una o varias y pulsa **Asignar a**. La **prioridad** decide qué le sale antes al preparador (*Subir* / *Bajar prioridad*).

	Exigir asignación **desactivado**	Exigir asignación **activado**
La orden nace…	Abierta	Pendiente de asignar
Siguiente orden da al preparador…	las suyas y, si no tiene, la siguiente libre	solo las suyas
Quién reparte	Cualquiera	Solo los **responsables de picking**

RESPONSABLES DE PICKING

Son los usuarios con la casilla **Responsable picking SGA** marcada en *Configuración de usuarios*, y con el conjunto de permisos **SGA - Responsable de almacén**. Los preparadores llevan **PermissionSet-SGA**.

3 · Preparar

> **DÓNDE** Órdenes de picking · **Siguiente orden** (el botón del día a día) o **Preparar** sobre una orden concreta.

La pantalla guía parada a parada:

- **A qué ubicación ir**, en grande.
- **Qué producto y qué lote**, con su caducidad.
- **Cuánta cantidad**, en la unidad del pedido (cajas, palés…).

1. Escanea la etiqueta del hueco del que recoges.
2. Si la configuración lo exige, teclea el **dígito de control** de la etiqueta.
3. Ajusta la cantidad si has cogido menos y pulsa **Confirmar recogida**. Pasa sola a la siguiente parada.

También se puede **Saltar parada** (la deja para el final) o marcar **No hay stock aquí** (la cancela y queda constancia para revisar el hueco).

EL DÍGITO DE CONTROL

Solo está impreso en la etiqueta del hueco, así que teclearlo certifica que el preparador está delante de ese hueco. Si no coincide, no deja confirmar.

4 · Vuelta al pedido

Al terminar la última parada, SGA rellena en el pedido de venta la **cantidad a enviar** y los **lotes recogidos**. Después, oficina registra el envío como siempre. Las líneas sin recoger quedan con cantidad a enviar cero: lo que no ha pasado por picking no sale.

Si el paso al pedido fallara, el preparador no pierde nada: oficina lo repite con **Pasar al pedido** desde la orden, o **Pasar picking al pedido** desde el pedido. La vista *Terminadas sin pasar al pedido* enseña las que faltan.

05 Trabajar con el contenido

Consultar, mover, bloquear, sacar y contar.

¿Dónde está el producto?

> **DÓNDE** **¿Dónde está el producto?** · barra de navegación.

Buscas un producto y salen todos los huecos donde hay, ordenados por **caducidad** y después por **recorrido**. Cada línea indica ubicación, zona, lote, caducidad, cantidad disponible (sin lo reservado) y si está bloqueado. Se puede filtrar por lote, por almacén o solo lo disponible.

Trasladar

> **DÓNDE** **Contenido de ubicaciones** · **Trasladar**. O arrastrando en el mapa 3D (capítulo 6).

Selecciona la línea, indica la cantidad (por defecto, toda) y la ubicación de destino. Queda en el diario y la ocupación se recalcula al momento. Trasladar es solo organización: no cambia el stock de BC.

Bloquear y desbloquear

En **Contenido de ubicaciones**, **Alternar bloqueo** bloquea una línea (por ejemplo, un lote en cuarentena o a punto de caducar) con su motivo. Lo bloqueado no se propone para recoger. Para bloquear un hueco entero, usa la acción de la lista **Ubicaciones**.

Quitar de la ubicación y vaciar un hueco

Para...	Usa...
Sacar unas líneas concretas	**Contenido de ubicaciones** · selecciona las líneas · **Quitar de la ubicación**
Vaciar un hueco entero	Ficha de la ubicación · **Vaciar ubicación**, o **clic derecho** sobre el bloque en el mapa 3D

La mercancía queda **sin ubicar**: sigue en el stock de BC, pero no está en ningún hueco. Vuelve a salir como pendiente en **Ubicar producto** (*Ubicar todo lo pendiente*) hasta que se recoloca. Sirve, por ejemplo, para deshacer una ubicación equivocada.

> **NO SE PUEDE**
> Sacar lo que está reservado por una orden de picking. Cancela antes la orden o su parada.

Recontar

En **Contenido de ubicaciones**, **Recontar**: tecleas lo que has contado y SGA registra la diferencia en el diario. Si hay falta, avisa; si hay exceso, lo registra pero hay que investigar de dónde sale.

06 Ver el almacén

Lista, rejilla y mapa 3D, con el mismo código de colores.

Vacía · Con hueco · Llena · Bloqueada

Lista de ubicaciones

> **DÓNDE** **Ubicaciones** · barra de navegación.

Todas las ubicaciones con su estado, zona, tipo, capacidad, ocupación y número de productos. Tiene vistas rápidas (*Vacías*, *Parciales*, *Llenas*, *Bloqueadas*) y desde aquí se cambia en bloque, se imprimen etiquetas y se bloquea.

Mapa de almacén (rejilla)

> **DÓNDE** **Mapa de almacén** · Almacén SGA › Almacén.

La nave como rejilla: cada celda es un hueco con su color. Filtrando por estantería se ve un pasillo de frente, con los niveles en vertical. Al pulsar una celda se ve lo que contiene. Se reconstruye cada vez que se abre.

Mapa 3D

> **DÓNDE** **Mapa 3D de almacén** · Almacén SGA › Almacén.

Acción	Resultado
Arrastrar	Gira el almacén
Mayús + arrastrar	Desplaza la vista
Rueda del ratón	Acerca y aleja hacia donde apunta el ratón
Pasar por encima	Ficha con el contenido: descripción del producto, cantidad, lote, caducidad y tipo de palé
Clic	Abre el contenido de la ubicación
Doble clic	Aísla y encuadra su pasillo
Clic derecho	Vacía la ubicación (con confirmación)
Ctrl + arrastrar, o botón **Trasladar**	Lleva el contenido de un hueco a otro

Trabajar por pasillo. Al elegir un pasillo (desplegable *Pasillo*, botones **<** **>** o doble clic) el mapa lo agranda hasta llenar la pantalla y escribe sobre cada bloque el producto que contiene. **Centrar** vuelve a encuadrar.

Trasladar arrastrando. El origen se pinta en azul y el destino en amarillo. Al soltar se elige qué producto o lote mover y se confirma la cantidad; el mapa se actualiza sin perder la vista.

07 Control e informes

Que SGA y Business Central sigan cuadrados.

Conciliación con el stock

> **DÓNDE** **Conciliar con el stock** · Tareas periódicas. El resultado, en **Conciliación SGA vs stock** · Control.

Compara el stock de BC con lo que hay en los huecos:

Resultado	Qué significa y qué hacer
Cuadra	Todo bien.
Sin ubicar	Hay stock en BC que no está en ningún hueco (por ejemplo, una recepción aún sin ubicar). Ubícalo, o regularízalo a la ubicación de ajustes.
Sobra en SGA	Hay en los huecos más de lo que dice BC. No se corrige solo: hay que recontar e investigar.

CUÁNDO LANZARLA

Al final de cada día, y siempre que alguien diga "no encuentro el producto" o se hayan hecho cambios en BC sin pasar por SGA.

Diario de movimientos

> **DÓNDE** **Movimientos de ubicación** · Control.

Registro de **todo** lo que entra, sale o se mueve en SGA: tipo de movimiento, de dónde a dónde, producto, lote, cantidad, quién y cuándo. **No se puede editar ni borrar**: un error se corrige con un movimiento nuevo que lo compensa.

Informes a Excel

- **Inventario por ubicación**: todo el contenido, con producto, lote, caducidad, cantidad y bloqueo.
- **Ocupación de ubicaciones**: capacidad y ocupación de cada hueco, para ver si falta o sobra espacio.

08 Conceptos que conviene conocer

Lote y caducidad
Todo se controla por lote y caducidad: es lo que permite separar un mismo producto que entró en dos momentos.

Palé y caja son clases
Cada código de unidad se marca una vez como Palé o Caja. Un hueco de palé admite cualquier palé, lleve lo que lleve.

Capacidad en la clase del hueco
1 en un hueco de palé es un palé del producto que entra. 72 en un hueco de caja son 72 cajas.

Huecos mixtos
Solo los huecos de caja pueden aceptar varios productos. Es donde van las cajas sueltas.

Disponible y reservado
Al enviar a picking, lo que se va a coger queda reservado y deja de estar disponible para otros pedidos. Sale del hueco cuando el preparador confirma la recogida.

Ubicación fija
El campo *Estantería* de la ficha del producto: si lo rellenas, ese producto va siempre a ese hueco.

Sin ubicar
Stock de BC que no está en ningún hueco. Sale como pendiente al ubicar y en la conciliación.

Movimientos inmutables
El diario no se edita ni se borra. Los errores se compensan con otro movimiento.

09 Un día de trabajo

1. **Llega una compra.** Se registra la recepción en BC como siempre. En Ubicar recepciones, **Proponer ubicaciones**.
2. **Se coloca la mercancía** donde dice SGA (o se corrige el hueco) y se confirma.
3. **Entra un pedido de venta.** Se lanza y se envía con **Enviar a picking**.
4. **El responsable** reparte las órdenes en Asignar órdenes de picking, si se exige asignación.
5. **El preparador** pulsa **Siguiente orden** y recoge parada a parada, escaneando cada hueco.
6. **Al terminar**, el pedido ya tiene la cantidad a enviar y los lotes. Oficina registra el envío.
7. **Al final del día**, Conciliar con el stock. Si hay diferencias, se ubica lo pendiente o se recuenta.

10 Problemas frecuentes

"No encuentro el producto que debería estar aquí"

Búscalo en **¿Dónde está el producto?**. Si sale con otro lote, es ese. Si no sale, lanza la conciliación para ver si está sin ubicar.

"No me propone sitio para las cajas sueltas"

Las cajas sueltas solo van a huecos que admiten Caja. El mensaje dice el motivo: si no hay ninguno, crea uno (ficha de una ubicación de tipo Picking o Reserva: *Admite* = Caja, *Acepta múltiples productos* y *Capacidad* en cajas). Si la unidad no está marcada como Caja, márcala en **Unidades de medida**.

"Me ha metido varios palés en el mismo hueco"

Ese hueco tiene capacidad 0 (sin límite). Sácalos con **Quitar de la ubicación**, pon capacidad 1 a los huecos de palé con **Cambiar en bloque** y vuelve a ubicar.

"Un hueco de palé rechaza un palé"

Ese código de palé no está marcado como Palé en **Unidades de medida** (columna *Tipo SGA*).

"No me deja enviar el pedido a picking"

El pedido tiene que estar lanzado y no tener otra orden abierta. Si dice que no hay nada pendiente, ya está todo recogido: falta registrar el envío.

"El preparador no tiene órdenes"

Con *Exigir asignación* activado, un responsable tiene que asignárselas en **Asignar órdenes de picking**.

"La orden terminó pero el pedido no tiene los lotes"

Repite el paso con **Pasar al pedido** desde la orden. Si la línea del pedido tiene reservas por lote, anúlalas antes.

"La ocupación de una ubicación no cuadra"

En su ficha, **Recalcular estado**.

11 Ayuda rápida

Necesito...	Voy a...
Configurar SGA	Configuración SGA
Marcar un código como palé o caja	Unidades de medida › Tipo SGA
Crear las ubicaciones de una nave	Generar ubicaciones
Cambiar capacidad o tipo de muchos huecos	Ubicaciones › Cambiar en bloque
Imprimir etiquetas de ubicación	Ubicaciones › Imprimir etiquetas
Saber dónde dejar lo que entra	Ubicar producto
Colocar lo recibido o embotellado en el día	Ubicar recepciones / Ubicar ensamblados
Ver dónde está un producto	¿Dónde está el producto?
Preparar un pedido de venta	Pedido de venta (lanzado) › Enviar a picking
Repartir el picking entre preparadores	Asignar órdenes de picking › Asignar a
Coger la siguiente orden a preparar	Órdenes de picking › Siguiente orden
Volver a pasar un picking al pedido	Orden de picking › Pasar al pedido
Mover mercancía de un hueco a otro	Contenido de ubicaciones › Trasladar, o Mapa 3D › arrastrar
Bloquear un lote o un hueco	Contenido de ubicaciones › Alternar bloqueo
Deshacer una ubicación equivocada	Contenido de ubicaciones › Quitar de la ubicación
Vaciar un hueco entero	Ficha de la ubicación › Vaciar ubicación, o clic derecho en el Mapa 3D
Contar un hueco	Contenido de ubicaciones › Recontar
Comprobar que SGA y BC cuadran	Conciliar con el stock
Ver quién movió qué y cuándo	Movimientos de ubicación
Ver el almacén en 3D	Mapa 3D de almacén
Exportar el inventario a Excel	Inventario por ubicación