
IMPLANTACIÓN · BUSINESS CENTRAL

Manual de implantación de SGA


GestiÃ³n de ubicaciones y operaciones de almacÃ©n

> SGA organiza el stock por ubicaciÃ³n, producto, lote y caducidad. Business Central sigue siendo la referencia del stock global; SGA aporta el detalle fÃsico y permite detectar diferencias mediante conciliaciÃ³n.

El circuito habitual



Dos vistas coordinadas del inventario



La mercancÃa se registra en BC y se ubica en SGA; el picking descuenta el contenido ubicado y devuelve al pedido las cantidades y lotes recogidos.

Manual de implantación de SGA

Para quien configura SGA: vosotros o el partner. Se hace una vez y se toca solo para ampliar o corregir. El día a día de quien trabaja está en la guía de uso. Cómo funciona por dentro, en la documentación técnica.

Índice

1. Roles y permisos
2. Configuración SGA
3. Zonas
4. Crear las ubicaciones
5. Tipo y capacidad
6. Etiquetas y dígitos de control
7. Carga inicial
8. Empezar de cero
9. Tareas programadas
10. Lista de comprobación

1. Roles y permisos

1. En *Mi configuración* > *Rol*, elige **Almacén SGA**. El rol de *Procesador de pedidos* tiene los mismos menús. A quien prepara con PDA se le asigna **Preparador SGA (PDA)**.
2. Los menús: **Almacén SGA** (día a día), **Almacén SGA - Ventas y compras**, **Almacén SGA - Consultas**, **Almacén SGA - Informes** y **Almacén SGA - Configuración**.
3. Conjuntos de permisos: **PermissionSet-SGA** para todos y **SGA - Responsable de almacén** para los responsables (añade *Asignar órdenes de picking* e *Inicializar contenido*). Para abrir productos, pedidos y albaranes hacen falta además los permisos estándar de BC.
4. En **Configuración de usuarios**, marca **Responsable picking SGA** a quien reparta órdenes, y **Carretillero SGA** a quien haga las reubicaciones.

2. Configuración SGA

Menú **Almacén SGA - Configuración** > **Configuración SGA**.

Pestaña	Qué se pone
General	*Almacén por defecto* y *Zona por defecto*
Ubicaciones por flujo	*Ubic. ajustes*: donde van las faltas que se regularizan. Mejor una ubicación sin tipo
Estrategias	Estrategia de ubicación, de compras y de ensamblados, estrategia de picking (FEFO, FIFO…) y días de aviso de caducidad. Ver la tabla de estrategias en la guía de uso
Estrategias > grupo IIEE	*Campo del grupo IIEE en el producto*: el campo de la ficha del producto que guarda su grupo IIEE. Se elige de la lista y al lado sale su nombre. En blanco, no se agrupa
Análisis ABC	Días de ventas y cortes de las clases A y B
Controles	Ver la tabla de controles más abajo
Numeración	*Nºs orden SGA*: obligatoria para crear órdenes de picking y reubicaciones

Controles:

Control	Qué hace
Control capacidad	*Avisar* o *Bloquear* cuando una ubicación se pasa de su capacidad
Permitir desvío ubicación	Admite recoger de un hueco distinto del propuesto
Exigir confirmar ubicación	Obliga a escanear la ubicación. Con *Exigir dígito de control* no se pide: la certifica el dígito
Exigir dígito de control al recoger	Pide el dígito en los huecos con *Dígito colocado* (ver apartado 6)
Exigir escanear producto al recoger	Pide el producto escaneado en cada parada
Exigir asignación de picking	Las órdenes nacen pendientes de asignar y las reparte un responsable
Permitir cantidad negativa	Solo para arranques

3. Zonas

Zonas SGA agrupa ubicaciones (por ejemplo RESERVA o CÁMARA). Su *Tipo ubicación* es el que heredan las ubicaciones que se crean en ella.

Su **Grupo IIEE** reúne en ella los productos de ese grupo: al ubicar, se busca primero en las zonas de su grupo y, si están llenas, en el resto del almacén. La zona admite igualmente productos de otros grupos, y un grupo puede tener varias zonas. Necesita el campo del grupo IIEE configurado en el apartado 2.

4. Crear las ubicaciones

- **Generar ubicaciones** crea los huecos de golpe. Pide almacén, zona, pasillo desde y hasta (1 a 999), estantería desde y hasta (1 a 99), altura desde y hasta (dos cifras, de 00 a 99), tipo ubicación y capacidad en palés.

- Pasillo y estantería van de uno en uno. La altura va de 10 en 10 desde la inicial y sin pasar de la final: de 00 a 40 crea 00, 10, 20, 30 y 40.
- El código sale como `pasillo-estantería-altura` con ceros: `101-15-03`. De él salen la secuencia de picking (el orden de recorrido, cuanto menor antes) y los mapas.
- Lánzalo una vez por zona y por grupo de pasillos iguales. Se puede relanzar para ampliar: lo que ya existe no se toca.
- El almacén tiene que tener marcada *Ubicación obligatoria* en su ficha.
- **Sincronizar ubicaciones** da de alta en SGA las ubicaciones creadas en BC por fuera. Las deja sin tipo: hay que ponérselo.

5. Tipo y capacidad

1. En **Ubicaciones SGA** filtra por código (por ejemplo, el pasillo 103). La vista *Sin tipo* enseña las que faltan.
2. Selecciónalas y pulsa **Cambiar en bloque**. Marca solo lo que quieras cambiar: capacidad, control de capacidad, mezcla de productos, tipo y zona.
3. Una sola ubicación se cambia en su ficha, que además tiene producto fijo, mezcla de lotes y secuencia de picking.

La configuración de una ubicación **solo se cambia si está vacía**. Bloquearla se puede siempre.

Capacidad en palés. Cada producto se cuenta con su *Cód. palé por defecto*: medio palé ocupa 0,5. Un producto sin palé en su ficha no cabe en una ubicación con capacidad. Con 0 no hay capacidad declarada: no limita, pero con cualquier cosa dentro sale como llena.

6. Etiquetas y dígitos de control

Imprimir etiquetas

En **Ubicaciones SGA**, selecciona los huecos y pulsa **Imprimir etiquetas**. Cada etiqueta, de 70 × 35 mm, lleva el código, el **dígito de control** (dos cifras en un recuadro) y un código de barras con los dos: escaneándolo, la PDA toma la ubicación y el dígito de una vez. El dígito solo está en la etiqueta, y certifica que el preparador está delante del hueco.

Si una etiqueta se ha copiado, **Regenerar dígitos de control** y reimprime.

Poner los dígitos poco a poco

El almacén funciona mientras se van colocando. Cada ubicación tiene la marca **Dígito colocado**:

- Se pone a mano después de pegar su etiqueta: acción **Dígito colocado** de *Ubicaciones SGA*, sobre las seleccionadas.
- Imprimir **no** la pone, para no pedir un dígito que aún no está en el hueco.
- Se quita sola al regenerar el dígito de la ubicación.

Hueco	Qué escanea el preparador
Con **Dígito colocado**	La etiqueta (ubicación y dígito de una vez, o teclea el dígito) y el producto
Sin él	Solo el producto

Para organizarlo, la vista **Sin dígito colocado** enseña lo que falta. Se puede ir por pasillos.

7. Carga inicial

Reparte entre las ubicaciones el stock que ya tiene BC. Menú *Configuración* > **Carga inicial de contenido**.

1. Antes: los productos tienen *Cód. palé por defecto* y *Unidad medida venta*, y las ubicaciones tienen tipo y capacidad.
2. *Ubicación de destino* = **Huecos libres**: cada palé completo a un hueco vacío y el resto junto en otro hueco con sitio. Se llena **primero picking y luego almacenamiento**. Para que picking no se llene de palés de unos pocos productos, *Máx. ubicaciones de picking por producto* (por defecto 1) limita cuántas ocupa cada uno. Sus ubicaciones reservadas (producto fijo) se llenan igualmente.
3. Lánzalo primero con **Solo simular**: hace el reparto completo, lo enseña y lo deshace.
4. Al terminar sale **Resultado de la carga inicial**. La vista *No cargado* dice qué se ha quedado fuera y por qué.
5. Para relanzarlo, marca **Omitir productos que ya están ubicados**. Lo que no cabe se ubica desde *Pendiente de ubicar*.

8. Empezar de cero

Inicializar contenido (solo responsables) deja el almacén sin nada ubicado: borra el contenido, los movimientos de ubicación y las órdenes de picking sin terminar. Las ubicaciones y el stock de BC no cambian. Con **Eliminar también las ubicaciones** borra además los huecos del almacén entero. No se puede deshacer.

9. Tareas programadas

Algunas tareas se pueden dejar en la cola de proyectos de BC, para que corran solas. No vienen dadas de alta: hay que crearlas.

Tarea	Codeunit	Qué hace	Cuándo
Planificar reubicaciones	*Reubicaciones SGA*	Repone el picking de los productos que lo necesitan	Cada hora o cada noche
Análisis ABC	*Análisis ABC SGA*	Calcula las clases de rotación (solo observa)	Una vez por semana

La segunda ronda de picking no se programa: se lanza a mano desde *Órdenes de picking SGA*.

10. Lista de comprobación

Antes de dar el almacén por operativo:

- [ ] Rol y permisos asignados a cada usuario (apartado 1).
- [ ] Configuración SGA revisada, en especial estrategias, controles y numeración (apartado 2).
- [ ] Campo del grupo IIEE elegido, si se usan grupos (apartado 2).
- [ ] Zonas creadas, con su tipo y su grupo IIEE si procede (apartado 3).

- [ ] Ubicaciones generadas con su tipo y capacidad (apartados 4 y 5).
- [ ] Carga inicial simulada, revisada y lanzada (apartado 7).
- [ ] Etiquetas impresas y pegadas por pasillos; marca *Dígito colocado* puesta (apartado 6).
- [ ] Un pedido de prueba de principio a fin, con la PDA y con el navegador.
- [ ] Tareas programadas dadas de alta (apartado 9).