
Bochs, Bootloader y Modo Protegido Organización del Computador II


David Alejandro González Márquez

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires


14-05-18



Programación a nivel de Usuario



Programación a nivel de Usuario



HELL

Programación de S. O.





Agenda

- Introducción a Bochs
- Bootloader, Compilado y Enlazado
- Pasaje a Modo Protegido
- Presentación del TP3

¿Porque usar bochs?


El procesador posee intrucciones que no se pueden usar a nivel de usuario.

Por lo tanto, si queremos acceder a estos mecanismos debemos estar en lugar del sistema operativo.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Acceder a los mecanismos de manejo de memoria
- Cambiar modos del procesador
- Controlar interrupciones

VM con Debugger

Un debugger como gdb es un proceso más. No puede monitorear el sistema operativo.



Bochs + Debugger

Necesitamos un debugger en la Virtual Machine.

Problemas del bochs

Bochs es un simulador de una computadora por esto nos permite correr instrucción por instrucción.

Pero su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad.

- bajar de: https://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.9/ el archivo bochs-2.6.9.tar.gz
- descomprimir: tar -xvvzf bochs-2.6.9.tar.gz
- en la carpeta descomprimida hacer:
 - ./configure --enable-debugger --enable-disasm
 --disable-docbook --enable-readline
 LDFLAGS='-pthread'
 --prefix=/home/< usuario >/bochs/
 - · make
 - · make install

Bonus para los que usan su notebook

- Les puede faltar el paquete: libgtk2.0-dev
- Además puede instalar el paquete libreadline, guardar el buffer de la consola. (aka "flechitas")

sudo apt-get install libgtk2.0-dev libreadline-dev

Para gastar menos los dedos

- Saltar el primer breakpoint
 Crear un archivo de nombre bochsdbg con el contenido: continue
- Cargar el bochs:
 bochs -q -rc bochsdbg
- Para usar bochs desde cualquier path, debemos incluirlo en la lista de path de nuestro usuario.

```
Agregar en el archivo /home/< usuario >/.bashrc export PATH+=":/home/< usuario >/bochs/bin/"
```

Cargar cambios en la consola actual:

```
source ~/.bashrc
```

Bochs

Bochs Configuration: Main Menu

This is the Bochs Configuration Interface, where you can describe the machine that you want to simulate. Bochs has already searched for a configuration file (typically called bochsrc.txt) and loaded it if it could be found. When you are satisfied with the configuration, go ahead and start the simulation.

You can also start bochs with the -q option to skip these menus.

- 1. Restore factory default configuration
- 2. Read options from...
- 3. Edit options
- 4. Save options to...
- 5. Restore the Bochs state from...
- 6. Begin simulation
- 7. Quit now

Please choose one: [6]

Bochs: Config file

 Una imagen de linux de ejemplo: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html

```
bochsrc
   megs: 32
   romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest
    vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS-lgpl-latest
   vga: extension=vbe
   floppya: 1_44=a.img, status=inserted
   floppyb: 1_44=b.img, status=inserted
    ata0-master: type=disk, path=boot.img, cylinders=900, heads=15, spt=1
    boot: c
    log: bochsout.txt
   mouse: enabled=0
    clock: sync=slowdown
    vga_update_interval: 150000
   display_library: x, options="gui_debug" # use GTK debugger gui
   # This enables the "magic breakpoint" feature when using the debugger
    # The instruction XCHG BX, BX causes Bochs to enter the debugger mode
   magic_break: enabled=1
```

Configuraciones útiles

Activar log del en bochs
 Descomentar la siguiente línea del bochsro:

• #log: bochs.log

Comentar la siguiente:

- log: /dev/null
- Generar logs de todos los eventos, reemplazar lo siguiente:
 - $\bullet \ \mathtt{debug:} \ \mathtt{action=ignore} \ \longrightarrow \ \mathtt{debug:} \ \mathtt{action=report}$

El tamaño del archivo puede ser muy grande, log de **TODO** En computadoras de los laboratorios usar el Libre o /tmp

Ejecución: Next y Step

Opciones de debuging

- s | step | stepi [count] ejecuta [count] instrucciones
- n | next | p ejecuta instrucciones sin entrar a las subrutinas
- o c | cont | continue continua la ejecución
- q | quit | exit sale del debugger y del emulador
- Ctrl-C Detiene la ejecución y retorna al promt

Registros de uso general

• r | reg | regs | registers - Lista los registros del CPU y sus contenidos

```
<bochs:12> registers
eax: 0x00000000 0
ecx: 0x00000000 0
edx: 0x00000543 1347
ebx: 0x00000000 0
esp: 0x00000000 0
ebp: 0x00000000 0
ebi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
eip: 0x0000e05d
eflags 0x00000046
id vip vif ac vm rf nt IOPL=0 of df if tf sf ZF af PF cf
```

Memory Dump

- x /nuf [addr] Muestra el contenido de la dirección [addr]
- xp /nuf [addr] Muestra el contenido de la dirección fisica [addr] nuf es número que indica cuantos valores se mostrarán, seguido de uno o más de los indicadores de formato.
 - x : hex
 - d : decimal
 - u : sin signo
 - o : octal
 - t : binario
 - oc:char
 - s : ascii
 - i : instrucción

select the size:

- b : byte
- h : word = half-word
- w : doubleword = word

Memory Disassemble

- u | disassm | disassemble [count] [start] [end] desensambla intrucciones desde la dirección lineal [start] hasta [end] exclusive.
- u | disasm | disassemble switch-mode Selecciona la sintaxis
 Intel o AT&T de asembler
- ullet u | disassm | disassemble size = n Setea el tamaño del segmento a desensamblar

Breakpoints

- p | pb | break | pbreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección física [addr]
- vb | vbreak [seg:offset] Crea un breakpoint en la dirección virtual [addr]
- Ib | Ibreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección lineal [addr]
- d | del | delete [n] Borra el breakpoint número [n]
- bpe [n] Activa el breakpoint número [n]
- bpd [n] Desactiva el breakpoint número [n]

Watchs

- watch Muestra el estado actual de los watchs
- watch stop Detiene la simulación cuando un watch es encontrado
- watch continue No detiene la simulación si un wath es encontrado
- watch r | read [addr] Agrega un watch de lectura en la dirección física [addr]
- watch w | write [addr] Agrega un watch de escritura en la dirección física [addr]

Infos

- info break Muestra los Breakpoint creados
- info eflags Muestra el registro EEFLAGS
- info idt Muestra el descriptor de interrupciones (idt)
- info ivt Muestra la tabla de vectores de interrupción
- info gdt Muestra la tabla global de descriptores (gdt)
- info tss Muestra el segmento de estado de tarea actual (tss)
- info tab Muestra la tabla de paginas

Registros de Segmento

• sreg - Muestra los registros de segmento

```
<bochs:5> sreg
cs:s=0xf000, dh=0xff0093ff, dl=0x0000ffff, valid=7
ds:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
ss:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
es:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
fs:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
gs:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
ldtr:s=0x0000, dh=0x00008200, dl=0x0000ffff, valid=1
tr:s=0x0000, dh=0x00008b00, dl=0x0000ffff, valid=1
gdtr:base=0x00000000, limit=0xffff
idtr:base=0x000000000, limit=0xffff
```

Registros de Control

creg - Muestra los registros de control

```
<bochs:10> creg
CR0=0x60000010: pg CD NW ac wp ne ET ts em mp pe
CR2=page fault laddr=0x00000000
CR3=0x00000000
   PCD=page-level cache disable=0
   PWT=page-level writes transparent=0
CR4=0x00000000: osxsave smx vmx osxmmexcpt osfxsr pce pge mce pae pse de tsd pv
```

Magic Breakpoint

xchg bx, bx - Magic breakpoint

Esta instrucción detiene el flujo del programa y nos devuelve al prompt de bochs.

Magic Breakpoint

xchg bx, bx - Magic breakpoint

Esta instrucción detiene el flujo del programa y nos devuelve al prompt de bochs.



Más información

Manual:


```
http://bochs.sourceforge.net/doc/docbook/user/
```

Información complementaria: http://wiki.osdev.org/Bochs

• Imagenes de Disco: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html

Inicio - Pasos de Boot

- Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema
- 1 El CPU comienza a ejecutar el BIOS (Basic Input Output System), que consiste de una memoria ROM en el mother con las primeras instrucciones para el CPU
- 2 El BIOS se encarga de correr una serie de diagnósticos llamados POST (Power On Self Test)
- Busca un dispositivo "booteable" es decir, que en su sector de booteo los últimos dos bytes tengan la firma 0x55 y 0xAA respectivamente.
- 4 Se copia a memoria a partir de la dirección 0x7C00, el sector de booteo



Bootloader

Pasos del Bootloader



Todo esto en 510 bytes!

1- Determinar el 'disco' y la partición a bootear






2- Determinar donde esta la imagen del kernel en ese 'disco'



3- Cargar la imagen del kernel en memoria




4- Correr el "kernel"



- 4.2- Preparar las estructuras para administrar la memoria
- 4.3- Preparar las estructuras del sistema
- 4.4- ¡Listo!


Bootloader de Orga2



- 1- Se copia el Bootloader en la posición 0x1000 de la memoria
- 2 Se busca el archivo **KERNEL.BIN** en el diskette
- 3- Se copia ese archivo en la posición 0x1200 de la memoria
- 4- Se salta y se ejecuta la instrucción en la posición 0x1200 de la memoria

Ustedes deben crear un archivo KERNEL.BIN y guardarlo en el diskette

- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un sistema operativo determinado
- Para resolver direcciones, toma una dirección de inicio, por ejemplo 0x00000000
- Cada etiqueta se traduce a una dirección contando bytes desde la dirección de inicio
- Los destinos de saltos o llamadas a funciones se debe conocer en tiempo de enlazado
- ¿Y si no estamos en un sistema operativo?
 Ej: el archivo KERNEL.BIN se carga en la dirección 0x1200



Indicar la dirección de origen

Hay 2 formas de hacerlo, según como se compile:

- De **ensamblador a binario**, usamos la directiva ORG al inicio del archivo.asm para indicar la direccion de origen

ORG 0x1200

 De ensamblador a elf, usamos el parámetro -Ttext en el linker

-Ttext 0x1200

Compilación de ensamblador a binario

- Ensamblado:

nasm -fbin archivo.asm -o archivo.bin

Consideraciones:

Todo el código ejecutable tiene que estar incluido (No hay bibliotecas)

Se ejecuta tal cual se escribió, no hay entry point.

Compilación de C en formato elf32 y linkeo

Compilación:

```
gcc -m32 -fno-zero-initialized-in-bss
-fno-stack-protector -ffreestanding -c -o
archivo.elf archivo.c
```

- Linkeo:

```
ld -static -m elf i386 -nostdlib -N -b elf32-i386
-e start -Ttext 0x1200 -o archivo.elf archivo.o
```

 Lo convertimos en binario: objcopy -S -O binary archivo.elf archivo.bin

Compilación de assembly en formato elf32 y linkeo

Compilación:
 nasm -felf32 archivo.asm -o archivo.o

- Linkeo:

ld -static -m elf i386 --oformat binary -b
elf32-i386 -e start -Ttext 0x1200 archivo.o -o
archivo.bin

Consideraciones:

OJO código de 32 bits (en modo protegido) Se pueden usar biblotecas. No se respeta el entry point. El parámetro Ttext da el orígen de la sección .text. Si usan el Bootloader de Orga 2, deben usar 0x1200 como origen de la sección .text.

Compilación de un bootloader y creacion de diskette

- Creamos un diskette vacio:
 dd bs=512 count=2880 if=/dev/zero of=diskette.img
- Formateamos la imagen en FAT12:
 sudo mkfs.msdos -F 12 diskette.img -n ETIQUETA
- Escribimos en el sector de booteo:
 dd if=bootloader.bin of=diskette.img count=1
 seek=0 conv=notrunc
- Copiado del KERNEL.BIN dentro del diskette mcopy -i diskette.img kernel.bin ::/

Modo Real

Programación en 16bits

- No hay protección de memoria
- No se pueden restringir las instrucciones
- AX, CX y DX no son de propósito general, no se pueden usar para acceder a memoria
- Los compiladores modernos no generan código para modo real, no queda otra que el assembler
- Podemos usar la BIOS, sus rutinas de acceso a dispositivos (por ejemplo, para imprimir por pantalla)
- Tenemos Registros de Segmento (CS, DS, SS, ...)

Modo Real

Programación en 16bits

Estamos solos contra el mundo...

No hay librerías no hay printf, ¡no hay nada!

Tenemos un binario plano, y chau
¡Ojo con ejecutar los datos!
section .data section .text ... ja ja ja
¡Ojo con modificar el código en tiempo de ejecución!
No hay segmentation fault
Toda la memoria es casi nuestra

Hasta que no pasemos a modo protegido, tenemos el mejor 8086 de la historia

Direccionamiento en 16bits

Modos de direccionamiento

$$[val] \begin{tabular}{ll} & [BX + val] & [BX + SI + val] \\ & [SI + val] & [BX + DI + val] \\ & [DI + val] & [BP + SI + val] \\ & [BP + val] & [BP + DI + val] \\ \end{tabular}$$

Cada dirección de memoria esta definida por un **segmento** y un **offset** (de 16 bits cada uno)



La forma de calcular a que dirección fisica que corresponde es:

Por ejemplo:

$$(0x07C0 << 4) + 0x0120 = 0x7C00 + 0x0120 = 0x7D20$$
segmento

Modo Real vs Modo Protegido

	Modo Real		Modo Protegido
Memoria disponible	1Mb*		4Gb*
Privilegios	¿cuac?		4 niveles de protección
Manejo de Interrupciones	rutinas de atención		rutinas de atención con privilegios
Acceso a instrucciones	todas		depende del nivel de protección

GDT - Global Descriptor Table

Tabla en memoria donde **cada entrada es de 8 bytes**. Define alguno de los siguientes descriptores:

- Descriptor de segmento de memoria (S=1)
- Descriptor de Task State Segment (TSS) (S=0)
 Guarda el estado de una tarea, sirve para intercambiar tareas
- Descriptor de call gate (S=0)
 Permite transferir control entre niveles de privilegios
 Actualmente no se usan en SO modernos
- Descriptor de LDT (S=0)

El primer descriptor de la tabla siempre es NULO

LDT - Local Descriptor Table


Tabla en memoria, igual que la GDT. Puede conterner las **mismas entradas que la GDT**

Se diferencia en:


- La GDT tiene los descriptores globales y es única para todo el sistema.
- La LDT tiene los descriptores locales a una tarea y puede existir más de una LDT en el sistema, una por cada tarea.

Tabla obsoleta por el uso del mecanismo de paginación

Unidad de Segmentación



Selector de Segmento



CS: Para acceder a código

SS: Para acceder a pila


DS: Para acceder a datos (default)

ES: Para acceder a datos

GS: Para acceder a datos

FS: Para acceder a datos

Descriptor de Segmento



```
L — 64-bit code segment (IA-32e mode only)
```

AVL — Available for use by system software

BASE — Segment base address

D/B — Default operation size (0 = 16-bit segment; 1 = 32-bit segment)

DPL — Descriptor privilege level

G — Granularity

LIMIT — Segment Limit

P — Segment present


S — Descriptor type (0 = system; 1 = code or data)

TYPE — Segment type


Tipo de Selector de segmento

Type

Type Field					Descriptor	Description	
Decimal	11	10 E	9 W	8 A	Туре		
0	0	0	0	0	Data	Read-Only	
1	0	0	0	1	Data	Read-Only, accessed	
2	0	0	1	0	Data	Read/Write	
3	0	0	1	1	Data	Read/Write, accessed	
4	0	1	0	0	Data	Read-Only, expand-down	
5	0	1	0	1	Data	Read-Only, expand-down, accessed	
6	0	1	1	0	Data	Read/Write, expand-down	
7	0	1	1	1	Data	Read/Write, expand-down, accessed	
		С	R	Α			
8	1	0	0	0	Code	Execute-Only	
9	1	0	0	1	Code	Execute-Only, accessed	
10	1	0	1	0	Code	Execute/Read	
11	1	0	1	1	Code	Execute/Read, accessed	
12	1	1	0	0	Code	Execute-Only, conforming	
13	1	1	0	1	Code	Execute-Only, conforming, accessed	
14	1	1	1	0	Code	Execute/Read, conforming	
15	1	1	1	1	Code	Execute/Read, conforming, accessed	



Pasar a modo protegido



Pasar a Modo Protegido - ¿Por qué cataplum?

```
¿Cómo sabemos donde esta la GDT?
Cargar el registro GDTR utilizando LGDT
```

¿Qué tiene la GDT?

Al menos, un descriptor nulo, un descriptor de código y uno de datos

¿Cuál es la próxima instrucción a ejecutar? La instrucción en la dirección CS:EIP

```
¿Qué valor tiene que tener CS y cómo lo cambiamos?
....; esto se ejecuta en modo real
jmp 0x08:modoprotegido
modoprotegido:
¡GRAN SALTO!
....; esto se ejecuta en modo protegido
```

Pasar a Modo Protegido - Pasos

- 0- Completar la GDT
- 1- Deshabilitar interrupciones (CLI)
- 2- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT LGDT <offset>
- 3- Setear el bit PE del registro CRO
 MOV eax,crO
 OR eax,1
 MOV crO,eax
- 4 FAR JUMP a la siguiente instrucción JMP <selector>:<offset>
- 5- Cargar los registros de segmento (DS, ES, GS, FS y SS)

¡¡¡Gracias!!! ¿Preguntas?