


cegid



Première utilisation de Cegid Exabanque

**Guide de paramétrage et d'utilisation
03/2026**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document est destiné à l'**administrateur de Cegid Exabanque**, c'est-à-dire la personne enregistrée lors de l'inscription. Il décrit l'**initialisation de Cegid Exabanque**. En tant qu'administrateur de Cegid Exabanque, vous avez toutes les habilitations pour effectuer les opérations décrites dans ce guide.

À l'issue de cette initialisation, vous serez en mesure d'utiliser Cegid Exabanque pour gérer vos paiements et vos encaissements, et consulter vos relevés de comptes. Les utilisateurs que vous aurez créés pourront également utiliser Cegid Exabanque en fonction de leurs habilitations.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	03/2026
Version	1.8

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs, il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. Introduction.....	5
1.1. À propos de Cegid Exabanque	5
1.2. Accéder aux fonctions de Cegid Exabanque	5
1.2.1. Barre de navigation	5
1.2.2. Menus	6
1.3. Accéder à l'aide en ligne, aux guides et aux vidéos	7
1.4. Étapes de l'initialisation de Cegid Exabanque	9
2. Paramétrer vos sociétés émettrices	10
2.1. Vérifier et compléter les informations de votre société principale	10
2.2. Créer vos sociétés rattachées	12
3. Définir les pays vers lesquels les virements sont autorisés	13
3.1. Ajouter un pays à la liste des pays autorisés d'une société	13
3.2. Copier les pays autorisés d'une société vers une autre société.....	14
4. Créer vos utilisateurs	15
4.1. À propos des utilisateurs de Cegid Exabanque.....	15
4.2. Créer un utilisateur.....	15
5. Paramétrer le protocole EBICS	19
5.1. À propos du protocole EBICS	19
5.2. Paramétrer le protocole EBICS T ou EBICS TS.....	20
6. Paramétrer les comptes et les habilitations des utilisateurs	21
6.1. Créer un premier compte bancaire	21
6.2. Paramétrer la transmission bancaire EBICS du compte créé	22
6.3. Paramétrer le nombre de validations et de signatures	24
6.4. Paramétrer un seuil de renforcement.....	26
6.5. Créer par duplication vos autres comptes dans la même banque	27

6.6. Finaliser le paramétrage des utilisateurs.....	28
6.6.1. Ajuster les habilitations des utilisateurs, par fonction et par compte.....	28
6.6.2. Demander aux signataires d'installer le module de signature Web Connect sur leur ordinateur	30
7. Paramétrer l'ordre de priorité des valideurs et des signataires.....	31
8. Gérer vos traitements au quotidien, une fois l'initialisation réalisée....	33
ANNEXE 1 : FAQ	34
ANNEXE 2 : Glossaire	35

1. INTRODUCTION

1.1. À propos de Cegid Exabanque

Cegid Exabanque est un logiciel de gestion multi-utilisateur et multi-bancaire disponible sur Internet (mode SaaS, Software as a Service) et sur smartphone. Il répond aux besoins de gestion des paiements et des encaissements, de gestion de trésorerie et de rapprochement comptable des entreprises. Il vous permet de gérer vos opérations bancaires réalisées à partir de comptes domiciliés en Europe.

Cegid Exabanque est choisi par des entreprises souhaitant :


- disposer d'une application multi-utilisateur et multi-bancaire,
- centraliser leur gestion de trésorerie au sein d'une solution unique,
- disposer d'une solution indépendante des banques.

1.2. Accéder aux fonctions de Cegid Exabanque

Cegid Exabanque s'articule autour du menu *Accueil* et de 4 modules (**Banques**, **Trésorerie**, **Historiques** et **Paramétrage**) disponibles à partir de la barre de navigation latérale .

1.2.1. Barre de navigation

La barre de navigation est présente sur toutes les pages de Cegid Exabanque. Elle vous permet d'**accéder à la page d'accueil et à toutes les fonctionnalités** de Cegid Exabanque, quelle que soit votre position dans l'application.



Voici ses principales caractéristiques :

- **Navigation verticale** : la navigation se déploie en colonne latérale pour faciliter la lecture des libellés.
- **Recherche intégrée** : saisissez le nom d'un écran (quelques lettres suffisent) et accédez-y en un clic.
- **Entrée « Favoris »** : accédez à vos menus et macros favoris sans retourner sur la page Accueil.
- **Affichage modulable** : masquez la barre de navigation en cliquant sur l'icône « Burger »  à gauche du logo Cegid Exabanque, pour optimiser votre espace de travail.

1.2.2. Menus

Le menu **Accueil** permet de :

- accéder rapidement à vos menus et macros favoris,
- ajouter un graphique,
- visualiser le nombre de tâches (appelées « actions ») que vous devez effectuer : remises à valider par clic ou signer, remises à envoyer à la banque, etc.
- visualiser le nombre d'alertes que vous n'avez pas encore vues parmi vos alertes sur soldes, sur mouvements, sur remises envoyées en attente d'être rapprochées avec un statut de paiement (PSR), etc.

Le module **Banques** permet de :

- gérer vos relevés de comptes et d'opérations,
- gérer vos paiements et vos encaissements,
- valider et envoyer des remises,
- effectuer votre rapprochement comptable.

Le module **Trésorerie** est dédié à la gestion de trésorerie groupe et filiales :

- trésorerie prévisionnelle,
- gestion des liquidités,
- analyses et reportings,
- suivi des échelles bancaires.

Le module **Historiques** permet la consultation/recherche d'opérations et de connexions à l'application :


- gestion des traces des utilisateurs,
- historique des remises envoyées,
- historique des réceptions de relevés.

Le module **Paramétrage** permet de paramétrer les accès utilisateurs et la communication bancaire :

- gestion des habilitations,
- gestion des comptes bancaires,
- gestion des groupes de comptes,
- communication bancaire multicanal et multiformat.

1.3. Accéder à l'aide en ligne, aux guides et aux vidéos

Pour consulter l'aide en ligne de Cegid Exabanque, les guides d'utilisation et de paramétrage, ainsi que les tutoriels vidéo, cliquez sur l'entrée correspondante dans le bloc **Aide** situé sur votre page d'accueil.



Par ailleurs, lorsque vous êtes dans un écran spécifique (par exemple, l'écran de gestion des sociétés), vous pouvez accéder directement à la page d'aide dédiée à cet écran en cliquant sur l'icône  située à côté du titre de l'écran.

Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés  

Raison sociale :

Numéro de voie : 

Nom de la voie : 

1.4. Étapes de l'initialisation de Cegid Exabanque

Vous venez de vous inscrire à Cegid Exabanque ? Suivez les étapes d'initialisation du logiciel dans l'ordre indiqué :

1. Je paramètre mes sociétés émettrices
2. Je définis les pays vers lesquels les virements sont autorisés
3. Je crée mes utilisateurs
4. Je paramètre le protocole EBICS
5. Je paramètre les comptes et les habilitations des utilisateurs
6. Je paramètre l'ordre de priorité des valideurs et des signataires



2. PARAMÉTRER VOS SOCIÉTÉS ÉMETTRICES

Cegid Exabanque vous permet de gérer les paiements, les prélèvements et la trésorerie de plusieurs sociétés au sein de votre environnement. **La première étape pour initialiser Cegid Exabanque est le paramétrage de vos sociétés.** Vous pourrez par la suite configurer les comptes bancaires et la transmission bancaire de chacune de ces sociétés.


2.1. Vérifier et compléter les informations de votre société principale

Pour commencer, vous devez vérifier et compléter si nécessaire les informations de votre société principale. Il s'agit de la société que vous avez **enregistrée lors de votre inscription à Cegid Exabanque**. C'est elle qui est titulaire du contrat de mise à disposition de l'application et qui est facturée pour l'ensemble des redevances d'utilisation de l'application.



Astuce : Assurez-vous que la fenêtre de Cegid Exabanque s'affiche sur toute la surface de votre écran. Si cela n'est pas le cas, **agrandissez la fenêtre** pour un meilleur confort d'utilisation.

1. Dans le menu de Cegid Exabanque, sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.



2. Vérifiez et compléter si nécessaire les champs à l'aide des informations ci-dessous. Vous pouvez repérer facilement les **champs obligatoires pour une société domiciliée en France car ils sont affichés en gras et en bleu**.

Champ	Description
SIRET	Si votre société principale est basée en France, vérifiez que le numéro SIRET que vous avez saisi lors de votre inscription est correct.
Identifiant national	Si votre société principale n'est pas domiciliée en France, renseignez son identifiant national. Cet identifiant est obligatoire pour émettre des fichiers de paiement à la norme ISO 20022.
Identifiant Créancier SEPA (ICS)	Si vous émettez des prélèvements SEPA, renseignez obligatoirement votre identifiant créancier SEPA, ou ICS. Ce numéro est fourni par la banque nationale de votre pays. Il ne dépend pas des banques avec lesquelles vous travaillez (contrairement aux numéros d'émetteur de virements ou de LCR qui devront donc être saisis dans le paramétrage des comptes bancaires). Si vous n'émettez pas de prélèvements SEPA, laissez ce champ vide.
Identifiant fiscal	Si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire , saisissez-le dans ce champ.
Identifiant d'organisation	Certaines banques, notamment dans le nord de l'Europe, exigent que l'identifiant d'organisation leur soit transmis. Il leur permet d'identifier la société émettrice lors des paiements. Si l'une de vos banques vous le demande, saisissez cet identifiant.
Nom du schéma	Certaines banques exigent que le nom du schéma leur soit transmis. Si l'une de vos banques vous le demande, saisissez cette information.

3. (Optionnel) Si vous souhaitez saisir les coordonnées d'un contact dans la société, affichez le contenu de la zone **Personne à contacter** puis saisissez les champs de cette zone.

- (Optionnel) Pour personnaliser les documents de votre société principale (comme les bordereaux de confirmation), vous pouvez ajouter son logo. Assurez-vous d'avoir le logo au bon format et aux dimensions requises. Cliquez sur [Choisir un fichier](#) et sélectionnez votre logo.
- Cliquez sur [Enregistrer](#).

Vous pouvez maintenant procéder à l'enregistrement de vos sociétés rattachées (vos filiales par exemple) si vous en avez. Cela vous permettra, par exemple, de gérer les opérations bancaires de ces sociétés dans Cegid Exabanque.

Si vous n'avez pas de société rattachée à définir, définissez maintenant les pays vers lesquels vous souhaitez autoriser les virements. Voir [Définir les pays vers lesquels les virements sont autorisés](#), page 13.

2.2. Créer vos sociétés rattachées

- Dans le menu de Cegid Exabanque, sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
- Descendez dans la section **Sociétés rattachées**, et cliquez sur [Créer](#).

Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés ?

Enregistrer + Créer

Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FHZZQA20Z365U

Ajouter un logo : Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

Format accepté : jpg/jpeg.

Hauteur maximum : 100px.

Largeur maximum : 300px.

Sociétés rattachées

Sélectionnez une de vos sociétés puis cliquez sur Afficher, ou cliquez sur le bouton Créer

Afficher + Créer ?

L'écran *Création d'une société rattachée* s'affiche.

- Complétez le formulaire, comme vous l'avez fait pour votre société principale.
- Cliquez sur [Enregistrer](#). Votre société rattachée s'affiche désormais dans le tableau des sociétés rattachées.
- (Optionnel) Pour personnaliser les documents de cette société (comme les bordereaux de confirmation), vous pouvez ajouter son logo.
 - Assurez-vous que votre société rattachée est sélectionnée dans le tableau.
 - Cliquez sur [Afficher](#) pour retourner sur sa fiche d'informations.
 - Vérifiez que vous disposez du logo au bon format et aux dimensions indiquées. Cliquez sur [Choisir un fichier](#) pour le sélectionner.
 - Cliquez sur [Enregistrer](#).

3. DÉFINIR LES PAYS VERS LESQUELS LES VIREMENTS SONT AUTORISÉS

Pour **vous protéger contre les virements frauduleux**, Cegid Exabanque restreint la liste des pays vers lesquels vos sociétés peuvent émettre des virements.

- Par défaut, votre **société principale** peut effectuer des virements uniquement **vers son pays et la France**.
- Par défaut, vos **sociétés rattachées** peuvent effectuer des virements uniquement **vers la France**.

Pour que vos sociétés puissent effectuer des virements vers d'autres pays, vous devez donc compléter ce paramétrage par défaut.

Si un virement est saisi ou importé pour un destinataire dont le compte est domicilié dans un pays non autorisé, un message bloquant s'affiche lors l'enregistrement.

3.1. Ajouter un pays à la liste des pays autorisés d'une société

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Pays autorisés*.
2. Dans la liste déroulante **Société**, sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez définir les pays vers lesquels les virements sont autorisés.
3. Dans la zone **Pays non autorisés**, cliquez sur le pays souhaité puis sur **Ajouter**. Ce pays est alors déplacé dans la zone **Pays autorisés**.

The screenshot shows the 'Pays autorisés' configuration page for the company 'EXASOLAR'. The page has a header with 'Pays autorisés', a help icon, and buttons for 'Copier', 'Enregistrer', and 'XLS'. Below the header, there is a dropdown menu for 'Société' with 'EXASOLAR' selected. The main area is divided into two columns: 'Pays non autorisés' on the left and 'Pays autorisés' on the right. The 'Pays non autorisés' list includes IR - IRAN, IS - ISLANDE, IT - ITALIE (highlighted), JE - JERSEY, JM - JAMAÏQUE, JO - JORDANIE, JP - JAPON, KE - KENYA, KG - KIRGHIZISTAN, and KH - CAMBODGE. The 'Pays autorisés' list currently contains FR - FRANCE. Between the two lists is a button '+ Ajouter >>' with a hand cursor over it, and below it is a button 'X << Supprimer'.

Ci-dessus : L'Italie est ajoutée dans la liste des pays autorisés pour la société EXASOLAR.



Astuce : Pour sélectionner plusieurs pays à la fois, maintenez la touche Ctrl de votre clavier puis cliquez sur les pays souhaités.



Note : Vous avez autorisé un pays par erreur ? Pas de problème ! Sélectionnez-le dans la zone **Pays autorisés** puis cliquez sur **Supprimer**.

4. Cliquez sur **Enregistrer**. Un e-mail vous est automatiquement envoyé avec un code de sécurité temporaire. Ce code, qui est unique à chaque tentative, est nécessaire pour valider l'ajout de pays.
5. Afin de valider l'ajout de ce pays, saisissez ce code de sécurité dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Valider**. L'ajout du pays est terminé. La société peut désormais émettre des virements vers ce pays.

Pour paramétrer les pays autorisés pour vos autres sociétés, recommencez cette procédure ou utilisez la fonction de copie des pays autorisés pour gagner du temps.

3.2. Copier les pays autorisés d'une société vers une autre société

Si vous avez défini le paramétrage des pays autorisés pour une société et que vous souhaitez utiliser ce **même paramétrage** pour une ou plusieurs autres sociétés, vous pouvez gagner du temps en utilisant la fonction de copie des pays autorisés.



Attention : À l'issue de la copie des pays autorisés d'une société source A vers une société cible B, les pays autorisés et non autorisés de A **remplacent** ceux de B. Des virements auparavant autorisés vers certains pays pour B peuvent donc être désormais interdits.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Pays autorisés*.
2. Dans la liste déroulante **Société**, sélectionnez la société dont vous souhaitez copier le paramétrage puis cliquez sur **Copier**.
3. Cochez la(les) société(s) vers lesquelles vous souhaitez copier le paramétrage des pays autorisés.



Astuce : Pour cocher ou décocher rapidement toutes les sociétés, cliquez sur **Tout cocher** ou **Tout décocher**.

4. Cliquez sur **Enregistrer**. Un e-mail vous est automatiquement envoyé avec un code de sécurité temporaire.
5. Afin de valider la modification du paramétrage pour la(les) société(s) cible(s), saisissez ce code de sécurité, puis cliquez sur **Valider**. Le paramétrage pour la(les) société(s) cible(s) sélectionnée(s) correspond désormais au paramétrage de la société source.

4. CRÉER VOS UTILISATEURS

4.1. À propos des utilisateurs de Cegid Exabanque

Il existe deux types d'utilisateurs dans Cegid Exabanque :

- **L'administrateur** : Il s'agit de la personne enregistrée lors de l'inscription à Cegid Exabanque. L'administrateur possède par défaut toutes les habilitations. Il peut donc par exemple créer/modifier/supprimer un utilisateur, changer un mot de passe et attribuer les habilitations.

L'administrateur est symbolisé par le caractère * dans la liste des utilisateurs du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*, et il est unique.



- **Les autres utilisateurs** : Ils peuvent accéder à Cegid Exabanque simultanément pour effectuer des tâches distinctes. Ils peuvent être liés à une ou plusieurs sociétés. Leurs habilitations peuvent être différentes pour chaque société.

4.2. Créer un utilisateur

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.
2. Cegid Exabanque protège l'accès à certaines fonctionnalités critiques et sensibles, comme la gestion des utilisateurs. C'est pourquoi vous êtes invité à **saisir votre deuxième facteur d'authentification**.

Une fois cela réalisé, vous arrivez dans l'onglet **Utilisateur** qui affiche par défaut votre propre fiche utilisateur. Vous retrouvez donc ici les informations qui vous concernent et que vous avez renseignées lors de l'inscription.

3. Dans l'onglet **Utilisateurs**, cliquez sur [Créer un utilisateur](#).

Le formulaire de création d'un utilisateur s'affiche. Les champs dont la saisie est obligatoire sont affichés en bleu et en gras.

4. Dans la section **Coordonnées**, renseignez au moins les informations suivantes concernant le nouvel utilisateur :

Champ	Description
Nom	Saisissez le nom de famille de l'utilisateur.
Civilité	Sélectionnez Monsieur ou Madame .
E-mail	Saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur est essentiel, car l'utilisateur recevra son mot de passe par e-mail.
Sigle	Saisissez les initiales de l'utilisateur, sur 3 caractères. Le sigle peut apparaître dans certains rapports (par exemple : rapport récapitulatif des habilitations).
Langue par défaut	Les e-mails envoyés par Cegid Exabanque à l'utilisateur seront dans cette langue.
Profil d'interface	Indiquez dans quel format les données doivent être affichées pour l'utilisateur. Plusieurs profils sont proposés. Lorsque vous en sélectionnez un, ses détails s'affichent dans l'encadré à droite.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire de l'utilisateur.

5. Dans la section **Authentification**, définissez les données liées à l'authentification de l'utilisateur :

a. Dans la liste déroulante **Mode d'authentification**, sélectionnez son mode d'authentification.

- Le mode sélectionné par défaut, **Nom d'accès et mot de passe + Code à usage unique OTP**, correspond à votre propre mode d'authentification. Pour rappel, un OTP est un code généré automatiquement par une application d'authentification (par exemple, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator). Ce code expire rapidement et ne peut être utilisé qu'une seule fois.
- La **biométrie** permet à l'utilisateur de se connecter à l'aide de ses données biométriques (empreinte digitale ou visage). L'utilisateur doit disposer d'un PC sous Windows compatible avec Windows Hello, le module d'authentification biométrique de Microsoft. Il doit également être équipé d'une caméra permettant la reconnaissance faciale ou d'un lecteur d'empreintes digitales.
- La **clé FIDO** est une clé USB de sécurité unique. Si l'utilisateur en possède déjà une pour s'authentifier à des applications, il peut utiliser cette même clé pour s'authentifier à Cegid Exabanque.
- Lorsque le mode d'authentification utilise une **carte de sécurité**, celle-ci est envoyée à l'utilisateur par e-mail. Elle contient des codes de sécurité à 4 chiffres que Cegid Exabanque demande lors de l'authentification et de l'accès aux pages sensibles. L'utilisateur doit alors cliquer dans une grille pour composer le code demandé. Le code demandé et la grille changent à chaque fois.
Notez que Cegid recommande d'utiliser l'OTP plutôt que la carte de sécurité car avec l'OTP, vous bénéficiez d'une sécurité renforcée grâce à des codes dynamiques et uniques, contrairement aux codes statiques et réutilisables des cartes.



Note : Cegid Exabanque propose également l'authentification avec Cegid Account. Ce mode (qui ne figure pas dans la liste par défaut) permet à l'utilisateur de se connecter avec Cegid Account comme 1^{er} facteur et de bénéficier d'une authentification unique pour accéder à toutes ses applications Cegid. Pour plus d'informations sur la mise en place et le fonctionnement de Cegid Account comme 1^{er} facteur d'authentification, consultez le guide [1^{er} facteur d'authentification : Cegid Account](#).

b. Dans le champ **Nom d'accès**, saisissez l'identifiant du nouvel utilisateur. Il ne doit comporter aucun espace.

6. Par défaut, l'application contrôle la localisation de l'utilisateur lors de chaque connexion. Si son adresse IP est inhabituelle, un code de sécurité lui est envoyé par e-mail. Il doit obligatoirement saisir ce code pour valider sa connexion et pour que Cegid Exabanque enregistre cette nouvelle adresse comme « adresse IP de confiance ». Sans ce code, la connexion n'est pas possible. Si vous préférez restreindre l'accès à Cegid Exabanque à certaines adresses IP, renseignez la section **Limitation d'accès par adresse IP**. L'utilisateur pourra alors se connecter **uniquement** depuis les adresses IP paramétrées. Toute connexion depuis une autre adresse IP sera interdite.

7. Dans la section **Habilitations**, désignez si nécessaire, l'utilisateur comme signataire ou valideur en cochant les cases correspondantes.
- Si vous le désignez comme **signataire**, cela signifie qu'il pourra signer des remises par **signature électronique** avant qu'elles soient envoyées à la banque. Il doit donc être mentionné comme signataire dans un contrat EBICS TS avec votre banque et disposer d'un certificat de signature stocké sur une clé USB sécurisée (appelée token).
 - Si vous le désignez comme **valideur**, cela signifie qu'il pourra **valider par clic** des remises. Il s'agit d'une validation interne à Cegid Exabanque qui permet d'ajouter une étape de contrôle de vos remises avant qu'elles ne soient envoyées à la banque. Cette étape peut, par exemple, permettre d'éviter des virements vers un compte non autorisé ou détecter des erreurs dans une remise.
8. Cliquez sur [Enregistrer](#). Un e-mail est envoyé à l'utilisateur avec les informations nécessaires pour se connecter. N'oubliez pas de l'informer, de votre côté, de son nom d'accès.



Note : Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* permet de paramétrer notamment la taille minimum du mot de passe (8 caractères minimum par défaut) et le nombre de jours de validité du mot de passe.

5. PARAMÉTRER LE PROTOCOLE EBICS

5.1. À propos du protocole EBICS

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) est essentiel pour les entreprises qui souhaitent **simplifier et sécuriser leurs échanges avec les banques**. Ce protocole de communication permet de communiquer avec toutes les banques de France, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. D'autres banques européennes proposent également ce protocole. Il vous permet d'échanger avec elles des fichiers, de façon sécurisée via Internet : des ordres de paiement ou d'encaissement, des relevés de comptes, des accusés de réception, etc.

Pour utiliser EBICS avec Cegid Exabanque, vous devez d'abord souscrire un **contrat EBICS** auprès de votre banque. Si vous avez plusieurs banques, contactez chacune d'entre elles pour en souscrire un.

Il existe deux types de contrat EBICS.

- Les contrats **EBICS T** permettent le transfert simple d'ordres et de fichiers. La validation des ordres doit être effectuée directement sur le site internet de la banque.
- Les contrats **EBICS TS** permettent le transfert d'ordres accompagnés d'une signature électronique. La banque n'a donc pas besoin d'autres confirmations pour exécuter les opérations demandées.

Ces deux types de contrat, qu'ils soient en version 2.4 ou 3.0, sont gérés par Cegid Exabanque.

5.2. Paramétrer le protocole EBICS T ou EBICS TS

Des guides détaillés sont disponibles pour vous accompagner dans le paramétrage des protocoles EBICS T et EBICS TS. Selon votre contrat, consultez soit le guide [Protocole EBICS T](#), soit le guide [Protocole EBICS TS](#).

6. PARAMÉTRER LES COMPTES ET LES HABILITATIONS DES UTILISATEURS

6.1. Créer un premier compte bancaire

Dans le chapitre précédent, vous avez mis en place au moins une connexion EBICS entre une société et une banque (autrement dit, vous avez créé au moins un « profil d'envoi » pour une société et une banque). Vous allez maintenant **créer un compte bancaire de cette société domicilié dans cette banque**.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*. Comme aucun compte n'est actuellement défini dans l'application, le formulaire de création s'affiche directement.
Les champs obligatoires sont en bleu et en gras.
2. Renseignez au moins les champs suivants concernant ce compte :

Champ	Description
Titulaire du compte	Sélectionnez la société titulaire du compte (par exemple : EXASOLAR).
Pays de la banque	Sélectionnez le pays de la banque où est domicilié le compte (par exemple : FR – FRANCE). Notez que Cegid Exabanque actualise les champs du formulaire en fonction de cette saisie.
IBAN ou Compte (en fonction du pays de la banque)	Si le compte est au format IBAN, saisissez l'IBAN du compte dans le champ IBAN . Si le compte n'est pas au format IBAN, saisissez son numéro dans le champ Compte .
Devise	Sélectionnez la devise du compte (par exemple : EUR Euro).
BIC	Le BIC est l'identifiant international de la banque. Vous devez obligatoirement le renseigner si vous souhaitez effectuer des virements internationaux.
Description du compte	Si vous pensez enregistrer plusieurs comptes dans l'application, il est conseillé de saisir ce champ (exemple : EXASOLAR BNP Cpt

Champ**Description**

principal). Cela vous permettra de distinguer facilement vos comptes.

Note : Pour distinguer facilement vos comptes à l'aide de leur description, nous vous conseillons d'aller dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* (section **Comptes émetteurs**), et de choisir d'afficher la description du compte avant les domiciliations.

The screenshot shows the 'Création d'une domiciliation' (Creation of a domiciliation) form. At the top, there is a back arrow, the title 'Création d'une domiciliation' with a help icon, and an 'Enregistrer' (Save) button. The form is divided into several sections:

- Titulaire du compte :** A dropdown menu showing 'EXASOLAR'.
- Pays de la banque :** A dropdown menu showing 'FR - FRANCE'.
- Nom de la banque :** A text input field containing 'BNP'.
- IBAN :** A text input field containing 'FR763000401504777777777721'. Next to it is a 'Calculer BIC' button.
- Devise :** A dropdown menu showing 'EUR Euro'.
- BIC :** A text input field containing 'BNPAFRPPXXX'.
- Adresse de la banque :** A text input field containing '4 place de la gare'.
- Ville de la banque :** A text input field containing 'Paris'.
- Description du compte :** A text input field containing 'EXASOLAR BNP Cpt principal'.
- Compte inactif :** A checkbox that is currently unchecked.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.2. Paramétrer la transmission bancaire EBICS du compte créé

Une fois que vous avez reçu de votre banque **l'avis d'activation** du profil d'envoi EBICS, vous pouvez paramétrer la transmission bancaire de **chaque service** (relevé de comptes, virements SEPA, virements internationaux, etc.) **inclus dans votre contrat bancaire EBICS**.

1. Munissez-vous de votre contrat EBICS. Il contient des informations essentielles pour le paramétrage de la transmission bancaire comme :
 - les **services** que vous pouvez utiliser (par exemple : relevés de comptes, virements SEPA, prélèvements SEPA, etc.).
 - le **format de fichier** à utiliser pour chaque service. Les formats des fichiers définissent comment les données échangées sont structurées.
2. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
3. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (par exemple : EXASOLAR).

4. Dans la liste déroulante **Compte**, vérifiez que le compte à gérer est sélectionné. Les données de ce compte s'affichent automatiquement.
5. Paramétrez la transmission des relevés de comptes.
 - a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Relevés de comptes**.
 - b. Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **EBICS**.
 - c. Dans la liste déroulante **Profil EBICS**, choisissez le profil EBICS correspondant à la société et à la banque (exemple : BNP EXASOLAR).
Le serveur EBICS est alors automatiquement renseigné dans la section **Paramètres de transmission**.
 - d. Dans la liste déroulante **Norme de fichier**, sélectionnez le format utilisé par votre banque pour les relevés de compte (exemple : CFONB).
 - e. Si votre banque exige une extension spécifique pour le type de fichier, saisissez-la dans le champ **Extension du type de fichier**. Sinon, laissez ce champ vide.

Note : L'extension du type de fichier est également appelée « FileFormat ».

Relevés de comptes

Protocole de transmission : ? **EBICS** ▼

Norme de fichier : ? **CFONB** ▼

Nom du fichier pour les téléchargements : ?

Autoriser la discontinuité des relevés : ? ☒

Extension du type de fichier : ? camt.xxx.cfonb120.stm

Profil EBICS : ? **BNP EXASOLAR** ▼

Ci-dessus : Paramétrage des relevés d'un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 2.4.

- f. Remontez dans l'écran jusqu'à la section **Paramètres de transmission** et vérifiez que l'option **Mise à jour automatique des relevés tous les matins** est cochée pour permettre la récupération automatique des relevés chaque matin (généralement avant 8h30).

Paramètres de transmission

Serveur EBICS : **BNP PARIBAS (v2.4)**
(URL : https://ebics.bnpparibas.com)

Mise à jour automatique des relevés tous les matins : ? ☒

Mode de transmission : ? **PRODUCTION** ▼

Les relevés récupérés pourront être consultés dans le menu *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Relevés de comptes*.

6. Paramétrez la transmission des virements SEPA.
 - a. Descendez jusqu'à la section **Virements SEPA**.

- b. Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **EBICS**.
- c. Dans la liste déroulante **Profil EBICS**, choisissez le profil EBICS correspondant à la société et à la banque (exemple : BNP EXASOLAR).
- d. Dans la liste déroulante **Norme de fichier**, sélectionnez le format utilisé par votre banque pour les virements SEPA (par exemple : pain.001.001.03)
- e. Si votre banque demande de spécifier la nature de paiement, sélectionnez la valeur appropriée (par exemple : **TREA** pour virements SEPA de trésorerie, et **SALA** pour virements SEPA de salaire). Sinon, laissez **NNNN - Non spécifié** si aucune nature n'est requise.

Virements SEPA

Protocole de transmission :

Norme de fichier : ☐ Service GPI

Identifiant émetteur :

Fax de la banque :

Profil EBICS :

Nombre de signatures ou validations :

Nature de paiement par défaut

Virements ordinaires :	Aucune	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	Aucune	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	Aucune	SALA - Salaires
Virements instantanés :	Aucune	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	Aucune	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : Paramétrage des virements SEPA pour un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 2.4.

7. Paramétrez les autres services inclus dans votre contrat EBICS : renseignez les sections qui correspondent à ces services, selon les informations de votre contrat bancaire. En cas de doute sur un paramètre, contactez votre banque.
8. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : Si votre contrat est en EBICS 3.0, des champs supplémentaires sont affichés pour chaque service. Saisissez ou vérifiez les champs obligatoires **Service name** et **Message name**. Saisissez, si nécessaire, les autres champs qui sont, eux, facultatifs.

6.3. Paramétrer le nombre de validations et de signatures

Cegid Exabanque vous permet de configurer un workflow de validation des paiements, c'est-à-dire de définir le nombre de [validations par clic](#) et de [signatures numériques](#) nécessaires avant l'envoi d'une remise de paiement à la banque.

- Si vous possédez un contrat EBICS T, indiquez si vous souhaitez 1 ou 2 validations par clic.
- Si vous possédez un contrat EBICS TS, indiquez le nombre de validations par clic et le nombre de signature numérique que vous souhaitez.

Ce paramétrage est essentiel pour **minimiser les risques d'erreurs** et **sécuriser vos paiements**. Il s'effectue au niveau de chaque service de vos comptes bancaires.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (par exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, vérifiez que le compte à gérer est sélectionné. Les données de ce compte s'affichent automatiquement.
4. Descendez dans l'écran jusqu'à la section correspondant au service que vous souhaitez paramétrer. Par exemple, pour indiquer combien de validations par clic et de signatures sont requises pour valider une remise de virements SEPA, descendez jusqu'à la section **Virements SEPA**.
5. Dans la(les) liste(s) déroulante(s) **Nombre de signatures ou validations**, sélectionnez la configuration adaptée à votre politique interne et à votre contrat EBICS.

	Nombre de signatures ou validations :	Nature de paiement par défaut
Virements ordinaires :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	2 validations par clic + 1 signature numérique	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	SALA - Salaires
Virements instantanés :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : Pour les virements SEPA de trésorerie, on configure « 2 validations par clic + 1 signature numérique ». Pour les autres types de virements SEPA, on configure « 1 validation par clic + 1 signature numérique ».



Comprendre l'option « 1 validation par clic + 1 ou 2 signatures numériques » : Cette option permet à l'utilisateur qui envoie une remise en validation de choisir un valideur, et de sélectionner librement 1 ou 2 signataires.



Ordre des validations et signatures : Il n'y a pas d'ordre pour la validation par clic et la signature numérique : le valideur peut valider la remise avant le signataire, ou inversement.

6. Paramétrez les autres services du compte conformément à votre politique interne et à votre contrat EBICS.
7. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.4. Paramétrer un seuil de renforcement

Un seuil de renforcement est un **montant configuré par compte bancaire**. Il est le même **pour tous les service du compte**. Lorsque le seuil est « activé », il est possible de configurer pour le compte, un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil, et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil.

Cette fonctionnalité est optionnelle : activez un seuil de renforcement uniquement si votre politique interne l'exige.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (par exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, vérifiez que le compte pour lequel vous souhaitez configurer un seuil de renforcement est sélectionné. Les données de ce compte s'affichent automatiquement.
4. Activez le seuil de renforcement et configurez son montant :
 - a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Seuil de renforcement de la validation/signature**.
 - b. Cochez la case **Activer le seuil de renforcement**.
 - c. Au niveau du champ **Seuil de renforcement**, indiquez le montant du seuil et précisez son champ d'application.
 - Si vous choisissez **Montant global** dans la liste déroulante, la somme des montants des ordres de la remise sera comparée à ce montant seuil.
 - Si vous choisissez **Montant unitaire** dans la liste déroulante, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise sera comparé à ce montant seuil.

Seuil de renforcement de la validation/signature

Activer le seuil de renforcement : ? ☒

Seuil de renforcement : ? Montant global supérieur ou égal à 25000 EUR

Il est important de noter que **le seuil est défini par compte bancaire et s'applique uniformément à tous les services liés à ce compte.**

5. Paramétrez, **par service**, les validations et signatures selon le seuil.

Par exemple, pour les virements SEPA :

a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Virements SEPA**.

b. Configurez les champs **Avant le seuil** et **Après le seuil**.

- **Avant le seuil** : nombre de validations par clic et de signatures numériques requises pour valider les remises inférieures au seuil.
- **Après le seuil** : nombre de validations par clic et de signatures numériques requises pour valider les remises égales ou supérieures au seuil.

Virements SEPA

Protocole de transmission : EBICS

Norme de fichier : pain.001.001.03 ☐ Service GPI

Identifiant émetteur :

Fax de la banque :

Profil EBICS : BNP EXASOLAR

	Nombre de signatures ou validations		Nature de paiement par défaut
	Avant le seuil	Après le seuil	
Virements ordinaires :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	SALA - Salaires
Virements instantanés :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : On a défini ici un nombre de validations/signatures distinct pour les remises de virements SEPA inférieures au seuil configuré, et celles égales/supérieures au seuil configuré.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.5. Créer par duplication vos autres comptes dans la même banque

Une fois votre premier compte créé et configuré, vous pouvez créer rapidement vos autres comptes au sein de la même banque, en le dupliquant. Cette méthode évite la ressaisie complète des informations et des paramétrages.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à dupliquer (par exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte à dupliquer.

4. Cliquez sur [Créer par duplication](#). Cegid Exabanque génère alors une copie complète du compte sélectionné, incluant :
 - coordonnées bancaires
 - paramètres de transmission
 - nombre de signatures et validations
 - seuil de renforcement (si défini)
5. Modifiez les informations du nouveau compte.
 - Ajustez les champs suivants selon le nouveau compte à créer :
 - **Titulaire du compte**
 - **IBAN** ou **Compte** : saisissez le numéro du nouveau compte bancaire
 - **Devise** : modifiez la devise du compte si nécessaire
 - **Description** : saisissez la description du nouveau compte
 - Vérifiez et ajustez si besoin :
 - le nombre de signatures et validations
 - le seuil de renforcement
6. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour valider la création du compte.
7. Vérifiez dans la liste déroulante **Compte** que le nouveau compte apparaît bien.
8. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pour créer tous vos comptes bancaires au sein de la même banque.

6.6. Finaliser le paramétrage des utilisateurs

6.6.1. Ajuster les habilitations des utilisateurs, par fonction et par compte

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.
2. Authentifiez-vous avec votre second facteur d'authentification. Vous arrivez dans l'onglet **Utilisateur**, qui affiche votre propre fiche utilisateur.
3. Dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur à modifier. Sa fiche utilisateur s'affiche.
4. Modifiez les habilitations fonctionnelles de cet utilisateur.
 - a. Descendez jusqu'à la section **Habilitations**.
Les habilitations fonctionnelles déterminent les actions que l'utilisateur peut réaliser (par

exemple : création de remises, accès aux relevés de comptes). Elles sont réparties en 4 catégories :

- Remises
- Base de données
- Accès aux autres données
- Gestion de trésorerie

- b.** Pour modifier une habilitation, cochez ou décochez la case correspondante. Par exemple, pour empêcher l'utilisateur d'accéder à la gestion des sociétés, des comptes bancaires émetteurs et des profils EBICS, décochez **Paramétrage de l'émetteur**.



Accès aux autres données	
Relevés de comptes :	☒
Relevés d'opérations et d'impayés :	☒
Fichiers hors norme :	☒
Paramétrage de l'émetteur :	☐
Paramétrage des pouvoirs :	☒
Changer signataire/envoyeur :	☒

Ci-dessus : On retire l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** à l'utilisateur sélectionné.

Le guide [Authentification et droits utilisateurs](#) fournit des informations détaillées sur chaque habilitation fonctionnelle.

- 5.** Modifiez les habilitations par compte bancaire de l'utilisateur.

- a.** Cliquez sur [Afficher](#) dans la section **Habilitations par compte**.
- b.** Pour chaque compte bancaire, cochez ou décochez les habilitations selon les usages autorisés :
- Accès aux relevés de comptes
 - Gestion des virements domestiques
 - Gestion des virements internationaux
 - Gestion des virements de trésorerie
 - Etc.

Par exemple, pour empêcher la gestion des virements internationaux sur un compte, décochez la case correspondante.

		Relevés de compte	Virements domestiques	Virements de trésorerie	Virements internationaux
EXASOLAR					
<u>Comptes bancaires :</u>		☐	☐	☐	☐
BNPP_HOLDING_EUR	00015460001	☒	☒	☒	☐
HSBC_HOLDING_EUR	00032140002	☒	☒	☒	☒

Ci-dessus : On empêche la gestion des virements internationaux sur le compte BNPP_HOLDING_EUR 00015460001.

- Après avoir ajusté les habilitations fonctionnelles et par compte de l'utilisateur, cliquez sur [Enregistrer](#) pour valider les modifications.
- Répétez cette procédure pour configurer les habilitations fonctionnelles et les habilitations par compte bancaire de tous vos utilisateurs.



Astuce : Si plusieurs utilisateurs partagent les mêmes habilitations, allez dans l'onglet **Profils** et créez un **profil** regroupant ces droits. Puis attribuez ce profil à chaque utilisateur via le champ **Profil** dans sa fiche utilisateur. Cela simplifie la gestion des habilitations.

6.6.2. Demander aux signataires d'installer le module de signature Web Connect sur leur ordinateur

Demandez à tous les signataires de suivre les instructions du guide [Module de signature Web Connect](#) pour installer Web Connect sur leur ordinateur. Ce module est nécessaire pour signer numériquement les remises. Il peut être utilisé pour la signature sous Windows avec Chrome, Firefox et Edge.



Important : Les signataires doivent avoir les **droits d'administrateur** pour installer Web Connect sur leur ordinateur. Si cela n'est pas le cas, ils doivent contacter leur service informatique.

7. PARAMÉTRER L'ORDRE DE PRIORITÉ DES VALIDEURS ET DES SIGNATAIRES

Cette procédure, qui est la dernière étape du processus d'initialisation de Cegid Exabanque, explique comment configurer l'ordre de priorité des valideurs et des signataires. Ce classement permet à Cegid Exabanque de présélectionner automatiquement les valideurs et les signataires lors de la mise en validation des remises.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Collèges des valideurs et des signataires*. L'écran est composé de deux colonnes :

- o La colonne **Collège des valideurs** (à gauche) regroupe tous les utilisateurs ayant l'habilitation **Valideur** cochée dans leur fiche utilisateur.
- o La colonne **Collège des signataires** (à droite) regroupe tous les utilisateurs ayant l'habilitation **Signataire** cochée dans leur fiche utilisateur.

Collèges des valideurs et des signataires ? Enregistrer

À la mise en validation, les utilisateurs pouvant valider/signer une remise seront sélectionnés dans l'ordre précisé dans chaque collège ci-dessous. Glissez-déposez un membre pour modifier son ordre de priorité dans le collège.

Collège des valideurs
Collège regroupant tous les utilisateurs habilités à la validation par clic.

1. ALONSO JAVIER
2. DURAND XAVIER

Collège des signataires
Collège regroupant tous les utilisateurs habilités à la signature numérique.

1. ANDRE THIERRY
2. DUCHEMIN JEAN
3. DURAND XAVIER

2. Organisez les utilisateurs du plus prioritaire (en haut) au moins prioritaire (en bas)

- o Dans la colonne **Collège des valideurs**, définissez l'ordre de priorité des membres du collège des valideurs à l'aide d'un glisser-déposer. Par exemple, pour que **Xavier DURAND** soit le valideur prioritaire, placez-le tout en haut de la colonne des valideurs.

1. DURAND XAVIER
2. ALONSO JAVIER

- o Dans la colonne **Collège des signataires**, définissez l'ordre de priorité des membres du collège des signataires à l'aide d'un glisser-déposer.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Le nouvel ordre sera appliqué automatiquement dans le processus de validation des remises.



Notes :


- Lorsqu'un utilisateur est ajouté en tant que valideur ou signataire, il est automatiquement placé en fin de liste (priorité la plus basse). Pensez à revenir régulièrement à cette liste pour ajuster l'ordre selon les besoins de votre organisation.
- Si vous retirez l'habilitation **Valideur** ou **Signataire** à un utilisateur, celui-ci est automatiquement supprimé de son collège. L'ordre de priorité des autres membres est alors mis à jour automatiquement.

8. GÉRER VOS TRAITEMENTS AU QUOTIDIEN, UNE FOIS L'INITIALISATION RÉALISÉE

Une fois l'initialisation de l'application terminée, vous pouvez utiliser Cegid Exabanque pour gérer vos traitements au quotidien tels que :

- consulter et télécharger vos relevés,
- alimenter votre base de données de tiers,
- créer des remises et les mettre en validation,
- suivre, signer, valider et envoyer les remises à vos banques,
- consulter l'historique des remises envoyées,
- etc.

Des guides sont disponibles dans la section **Ressources > Guides et vidéos** de l'aide en ligne pour vous accompagner dans ces opérations.



ANNEXE 1 : FAQ

Combien de sociétés rattachées puis-je enregistrer dans Cegid Exabanque ?

Vous pouvez créer autant de sociétés rattachées que vous le souhaitez dans Cegid Exabanque.

Puis-je utiliser Cegid Exabanque sans le protocole EBICS ?

Oui. Si vous ne souhaitez pas utiliser Cegid Exabanque avec le protocole EBICS, vous pouvez choisir d'utiliser le protocole FTPs, ou opter pour le téléchargement de fichiers.

Protocole FTPs : contactez le Support client de Cegid Exabanque pour mettre en place ce protocole.

Téléchargement de fichiers :

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer.
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte dont vous souhaitez télécharger les fichiers.
4. Paramétrez chacun des services dont vous souhaitez télécharger les fichiers, en complétant leur section respective :
 - Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **Téléchargement de fichiers**.
 - Renseignez les paramètres communiqués par votre banque (norme du fichier, etc.).

Puis-je connecter mes systèmes d'information à Cegid Exabanque via une API ?

Oui, vous pouvez connecter vos systèmes d'information à Cegid Exabanque via une API sécurisée permettant une automatisation de vos flux.

Pour activer la connexion API, contactez le service commercial

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Terme	Définition
Administrateur de Cegid Exabanque	Désigne la personne enregistrée lors de l'inscription à Cegid Exabanque. L'administrateur possède par défaut toutes les habilitations. Il peut donc par exemple créer/modifier/supprimer un utilisateur, changer un mot de passe et attribuer les habilitations. L'administrateur est symbolisé par le caractère * dans la liste des utilisateurs du menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations</i>. Il est unique.
Collège des signataires	Regroupe tous les utilisateurs ayant l'habilitation Signataire cochée dans leur fiche utilisateur.
Collège des valideurs	Regroupe tous les utilisateurs ayant l'habilitation Valideur cochée dans leur fiche utilisateur.
Fichier externe	Désigne un fichier de paiements normalisé qui est importé dans l'application soit automatiquement par FTP-Bank, soit manuellement par un utilisateur.
FTP-Bank	Ce module optionnel de Cegid Exabanque vous permet d'automatiser vos échanges de fichiers entre vos logiciels de gestion (ERP, logiciels comptables) et Cegid Exabanque. Il peut aussi récupérer et intégrer quotidiennement dans Cegid Exabanque les cours de change de la Banque Centrale Européenne et les taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR). Pour plus d'informations sur le fonctionnement, le paramétrage et l'utilisation du module FTP-Bank, consultez le guide Module FTP-Bank.
Identifiant Créancier SEPA (ICS)	L'ICS, ou Identifiant Créancier SEPA, est un code unique attribué à un créancier dans le cadre des transactions SEPA (Single Euro Payments Area). Ce code est utilisé principalement pour les prélèvements SEPA, permettant d'identifier de manière univoque le créancier qui initie un prélèvement automatique. L'ICS est fourni par la banque nationale du pays du créancier.

Terme	Définition
Profil d'envoi	L'initialisation d'un profil d'envoi dans Cegid Exabanque permet à une société d'échanger des fichiers bancaires de manière sécurisée avec une banque. Pour initialiser un profil d'envoi, vous devez disposer d'un contrat bancaire EBICS T ou TS.
Profil de signature	L'initialisation d'un profil de signature dans Cegid Exabanque permet à un signataire de signer numériquement les remises d'une société à destination d'une banque donnée. Pour initialiser un profil de signature, vous devez disposer d'un contrat bancaire EBICS TS.
Web Connect	Web Connect est une solution technique qui dialogue avec la clé USB de signature pour générer la signature numérique des remises. Web Connect remplace SConnect.
Seuil de renforcement	Un seuil de renforcement est un montant configuré par compte bancaire. Il est le même pour tous les service du compte. Lorsque le seuil est « activé », il est possible de configurer pour le compte, un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil, et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil. Le seuil peut s'appliquer soit au montant global de la remise (dans ce cas, la somme des montants des ordres de la remise est comparée au seuil), soit au montant de l'ordre le plus élevé de la remise (dans ce cas, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise est comparé au seuil). Lorsqu'un seuil est activé et qu'une remise à valider contient des ordres dont les montants sont exprimés dans une devise différente de celle du compte émetteur, Cegid Exabanque convertit le montant de la remise à valider dans la devise du compte émetteur pour déterminer de quel côté du seuil se trouve la remise et sélectionner le nombre approprié de valideurs et signataires.
Signataire	Un utilisateur désigné comme signataire (via le menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations</i>) est autorisé à signer numériquement des remises de virements ou de prélèvements. Il doit être mentionné comme signataire dans un contrat bancaire EBICS TS et disposer d'un certificat de signature personnel stocké dans une clé USB (token).

Terme	Définition
Signature numérique	La signature numérique permet à un signataire de valider des remises, en utilisant son certificat de signature personnel stocké dans son token. Ce signataire doit être mentionné dans votre contrat EBICS TS avec la banque.
SIRET	Le numéro SIRET est un identifiant unique attribué à chaque établissement d'une entreprise en France. Il sert à identifier précisément où l'activité est exercée.
Société principale	Désigne la société enregistrée lors de l'inscription à Cegid Exabanque. C'est elle qui est titulaire du contrat de mise à disposition de l'application et qui est facturée pour l'ensemble des redevances d'utilisation de l'application.
Société rattachée	Désigne une société qui n'est pas votre société principale et dont vous souhaitez gérer les opérations bancaires dans Cegid Exabanque. Par exemple : une filiale de votre société principale.
Validation par clic	La validation par clic est un contrôle interne à Cegid Exabanque, permettant à un utilisateur habilité d'effectuer une étape de vérification supplémentaire. Cette validation vise à renforcer la sécurité, en évitant par exemple des virements non autorisés ou en détectant des erreurs dans les remises.
Valideur	Un utilisateur désigné comme valideur (via le menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations</i>) est autorisé à valider par clic des remises de virements ou de prélèvements.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com