

cegid



Authentification et droits des utilisateurs

**Guide de paramétrage
03/2026**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document décrit en détail la création des utilisateurs et la gestion de leur authentification dans Cegid Exabanque. Il décrit également la gestion des habilitations et des groupes d'utilisateurs dans Cegid Exabanque.

Ces tâches sont par défaut réservées à l'administrateur. Il peut néanmoins les déléguer à un ou plusieurs utilisateurs en leur attribuant l'habilitation **Utilisateurs / Habilitations**.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	03/2026
Version	3.5

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

1. À propos de l'authentification et des droits des utilisateurs	5
1.1. Types d'utilisateurs	5
1.2. Modes d'authentification	5
1.3. Types d'habilitations.....	7
2. Gérer les utilisateurs et leur authentification	9
2.1. Créer un utilisateur et choisir son mode d'authentification.....	9
2.2. Exporter la liste des utilisateurs	10
2.3. Supprimer un utilisateur.....	10
2.4. Aider un utilisateur à se connecter	11
2.4.1. Renouveler la carte de sécurité d'un utilisateur.....	11
2.4.2. Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.....	12
2.4.3. Débloquer un compte utilisateur.....	12
2.4.4. Connaître le statut d'initialisation de la biométrie ou de la clé FIDO d'un utilisateur.....	12
2.4.5. Réinitialiser l'identifiant biométrique d'un utilisateur.....	13
2.4.6. Réinitialiser l'identifiant FIDO d'un utilisateur	13
2.4.7. Réinitialiser le code à usage unique (OTP) d'un utilisateur	13
3. Gérer les valideurs et les signataires.....	15
3.1. Désigner un utilisateur comme valideur	15
3.2. Désigner un utilisateur comme signataire	16
4. Gérer les habilitations des utilisateurs.....	17
4.1. Méthodes de gestion	17
4.2. Définir les habilitations d'un utilisateur.....	17
4.2.1. Gérer les habilitations par fonction.....	17
4.2.2. Gérer les habilitations par compte	28
4.2.3. Mettre à jour automatiquement les habilitations par compte.....	31

4.2.4. Gérer les habilitations par groupe de destinataires/modèles de virements internationaux.....	33
5. Gérer les profils d'habilitations	35
5.1. Créer un profil	35
5.2. Attribuer un profil à un utilisateur	35
5.3. Exporter la liste des utilisateurs rattachés à un profil.....	36
6. Gérer les groupes d'utilisateurs.....	37
6.1. Créer un groupe.....	37
6.2. Rattacher un utilisateur à un groupe.....	37
6.3. Exporter la liste des utilisateurs rattachés à un groupe.....	37
ANNEXE 1 : FAQ sur l'authentification par certificat	39
ANNEXE 2 : FAQ sur l'authentification biométrique	43
ANNEXE 3 : FAQ sur l'authentification avec clé FIDO	44
ANNEXE 4 : FAQ sur l'authentification avec OTP.....	45
ANNEXE 5 : FAQ sur l'authentification avec Cegid Account.....	46
ANNEXE 6 : Autres FAQ	47


1. À PROPOS DE L'AUTHENTIFICATION ET DES DROITS DES UTILISATEURS

1.1. Types d'utilisateurs

Deux types d'utilisateurs existent dans Cegid Exabanque :

- **L'administrateur** : Il correspond à la personne enregistrée lors de l'inscription à Cegid Exabanque. Par défaut, il est le seul utilisateur ayant le droit de créer, supprimer, mettre à jour les informations des utilisateurs courants et leur attribuer des habilitations. Il a également le pouvoir de s'attribuer toutes les habilitations et ainsi d'effectuer toutes les tâches disponibles dans Cegid Exabanque. Aucun utilisateur ne peut visualiser ou modifier les habilitations de l'administrateur.

L'administrateur est symbolisé par le caractère * et est unique.



- **Les utilisateurs courants** : Ils peuvent être habilités sur les fonctions à réaliser (remises, gestion de trésorerie, etc.), les comptes bancaires ou groupes de comptes, ou encore sur des groupes de destinataires précis.

1.2. Modes d'authentification

Cegid Exabanque garantit une procédure d'authentification forte, conformément à la DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement), c'est-à-dire l'association d'au moins deux facteurs d'authentification parmi les trois suivants : quelque chose que vous savez (ex : mot de passe), quelque chose que vous êtes (ex : empreinte digitale ou visage) ou quelque chose que vous possédez (ex : clé USB FIDO ou carte à codes de sécurité).

Les modes d'authentification suivants sont proposés :

- Biométrie + Code à usage unique (OTP) ;
- Biométrie + Carte de sécurité ;

- Biométrie + Clé FIDO ;
- Certificat numérique ;
- Nom d'accès et mot de passe + Code à usage unique (OTP) ;
- Nom d'accès et mot de passe + Biométrie ;
- Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité ;
- Nom d'accès et mot de passe + Clé FIDO ;
- SSO SAMLv2 + Code à usage unique (OTP) ;
- SSO SAMLv2 + Biométrie ;
- SSO SAMLv2 + Carte de sécurité ;
- SSO SAMLv2 + Clé FIDO ;
- Cegid Account + Code à usage unique (OTP) ;
- Cegid Account + Biométrie ;
- Cegid Account + Carte de sécurité ;
- Cegid Account + Clé FIDO.

Vous trouverez ci-dessous des informations utiles pour certains de ces modes :

- **Biométrie** : Permet à l'utilisateur de se connecter à l'aide de ses données biométriques (empreinte digitale ou visage). L'utilisateur doit disposer d'un PC sous Windows compatible avec Windows Hello, le module d'authentification biométrique de Microsoft. Il doit également être équipé d'un dispositif biométrique (caméra permettant la reconnaissance faciale ou lecteur d'empreintes digitales).
L'authentification biométrique n'est pas supportée par Internet Explorer : l'utilisateur doit donc utiliser un autre navigateur.
Pour tout savoir sur l'identification biométrique dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Identification biométrique](#).
- **Code à usage unique (OTP)** : Un OTP (One-Time Password) est un code généré automatiquement par une application d'authentification. Il expire rapidement et ne peut être utilisé qu'une seule fois. L'utilisateur doit disposer d'un smartphone (Android ou iOS) et suivre les instructions de Cegid Exabanque lors de la configuration de ce 2^e facteur d'authentification, afin de télécharger et d'installer sur son smartphone une application d'authentification (Google Authenticator ou Microsoft Authenticator).
Pour tout savoir sur le fonctionnement et la configuration de ce mode d'authentification

dans Cegid Exabanque, consultez le guide [2^e facteur d'authentification : le code à usage unique \(OTP\)](#).

- **Clé FIDO** (Fast IDentity Online) : Clé de sécurité unique permettant à l'utilisateur de s'authentifier à son compte et d'accéder aux pages sensibles.
L'authentification avec clé FIDO n'est pas supportée par Internet Explorer : l'utilisateur doit donc utiliser un autre navigateur.
Pour tout savoir sur l'identification avec clé FIDO dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Clé FIDO](#).
- **Carte de sécurité** : Lorsque le mode d'authentification utilise une carte de sécurité, celle-ci est envoyée à l'utilisateur par email. Elle contient des codes de sécurité à 4 chiffres que Cegid Exabanque demande lors de l'authentification et l'accès aux pages sensibles. L'utilisateur doit alors cliquer dans une grille pour composer le code demandé. Étant donné que le code demandé et la grille changent à chaque fois, il s'agit d'une chaîne d'authentification non reproductible.
- **SSO SAMLv2** : Ce mode d'authentification ne figure dans la liste des modes d'authentification disponibles que si vous avez activé le module optionnel Connexion SAML. Il permet à l'utilisateur de se connecter à l'aide du Single Sign-on (SSO) qui désigne les technologies qui permettent aux utilisateurs de mutualiser la phase d'authentification entre plusieurs applications.
- **Cegid Account** : Ce mode d'authentification figure dans la liste des modes d'authentification disponibles uniquement si la préférence **Connexion avec Cegid Account** est activée. Il permet à l'utilisateur de se connecter à l'aide de Cegid Account et de bénéficier d'une authentification unique pour accéder à toutes ses applications Cegid. Pour plus d'informations sur la mise en place et le fonctionnement de Cegid Account comme 1^{er} facteur d'authentification, consultez le guide [1^{er} facteur d'authentification : Cegid Account](#).
- **Certificat numérique** : Ce mode d'authentification nécessite la fourniture et l'installation d'un certificat numérique pour accéder à Cegid Exabanque. La clé 3Skey peut être utilisée comme certificat numérique. Le même certificat peut être utilisé pour se connecter à des applications différentes.

1.3. Types d'habilitations

On distingue les habilitations suivantes dans Cegid Exabanque :

- Les **habilitations par fonction** permettent de définir les droits des utilisateurs relatifs à :
 - La gestion des remises (création/envoi/consultation des différents de types de remises par exemple).

- La gestion de la base de données (accès aux listes de virements domestiques/SEPA, modèles de virements internationaux par exemple).
- A la gestion des autres données (accès aux relevés de comptes par exemple).
- A la gestion de trésorerie. Il est nécessaire d'avoir souscrit au module de trésorerie pour gérer ces habilitations.
- Les **habilitations par compte**.
- Les **habilitations par groupe de comptes**.
- Les **habilitations par groupe de destinataires** et modèles de virements internationaux.

2. GÉRER LES UTILISATEURS ET LEUR AUTHENTIFICATION

2.1. Créer un utilisateur et choisir son mode d'authentification

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, cliquez sur [Créer un utilisateur](#).
3. Renseignez les coordonnées du nouvel utilisateur dans la section **Coordonnées**.
 - Le champ **Sigle** permet de saisir les initiales de l'utilisateur sur 3 caractères.
Le sigle des utilisateurs peut être affiché :
 - Dans les rapports récapitulatifs des habilitations (*Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Rapport récapitulatif des habilitations*).
 - Lors de la recherche de mouvements prévisionnels et bancaires (*Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Recherche / modification de mouvements*).
Il est possible de paramétrer le tableau de résultats afin d'afficher la colonne **Sigle** et ainsi savoir qui a créé ou modifié les mouvements prévisionnels.
 - L'adresse e-mail renseignée permettra au nouvel utilisateur de recevoir son mot de passe et éventuellement sa carte d'authentification pour se connecter à Cegid Exabanque.
 - Le profil d'interface permet d'adapter l'affichage des informations au bon format pour l'utilisateur. Plusieurs profils d'interface sont proposés. Vous pouvez les consulter et éventuellement les modifier dans l'onglet **Profils d'interface**.
4. Définissez les données liées à l'authentification de l'utilisateur dans la section **Authentification** :
 - a. Sélectionnez, dans la liste déroulante **Mode d'authentification**, son mode d'authentification. Pour plus d'informations, voir [Modes d'authentification](#), page 5.
 - b. Dans le champ **Nom d'accès**, précisez l'identifiant du nouvel utilisateur. Il ne doit comporter aucun espace.



Paramètres de sécurité liés à l'authentification : Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* permet de paramétrer notamment la taille minimum du mot de passe (8 caractères minimum par défaut) et le nombre de jours de validité du mot de passe. Il permet également de bloquer un compte utilisateur au bout de n tentatives de connexions échouées (5 par défaut et au maximum). N'hésitez pas à utiliser ce menu pour définir les paramètres de sécurité liés à l'authentification de vos utilisateurs.

5. Dans la section **Limitation d'accès par adresse IP**, vous pouvez limiter l'accès à Cegid Exabanque en fonction de l'adresse IP d'origine de l'utilisateur : 3 adresses IP ou une plage d'adresse IP sont paramétrables par utilisateur.



Connexion depuis un lieu inhabituel : Par défaut, Cegid Exabanque vérifie la localisation depuis laquelle l'utilisateur se connecte. Si le lieu est inhabituel (c'est-à-dire différent du lieu de connexion de l'utilisateur), le logiciel le détecte et envoie à l'utilisateur un code de sécurité qu'il doit obligatoirement saisir pour valider sa connexion. Sans ce code, la connexion n'est pas possible.

6. Vous pouvez gérer dès maintenant les habilitations de cet utilisateur (voir [Gérer les habilitations des utilisateurs](#), page 17) ou effectuer cette opération ultérieurement, après avoir défini des profils d'utilisateurs par exemple.
7. Cliquez sur **Enregistrer**. Suivant le mode d'authentification sélectionné pour l'utilisateur, un ou deux emails lui sont envoyés (à l'adresse que vous avez renseignée). Ces emails lui transmettent par exemple son mot de passe, sa carte de sécurité, ou encore lui indiquent comment procéder pour l'identification biométrique ou avec la clé FIDO. N'oubliez pas de l'informer, de votre côté, de son nom d'accès.

2.2. Exporter la liste des utilisateurs

Vous avez la possibilité d'exporter la liste des utilisateurs au format Excel. Pour cela, dans l'onglet **Utilisateurs** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, cliquez sur **XLS** à côté du bouton **Supprimer**.

Le fichier Excel généré récapitule les principales informations de chaque utilisateur.

2.3. Supprimer un utilisateur

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitation*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez supprimer dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Deux possibilités :
 - Vous souhaitez supprimer cet utilisateur immédiatement : cliquez sur **Supprimer** puis confirmez la suppression.
 - Vous souhaitez enregistrer une date prévisionnelle de suppression de cet utilisateur : indiquez cette date dans le champ **Date rappel pour la suppression**. Tous les utilisateurs qui disposent de l'habilitation **Utilisateurs/Habilitations** recevront à cette date, un email automatique rappelant de supprimer cet utilisateur.

Utilisateur : FOSTER CAMERON ▼

+ Créer un utilisateur Enregistrer X Supprimer XLS ?

Coordonnées

Nom : FOSTER Date de création :

Prénom : CAMERON

Sigle :

Civilité : Monsieur ▼

Téléphone : 4546371223

Fax :

E-mail : cameron.foster@exasolar.com

Langue par défaut : Français ▼

Profil d'interface : France ▼

Fuseau horaire : (UTC+01:00) Paris ▼

Date rappel pour la suppression : 01/07/2025 📅 ?

**Notes :**

- Les utilisateurs supprimés sont inclus dans le rapport Excel des utilisateurs avec leur date de dernière connexion ainsi que leur date de suppression (voir [Exporter la liste des utilisateurs](#), page 10).
- Dans les écrans Historique des remises envoyées et Traces des utilisateurs, il est possible d'effectuer une recherche sur un utilisateur supprimé.

2.4. Aider un utilisateur à se connecter

2.4.1. Renouveler la carte de sécurité d'un utilisateur

La carte de sécurité est la carte contenant des codes de sécurité à 4 chiffres que Cegid Exabanque demande lors de l'authentification et l'accès aux pages sensibles, en fonction du mode d'authentification de l'utilisateur.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur **Renouveler** situé au niveau du champ **Carte de sécurité**. L'utilisateur reçoit alors un e-mail avec sa nouvelle carte, qu'il peut imprimer et conserver avec lui.

2.4.2. Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur [Réinitialiser mot de passe](#) situé au niveau du champ **Mot de passe**. L'utilisateur reçoit alors un e-mail avec son nouveau mot de passe.

2.4.3. Débloquer un compte utilisateur

Une tentative de connexion échoue lorsqu'un utilisateur tente de se connecter avec un mot de passe ou un code de sécurité incorrect par exemple. Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* permet de paramétrer le nombre de tentatives échouées à partir desquelles le compte d'un utilisateur est bloqué ; l'utilisateur ne peut alors plus accéder à son compte pendant 15 minutes.

Pour débloquer manuellement le compte avant l'expiration de ce délai :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur [Débloquer l'accès](#) situé au niveau du champ **Mot de passe**.

2.4.4. Connaître le statut d'initialisation de la biométrie ou de la clé FIDO d'un utilisateur

Procédez comme suit pour vérifier le statut du compte d'un utilisateur qui est paramétré avec la biométrie ou une clé FIDO :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, vérifiez le statut de l'authentification biométrique ou de la clé FIDO dans les champs correspondants. Deux valeurs sont possibles :
 - **Non initialisé** : L'utilisateur n'a pas encore initialisé son compte avec l'authentification biométrique ou sa clé FIDO.

- **Initialisé** : L'utilisateur a initialisé son compte avec l'authentification biométrique ou sa clé FIDO. Il peut donc s'authentifier avec ses données biométriques ou sa clé FIDO.

2.4.5. Réinitialiser l'identifiant biométrique d'un utilisateur

La réinitialisation de l'identifiant biométrique consiste à supprimer l'identifiant biométrique rattaché à un utilisateur. Elle est nécessaire par exemple, en cas de changement de PC de l'utilisateur : il peut alors procéder à la configuration de l'authentification biométrique sur son nouvel ordinateur.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur [Réinitialiser identifiant biométrique](#) situé au niveau du champ **Statut de l'authentification biométrique**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le statut de l'authentification biométrique de l'utilisateur passe à **Non initialisé** et un email est envoyé à l'utilisateur afin de l'informer de cette réinitialisation.

2.4.6. Réinitialiser l'identifiant FIDO d'un utilisateur

La réinitialisation de l'identifiant FIDO consiste à supprimer l'identifiant FIDO rattaché à un utilisateur. Elle est nécessaire par exemple, en cas de changement de clé FIDO : l'utilisateur peut alors initialiser sa nouvelle clé FIDO comme il l'avait fait pour son ancienne clé.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur [Réinitialiser identifiant FIDO](#) situé au niveau du champ **Statut de la clé FIDO**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le statut de la FIDO de l'utilisateur passe à **Non initialisé** et un email est envoyé à l'utilisateur afin de l'informer de cette réinitialisation.

2.4.7. Réinitialiser le code à usage unique (OTP) d'un utilisateur

Si un utilisateur perd (ou change) son téléphone, il est nécessaire de réinitialiser son second facteur d'authentification (code à usage unique, OTP). Lors de sa prochaine connexion à l'application web Cegid Exabanque, il devra utiliser son nouveau téléphone pour configurer à nouveau l'OTP.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Authentification**, cliquez sur [Réinitialiser](#) situé au niveau du champ **Statut de l'authentification par OTP**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le statut de l'authentification par OTP de l'utilisateur passe à **Non initialisé** et un email est envoyé à l'utilisateur afin de l'informer de cette réinitialisation.

3. GÉRER LES VALIDEURS ET LES SIGNATAIRES

3.1. Désigner un utilisateur comme valideur

Un utilisateur désigné comme valideur est autorisé à **valider par clic** des remises de virements ou de prélèvements. Il s'agit d'une validation interne à Cegid Exabanque permettant d'ajouter une étape de contrôle supplémentaire (en plus de la signature électronique) dans la validation de vos ordres avant de les envoyer en banque.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de la validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, cochez le champ **Valideur**.

Habilitations

Administrateur : ? Non

Profil : ? Aucun

Groupe : ? Aucun

Signataire : ? ☐

Valideur : ? ☒

Décocher tout

4. Dans la section **Remises**, cochez l'habilitation **Consultation** pour les types de remises que l'utilisateur doit valider.

Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☒	☒	☒
Virements de trésorerie :	☒	☒	☒
Virements internationaux :	☒	☒	☒
Virements SEPA :	☒	☒	☒
Prélèvements:	☒	☒	☒
Prélèvements SEPA:	☒	☒	☒
LCR :	☒	☒	☒
LCR à payer :	☒	☒	☒

5. Dans la section **Habilitations par compte**, assurez-vous que l'utilisateur est bien habilité sur les comptes émetteurs concernés pour les types de remises qu'il doit valider.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

3.2. Désigner un utilisateur comme signataire

Un utilisateur désigné comme signataire est autorisé à **signer numériquement des remises** de virements ou de prélèvements. Il doit disposer d'un contrat EBICS TS avec la banque et d'un certificat de signature stocké dans une clé USB (token).

Pour plus d'informations sur la signature numérique et son paramétrage, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sur l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, cochez le champ **Signataire**.

Habilitations

Administrateur : ? Non

Profil : ? Aucun

Groupe : ? Aucun

Signataire : ? ☒

Valideur : ? ☐

[Décocher tout](#)

4. Dans la section **Remises**, cochez l'habilitation **Consultation** pour les types de remises que l'utilisateur doit signer.

Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☒	☒	☒
Virements de trésorerie :	☒	☒	☒
Virements internationaux :	☒	☒	☒
Virements SEPA :	☒	☒	☒
Prélèvements :	☒	☒	☒
Prélèvements SEPA :	☒	☒	☒
LCR :	☒	☒	☒
LCR à payer :	☒	☒	☒

5. Dans la section **Habilitations par compte**, assurez-vous que l'utilisateur est bien habilité sur les comptes émetteurs concernés pour les types de remises qu'il doit signer.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

4. GÉRER LES HABILITATIONS DES UTILISATEURS

4.1. Méthodes de gestion

Il existe deux méthodes pour gérer les habilitations des utilisateurs Cegid Exabanque :

- **Méthode de gestion individuelle** : Vous définissez, une à une, les habilitations personnelles de chaque utilisateur.
- **Méthode de gestion par profil** : Vous définissez, dans un profil, des habilitations communes à plusieurs utilisateurs. Puis, vous attribuez ce profil aux utilisateurs appropriés. Lorsque vous attribuez un profil à un utilisateur, la fiche d'habilitations de cet utilisateur hérite de toutes les habilitations définies dans ce profil.

Un profil permet, à minima, de gérer les habilitations par fonction (gestion des remises, de la base de données, des autres données - accès aux relevés de comptes par exemple -, et de la trésorerie). Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, définir des profils permettant de gérer également les habilitations par compte, les habilitations par groupe de comptes et les habilitations par groupe de destinataires. Vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez.

Pour plus d'informations sur la création d'un profil et l'attribution d'un profil à un utilisateur, voir [Gérer les profils d'habilitations](#), page 35.



Note : Il est possible de définir les habilitations de certains utilisateurs de façon individuelle, et d'attribuer un profil à d'autres utilisateurs.

4.2. Définir les habilitations d'un utilisateur

4.2.1. Gérer les habilitations par fonction

Nous indiquons ici comment définir les habilitations fonctionnelles d'un utilisateur donné. Si vous préférez définir ces habilitations au niveau d'un profil, sélectionnez celui-ci dans l'onglet **Profils** et suivez ensuite la procédure ci-dessous à partir de l'étape 3.

Ci-dessus : Sélection du profil **Comptable**.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans les sections suivantes, cochez les cases souhaitées afin de définir les habilitations de l'utilisateur :
 - **Remises.**
 - **Base de données.**
 - **Accès aux autres données.**
 - **Gestion de trésorerie.** Vous devez souscrire au module de trésorerie pour gérer ces habilitations.

Référez-vous aux tableaux ci-après pour obtenir des informations sur chaque habilitation.



Astuce : Pour sélectionner/désélectionner rapidement toutes les habilitations par fonction, par compte, par groupe de destinataires et de modèles de virements internationaux, cliquez sur [Cocher tout](#) ou [Décocher tout](#).

Habilitations			
Administrateur :	Non		
Profil :	Aucun		
Groupe :	Aucun		
Signataire :	☐		
Valideur :	☐		
Décocher tout Cocher tout			
Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☐	☐	☐
Virements de trésorerie :	☐	☐	☐

Par exemple, si Aude LAMBERT doit être habilitée sur tout sauf l'annulation de signatures numériques et le groupe de comptes G5, cliquez sur [Cocher tout](#) puis décochez **Annulation de signatures numériques** et **G5**.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note: N'oubliez pas de donner accès à l'utilisateur aux comptes sur lesquels il doit pouvoir effectuer des opérations (voir [Gérer les habilitations par compte](#), page 28) et d'indiquer les destinataires pour lesquels il doit pouvoir effectuer des virements/prélèvements (voir [Gérer les habilitations par groupe de destinataires/modèles de virements internationaux](#), page 33).

4.2.1.1. Section Remises

Toutes les actions décrites dans le tableau ci-dessous sont possibles uniquement pour les comptes sur lesquels l'utilisateur est habilité.

Habilitation	Description de l'habilitation
Virements domestiques ¹ Virements de trésorerie Virements internationaux Virements SEPA Prélèvements Prélèvements SEPA LCR LCR à payer	• Création : Permet de : ○ Créer, clôturer et mettre en validation une remise saisie dans Cegid Exabanque. ○ Enregistrer une pièce justificative. ○ Importer, mettre en attente et mettre en validation une remise externe, à condition que la préférence Possibilité de mettre les fichiers en attente avant envoi à la banque soit cochée dans le menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences</i>. ○ Valider/signer une remise dans Cegid Exabanque si l'utilisateur est désigné comme valideur/signataire et habilité sur le compte de la remise. ○ Suivre l'avancement des remises (<i>Banques > Signatures > Envoi > Suivi avancé des remises</i>). • Envoi : Permet de : ○ Envoyer à la banque une remise saisie dans Cegid Exabanque. ○ Importer, mettre en en attente, mettre en validation et envoyer une remise externe. ○ Valider/signer une remise dans Cegid Exabanque si l'utilisateur est désigné comme valideur/signataire et habilité sur le compte de la remise.

¹ Si un utilisateur est habilité pour les virements domestiques, il pourra émettre des virements SEPA mais uniquement pour les bénéficiaires dont le compte est domicilié dans le même pays que le compte à débiter, et non pas pour toute la zone SEPA. Pour que cela fonctionne, les virements domestiques doivent être paramétrés à la norme SEPA pour le compte à débiter (depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*).

Habilitation	Description de l'habilitation
	○ Suivre l'avancement des remises (<i>Banques > Signatures > Envoi > Suivi avancé des remises</i>). • Consultation : Permet de : ○ Consulter le détail des remises dans le tableau des remises à valider (<i>Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider</i>) et le tableau de suivi des remises (<i>Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises</i>). ○ Valider/signer une remise dans Cegid Exabanque si l'utilisateur est désigné comme valideur/signataire et habilité sur le compte de la remise. ○ Suivre l'avancement des remises (<i>Banques > Signatures > Envoi > Suivi avancé des remises</i>).
Fichiers hors norme	Permet d'importer et d'envoyer des fichiers non normalisés depuis le menu <i>Banques > Comptes bancaires > Autres opérations > Envois d'autres types de fichiers</i> .
Virements commerciaux	Permet d'importer et d'envoyer des fichiers de remises au format VCOM 400 (virement commercial à échéance) depuis le menu <i>Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements</i>. Un utilisateur non habilité à l'envoi pourra valider des virements commerciaux si : • Il est désigné comme valideur ou signataire. • Un nombre de signatures ou de validations a été défini dans le service <i>Virements commerciaux</i> pour les comptes concernés (depuis le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission</i>).
Remises de chèques	Permet d'importer et d'envoyer une remise de chèques à votre banque.
Modification de fichiers externes avant envoi	Ne s'applique qu'aux remises externes de virements (fichiers). Permet de modifier la date d'exécution, le libellé, la référence et/ou la priorité de la remise tant que la remise n'a pas été signée numériquement ou validée par clic. En aucun cas, les détails des opérations (coordonnées du bénéficiaire, montant) d'un fichier externe ne peuvent être modifiés.

Habilitation	Description de l'habilitation
Suppression d'ordres de fichiers externes avant envoi	Ne s'applique qu'aux remises externes de virements (fichiers). Permet de supprimer des ordres d'une remise externe tant que celle-ci n'a pas été signée numériquement.
Suppression d'ordres d'une remise saisie avant envoi	Ne s'applique qu'aux remises de virements saisies manuellement. Permet de supprimer un ordre d'une remise saisie dans l'application tant que celle-ci n'a pas été signée numériquement.
Annulation de signatures numériques	Permet d'annuler les validations des autres valideurs, quel que soit le mode de validation (validation par clic ou signature numérique) pour les remises sur les comptes pour lesquels il est habilité (<i>Banques > Signatures > Validation des remises > Validations annulables</i>).
Suppression des remises refusées	Permet de supprimer toutes les remises refusées depuis l'écran de suivi des remises (<i>Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises</i>).
Accès au détail des ordres envoyés en banque	Permet de : • Accéder au menu <i>Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Recherche multi-critères</i>. • Visualiser le fax/bordereau détaillé, imprimer et exporter une remise depuis le menu <i>Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historique des remises envoyées</i>.

4.2.1.2. Section **Base de données**

Habilitation	Description de l'habilitation
Listes de virements domestiques / SEPA	Permet de créer, modifier et supprimer des listes de virements domestiques ou SEPA réutilisables à volonté.
Listes et modèles de virements internationaux	Permet de créer, modifier et supprimer des modèles de virements internationaux et des listes de virements internationaux réutilisables à volonté.

Habilitation	Description de l'habilitation
Listes de prélèvements	Permet de créer, modifier et supprimer des listes de prélèvements réutilisables à volonté.
Mandats	Permet de créer, modifier et supprimer des mandats de prélèvements SEPA. Pour plus d'informations sur la gestion des mandats, consultez le guide Module de gestion des mandats de prélèvements SEPA (SDD).  Prérequis : L'habilitation Mandats s'affiche uniquement si vous avez souscrit au module de gestion des mandats. Pour souscrire à ce module, contactez le service commercial de Cegid.
Création de destinataires et de leurs comptes	Permet de créer, modifier et supprimer des tiers ainsi que leurs comptes. Les utilisateurs qui ne disposent pas de l'habilitation Création de destinataires et de leurs comptes peuvent uniquement consulter les destinataires des groupes sur lesquels ils sont habilités et consulter les résultats des audits de ces destinataires (si le service d'audit est activé au niveau des destinataires).  Note : Pour déclencher des audits de vos destinataires depuis Cegid Exabanque, vous devez disposer d'un abonnement chez l'un de nos partenaires auditeurs, Trustpair ou Sis ID. Vous devez également avoir souscrit à l'option Audit des destinataires en contactant le service commercial de Cegid Exabanque. Pour plus d'informations, consultez le guide Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair, ou le guide Audit des destinataires et des paiements avec Sis ID.
Création de groupes de destinataires	Permet de créer, modifier et supprimer un groupe vous permettant de regrouper vos destinataires.
Création de groupes de modèles de virements internationaux	Permet de créer, modifier et supprimer un groupe vous permettant de regrouper vos modèles de virements internationaux.



Exemple d'attribution des habilitations : Un utilisateur peut être habilité à créer des listes ou des modèles de virements mais ne sera pas habilité à créer de nouveaux destinataires. Il ne pourra que sélectionner des destinataires existants afin de les associer à une liste ou un modèle. Ce principe de répartition s'appelle **la ségrégation des tâches**.

4.2.1.3. Section **Accès aux autres données**

Habilitation	Description de l'habilitation
Relevés de comptes	Permet de : • Consulter les soldes et les mouvements. • Télécharger un relevé de compte.
Relevés d'opérations et d'impayés	Permet de : • Consulter et télécharger les relevés de virements reçus. • Consulter et télécharger les relevés de cartes bancaires débit et crédit. • Consulter et télécharger les relevés de virements / prélèvements / TIP rejetés. • Consulter et télécharger les relevés de LCR à payer. • Consulter et télécharger les relevés d'avis de prélèvements.
Fichiers hors norme	Permet de consulter et d'extraire des fichiers non normalisés.
Paramétrage de l'émetteur	Permet de : • Créer et modifier des entités (sociétés). • Créer et modifier des comptes bancaires émetteurs. • Créer et modifier des paramètres de transmission. • Créer et modifier des groupes de comptes émetteurs (groupes de consultation de relevés). • Accéder aux traces des utilisateurs (via le menu <i>Historiques > Traces > Traces des utilisateurs</i>). • Accéder au menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Champs personnalisables</i>, qui permet d'ajouter des attributs dans l'écran de paramétrage des comptes émetteurs.

Habilitation	Description de l'habilitation
	• Importer/saisir manuellement des cours de change groupe (via les menus <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de changes et Paramétrage > Banque > Paramètres financiers > Cours de change</i>). • Importer/saisir manuellement des taux de marché (via le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Gestion des taux de marché</i>). • Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements (via le menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires</i>).  Pré requis : Pour déclencher les audits des comptes bancaires de vos destinataires Cegid Exabanque, vous devez disposer d'un abonnement chez l'un de nos partenaires auditeurs, Trustpair ou Sis ID. Vous devez également avoir souscrit à l'option Audit des destinataires en contactant le service commercial de Cegid Exabanque. Pour plus d'informations, consultez le guide Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair, ou le guide Audit des destinataires et des paiements avec Sis ID. • Configurer des plages horaires pour l'envoi des remises (via le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Restrictions horaires d'envoi des remises</i>). • Configurer les identifiants d'accès et les permissions de vos clients API (via le menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > API</i>).  Pré requis : Contactez le service commercial de Cegid pour activer la connexion API.

Paramétrage des pouvoirs

Permet de :

- Configurer les collèges de valideurs et signataires (*Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Collèges des valideurs et des signataires*). Le « collège des valideurs » et « le collège des signataires » vous permettent de configurer respectivement l'ordre de priorité de vos valideurs et celui de vos signataires.
- Configurer les « pouvoirs » des utilisateurs (*Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Pouvoirs par utilisateur*). Ces « pouvoirs » correspondent à des plafonds de

Habilitation	Description de l'habilitation
	validation (c'est-à-dire aux montants maximums qu'un utilisateur est autorisé à valider ou à signer).
Changer signataire/envoyeur	Permet de changer le signataire et l'envoyeur d'une remise.
Réception manuelle de relevés	Permet de lancer manuellement la réception de relevés bancaires.
Paramétrage du rapprochement comptable	Permet d'accéder au paramétrage du module de rapprochement comptable. Si l'utilisateur a cette habilitation, il pourra saisir des relevés bancaires ainsi que des écritures comptables et bancaires.
Saisie de relevés bancaires et d'écritures (comptables et bancaires)	Permet de saisir des relevés et des écritures dans le module Rapprochement comptable.
Paramétrage de l'interface comptabilité	Permet d'accéder au paramétrage du module Interface comptabilité.
Utilisateurs / habilitations	Permet de : • Paramétrer les modalités d'authentification par utilisateur. • Paramétrer et modifier des habilitations par utilisateur. • Créer et modifier des profils d'habilitations. • Créer et modifier des groupes d'utilisateurs.
Préférences	Lorsque l'utilisateur a les habilitations Paramétrage de l'émetteur et Préférences , il peut accéder au menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences</i> (paramétrage d'options d'affichage, préférences de sécurité, préférences FTP-Bank, etc.).

4.2.1.4. Section **Gestion de trésorerie**

Il est nécessaire d'avoir souscrit au module de trésorerie pour gérer les habilitations de cette section.

Habilitation	Description de l'habilitation
Accès à la gestion de trésorerie	Cette case doit obligatoirement être cochée pour utiliser les fonctionnalités du module de trésorerie.
Paramétrage de la gestion de trésorerie	Permet de paramétrer les groupes de comptes, les rubriques budgétaires, les codes flux, les règles d'intégration des relevés bancaires en trésorerie, les affectations automatiques, les règles d'éclatement des prévisions, les préférences, les soldes initiaux et seuils, les décalages sur les dates de valeur, et les contrats d'agios et de commissions.
Rapprochement des mouvements prévisionnels	Permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i> .
Saisie de mouvements prévisionnels	Permet de : • accéder au menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Saisie de mouvements prévisionnels</i> et : ○ saisir des mouvements prévisionnels, ○ supprimer des mouvements prévisionnels non rapprochés et non liés à un contrat d'achat/vente de devises, d'OPCVM, d'emprunt ou de dépôt. • importer des mouvements prévisionnels depuis le menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Importation de mouvements prévisionnels</i> ; • saisir/importer/supprimer des mouvements prévisionnels depuis les menus <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Relevés prévisionnels</i> et <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i>. Pour saisir/importer/supprimer des mouvements prévisionnels pour un compte, l'utilisateur doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.
Équilibrages	Permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrage</i> pour effectuer des équilibrages manuels.

Habilitation	Description de l'habilitation
Recevoir un avis d'opéré email lors d'un équilibrage	Pour recevoir des notifications lorsque des équilibrages sont effectués, l'utilisateur doit disposer de cette habilitation, ainsi que de l'habilitation Virements de trésorerie (en création, envoi ou consultation) sur le compte destinataire.
Gestion des OPCVM	Permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Portefeuille d'OPCVM</i> pour réaliser des achats/ventes d'OPCVM. Pour gérer des titres OPCVM, l'utilisateur doit aussi être habilité sur ces titres dans la section Habilitations par compte.
Gestion des emprunts	Permet à l'utilisateur de saisir, modifier et supprimer des emprunts pour un compte depuis les menus <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Emprunts in fine</i> et <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Emprunts amortissables</i> ; l'utilisateur doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.  Note : Les utilisateurs qui ont l'habilitation Accès à la gestion de trésorerie mais pas l'habilitation Gestion des emprunts ont accès en lecture seule aux emprunts in fine et emprunts amortissables pour les comptes sur lesquels ils ont l'habilitation Relevés de compte.
Gestion des dépôts	Permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Dépôts</i> pour saisir des dépôts. Pour saisir des dépôts pour un compte, l'utilisateur doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.
Gestion des produits de change et de couverture	Permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Produits de change et de couverture</i> pour gérer des produits de change et de couverture.
Tableaux prévisionnels	Permet d'accéder aux menus suivants pour générer des rapports sur les soldes prévisionnels : • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par Rubrique budgétaire</i> • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par Code flux</i>

Habilitation	Description de l'habilitation
	Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Analyse des flux de trésorerie
Entrée des cours de devises	Si l'utilisateur ne dispose pas de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur, il doit disposer de l'habilitation Entrée des cours de devises pour : - importer/saisir manuellement des cours de change (via les menus <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de changes</i> et <i>Paramétrage > Banque > Paramètres financiers > Cours de change</i>). - importer/saisir manuellement des taux de marché (via le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Gestion des taux de marchés</i>).  Note : Les utilisateurs qui ont ni l'habilitation Paramétrage de l'émetteur ni l'habilitation Entrée des cours de devises, peuvent consulter les cours de change, à partir du moment où ils sont habilités à consulter les relevés d'au moins un compte d'une société. Ils peuvent aussi consulter les taux de marché enregistrés dans l'application.
Échelles d'intérêts	Permet d'accéder aux menus <i>Trésorerie > Échelles > Échelles bancaires > Échelles fusionnées</i> et <i>Trésorerie > Échelles > Échelles bancaires > Échelles par compte</i> afin de calculer des échelles par compte, des échelles fusionnées et d'autres frais bancaires.

4.2.2. Gérer les habilitations par compte

Vous avez par exemple habilité un utilisateur à créer des virements SEPA ? Vous devez maintenant indiquer sur quels comptes il doit pouvoir créer des virements SEPA.

Nous indiquons ici comment définir les habilitations par compte au niveau d'un utilisateur donné. Si vous préférez définir ces habilitations au niveau d'un profil, sélectionnez celui-ci dans l'onglet **Profils** puis cochez **Inclure les habilitations par compte** et suivez la procédure ci-dessous à partir de l'étape 3.

Ci-dessus : Sélection du profil **Comptable** et case **Inclure les habilitations par compte** cochée.

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs / Habilitations* > *Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Descendez dans la section **Habilitations par compte** puis cliquez sur [Afficher](#).
4. Cochez les cases souhaitées pour :
 - Indiquer à quels comptes bancaires l'utilisateur doit avoir accès et pour quel usage : accès aux relevés de comptes, gestion des virements domestiques, gestion des virements de trésorerie, etc.


 **Attention :** L'interdiction d'un compte pour un utilisateur bloque toute tâche qui amènerait à visualiser ou à utiliser ce compte.



Astuce : Utilisez les groupes de comptes

La section **Habilitations par groupe de comptes** (située sous la section **Habilitations par compte**), permet de cocher une habilitation (ex. : Relevés de comptes) pour tous les comptes liés au groupe.

Pour afficher les groupes de comptes dans la fiche d'un utilisateur, cliquez sur [Afficher](#).



- Indiquer à quels objets financiers (dépôts, emprunts, OPCVM) l'utilisateur doit avoir accès.
- Donner accès à l'utilisateur au module Rapprochement comptable, par société (si vous avez souscrit à ce module). L'utilisateur peut alors effectuer des rapprochements

comptables et consulter l'historique des arrêtés pour les sociétés sélectionnées. Il peut effectuer ces opérations uniquement sur les comptes pour lesquels il a l'habilitation **Relevés de compte**.



Note : L'habilitation **Rapprochement comptable** pour une société ne permet pas à l'utilisateur de saisir des relevés bancaires ou des écritures comptables et bancaires. Pour cela, l'habilitation **Paramétrage du rapprochement comptable** dans la section **Accès aux autres données** est nécessaire (voir [Section Accès aux autres données](#), page 23).

- Donner accès à l'utilisateur au module Interface comptabilité, par société (si vous avez souscrit à ce module).



Astuce : Pour sélectionner/désélectionner rapidement un ensemble d'habilitations, cliquez sur les éléments souhaités parmi ceux entourés ci-dessous.

Habilitations par compte (Masquer X)		Relevés de compte	Virements domestiques	Virements de trésorerie
Décocher tout Cocher tout				
EXASOLAR		☒	☒	☒
<u>Comptes bancaires :</u>		☒	☒	☒
BNPP_HOLDING_EUR	00015460001	☒	☒	☒
HSBC_HOLDING_EUR	00032140002	☒	☒	☒
HSBC_HOLDING_USD	00032140002	☒	☒	☒
SG_HOLDING_EUR	78541236584	☒	☒	☒
<u>OPCVM :</u>				
0005600983	MONEY SECUR	☒		
0078342109	CASH PARIBAS	☒		
<u>Rapprochement comptable :</u>		☒		
<u>Interface comptabilité :</u>		☒		
EXASOLAR SARL		☒	☒	☒
<u>Comptes bancaires :</u>		☒	☒	☒
BNP_SARL_EUR	00015460023	☒	☒	☒
HSBC_SARL_EUR	00005551234	☒	☒	☒

Exemples : Cliquez sur **Comptes bancaires** pour sélectionner en un seul clic toutes les habilitations (Relevés de comptes, Virements domestiques, etc.) pour tous les comptes bancaires de la société EXASOLAR. Cliquez sur **BNPP_HOLDING_EUR** pour sélectionner en un seul clic toutes les habilitations de ce compte de la société EXASOLAR. Cochez la case située sur la ligne **Comptes bancaires** de la société EXASOLAR et dans la colonne **Relevés de compte** pour sélectionner en un seul clic l'habilitation **Relevés de compte** pour tous les comptes bancaires de la société EXASOLAR.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : N'oubliez pas de définir les fonctions auxquelles l'utilisateur doit avoir accès (voir [Gérer les habilitations par fonction](#), page 17) ainsi que les destinataires pour lesquels il doit pouvoir effectuer des virements/prélèvements (voir [Gérer les habilitations par groupe de destinataires/modèles de virements internationaux](#), page 33).

4.2.3. Mettre à jour automatiquement les habilitations par compte

Lorsque vous cochez la préférence **Mise à jour des habilitations par compte des profils et des utilisateurs suite à la modification d'un groupe de comptes** dans le menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Préférences*, Cegid Exabanque fonctionne de la façon suivante :

- Si vous ajoutez un compte à un groupe de comptes, tous les utilisateurs déjà habilités sur tous les comptes de ce groupe sont automatiquement habilités sur ce nouveau compte ; les services habilités sont ceux sur lesquels les utilisateurs étaient déjà habilités sur les comptes de ce groupe.
- Si vous retirez un compte d'un groupe de comptes, tous les utilisateurs qui sont habilités sur tous les comptes de ce groupe ne sont désormais plus habilités sur ce compte.

Les groupes de comptes dont les modifications sont considérées sont les groupes de comptes émetteurs et groupes de comptes de trésorerie de type **Soldes et équilibres manuels**.

Préférences ? Enregistrer

Fax de confirmation
Personne à contacter qui sera indiquée
sur les fax de confirmation des remises : Utilisateur connecté ▼

LCR / BOR
Saisie des références tiré obligatoire : ☐
Répéter les données d'une LCR sur la suivante : ☐
Copier l'identifiant du tiré dans la référence tireur : ☐

Comptes émetteurs
Intitulé précédant les domiciliations émetteur dans les affichages : Description du compte ▼
Par défaut, interdire aux utilisateurs l'accès à un compte venant d'être créé : tous ▼
Mise à jour des habilitations par compte des profils et des utilisateurs suite à la modification d'un groupe de comptes : ☒

Ci-dessus : La préférence est cochée.



Exemple : La société EXASOLAR a deux filiales : EXASOLAR France et EXASOLAR Espagne. EXASOLAR France a trois comptes bancaires : A, B et C. Ces comptes sont rattachés au « Groupe de comptes EXASOLAR France ». En tant que trésorier d'EXASOLAR France, Pierre DUPONT est habilité sur tous les services du « Groupe de comptes EXASOLAR France ». Il n'a en revanche pas accès aux comptes d'EXASOLAR Espagne. EXASOLAR France a désormais un nouveau compte bancaire : D. Le « Groupe de comptes EXASOLAR France » est donc modifié afin d'y ajouter D :

- Si la préférence est cochée, Cegid Exabanque attribue automatiquement à Pierre DUPONT l'habilitation sur le compte D sur tous les services (car Pierre DUPONT avait accès à tous les services du « Groupe de comptes EXASOLAR France »). Il reste toujours habilité sur le « Groupe de comptes EXASOLAR France ».
- Si la préférence n'est pas cochée, Pierre DUPONT n'est pas habilité sur le compte D et Cegid Exabanque lui retire l'habilitation sur le « Groupe de comptes EXASOLAR France ». Il reste toutefois habilité sur les comptes A, B et C.



Cas particulier : Si un compte est ajouté à plusieurs groupes et qu'un utilisateur (ou un profil) était habilité sur ces groupes sur des services différents, Cegid Exabanque identifie les services habilités en commun sur ces groupes.

	Relevés de compte	Virements domestiques	Virements de trésorerie	Virements internationaux	LCR	LCR à payer	Prélèvements domestiques et SEPA	Virements SEPA	Hors norme	VCOM	Chèques
G1	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒
G2	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒

Ci-dessus : Identification des services habilités en commun sur G1 et G2.

Puis Cegid Exabanque met à jour les habilitations afin que l'utilisateur (ou le profil) soit désormais habilité **seulement sur ces services en commun** sur ces groupes et ce nouveau compte.

4.2.4. Gérer les habilitations par groupe de destinataires/modèles de virements internationaux

Vous avez par exemple habilité un utilisateur à créer des remises de virements SEPA à partir des comptes C1 et C2 ? Vous devez maintenant indiquer pour quels destinataires il doit pouvoir créer ces virements.

Nous indiquons ici comment définir les habilitations par groupe de destinataires et de modèles de virements internationaux au niveau d'un utilisateur donné. Si vous préférez définir ces habilitations au niveau d'un profil, sélectionnez celui-ci dans l'onglet **Profils** puis cochez **Inclure les habilitations par groupe de destinataires** et suivez la procédure ci-dessous à partir de l'étape 3.

Ci-dessus : Sélection du profil **Comptable** et case **Inclure les habilitations par groupe de destinataires** cochée.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.

2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Descendez dans la section **Habilitations par groupe de destinataires** puis cliquez sur [Afficher](#).

Cette section liste les groupes de destinataires « de base » (créés par défaut) ainsi que les groupes de destinataires personnalisés et les groupes de modèles de virements internationaux que vous avez créés dans Cegid Exabanque.

4. Cochez les cases souhaitées au niveau des groupes de base et des groupes de destinataires afin que l'utilisateur ait accès aux destinataires qui le concerne.
5. Cochez les cases souhaitées au niveau des groupes de modèles de virements internationaux afin de donner à un utilisateur le droit d'accès à ces groupes.

Habilitations par groupe de destinataires (Masquer ✕)

Groupes de base	Décocher tout	Cocher tout
CLIENTS	☐	
DIVERS	☐	
FOURNISSEURS	☐	
SALARIES	☒	
Groupes de destinataires	Décocher tout	Cocher tout
Fournisseurs etr. exasolar FR	☐	
Fournisseurs exasolar corp	☐	
Fournisseurs exasolar sarl	☐	
Fournisseurs exasolar SL	☒	
SalariE9s exasolar sarl	☐	
Groupes de modèles de virements internationaux	Décocher tout	Cocher tout
Groupe par défaut	☐	
Virt int exasolar	☐	
Virt int exasolar SL	☒	



Astuce : Pour sélectionner/désélectionner rapidement tous les groupes de destinataires « de base », tous les groupes de destinataires personnalisés ou tous les groupes de modèles de virements internationaux, cliquez sur [Cocher tout](#) ou [Décocher tout](#) dans la sous-section correspondante.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. GÉRER LES PROFILS D'HABILITATIONS

Les habilitations d'un utilisateur peuvent être déterminées par attribution d'un profil d'habilitations (profil comptable ou profil trésorier par exemple). Lorsque vous attribuez un profil à un utilisateur, la fiche d'habilitations de cet utilisateur hérite de toutes les habilitations définies dans ce profil.

Lorsqu'un utilisateur est rattaché à un profil, les habilitations définies dans ce profil (habilitations par fonction, et éventuellement habilitations par compte, par groupe de comptes ou par groupe de destinataires) ne peuvent plus être définies au niveau de sa fiche utilisateur. Ils correspondent automatiquement à ce qui a été défini dans ce profil.

5.1. Créer un profil

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils**.
3. Cliquez sur [Créer](#).
4. Saisissez le nom du profil.
5. Par défaut, seules les habilitations par fonction (définissables dans les sections **Remises**, **Base de données**, **Accès aux autres données** et **Gestion de trésorerie**) peuvent être définies par profil. Si vous souhaitez définir également d'autres types d'habilitations dans ce profil, cochez les cases de votre choix :
 - **Inclure les habilitations par compte** : Permet d'ajouter les sections **Habilitations par compte** et **Habilitations par groupe de comptes** dans l'écran afin de pouvoir définir ces types d'habilitations au niveau du profil.
 - **Inclure les habilitations par groupe de destinataires** : Permet d'ajouter la section **Habilitations par groupe de destinataires** dans l'écran afin de pouvoir définir ces types d'habilitations au niveau du profil.
6. Gérez les habilitations que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs qui seront rattachés à ce profil. Les champs sont identiques à ceux de la fiche utilisateur : voir [Définir les habilitations d'un utilisateur](#), page 17.
7. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.2. Attribuer un profil à un utilisateur



Note : L'administrateur ne peut pas être rattaché à un profil.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, sélectionnez le profil à attribuer dans la liste déroulante **Profil**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.3. Exporter la liste des utilisateurs rattachés à un profil

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils**.
3. Sélectionnez le profil approprié dans la liste déroulante **Profil** en haut de l'écran.
4. Au niveau du champ **Nombre d'utilisateurs rattachés à ce profil**, vous pouvez :
 - Consulter le nombre d'utilisateurs rattachés à ce profil.
 - Générer un fichier Excel avec la liste des utilisateurs rattachés à ce profil, en cliquant sur [XLS](#).

Utilisateurs Profils Groupes Profils d'interface

Profil : Trésorier

+ Créer Enregistrer Supprimer ?

Nom du profil : Trésorier

Inclure les habilitations par compte : ☐

Inclure les habilitations par groupe de destinataires : ☐

Nombre d'utilisateurs rattachés à ce profil : 10 [XLS](#)

6. GÉRER LES GROUPES D'UTILISATEURS

Les groupes d'utilisateurs permettent de protéger des listes ou des remises de virements/prélèvements, afin que seuls les utilisateurs de ce groupe (et l'administrateur) aient accès à ces données. Lorsqu'un utilisateur de ce groupe crée une remise, celle-ci est automatiquement protégée pour le groupe.

Pour plus d'informations sur la protection des remises, consultez le guide [La sécurité dans Cegid Exabanque](#).

6.1. Créer un groupe

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs / Habilitations* > *Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sélectionnez l'onglet **Groupes**.
3. Cliquez sur [Créer](#).
4. Saisissez le nom du groupe.
5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.2. Rattacher un utilisateur à un groupe



Note : L'administrateur ne peut pas être rattaché à un groupe.

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs / Habilitations* > *Utilisateurs / Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, sélectionnez le groupe souhaité dans la liste déroulante **Groupe**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.3. Exporter la liste des utilisateurs rattachés à un groupe

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs / Habilitations* > *Utilisateurs / Habilitations*.
2. Sélectionnez l'onglet **Groupes**.
3. Sélectionnez le groupe approprié dans la liste déroulante **Groupe** en haut de l'écran.

4. Au niveau du champ **Nombre d'utilisateurs rattachés à ce groupe**, vous pouvez :
- Consulter le nombre d'utilisateurs rattachés à ce groupe.
 - Générer un fichier Excel avec la liste des utilisateurs rattachés à ce groupe, en cliquant sur [XLS](#).

The screenshot displays the 'Groupes' (Groups) management interface. At the top, there are four tabs: 'Utilisateurs', 'Profils', 'Groupes' (which is active), and 'Profils d'interface'. Below the tabs, there is a section for managing a specific group. The 'Groupe' is set to 'AUTRES NON RH'. Below this, there are three buttons: '+ Créer', 'Enregistrer' (with a save icon), and 'Supprimer' (with a delete icon), followed by a help icon (?). Below these buttons, there is a text field for 'Nom du groupe' containing 'AUTRES NON RH'. At the bottom, there is a highlighted box containing the text 'Nombre d'utilisateurs rattachés à ce groupe : 3' followed by a speech bubble icon and the text 'XLS'.

ANNEXE 1 : FAQ SUR L'AUTHENTIFICATION PAR CERTIFICAT

Comment procéder lorsqu'une clé USB sécurisée qui contient un certificat (token) est verrouillée ?

Un token se verrouille lorsque trop de mots de passe incorrects (5 maximum selon les autorités de certification) ont été saisis successivement. Voici les étapes à suivre pour gérer cette situation, que le token soit utilisé uniquement pour l'authentification, ou à la fois pour l'authentification et la signature.

1. Réinitialisez le token :

- S'il s'agit d'une clé 3SKey de SWIFT, connectez-vous sur le site de SWIFT (<https://www2.swift.com/3skey/fr/help/reset.html>) ou contactez leur assistance au 01 57 32 35 36.
- S'il s'agit d'une clé Gemplus de Gemalto, contactez votre fournisseur.

2. Réinitialisez l'authentification par certificat de l'utilisateur :

Suite à la réinitialisation du token, le certificat change et il n'est plus reconnu par Cegid Exabanque. Il faut donc réinitialiser l'authentification par certificat de l'utilisateur.

- a. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez le mode d'authentification **Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité** pour l'utilisateur dont le token était verrouillé.
- b. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide du bouton Connexion. Il doit saisir son nom d'accès, son mot de passe et le code demandé de sa carte de sécurité.



- Si l'utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe :** Sélectionnez sa fiche dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*. Cliquez sur **Changer mot de passe** pour réinitialiser son mot de passe puis sur **Renouveler** pour renouveler sa carte de sécurité. L'utilisateur reçoit alors par e-mail un mot de passe temporaire et sa nouvelle carte de sécurité. Lors de sa connexion à Cegid Exabanque à l'aide de son mot de passe temporaire, Cegid Exabanque lui demande de personnaliser son mot de passe.
- c. Lorsque la page d'accueil de Cegid Exabanque s'affiche, demandez à l'utilisateur de se déconnecter.
 - d. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez à nouveau le mode d'authentification **Certificat numérique** pour l'utilisateur puis cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **Certificat** et supprimer le certificat qui lui est rattaché.
 - e. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide de son certificat et de son mot de passe réinitialisé. Pour cela, il doit brancher sa clé puis cliquer sur **Connexion par certificat**. Il doit saisir les informations demandées (mot de passe du

certificat, nom d'accès et mot de passe de connexion) et accepter que le certificat soit associé à ce nom d'accès/mot de passe. L'initialisation du nouveau certificat est alors terminée.

3. **Reparamétrez le certificat pour chaque profil EBICS TS concerné (uniquement si le token est aussi utilisé pour signer les remises).**

Suite à la réinitialisation du mot de passe, le certificat change et il n'est plus reconnu par la banque. Vous devez donc reparamétrer le certificat pour chaque profil EBICS TS concerné :

- a. Exportez le nouveau certificat sur l'ordinateur puis importez-le dans Cegid Exabanque.
- b. Reparamétrez chaque profil de signature du signataire : sélectionnez le statut **Nouveau** et définissez le nouveau certificat comme certificat de signature.
- c. Demandez la révocation du UserId du signataire auprès des banques.
- d. Une fois la révocation confirmée par les banques, refaites les appels EBICS INI et HIA pour chaque profil EBICS TS concerné et envoyez les lettres d'initialisation aux banques.

Pour en savoir plus sur le paramétrage du protocole EBICS TS, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#).

Comment procéder lorsqu'un certificat va expirer ?

1. **Donnez à l'utilisateur le nouveau token que vous avez reçu.** Il contient un nouveau certificat.
2. **Réinitialisez l'authentification par certificat de l'utilisateur :**

- a. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez le mode d'authentification **Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité** pour l'utilisateur dont le token était verrouillé.
- b. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide du bouton [Connexion](#). Il doit saisir son nom d'accès, son mot de passe et le code demandé de sa carte de sécurité.



- Si l'utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe :** Sélectionnez sa fiche dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations* puis cliquez sur [Changer mot de passe](#) pour réinitialiser son mot de passe et sur [Renouveler](#) pour renouveler sa carte de sécurité. L'utilisateur reçoit alors par e-mail un mot de passe temporaire et sa nouvelle carte de sécurité. Lors de sa connexion à Cegid Exabanque à l'aide de son mot de passe temporaire, Cegid Exabanque lui demande de personnaliser son mot de passe.
- c. Lorsque la page d'accueil de Cegid Exabanque s'affiche, demandez à l'utilisateur de se déconnecter.
 - d. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez à nouveau le mode d'authentification **Certificat numérique**

pour l'utilisateur puis cliquez sur [Enregistrer](#). Cliquez sur [Certificat](#) et supprimer le certificat qui lui est rattaché.

- e. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide de son certificat et de son mot de passe réinitialisé. Pour cela, il doit brancher sa clé puis cliquer sur [Connexion par certificat](#). Il doit saisir les informations demandées (mot de passe du certificat, nom d'accès et mot de passe de connexion) et accepter que le certificat soit associé à ce nom d'accès/mot de passe. L'initialisation du nouveau certificat est alors terminée.

3. **Renouvelez le certificat avant la date d'expiration (uniquement si le token est aussi utilisé pour signer les remises)** : visionnez la vidéo [Renouvellement du certificat de signature EBICS TS](#).

Comment procéder lorsqu'un certificat a expiré ?

Si un certificat a expiré, contactez votre banque afin qu'elle vous transmette un nouveau token avec un nouveau certificat. Puis suivez les étapes suivantes :

1. **Initialisez le nouveau token :**

- S'il s'agit d'une clé 3SKey de SWIFT, connectez-vous sur le site de SWIFT (<https://www2.swift.com/3skey/fr/help/reset.html>) ou contactez leur assistance au 01 57 32 35 36.
- S'il s'agit d'une clé Gemplus de Gemalto, contactez votre fournisseur.

2. **Réinitialisez l'authentification par certificat de l'utilisateur :**

- a. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez le mode d'authentification **Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité** pour l'utilisateur.
- b. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide du bouton [Connexion](#). Il doit saisir son nom d'accès, son mot de passe et le code demandé de sa carte de sécurité.



Si l'utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe : Sélectionnez sa fiche dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations* puis cliquez sur [Changer mot de passe](#) pour réinitialiser son mot de passe et sur [Renouveler](#) pour renouveler sa carte de sécurité. L'utilisateur reçoit alors par e-mail un mot de passe temporaire et sa nouvelle carte de sécurité. Lors de sa connexion à Cegid Exabanque à l'aide de son mot de passe temporaire, Cegid Exabanque lui demande de personnaliser son mot de passe.

- c. Lorsque la page d'accueil de Cegid Exabanque s'affiche, demandez à l'utilisateur de se déconnecter.
- d. Dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, sélectionnez à nouveau le mode d'authentification **Certificat numérique**

pour l'utilisateur puis cliquez sur [Enregistrer](#). Cliquez sur [Certificat](#) et supprimer le certificat qui lui est rattaché.

- e. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide de son certificat et de son mot de passe réinitialisé. Pour cela, il doit brancher sa clé puis cliquer sur [Connexion par certificat](#). Il doit saisir les informations demandées (mot de passe du certificat, nom d'accès et mot de passe de connexion) et accepter que le certificat soit associé à ce nom d'accès/mot de passe. L'initialisation du nouveau certificat est alors terminée.

3. Reparamétrisez le certificat pour chaque profil EBICS TS concerné (uniquement si le token est aussi utilisé pour signer les remises) :

- a. Exportez le nouveau certificat sur l'ordinateur puis importez-le dans Cegid Exabanque.
- b. Reparamétrisez chaque profil de signature du signataire : sélectionnez le statut **Nouveau** et définissez le nouveau certificat comme certificat de signature.
- c. Demandez la révocation du UserId du signataire auprès des banques.
- d. Une fois la révocation confirmée par les banques, refaites les appels EBICS INI et HIA pour chaque profil EBICS TS concerné et envoyez les lettres d'initialisation aux banques.

Pour en savoir plus sur le paramétrage du protocole EBICS TS, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#).

ANNEXE 2 : FAQ SUR L'AUTHENTIFICATION BIOMÉTRIQUE

Comment procéder lorsqu'un utilisateur change d'ordinateur ?

Vous devez réinitialiser son identifiant biométrique. L'utilisateur pourra ensuite procéder à la configuration de l'authentification biométrique sur son nouvel ordinateur. Voir [Réinitialiser l'identifiant biométrique d'un utilisateur](#), page 13 et le guide [Identification biométrique](#).

Puis-je utiliser l'authentification biométrique pour me connecter à Cegid Exabanque Mobile ?

Oui. Un utilisateur peut se connecter à Cegid Exabanque Mobile grâce à ses données biométriques (empreinte digitale ou visage). L'authentification biométrique est disponible sur Android et iOS. Pour en savoir plus, consultez le guide [Cegid Exabanque Mobile](#).

ANNEXE 3 : FAQ SUR L'AUTHENTIFICATION AVEC CLÉ FIDO

Comment procéder lorsqu'un utilisateur change de clé ?

Vous devez réinitialiser son identifiant FIDO. L'utilisateur pourra ensuite initialiser sa nouvelle clé FIDO comme il l'avait fait pour son ancienne clé. Voir [Réinitialiser l'identifiant FIDO d'un utilisateur](#), page [13](#).

Puis-je utiliser une clé FIDO pour me connecter à Cegid Exabanque Mobile ?

Non, la clé FIDO ne permet de s'authentifier qu'à l'application web Cegid Exabanque.

ANNEXE 4 : FAQ SUR L'AUTHENTIFICATION AVEC OTP

Comment procéder lorsqu'un utilisateur perd ou change de téléphone mobile ?

Vous devez réinitialiser son second facteur d'authentification (code à usage unique, OTP). Lors de sa prochaine connexion à l'application web Cegid Exabanque, il devra utiliser son nouveau téléphone pour configurer à nouveau l'OTP. Voir [Réinitialiser le code à usage unique \(OTP\) d'un utilisateur](#), page [13](#).

ANNEXE 5 : FAQ SUR L'AUTHENTIFICATION AVEC CEGID ACCOUNT

Mon mode d'authentification était « Certificat numérique ». Quel est mon deuxième facteur d'authentification maintenant que j'utilise Cegid Account ?

Votre deuxième facteur d'authentification est désormais le **code à usage unique (OTP)** ». Pour plus d'informations sur l'OTP, consultez le guide [2^e facteur d'authentification : le code à usage unique \(OTP\)](#).

Comment modifier une adresse e-mail lorsque Cegid Account est activé ?

Lorsque Cegid Account est activé, la modification de l'adresse e-mail d'un administrateur ou d'un utilisateur doit être effectuée à la fois dans **Cegid Exabanque** (menu *Authentification et droits des utilisateurs*) et **Cegid Life**.

Qui peut créer des utilisateurs dans Cegid Exabanque lorsque Cegid Account est activé ?

Lorsque la connexion avec Cegid Account est activée, seuls les utilisateurs qui ont à la fois l'habilitation **Utilisateurs / Habilitations** dans Cegid Exabanque et les **droits d'administration dans Cegid Life** peuvent créer des utilisateurs dans Cegid Exabanque.

ANNEXE 6 : AUTRES FAQ

Comment procéder lorsqu'un utilisateur ne peut plus accéder à son compte car il a saisi un mot de passe incorrect ou un code de sécurité incorrect dans la grille ?

Si un utilisateur dépasse le nombre de tentatives de connexion paramétré, son compte est automatiquement bloqué pendant 15 minutes. Pour débloquer manuellement son compte avant l'expiration de ce délai, voir [Débloquer un compte utilisateur](#), page [12](#).

Comment autoriser un utilisateur à importer des remises externes ?

L'utilisateur doit avoir l'habilitation **Envoi** définie au niveau du type de remise souhaité pour pouvoir importer et mettre en attente des remises externes. Voir [Section Remises](#), page [19](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com