


cegid



FTP-Bank

**Guide de paramétrage et d'utilisation
11/2025**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document s'adresse aux utilisateurs de Cegid Exabanque qui souhaitent automatiser les échanges de fichiers entre leurs logiciels de gestion et Cegid Exabanque. Il explique comment mettre en place cette automatisation par FTP ou par API, ainsi que la configuration et l'utilisation du module FTP-Bank.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	11/2025
Version	8.3

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions, ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

Nouveautés Cegid Exabanque

Automatisation des échanges de fichiers entre vos ERP et Cegid Exabanque par API

Vous pouvez désormais connecter vos systèmes d'information à Cegid Exabanque via une API sécurisée (en plus des protocoles FTPS et SFTP) permettant une automatisation de vos flux. Le nouveau menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > API* vous permet de configurer les identifiants d'accès et les permissions.

Pour activer la connexion API, contactez le service commercial.

Conventions typographiques du document

Ce document utilise les conventions suivantes :

Convention	Description
<i>Italique</i>	Chemin de navigation (appelé « menu ») permettant d'afficher un écran.
Bleu	Bouton.
Gras	Nom de répertoire, de section, de colonne, d'onglet, de case à cocher, de champ, de liste déroulante. Toute information saisie dans un champ ou sélectionnée dans une liste déroulante.
<u>Bleu souligné</u>	Lien hypertexte.
Orange	Variable.
	Remarque, information importante, exemple.
	Avertissement.
	Astuce, conseil.

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce que FTP-Bank ?	9
1.1. FTP-Bank : module d'automatisation de vos flux	9
1.2. Paramétrage de FTP-Bank	10
2. Connexion par FTP	11
2.1. Protocole FTPS – SSL	11
2.1.1. Informations requises	11
2.1.2. Paramètres de connexion à FTP-Bank	11
2.1.3. Logiciel client FTPS	12
2.1.4. Règles de pare-feu	12
2.1.5. Date/Heure des fichiers déposés dans FTP-Bank	12
2.2. Protocole SFTP – SSH	13
2.2.1. Informations requises	13
2.2.2. Paramètres de connexion à FTP-Bank	14
2.2.3. Règles de pare-feu	14
2.3. Cloisonnement des répertoires FTP-Bank	14
3. Connexion par API	15
3.1. Authentification à l'API	15
3.2. Clients API	15
3.3. Configurer les identifiants d'accès et les permissions	15
3.3.1. Services disponibles	15
3.3.2. Générer un identifiant OAuth 2.0	16
3.3.3. Activer/Désactiver l'API	16
3.3.4. Supprimer un identifiant OAuth 2.0	16
4. Arborescence de FTP-Bank	18
4.1. Répertoire conversion	18
4.2. Répertoire emission	18
4.3. Répertoire error	18

4.4.	Répertoire export	19
4.5.	Répertoire import.....	19
4.6.	Répertoire log.....	19
4.7.	Répertoire other	19
4.8.	Répertoire process	19
4.9.	Répertoire protection	20
4.10.	Répertoire reception	20
4.11.	Répertoire success.....	20
4.12.	Répertoire success_recept.....	20
4.13.	Répertoire test.....	20
4.14.	Répertoire workflow	21
4.15.	Répertoire incomplete_statement	21
5.	Configuration de FTP-Bank dans Cegid Exabanque.....	22
5.1.	Paramètres FTP-Bank.....	22
5.1.1.	Paramètres sur les relevés de comptes	22
5.1.2.	Paramètres des fichiers de remises externes.....	22
5.1.3.	Paramètres des fichiers de prévisions	25
5.1.4.	Paramètres du convertisseur CSV – SEPA/ISO 20022	26
5.1.5.	Purge des répertoires log et error	29
5.1.6.	Liste des répertoires d'exportation automatique	29
5.2.	Comptes et paramètres de transmission.....	30
5.3.	Répertoire(s) de réception des relevés et des accusés de réception.....	30
5.4.	Contrôle des opérations ayant le même compte avec des noms de destinataires différents.....	32
5.5.	Gestion des exportations automatiques	33
5.6.	Plages horaires pour l'envoi des remises	34
6.	Quels types de transferts effectuer avec FTP-Bank ?	36
6.1.	Envoi de fichiers de remises	36
6.1.1.	Prérequis.....	36
6.1.2.	Transmission et nommage des fichiers	36

6.2. Réception de relevés	38
6.2.1. Réception automatique de relevés.....	38
6.2.2. Réception manuelle de relevés.....	42
6.3. Importation de cours de change et de taux de marché (module Gestion de trésorerie)	46
6.4. Importation de prévisions de trésorerie (module Gestion de trésorerie)	47
6.4.1. Paramétrage du format des fichiers importés	47
6.4.2. Dépôt des fichiers	47
6.5. Exportation d'écritures comptables (module Interface comptabilité)	48
6.5.1. Paramétrage du module Interface comptabilité.....	48
6.5.2. Génération des fichiers	48
6.5.3. Nommage des fichiers	49
6.6. Importation de fichiers d'écritures comptables (module Rapprochement comptable).....	50
6.6.1. Paramétrage du format des fichiers importés	50
6.6.2. Dépôt des fichiers	50
6.6.3. Transmission et nommage des fichiers	51
6.7. Exportation des écritures comptables rapprochées / dé-rapprochées (module Rapprochement comptable)	52
6.7.1. Paramétrage du format d'exportation des fichiers.....	52
6.7.2. Génération des fichiers depuis le menu <i>Rapprochement manuel</i>	52
6.7.3. Génération des fichiers depuis le menu <i>Historique des arrêtés</i>	53
6.7.4. Nommage des fichiers	54
7. Historiques, traces et contenu des répertoires FTP-Bank.....	56
7.1. Historique des remises envoyées	56
7.2. Historique des réceptions.....	56
7.3. Historique des importations FTP-Bank	56
7.4. Historique des exportations automatiques	56
7.5. Traces	57
7.6. Répertoires d'envois FTP-Bank	57
7.7. Répertoires de réceptions FTP-Bank	57

8. Fichiers log.....	58
8.1. Fichiers log relatifs à l'émission, la réception et l'importation de fichiers.....	58
8.2. Fichiers log relatifs à l'importation de fichiers d'écritures comptables ..	59
 ANNEXE 1 : FAQ	61
 ANNEXE 2 : Connexion par FTP : Exemples de paramétrage de logiciels clients FTPS.....	62
 ANNEXE 3 : Codes erreur.....	70


1. QU'EST-CE QUE FTP-BANK ?

1.1. FTP-Bank : module d'automatisation de vos flux

FTP-Bank est un module optionnel de Cegid Exabanque. Avec FTP-Bank, vous automatisez dans les deux sens vos échanges de fichiers entre vos logiciels de gestion et Cegid Exabanque, quel que soit l'environnement de votre système d'information.

Vos logiciels de gestion peuvent se connecter au module FTP-Bank par FTP ou par API.

Cegid Exabanque se connecte à vos banques par le protocole EBICS ou FTP, selon les contrats de télétransmission que vous avez conclus avec vos banques.



FTP-Bank vous permet de :

- Envoyer automatiquement à vos banques des fichiers de remises issus de vos ERP, ou mettre à disposition ces fichiers dans Cegid Exabanque afin de les soumettre, automatiquement ou manuellement, à la validation d'une ou de plusieurs personnes avant leur envoi aux banques.
- Intégrer automatiquement vos relevés de comptes dans vos chaînes informatiques (logiciel comptable, ERP, etc.) à des fins de traitement comptable.
- Importer de façon automatique des données dans Cegid Exabanque telles que des prévisions de trésorerie ou des fichiers d'écritures comptables.
- Récupérer vos fichiers d'écritures comptables issus de Cegid Exabanque.
- Disposer des cours de change de la Banque Centrale Européenne et des taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR) gratuitement, quotidiennement et de façon automatique.

Ainsi, en réduisant les interventions humaines, vous fiabilisez vos traitements et sécurisez vos paiements (ISO 20022, SEPA, CFONB) tout en gardant le contrôle.

1.2. Paramétrage de FTP-Bank

Le paramétrage et le suivi de FTP-Bank, ainsi que la consultation de l'historique des remises envoyées et des réceptions s'effectuent directement dans Cegid Exabanque.

2. CONNEXION PAR FTP

Si vous souhaitez connecter vos ERP par FTP à Cegid Exabanque, contactez le service commercial de Cegid. Cegid vous transmettra un formulaire à compléter, qui dépend du protocole que vous choisissez : FTPS – SSL ou SFTP – SSH.

2.1. Protocole FTPS – SSL

2.1.1. Informations requises

Si vous avez choisi d'utiliser le protocole FTPS – SSL avec le certificat de Cegid, indiquez les informations suivantes :

- Adresse IP fixe.
- Raison sociale de votre société.
- Département de votre société.
- Ville de votre société.
- Pays de votre société.
- Adresse e-mail.

2.1.2. Paramètres de connexion à FTP-Bank

Après avoir retourné par e-mail le formulaire complété avec les informations demandées par notre Support client, vous recevez par e-mail :

- L'adresse du serveur FTP-Bank (nom de domaine et adresse IP).
- Le port de connexion.
- Les ports de données en mode passifs.
- Un nom d'accès et un mot de passe.
- Un certificat numérique vous permettant de vous connecter en mode sécurisé. Le certificat est fourni sous 2 formes, selon votre logiciel client FTP :
 - pkcs#12 (extensions .pfx).
 - PEM (extensions .cer). Ce format contient la clé publique et la clé privée, encodées en base 64.

Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez utiliser le même certificat numérique. Mais vous pouvez aussi demander à disposer d'un certificat par site.

- Le certificat racine de Cegid au format PEM.
- Le guide du module FTP-Bank.

2.1.3. Logiciel client FTPS

Vous devez disposer d'un logiciel client FTPS. Il existe de nombreux logiciels disponibles sur le marché, payants ou gratuits. Cegid n'en recommande pas un en particulier, car cela dépend de votre besoin, du niveau d'automatisation, de l'intégration dans vos chaînes de traitements, etc. Il faut que le logiciel client FTPS sache utiliser un certificat numérique pour se connecter.

Exemples de logiciels Windows : FileZilla, CuteFTP Pro, Core FTP, XFP FTP CS, XFB Monitor (Axway) et WinSCP.

Exemples en mode ligne de commande : Lftp, cURL.

Vous pouvez consulter en annexe de ce guide des exemples de paramétrage de logiciels clients FTPS.

2.1.4. Règles de pare-feu

Le protocole FTPS – SSL utilise un tunnel SSL pour la connexion. Il utilise un port de connexion ainsi qu'une plage de ports pour la transmission des données.

Votre pare-feu doit laisser passer les flux sur le port de connexion communiqué par Cegid Exabanque, et la plage de ports de données communiquée par Cegid Exabanque.

2.1.5. Date/Heure des fichiers déposés dans FTP-Bank

La machine cliente qui se connecte à FTP-Bank pour déposer des fichiers doit avoir une horloge interne correctement réglée. Si l'horloge de la machine n'est pas correctement réglée, des échecs d'envoi de fichiers peuvent survenir car FTP-Bank vérifie la date et l'heure des fichiers.

Si la date/heure de dernière modification d'un fichier est trop ancienne (plus de 7 heures) par rapport à l'heure du serveur FTP, le fichier est mis en erreur.




Conseil : Ne préservez pas l'horodatage des fichiers transférés.

Certains logiciels clients FTPS proposent une option permettant de préserver l'horodatage des fichiers transférés. Nous vous conseillons de DESACTIVER cette option. Ainsi, la date/heure du fichier sur le serveur FTP-Bank correspondra à sa date/heure d'écriture sur le serveur (et non à la date/heure de création initiale du fichier).


Exemples :

Sur FileZilla, dans le menu *Transfert*, désactivez l'option **Préserver l'horodatage des fichiers transférés**.



Ci-dessus : L'option n'est PAS cochée.

Sur CuteFTP Pro, dans le menu *Transfer/Events* (*Transfert/Évènements*), décochez l'option **Preserve local time stamp for uploaded files if the server allows MDTM** (**Préserver l'horodatage local pour les fichiers téléchargés si le serveur autorise le MDTM**).



Ci-dessus : L'option n'est PAS cochée.

2.2. Protocole SFTP – SSH

2.2.1. Informations requises

Si vous choisissez d'utiliser le protocole SFTP-SSH avec le certificat RSA du client, indiquez les informations suivantes via le formulaire :

- Adresse IP fixe.

- Clé publique RSA pour l'authentification.

Exemple : Voici une commande permettant de générer une paire de clés RSA en 2048 bits : `ssh-keygen -b 2048 -t rsa`. Cette commande va générer une clé privée et une clé publique avec l'extension `.pub`

2.2.2. Paramètres de connexion à FTP-Bank

Après avoir retourné par e-mail le formulaire complété avec les informations demandées par notre Support client, vous recevez par e-mail :

- L'adresse du serveur FTP-Bank (nom de domaine et adresse IP).
- Le port de connexion.
- Un nom d'accès.

Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez utiliser la même clé RSA et le même nom d'accès.

- Le guide du module FTP-Bank.

2.2.3. Règles de pare-feu

Le protocole SFTP – SSH utilise un tunnel SSH pour la connexion. Votre pare-feu doit laisser passer les flux sur le port de connexion communiqué par Cegid Exabanque.

2.3. Cloisonnement des répertoires FTP-Bank



Important : Vous devez avoir l'option **Cloisonnement** de FTP-Bank. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

Le cloisonnement des répertoires FTP-Bank permet de :

- Activer autant de répertoires d'échange que de systèmes d'information émettant ou réceptionnant des fichiers.
- Gérer des droits d'accès exclusifs à ces répertoires en leur attribuant un code d'accès, un mot de passe et un certificat numérique individuels.
- Demander à Cegid, si nécessaire, de révoquer un certificat afin d'interdire, à un (ou plusieurs) prestataire(s), l'accès aux répertoires qui lui étaient attribués.

Exemple d'usage : Vous pouvez avoir un répertoire de réception des relevés de comptes par filiale, accessible uniquement par le système d'information de la filiale correspondante.

3. CONNEXION PAR API

Si vous souhaitez connecter vos ERP par API à Cegid Exabanque, contactez le service commercial de Cegid.

3.1. Authentification à l'API

L'interaction avec l'API requiert une authentification **OAuth 2.0**. Les identifiants OAuth 2.0 (constitués d'un **Client ID** et d'un **Client Secret**) sont nécessaires pour générer des jetons d'accès et ainsi appeler les services de l'API. Ils sont strictement confidentiels et doivent être stockés de manière sécurisée par les clients API.

Pour obtenir un jeton d'accès OAuth 2.0, référez-vous à la [documentation technique de l'API](#) (en anglais uniquement).



3.2. Clients API

Mis à part les protocoles d'authentification et de communication, l'API ne préconise aucune mise en œuvre spécifique pour les clients API (technologie, langage, architecture...). Les clients API doivent donc implémenter leurs propres logiques pour interagir avec l'API.

3.3. Configurer les identifiants d'accès et les permissions

Pour configurer les identifiants d'accès et les permissions, utilisez le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > API*.

Vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** pour accéder à ce menu.

3.3.1. Services disponibles

Pour faire appel à des services, le client API doit utiliser un couple d'identifiants autorisant les scopes souhaités.

Service	Scope	Description
Dépôt de fichier	files:upload	Permet de déposer des fichiers dans les répertoires FTP-Bank autorisés en dépôt.

Service	Scope	Description
Listing des fichiers	files:list	Permet de récupérer la liste des répertoires FTP-Bank autorisés pour le dépôt et/ou le téléchargement et les fichiers contenus dans ces répertoires.
Téléchargement de fichier	files:download	Permet de télécharger des fichiers depuis les répertoires FTP-Bank autorisés en téléchargement.
Suppression de fichier	files:delete	Permet de supprimer définitivement des fichiers des répertoires FTP-Bank autorisés en suppression.

3.3.2. Générer un identifiant OAuth 2.0

Vous pouvez générer autant d'identifiants OAuth 2.0 que vous le souhaitez.

Pour générer un identifiant OAuth 2.0, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > API*.
2. Dans la section **Identifiants OAuth 2.0**, cliquez sur [Ajouter un identifiant](#). Le formulaire de création s'affiche.
3. Saisissez le libellé de l'identifiant (texte libre).
4. Dans le tableau, cochez les services autorisés (scopes) pour l'identifiant. Pour chaque service autorisé (scope), cochez les répertoires FTP-Bank autorisés.
5. Cliquez sur [Enregistrer](#). Un Client ID et un Client Secret sont générés.

3.3.3. Activer/Désactiver l'API

L'activation/désactivation de l'API s'applique à tous les identifiants OAuth 2.0 configurés dans *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > API*.

Activer l'API : Au niveau du champ **Statut de l'API**, cliquez sur [Activer](#).

Désactiver l'API : Au niveau du champ **Statut de l'API**, cliquez sur [Désactiver](#).

3.3.4. Supprimer un identifiant OAuth 2.0

La suppression d'un identifiant OAuth 2.0 révoque immédiatement l'accès à l'API pour tout client API utilisant cet identifiant.

Dans le menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *API*, le tableau de la section **Identifiants OAuth 2.0** contient tous identifiants OAuth 2.0 générés. Pour supprimer un identifiant, cliquez sur  dans la colonne **Actions**, sur la ligne de cet identifiant.

Note : Au lieu de supprimer un identifiant, vous pouvez choisir de désactiver l'API (mais cette méthode suspendra l'accès à tous les clients API).

4. ARBORESCENCE DE FTP-BANK

Les répertoires ci-dessous sont les répertoires créés par défaut dans votre environnement FTP-Bank.



Attention : Vous êtes seul responsable de vos fichiers. Vous pouvez donc supprimer des fichiers dont vous n'avez plus besoin, notamment d'anciens relevés reçus etc. Cependant, vous ne devez pas déplacer ou supprimer de fichiers dans le répertoire **process**.

4.1. Répertoire conversion

Vous pouvez déposer dans ce répertoire des fichiers au format texte avec séparateur afin qu'ils soient convertis automatiquement en remises XML ISO 20022 pain.001.001.03. Le convertisseur contient tous les champs de la norme XML. Les données du compte à débiter et du débiteur sont automatiquement récupérées depuis la base de données, à partir du compte à débiter inscrit dans le fichier.



Note : Il est possible de configurer FTP-Bank afin que l'application gère les caractères spéciaux contenus dans le fichier CSV. Pour plus d'informations sur ce paramétrage, voir [Paramètres du convertisseur CSV – SEPA/ISO 20022](#), page 26.

Pour plus d'informations sur le convertisseur, consultez le guide [Convertisseur de fichiers CSV vers ISO 20022](#).

4.2. Répertoire emission

Ce répertoire sert à l'envoi de remises. Vous devez y déposer vos fichiers de remises à envoyer.

4.3. Répertoire error

Lorsqu'un fichier a été rejeté par FTP-Bank (fichier mal formaté ou contenant des erreurs) ou n'a pas pu être correctement envoyé à la banque, il est déplacé dans ce répertoire.

4.4. Répertoire export

Ce répertoire permet de déposer des fichiers d'écritures comptables issus de Cegid Exabanque.

4.5. Répertoire import

Ce répertoire vous permet de déposer des fichiers à importer dans Cegid Exabanque.

Il contient les sous-répertoires suivants :

- **accounting** : Le sous-répertoire **accounting/***<sous_repertoire_paramétré>* vous permet de déposer des fichiers d'écritures comptables à importer pour le rapprochement comptable.
- **exchange_rates** : Ce sous-répertoire vous permet de déposer des fichiers de cours de change à importer dans Cegid Exabanque.
- **forecast** : Ce sous-répertoire vous permet de déposer des fichiers de prévisions de trésorerie à importer dans Cegid Exabanque.
- **market_rates** : Ce sous-répertoire vous permet de déposer des fichiers de taux de marché à importer dans Cegid Exabanque.

4.6. Répertoire log

Chaque traitement donne lieu à la création d'un fichier de log dans ce répertoire.

4.7. Répertoire other

Ce répertoire permet d'intégrer des fichiers dont la norme n'est pas connue par Cegid Exabanque. Il permet donc d'intégrer n'importe quel type de fichier. Il sera mis en attente dans le menu *Banques > Comptes bancaires > Autres opérations > Envois d'autres types de fichiers*.

4.8. Répertoire process

Dès qu'un fichier de remise est pris en compte par FTP-Bank, il est déplacé dans ce répertoire jusqu'à la fin du traitement. Vous pouvez consulter le contenu de ce répertoire pour vérifier que votre fichier est bien pris en compte par FTP-Bank.



Attention : Vous ne devez pas déplacer ou supprimer de fichiers dans le répertoire **process**.

4.9. Répertoire protection

Ce répertoire sert à l'envoi de remises. Les fichiers de remises déposés dans ce répertoire sont automatiquement « protégés », ce qui signifie que :

- le détail des ordres de ces remises n'est visible pour aucun utilisateur,
- les valideurs/signataires habilités sur le compte émetteur des remises ne peuvent voir que le montant total des remises et le nombre d'ordres.

Cette protection, utile pour les fichiers de salaires par exemple, s'applique uniquement aux types d'ordres suivants :

- Virements domestiques
- Virements SEPA
- Virements internationaux
- Virements commerciaux

4.10. Répertoire reception

Ce répertoire n'est plus utilisé par Cegid Exabanque. Aucun fichier ne doit être déposé dans ce répertoire.

4.11. Répertoire success

Lorsque des fichiers comptables, de prévisions, de taux, et de change sont intégrés avec succès dans Cegid Exabanque, ils sont déplacés dans ce répertoire.

4.12. Répertoire success_recept

Ce répertoire contient les fichiers correctement reçus depuis votre banque, tels que vos relevés de comptes par exemple. En fonction de votre paramétrage, ces fichiers peuvent être enregistrés dans des sous-répertoires de **success_recept** (voir [Répertoire\(s\) de réception des relevés](#), page 30).



Relevés de compte XML camt.053 et intraday camt.052 : Lorsque des relevés de compte XML camt.053 et intraday camt.052 sont reçus dans Cegid Exabanque, ceux-ci sont convertis respectivement en fichiers MT940 et MT942 puis mis à disposition dans le répertoire **success_recept** de FTP-Bank. Les fichiers au format d'origine camt.053 et camt.052 sont eux aussi mis à disposition dans le même répertoire.

4.13. Répertoire test

Ce répertoire vous permet d'effectuer vos premiers tests de dépôt et de retrait de fichiers par FTPS/SFTP. Aucun fichier de ce répertoire ne sera traité par FTP-Bank.

4.14. Répertoire workflow

Ce répertoire n'est pas utilisé par Cegid Exabanque.

4.15. Répertoire incomplete_statement

Lorsque l'intégration des relevés de comptes SWIFT sans numéro de relevé est interdite (c'est-à-dire lorsque la préférence **Ne pas intégrer un relevé de comptes SWIFT sans numéro de relevé** est cochée dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*), les relevés de comptes SWIFT (au format MT940) qui n'ont pas de numéro de relevé sont déposés dans ce répertoire.



Note : Le numéro de relevé est un numéro séquentiel inscrit dans les fichiers de relevés, parfois mal renseigné par certaines banques.

5. CONFIGURATION DE FTP-BANK DANS CEGID EXABANQUE

5.1. Paramètres FTP-Bank

Dans la section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*, paramétrez FTP-Bank comme vous le souhaitez à l'aide des informations ci-dessous puis cliquez sur [Enregistrer](#).

5.1.1. Paramètres sur les relevés de comptes

La section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* contient une sous-section intitulée **Paramètres sur les relevés de comptes**. Nous expliquons ci-dessous ses différents paramètres.

5.1.1.1. Éclatement par compte des fichiers de relevés de comptes

Les banques vous envoient en général un seul fichier contenant les relevés de tous vos comptes bancaires. Si vous cochez la case **Éclatement par compte des fichiers de relevés de comptes**, Cegid Exabanque génère un fichier distinct pour chaque compte présent dans le fichier reçu. L'éclatement s'applique aux fichiers reçus suivants :

- relevés de comptes (camt.53, MT940),
- intraday,
- mobilité bancaire,
- relevés d'opérations (camt.54),
- frais bancaires (camt.86),
- PSR/ARA.

Les fichiers générés sont déposés dans le répertoire **success_recept**.

5.1.1.2. Ajouter des retours à la ligne

Ce paramètre permet d'ajouter des retours à la ligne en fin de ligne pour les fichiers au format CFONB car ils sont parfois reçus sans retour à la ligne par défaut.

5.1.2. Paramètres des fichiers de remises externes

La section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* contient une sous-section intitulée **Paramètres des fichiers de remises externes**. Nous expliquons ci-dessous ses différents paramètres.

5.1.2.1. Paramètres automatiques

La case **Paramètres automatiques** doit toujours être cochée. FTP-Bank peut ainsi envoyer à votre banque vos fichiers de remises déposés dans le répertoire **émission** ou **protection**, sans que vous lui indiquiez, dans un fichier paramètres, les paramètres de transmission à utiliser pour se connecter à votre banque.

Lorsque la case **Paramètres automatiques** est cochée, FTP-Bank détermine automatiquement les paramètres de transmission à utiliser pour se connecter à votre banque, en fonction du compte d'imputation de la remise. Pour configurer vos comptes et leurs paramètres de transmission, voir [Comptes et paramètres de transmission](#), page 30.

5.1.2.2. Mettre en attente / Mettre en validation / Envoyer à la banque des fichiers de remises

Vous pouvez paramétrer le traitement de vos fichiers de remises externes issus de vos ERP et déposés dans FTP-Bank. Cegid Exabanque vous permet de sélectionner un mode de traitement distinct pour vos fichiers sans validation/signature, et vos fichiers avec validation/signature.

Pour plus d'informations sur le paramétrage des valideurs/signataires, des collègues de signataires et de valideurs, et des plafonds de validation par utilisateur, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

FICHIERS SANS VALIDATION/SIGNATURE

Dans la section **Fichiers sans validation/signature**, sélectionnez le mode de traitement de votre choix :

- Sélectionnez **Mettre en attente** si vous souhaitez que les fichiers déposés dans le répertoire **émission** ou **protection** soient mis en attente dans Cegid Exabanque et envoyés à la banque par un utilisateur habilité¹.
Si vous sélectionnez **Mettre en attente les fichiers**, vous devez obligatoirement sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un e-mail lorsqu'un fichier est mis en attente (voir [Alertes par e-mail](#), page 24).
- Sélectionnez **Envoyer à la banque** si vous souhaitez envoyer directement à la banque les fichiers déposés dans le répertoire **émission** ou **protection**.

FICHIERS AVEC VALIDATION/SIGNATURE

¹ En fonction de leur type, les fichiers mis en attente sont disponibles dans les menus *Envoi de fichiers de virements*, *Envoi de fichiers de prélèvements*, *Envoi de fichiers de chèques*, et *Envoi de fichiers de LCR*.

Dans la section **Fichiers avec validation/signature**, sélectionnez le mode de traitement de votre choix :

- Sélectionnez **Mettre en attente** si vous souhaitez utiliser le « workflow manuel ». Cela signifie que les fichiers déposés dans le répertoire **émission** ou **protection** sont mis en attente dans Cegid Exabanque et doivent être mis en validation par un utilisateur¹.

Si vous sélectionnez **Mettre en attente**, vous devez obligatoirement sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un e-mail lorsqu'un fichier est mis en attente (voir [Alertes par e-mail](#), page 24).

- Sélectionnez **Mettre en validation** si vous souhaitez utiliser le « workflow automatique ». Cela signifie que les fichiers déposés dans le répertoire **émission** ou **protection** sont directement intégrés dans le workflow de validation. Les remises s'affichent alors dans le menu suivant du(des) signataire(s) ou valideur(s) approprié(s) : *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*. Un e-mail leur est automatiquement envoyé.

Les valideurs et signataires sont désignés automatiquement en fonction du paramétrage de votre processus de validation. Pour plus d'informations sur ce paramétrage, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

Si vous sélectionnez **Mettre en validation**, vous devez obligatoirement sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un e-mail lorsqu'un fichier est intégré automatiquement dans un workflow de validation (voir [Alertes par e-mail](#), page 24).

Notez que si FTP-Bank ne parvient pas à mettre en validation une remise conformément à votre paramétrage, cette remise est mise en attente dans Cegid Exabanque (workflow manuel). Par conséquent, même si vous sélectionnez **Mettre en validation**, il est recommandé de sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un e-mail lorsqu'un fichier est mis en attente (voir [Alertes par e-mail](#), page 24).



Attention : Pour visualiser les fichiers mis en attente dans les différents menus, vous devez cocher la case **Possibilité de mettre les fichiers en attente avant envoi à la banque** de la section **Envois de fichiers normalisés**. Vous devez cocher cette case même si vous avez sélectionné **Mettre en validation** car des fichiers peuvent être mis en attente en cas d'échec de la mise en validation automatique.

5.1.2.3. Alertes par e-mail

Cette section permet de désigner les utilisateurs qui recevront automatiquement un e-mail lorsqu'un fichier de remise(s) externe(s) est en erreur, mis en attente ou mis en validation par FTP-Bank. Ces utilisateurs doivent être paramétrés au préalable dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.

- **Fichiers en erreur** : Sélectionnez, si vous le souhaitez, l'utilisateur qui recevra automatiquement un e-mail lorsqu'un fichier de remise est en erreur (soit parce qu'il est erroné, soit parce qu'il n'a pas pu être traité).

Si vous avez demandé à votre banque de recevoir des PSR (Payment Status Report), cet utilisateur recevra également un e-mail en cas d'accusé de réception négatif.

- **Fichiers mis en attente** : Si vous avez sélectionné **Mettre en attente**, vous devez sélectionner ici l'utilisateur qui recevra automatiquement un e-mail lorsqu'un fichier est mis en attente.



Note : Si FTP-Bank ne parvient pas à mettre en validation une remise conformément à votre paramétrage, cette remise est mise en attente dans Cegid Exabanque (workflow manuel). Par conséquent, même si vous sélectionnez **Mettre en validation**, il est recommandé de définir l'alerte e-mail **Fichiers mis en attente**.

- **Fichiers mis en validation par workflow automatique** : Si vous avez sélectionné **Mettre en validation**, vous devez sélectionner ici l'utilisateur qui recevra automatiquement un e-mail lorsqu'un fichier est mis en validation par FTP-Bank.
Si vous avez demandé à votre banque de recevoir des PSR (Payment Status Report), cet utilisateur recevra également par e-mail les accusés de réception PSR/ARA positifs et négatifs.

5.1.2.4. Désactiver le contrôle des comptes destinataires

Lorsque la case **Désactiver le contrôle des comptes destinataires** de la section **Options facultatives** n'est pas cochée et que le contrôle des comptes destinataires est actif, le RIB des destinataires doit respecter les critères suivants :

- Le code banque doit contenir 5 chiffres non nuls.
- Le code guichet doit contenir 5 chiffres.
- Le numéro de compte doit contenir 11 caractères alphanumériques.

Cochez la case **Désactiver le contrôle des comptes destinataires** si vous souhaitez désactiver le contrôle du RIB des destinataires lors de l'envoi de fichiers de remises domestiques France à la norme CFONB 160 via FTP-Bank.

5.1.3. Paramètres des fichiers de prévisions

5.1.3.1. Alertes par e-mail

La section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* contient une sous-section intitulée **Paramètres des fichiers de prévisions**. Cette dernière permet de désigner des utilisateurs qui recevront automatiquement un e-mail lorsqu'un fichier de prévisions est importé avec succès ou en erreur par FTP-Bank. Ces utilisateurs doivent être

paramétrés au préalable dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.

- **Fichiers en erreur** : Sélectionnez, si vous le souhaitez, l'utilisateur qui recevra un e-mail lorsqu'un fichier de prévisions est importé automatiquement en erreur par FTP-Bank.
- **Fichiers importés avec succès** : Sélectionnez, si vous le souhaitez, l'utilisateur qui recevra un e-mail lorsqu'un fichier de prévisions est importé automatiquement avec succès par FTP-Bank.

5.1.4. Paramètres du convertisseur CSV – SEPA/ISO 20022

La section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* contient une sous-section intitulée **Paramètres du convertisseur CSV - SEPA/ISO 20022**. Dans cette dernière, cochez la case **Transformer les caractères spéciaux des fichiers CSV déposés en conversion lors de la génération des remises XML** si vous souhaitez que les caractères spéciaux présents dans les fichiers CSV déposés dans le répertoire **conversion** soient remplacés par des caractères standard comme suit :

Caractère spécial	Caractère standard de remplacement
é	E
É	E
è	E
È	E
ë	E
Ë	E
à	A
À	A
ù	U
Ù	U

Caractère spécial	Caractère standard de remplacement
û	U
Û	U
ê	E
Ê	E
â	A
Â	A
ñ	N
Ñ	N
ï	I
î	I
ï	I
Î	I
ä	a
Ä	A
ô	O
Ô	O
õ	O

Caractère spécial	Caractère standard de remplacement
Õ	O
ü	u
Ü	U
ß	s
ö	o
Ö	O
º	o
²	2
ç	C
Ç	C
^	espace
..	espace
@	A
€	E
\$	espace
%	espace
'	espace

Caractère spécial	Caractère standard de remplacement
!	espace
&	espace

De plus, lorsque cette case est cochée et qu'un espace est au début ou à la fin d'une chaîne de caractères, il est supprimé.

Pour plus d'informations sur la conversion des fichiers CSV en XML pain.001.001.03 ISO 20022 et SEPA, consultez le guide [Convertisseur de fichiers CSV vers ISO 20022](#).

5.1.5. Purge des répertoires log et error

La section **FTP-Bank** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* contient une sous-section intitulée **Purge des répertoires log et error**. Cette dernière vous permet de définir le nombre de jours avant que les fichiers de remises soient supprimés des répertoires **log** et **error** de FTP-Bank. Ce nombre doit être compris entre 2 jours et la durée maximale de conservation des remises spécifiée dans votre contrat. Par exemple, si vous choisissez de fixer la purge du répertoire **error** à 10 jours, les fichiers enregistrés dans ce répertoire le 10 février 2025 seront automatiquement supprimés le 21 février 2025.

5.1.6. Liste des répertoires d'exportation automatique



Important : Vous devez disposer du module optionnel Interface comptabilité. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

En fonction du paramétrage du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Gestion des exportations automatiques*, Cegid Exabanque peut exporter de façon automatique des fichiers (d'écritures comptables par exemple) dans des répertoires de FTP-Bank. Par défaut, les fichiers peuvent être exportés uniquement vers le répertoire **export** de FTP-Bank. Mais depuis la section **Liste des répertoires d'exportation automatique** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*, vous pouvez configurer d'autres répertoires de dépôt (par exemple, vous pouvez créer un répertoire par type d'exportation).

Pour créer un répertoire :

1. Cliquez sur [Ajouter un répertoire](#).
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez les données du répertoire à créer puis cliquez sur [Enregistrer](#). Le répertoire créé s'affiche dans un tableau récapitulatif.



Note : Les répertoires créés sont placés dans le répertoire **export** de FTP-Bank.

Pour modifier le nom ou la description d'un répertoire :

1. Cliquez sur  dans la colonne **Actions** du tableau récapitulatif des répertoires, sur la ligne du répertoire. Cegid Exabanque affiche les détails du répertoire.
2. Modifiez les données de votre choix, puis cliquez sur [Enregistrer](#).

Pour supprimer un répertoire :



Note : Un répertoire ne peut pas être supprimé s'il est utilisé dans une exportation automatique.

1. Cliquez sur  dans la colonne **Actions** du tableau récapitulatif des répertoires, sur la ligne du répertoire.
2. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, cliquez sur [Supprimer](#).

5.2. Comptes et paramètres de transmission

Les comptes émetteurs et les paramètres de transmission doivent obligatoirement être paramétrés dans Cegid Exabanque afin que FTP-Bank détermine automatiquement sur quelle banque et avec quels paramètres les fichiers de remises doivent être envoyés.

Pour configurer vos comptes émetteurs et leurs paramètres de transmission, sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*. Pour plus d'informations, consultez le guide [Comptes bancaires et paramètres de transmission](#).



Attention : Si vous utilisez le protocole EBICS, vous devez obligatoirement cocher la case **Paramètres automatiques** et paramétrer EBICS dans Cegid Exabanque. Pour plus d'informations sur les paramétrages EBICS, consultez les guides [Protocole EBICS](#) et [Protocole EBICS TS](#).

5.3. Répertoire(s) de réception des relevés et des accusés de réception

Par défaut, tous les relevés et les accusés de réception déposés dans FTP-Bank sont enregistrés dans le répertoire **success_recept**. Mais vous pouvez paramétrer Cegid Exabanque afin de les enregistrer dans des sous-répertoires de **success_recept**. Cela peut être utile par exemple pour regrouper vos relevés et vos accusés de réception par société.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte bancaire pour lequel la réception des relevés et des accusés de réception doit être paramétrée.
3. Dans la section **Répertoires FTP-Bank pour les fichiers reçus**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Paramétrer un ou des répertoire(s) commun(s) pour tous les fichiers reçus** : Vous pouvez spécifier un ou plusieurs répertoires FTP-Bank pour tous les relevés et les accusés de réception.
 - **Paramétrer un ou des répertoire(s) par type de fichiers reçus** : Vous pouvez spécifier un ou plusieurs répertoires FTP-Bank pour chaque type de relevé et d'accusé de réception reçu : relevé de comptes, relevé de virements rejetés, accusé de réception (PSR, ARA, ACK/NACK, GPI), etc.

Gestion des domiciliations ?
 + Créer
 + Créer par duplication
 Enregistrer
 Copier vers d'autres comptes
 X Sup

Titulaire du compte : Tous les titulaires

 Compte : HSBC_HOLDING_EUR FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286 EUR EXASOLAR [Changer titulaire...](#)

Informations du compte

Compte : **FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286 EUR** [Modifier](#) [Calculer BIC](#)

Identifiant FTP-Bank : **2**

Nom de la banque : HSBC Adresse de la banque : 10 Grande rue

Description du compte : ? HSBC_HOLDING_EUR 92108

BIC : ? CCFRFRPP SEVRES

Compte inactif : ? ☐ Ville de la banque :

Paramètres de transmission

Serveur EBICS : VALERIAN (v2.4)

 (URL : <https://server-ebics.webank.fr:28103/WbkPortalFileTransfert/Ebics>)

Site internet de la banque :

Mise à jour automatique des relevés tous les matins : ? ☒

Mode de transmission : ? PRODUCTION ▼

Répertoires FTP-Bank pour les fichiers reçus

☒ Paramétrer un ou des répertoire(s) commun(s) pour tous les fichiers reçus ?

 Répertoire(s) FTP-Bank : Répertoire par défaut (success_recept) +

☐ Paramétrer un ou des répertoire(s) par type de fichiers reçus ?

4. Si vous avez sélectionné l'option **Paramétrer un ou des répertoire(s) commun(s) pour tous les fichiers reçus**, saisissez le nom du sous-répertoire de **success_recept** dans lequel tous les fichiers reçus doivent être enregistrés.

– Ou –

Si vous avez sélectionné l'option **Paramétrer un ou des répertoire(s) par type de fichiers reçus**, saisissez le nom du sous-répertoire de **success_recept** dans lequel le type de fichier reçu doit être enregistré.

Le nom du sous-répertoire doit contenir uniquement des lettres minuscules non accentuées et des chiffres. Utilisez les boutons  et  pour ajouter ou supprimer un sous-répertoire.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#). Cegid Exabanque crée le(s) sous-répertoire(s) correspondant(s) dans **success_recept** et met en place la réception des fichiers pour ce compte dans ce(s) sous-répertoire(s).



Notes :

- Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place des droits d'accès exclusifs à ces sous-répertoires (voir [Cloisonnement des répertoires FTP-Bank](#), page 14).
- Pensez, si nécessaire, à activer l'éclatement par compte des relevés de comptes (voir [Éclatement par compte des fichiers](#), page 22).

5.4. Contrôle des opérations ayant le même compte avec des noms de destinataires différents

Lors de l'importation automatique de fichiers de remises par FTP-Bank, Cegid Exabanque peut mettre automatiquement en attente les fichiers de remises contenant des comptes bénéficiaires identiques avec des noms différents.

Un e-mail est alors envoyé à l'utilisateur sélectionné dans l'alerte par e-mail pour les fichiers mis en attente. Si aucun utilisateur n'est défini pour cette alerte, alors un e-mail est envoyé à l'administrateur (voir [Alertes par e-mail](#), page 24). Vous pouvez ensuite corriger les erreurs contenues dans ces fichiers et les envoyer à la banque ou les mettre en validation manuellement.



Notes :

- Lorsque le contrôle est activé, il est effectué sur les remises au format CFONB 160 (virements, prélèvements, LCR), CFONB 320 (virements internationaux), virements SEPA (toutes normes) et virements ISO 20022 (toutes normes).
- Le contrôle est également effectué lors de la mise en validation ou de l'envoi à la banque des remises saisies dans Cegid Exabanque, ainsi que lors de l'importation des fichiers de remises externes normalisés.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramétrages généraux > Préférences*.
2. Dans la section **Envois de fichiers normalisés**, cochez la case **Contrôler les opérations ayant le même compte, mais avec des noms de destinataires différents**.
3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.5. Gestion des exportations automatiques



Important : Vous devez disposer du module optionnel Interface comptabilité. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

Cegid Exabanque peut exporter de façon automatique des fichiers (d'écritures comptables par exemple) et les mettre à votre disposition dans le répertoire **export** de FTP-Bank ou ses sous-répertoires (voir [Liste des répertoires d'exportation automatique](#), page 29). Si vous disposez de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**, vous pouvez configurer ces exportations automatiques :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Gestion des exportations automatiques*.
2. Effectuez l'action de votre choix :
 - Configurer une nouvelle exportation automatique :
 - Si aucune exportation automatique n'est actuellement configurée dans Cegid Exabanque, le formulaire de création s'affiche directement après la sélection du menu. Complétez ce formulaire à l'aide des infobulles, puis cliquez sur [Enregistrer](#).
 - S'il existe des exportations automatiques actuellement configurées dans Cegid Exabanque, un tableau récapitule ces exportations. Cliquez sur [Créer](#) pour accéder au formulaire de création. Complétez ce formulaire à l'aide des infobulles, puis cliquez sur [Enregistrer](#).

Toute nouvelle exportation est « désactivée » par défaut, ce qui signifie qu'elle ne sera pas exécutée par Cegid Exabanque. Pour activer une exportation, assurez-vous d'avoir configuré et enregistré l'ensemble de ses données obligatoires, puis cliquez dans le champ **Activation** pour que le curseur  devienne .



Note : Vous pouvez exporter les fichiers dans le répertoire **export** de FTP-Bank ou ses sous-répertoires préalablement configurés dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* (voir [Liste des répertoires d'exportation automatique](#), page 29). Mais vous pouvez aussi créer un nouveau répertoire de dépôt en cliquant sur [Créer un répertoire](#).



Attention : Si vous configurez une exploration automatique dont le statut est « activé » avec une fréquence d'exécution tous les 31 du mois, aucune exportation ne sera effectuée au cours des mois qui comptent 30 jours ou moins.

- Consulter (et modifier si nécessaire) les détails d'une exportation automatique : cliquez sur  dans la colonne **Actions** du tableau des exportations automatiques, sur la ligne de cette exportation.
Cegid Exabanque affiche les détails de l'exportation. Modifiez, si nécessaire, les données de votre choix, puis cliquez sur [Enregistrer](#).
- Exporter la liste des exportations automatiques existantes au format XLS : cliquez sur [XLS](#) au-dessus du tableau récapitulatif des exportations automatiques. Le fichier généré liste toutes les exportations automatiques existantes (les éventuels filtres appliqués sur le tableau et la pagination du tableau ne sont donc pas pris en compte).
- Supprimer une ou plusieurs exportations automatiques :
 - Pour supprimer une exportation, cliquez sur  dans la colonne **Actions** du tableau récapitulatif des exportations automatiques, sur la ligne de cette exportation.
 - Pour supprimer plusieurs exportations simultanément : cochez celles-ci dans le tableau récapitulatif des exportations automatiques, puis cliquez sur [Actions](#) puis [Supprimer](#) au-dessus du tableau.



Astuce : Pour rechercher le(s) exportation(s) que vous souhaitez consulter/modifier/supprimer, utilisez les fonctionnalités du tableau. Vous pouvez par exemple appliquer des filtres sur les colonnes de votre choix, choisir les colonnes à afficher, trier les colonnes, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce tableau, consultez la notice [Utilisez les fonctionnalités avancées des nouveaux tableaux de Cegid Exabanque](#).

5.6. Plages horaires pour l'envoi des remises

Le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Restrictions horaires d'envoi des remises* vous permet, si vous le souhaitez, de paramétrer, par société émettrice, une plage horaire pour l'envoi des remises. En dehors de ces heures, l'envoi manuel n'est pas possible et l'envoi automatique n'est pas effectué (les remises doivent alors être envoyées manuellement pendant les heures autorisées depuis l'écran *Remises à envoyer*).

6. QUELS TYPES DE TRANSFERTS EFFECTUER AVEC FTP-BANK ?

6.1. Envoi de fichiers de remises

6.1.1. Prérequis

Vous devez avoir coché la case **Paramètres automatiques** (voir [Paramètres automatiques](#), page 23) et avoir configuré vos comptes et leurs paramètres de transmission (voir [Comptes et paramètres de transmission](#), page 30).

6.1.2. Transmission et nommage des fichiers

Étape	Description
1. Dépôt du fichier	Déposez le fichier à envoyer dans l'un des répertoires suivants : - Le répertoire emission. - Le répertoire protection. - Le répertoire other s'il s'agit d'un fichier dit « hors norme » ne pouvant pas être analysé par Cegid Exabanque. Le processus laisse un délai de 5 secondes après le dépôt du dernier fichier, afin d'éviter les conflits d'accès avec le transfert FTP. Note : Le nom des fichiers déposés dans ces répertoires ne doit pas dépasser 100 caractères.
2. Traitement de la transmission	Un processus automatique tente de traiter la transmission : il déplace le fichier à envoyer dans le répertoire process. Le fichier à émettre est suffixé d'une référence de transfert et de l'extension .tosend sous la forme : <code>nomdufichier.nomacces_AAAAMMJJ_hhmmss.tosend</code>
3. Envoi à la banque - Ou - Mise en attente - Ou - Mise en validation	Trois cas sont possibles, en fonction de votre paramétrage (voir Mettre en attente / Mettre en validation / Envoyer à la banque des fichiers de remises, page 23) : - Le fichier est envoyé directement à la banque. - Le fichier est mis en attente dans Cegid Exabanque. Il peut alors être consulté dans le menu correspondant à son type : <i>Envoi de fichiers de virements</i>, <i>Envoi de fichiers de prélèvement</i>, <i>Envoi de fichiers de LCR</i> ou <i>Envoi d'autres types de fichiers</i> (hors normes). Il peut être

Étape	Description
	mis en validation ou être envoyé manuellement à la banque s'il n'y a pas de validation à effectuer. Le fichier est automatiquement intégré dans un workflow de validation. Note concernant les fichiers « hors norme » : Ces fichiers ne sont pas analysés par Cegid Exabanque et sont systématiquement mis en attente dans le menu <i>Banques > Comptes bancaires > Autres opérations > Envois d'autres types de fichiers</i>, car Cegid Exabanque ne peut pas déterminer automatiquement vers quelle banque les envoyer. Note concernant l'audit des paiements : Vous pouvez auditer les fichiers de paiement mis en attente. Pour cela, vous devez avoir souscrit à l'option Audit des destinataires. Vous devez également disposer d'un abonnement chez l'un de nos partenaires auditeurs, Trustpair ou Sis ID, et de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur. Pour plus d'informations sur l'audit, consultez le guide Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair ou le guide Audit des destinataires et des paiements avec Sis ID.
4. Envoi du fichier réussi - Ou - Envoi en erreur	Suite à l'envoi du fichier à la banque, deux cas sont possibles : - Envoi du fichier réussi : - Le fichier envoyé est déplacé dans le répertoire success. Il est suffixé de la référence de transmission et de l'extension .ok, sous la forme : <code>nomdufichier.nomacces_AAAAMMJJ_hhmmss.ok</code> - Un fichier de log est généré dans le répertoire log sous la forme : <code>nomdufichier.nomaccess_AAAAMMJJ_hhmmss.xml</code> - La remise est visible dans le menu <i>Historique des remises envoyées</i>. - Envoi du fichier en erreur : - Le fichier à envoyer est déplacé dans le répertoire error. Il est suffixé de la référence de transmission et de l'extension .err, sous la forme : <code>nomdufichier.nomacces_AAAAMMJJ_hhmmss.err</code> - Un fichier de log est généré dans le répertoire log sous la forme : <code>nomdufichier.nomaccess_AAAAMMJJ_hhmmss.xml</code>

6.2. Réception de relevés

6.2.1. Réception automatique de relevés

6.2.1.1. Fonctionnement

Il est possible d'activer la fonction d'appel automatique des relevés, compte par compte. Tous les jours ouvrés, Cegid Exabanque va alors automatiquement récupérer les fichiers de relevés, selon les paramètres enregistrés.

Pour activer cette fonction pour un compte, sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*, sélectionnez le compte approprié et cochez la case **Mise à jour automatique des relevés tous les matins**.

Les horaires d'appels sont gérés par Cegid, qui connaît banque par banque les heures de disponibilité des fichiers. Cegid Exabanque gère automatiquement les échecs, et réessaie plusieurs fois dans la nuit en cas de problème, si la banque n'est pas disponible ou pour toute autre cause.

Un rapport de réception automatique est accessible dans Cegid Exabanque chaque jour. Les relevés sont intégrés dans la base de données pour consultation en ligne.

Il se peut que vous ayez souscrit à un contrat de télétransmission avec votre banque pour plusieurs comptes, voire plusieurs sociétés, et que la banque vous ait communiqué un seul paramètre de transmission pour tous ces comptes. Dans ce cas, la banque fournit un seul fichier par jour, contenant les relevés de tous les comptes. Si vous souhaitez éclater ce fichier par compte, sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* et cochez la case **Éclatement par compte des fichiers de relevés de compte** (voir [Éclatement par compte des fichiers](#), page 22).



Note : Si vous avez enregistré un paramètre de réception erroné, refusé par la banque, Cegid Exabanque bloquera ce paramètre et ne l'appellera plus chaque nuit.

- Si le paramètre est effectivement erroné, corrigez-le dans le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
- Si le paramètre est correct et que l'erreur vient de la banque, relancez manuellement la réception via le menu *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Réception de relevés*. Si la réception se passe correctement, le paramètre est automatiquement débloqué et Cegid Exabanque continuera de l'appeler quotidiennement. Sinon, contactez le Support client de Cegid Exabanque ou le service télématique de la banque pour analyser les causes de ce problème.

6.2.1.2. Nommage des fichiers

Les fichiers reçus sont enregistrés dans le répertoire **success_receipt** de l'arborescence FTP-Bank. Le tableau suivant indique comment sont nommés les fichiers en fonction de leur type. Nous indiquons, sous le tableau, la signification des codes opérations qui peuvent figurer dans les noms de fichiers.

Type de fichier	Nommage
Relevé (Avec éclatement par compte)	- Fichiers CFONB : AAAAMMJJ.99.CCCCCGGGGGNNNNNNNNNNDDDD.releveautomatique.nomaccès_AAAAMMJJ_HHmss.txt - CCCCC est le code banque. - GGGGG est le code guichet. - NNNNNNNNNN est le numéro de compte. - DDD est la devise. - Fichiers MT940 : AAAAMMJJ.99.IBANDDD.releveautomatique.nomaccès_AAAAMMJJ_HHmss.txt - IBAN est le code IBAN ou le BBAN enregistré dans le paramétrage du compte. - DDD est la devise. - Fichiers camt.053 : AAAAMMJJ.89.IBANDDD.releveautomatique.nomaccès_AAAAMMJJ_HHmss.xml - IBAN est le code IBAN enregistré dans le paramétrage du compte. - DDD est la devise.
Relevé (Sans éclatement par compte)	- Fichiers CFONB et Fichiers MT940 : AAAAMMJJ.99.idCompte.releveautomatique.nomaccès_AAAAMMJJ_HHmss.txt - Fichiers camt.053 : AAAAMMJJ.89.idCompte.releveautomatique.nomaccès_AAAAMMJJ_HHmss.xml IdCompte est un identifiant unique du compte porteur du paramètre de transmission. Cet identifiant peut être consulté dans le fichier Excel généré depuis le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage</i>. Si plusieurs comptes

Type de fichier	Nommage
	utilisent le même paramètre de transmission, le plus petit identifiant sera utilisé.
Relevé de mouvements intraday	- Fichiers CFONB et fichiers MT942 : AAAAMMJJ.98.idCompte.releveintraday.nomaccs_AA AAMMJJ_HHmss.txt - Fichiers camt.052 : AAAAMMJJ.88.idCompte.releveintraday.nomaccs_AA AAMMJJ_HHmss.xml
PSR	AAAAMMJJ.psr.idCompte.psr.nomaccs_AAAAMMJJ_HHm mss.txt
ARA	AAAAMMJJ.ara.idCompte.ara.nomaccs_AAAAMMJJ_HHm mss.txt
ACK	AAAAMMJJ.ack.idCompte.ack.nomaccs_AAAAMMJJ_HHm mss.txt
Relevé de carte bancaire au débit	AAAAAMMJJ.51.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJJ _HHmss.txt
Relevé de carte bancaire au crédit	AAAAMMJJ.50.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJJ_ HHmss.txt
Relevé spécifique	AAAAMMJJ.52x.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJJ_ HHmss.txt
Relevé de virements reçus, de prélèvements rejetés, de TIP rejetés, de LCR rejetées, LCR à payer et virements rejetés	- Fichiers CFONB : AAAAMMJJ.0.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJ J_HHmss.txt - Fichiers camt.054 : AAAAMMJJ.0.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJ J_HHmss.xml
Relevé d'avis de corrections de domiciliations (virements)	AAAAMMJJ.6.releveautomatique.nomaccs_AAAA MMJJ_HHmss.xml

Type de fichier	Nommage
Relevé d'avis de corrections de domiciliations (prélèvements)	AAAAMMJJ.7.releveautomatique.nomaccs_AAAA MMJJ_HHmms.xml
Relevé de frais bancaires camt.086	AAAAMMJJ.62.idCompte.releveautomatique.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmms.xml ○ AAAAMMJJ est la date de réception du fichier. ○ idCompte est l'identifiant FTP-Bank du compte émetteur, renseigné dans la fiche de paramétrage de ce compte. ○ nomaccs est le nom d'accès au répertoire FTP associé à votre environnement. ○ HHmms est l'heure de réception du fichier.

Codes opérations possibles :

0 : relevés de virements reçus.

1 : relevés de virements rejetés.

2 : relevés de TIP rejetés.

3 : relevés de LCR à payer.

4 : relevés de LCR rejetées.

5 : relevés de prélèvements rejetés.

6 : relevés d'avis de corrections de domiciliations (virements).

7 : relevés d'avis de corrections de domiciliations (prélèvements).

8 : relevés de prélèvements à recevoir.

50 : relevés de cartes bancaires (crédit).

51 : relevés de cartes bancaires (débit).

62 : relevés de frais bancaires camt.086.

66 : relevés intradays BNP 240.

88 : relevés intradays camt.052.

89 : relevés de comptes camt.053.

98 : relevés intradays CFONB ou MT942.

99 : relevés de comptes CFONB ou MT940.

521 : relevés spécifiques Cetelem Norrsken.

52x : (x étant un chiffre > 1) relevés spécifiques (autres normes).

HN : réception d'autres types de fichiers (hors norme).

Aucun code : FTP-Bank ne reconnaît pas la norme du fichier reçu.

6.2.2. Réception manuelle de relevés

6.2.2.1. Fonctionnement

Même si vous avez activé la réception automatique des relevés, vous avez toujours la possibilité de réceptionner manuellement des fichiers. Vous pouvez ainsi, par exemple, récupérer manuellement un relevé de comptes que votre banque n'aurait pas mis à disposition la veille.

Pour cela, sélectionnez *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Réception de relevés*, et lancez une réception de fichiers sur la banque de votre choix. Les fichiers reçus sont intégrés dans la base de données pour consultation.

6.2.2.2. Nommage des fichiers

Les fichiers reçus sont enregistrés dans le répertoire **success_recept** de l'arborescence FTP-Bank. Le tableau suivant indique comment sont nommés les fichiers en fonction de leur type. Nous indiquons, sous le tableau, la signification des codes opérations qui peuvent figurer dans les noms de fichiers.

Type de fichier	Nommage
Relevé de compte (Avec éclatement par compte)	- Fichiers CFONB : AAAAMMJJ.99.CCCCCGGGGGNNNNNNNNNNDDDD.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmms.txt - CCCCC est le code banque. - GGGGG est le code guichet. - NNNNNNNNNN est le numéro de compte. - DDD est la devise. - Fichiers MT940 : AAAMMJJ.99.IBANDDD.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmms.txt - IBAN est le code IBAN ou le BBAN enregistré dans le paramétrage du compte.

Type de fichier	Nommage
	○ DDD est la devise. • Fichiers camt.053 : AAAAMMJJ.89.IBANDDD.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmss.xml ○ IBAN est le code IBAN enregistré dans le paramétrage du compte. ○ DDD est la devise.
Relevé de compte (Sans éclatement par compte)	• Fichiers CFONB et MT940 : AAAAMMJJ.99.idCompte.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmss.txt ○ IdCompte est un identifiant unique du compte porteur du paramètre de transmission. Cet identifiant peut être consulté dans le fichier Excel généré depuis le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage</i>. Si plusieurs comptes utilisent le même paramètre de transmission, le plus petit identifiant sera utilisé. ○ Si le compte est paramétré avec le norme de fichier CFONB mais que le relevé reçu n'est pas à la norme CFONB, ou si le compte indiqué dans le relevé est inconnu de Cegid Exabanque, le fichier de relevé sera nommé : AAAAMMJJ.99.FX.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmss.txt • Fichiers camt.053 : AAAAMMJJ.89.idCompte.releve.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmss.xml ○ IdCompte est un identifiant unique du compte porteur du paramètre de transmission. Cet identifiant peut être consulté dans le fichier Excel généré depuis le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage</i>. Si plusieurs comptes utilisent le même paramètre de transmission, le plus petit identifiant sera utilisé.
Relevé de carte bancaire au débit	AAAAAMMJJ.51.FX.relevecbdebit.nomaccs_AAAAMMJJ_HHmss.txt

Type de fichier	Nommage
Relevé de carte bancaire au crédit	AAAAMMJJ.50.FX.relevecbcredit.nomacces_AAAAMMJJ_HHmmsstxt
Relevé spécifique	AAAAMMJJ.52x.FX.relevspecifique.nomacces_AAAAMMJJ_HHmmsstxt
Relevé de virements reçus, de prélèvements rejetés, de TIP rejetés, de LCR rejetées, LCR à payer et virements rejetés	AAAAMMJJ.0.FX.releveoperation.nomacces_AAAAMMJJ_HHmmsstxt
Relevé d'avis de corrections de domiciliations (virements)	AAAAMMJJ.6.FX.releveoperation.nomacces_AAAAMMJJ_HHmms.xml
Relevé d'avis de corrections de domiciliations (prélèvements)	AAAAMMJJ.7.FX.releveoperation.nomacces_AAAAMMJJ_HHmms.xml
Relevé de frais bancaires camt.086	AAAAMMJJ.62.idCompte.releve.nomacces_AAAAMMJJ_HHmms.xml - AAAAMMJJ est la date de réception du fichier. - idCompte est l'identifiant FTP-Bank du compte émetteur, renseigné dans la fiche de paramétrage de ce compte. - nomacces est le nom d'accès au répertoire FTP associé à votre environnement. - HHmms est l'heure de réception du fichier.
Autre type de relevé (hors norme)	AAAAMMJJ.HN.FX.relevperso.nomacces_AAAAMMJJ_HHmmsstxt

FX est un compteur de fichiers. Dans le cas où plusieurs fichiers sont reçus dans la même transmission, le chiffre s'incrémente (F1, F2, F3 etc.)

Codes opérations possibles :

0 : relevés de virements reçus.

1 : relevés de virements rejetés.

2 : relevés de TIP rejetés.

3 : relevés de LCR à payer.

4 : relevés de LCR rejetées.

5 : relevés de prélèvements rejetés.

6 : relevés d'avis de corrections de domiciliations (virements).

7 : relevés d'avis de corrections de domiciliations (prélèvements).

8 : relevés de prélèvements à recevoir.

50 : relevés de cartes bancaires (crédit).

51 : relevés de cartes bancaires (débit).

62 : relevés de frais bancaires camt.086.

66 : relevés intradays BNP 240.

88 : relevés intradays camt.052.

89 : relevés de comptes camt.053.

98 : relevés intradays CFONB ou MT942.

99 : relevés de comptes CFONB ou MT940.

521 : relevés spécifiques Cetelem Norrskén.

52x : (x étant un chiffre > 1) relevés spécifiques (autres normes).

HN : réception d'autres types de fichiers (hors norme).

Aucun code : FTP-Bank ne reconnaît pas la norme du fichier reçu.

6.3. Importation de cours de change et de taux de marché (module Gestion de trésorerie)



Important : Vous devez disposer du module optionnel Gestion de trésorerie. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

Vous pouvez disposer des cours de change de la Banque Centrale Européenne et des taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR) gratuitement, quotidiennement et de façon automatique. Cegid peut en effet récupérer ces données et les intégrer dans Cegid Exabanque.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

6.4. Importation de prévisions de trésorerie (module Gestion de trésorerie)



Important : Vous devez disposer du module optionnel Interface comptabilité. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

6.4.1. Paramétrage du format des fichiers importés

Si vous souhaitez importer automatiquement des mouvements prévisionnels de trésorerie, vous devez préalablement paramétrer le format d'importation correspondant à la structure des fichiers qui seront importés. Il s'agit de fichiers textes avec séparateurs.

Pour ce paramétrage, sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Autres paramétrages > Importation automatique de prévisions*. Puis indiquez l'ordre des rubriques présentes dans les fichiers et le caractère séparateur.

Le compte émetteur des écritures peut être identifié à l'aide soit de son code de trésorerie soit de son numéro de compte bancaire.

La case **Traitement en annule et remplace** permet de supprimer tous les mouvements prévisionnels futurs avant d'importer les prévisions des fichiers, pour une valeur du champ **Origine** identique. Le nombre saisi comme origine dans les fichiers, doit être supérieur ou égal à 100, et permet d'identifier l'origine des prévisions.

6.4.2. Dépôt des fichiers

Vous devez déposer vos fichiers de prévisions dans le répertoire **import/forecast** de FTP-Bank.

6.5. Exportation d'écritures comptables (module Interface comptabilité)



Important : Vous devez disposer du module optionnel Interface comptabilité. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

6.5.1. Paramétrage du module Interface comptabilité

Si vous souhaitez exporter des écritures comptables, vous devez préalablement paramétrer le module Interface comptabilité. Pour cela, consultez le guide [Interface comptabilité](#).

Ce paramétrage consiste notamment à :

- Définir des correspondances de comptes c'est-à-dire associer des comptes comptables à vos comptes bancaires/OPCVM.
- Définir des profils de générations d'écritures comptables.
- Créer des formats d'exportation afin de définir notamment la liste et l'ordre des rubriques à exporter.
- Indiquer, par société, le profil de génération et le format d'exportation à utiliser.

6.5.2. Génération des fichiers

L'exportation de vos écritures comptables peut être exécutée de façon manuelle ou automatique.

6.5.2.1. Exécution manuelle

Pour exporter manuellement des écritures comptables, sélectionnez *Historiques > Interface comptabilité > Interface comptabilité > Génération et export des écritures comptables*. Ce menu vous permet de sélectionner les mouvements à traiter et générer un fichier texte contenant les écritures comptables correspondantes.

Les fichiers d'écritures comptables sont déposés dans le répertoire **export** de votre arborescence FTP-Bank.

Pour plus d'informations sur la génération et l'exportation des écritures comptables, consultez le guide [Interface comptabilité](#).

6.5.2.2. Exécution automatique

Pour que Cegid Exabanque exporte de façon automatique vos écritures comptables et les mette à votre disposition dans les répertoires de votre choix de FTP-Bank, vous devez configurer des exportations automatiques de type **Fichiers d'écritures comptables** depuis le

menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Gestion des exportations automatiques*. Pour plus d'informations sur cette configuration, voir [Gestion des exportations automatiques](#), page [33](#).



Note : Vous pouvez consulter l'historique des exportations automatiques réalisées par Cegid Exabanque. Voir [Historique des exportations automatiques](#), page [56](#).

6.5.3. Nommage des fichiers

6.5.3.1. Exécution manuelle

Les fichiers d'écritures comptables exportés manuellement sont nommés de la manière suivante :

Code interne-JJ-MM-AAAA_hh-mm-ss_GEC_.txt

Exemple : 03451-10-03-2017_14-49-56_GEC_.txt

- **Code interne** permet d'identifier la société. Vous pouvez le paramétrer depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
- **JJ-MM-AAAA** est la date à laquelle le fichier est créé.
- **hh-mm-ss** est l'heure à laquelle le fichier est créé.

6.5.3.2. Exécution automatique

Les fichiers d'écritures comptables dont l'exportation a été exécutée de façon automatique sont nommés de la manière suivante :

DateExecution_HeureExecution_AUTO_GEC_.txt

Exemple : 08092022_142300_AUTO_GEC_.txt

- **DateExecution** correspond à la date à laquelle l'exportation automatique a été exécutée. Le format est AAAAMMJJHHMMSS.
- **HeureExecution** correspond à l'heure à laquelle l'exportation automatique a été exécutée. Le format est HHMMSS.

Si le champ **Insérer un code dans le nom du fichier exporté** est renseigné dans le profil de génération d'écritures comptables, le code renseigné est ajouté devant le nom du fichier.

6.6. Importation de fichiers d'écritures comptables (module Rapprochement comptable)



Important : Vous devez disposer du module optionnel Rapprochement comptable. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

FTP-Bank vous permet d'importer automatiquement dans Cegid Exabanque des fichiers d'écritures comptables issus de votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez ainsi rapprocher vos écritures comptables avec les mouvements bancaires issus de vos relevés de comptes.

Vous pouvez aussi effectuer des importations manuelles si nécessaire.

6.6.1. Paramétrage du format des fichiers importés

Si vous souhaitez importer automatiquement des fichiers d'écritures comptables, vous devez préalablement paramétrer le format d'importation correspondant à la structure des fichiers qui seront importés.

Pour ce paramétrage, sélectionnez *Paramétrage > Autres > Rapprochement comptable > Intégration des fichiers comptables*. Pour modifier une règle existante, sélectionnez l'onglet **Format du fichier**, indiquez la structure des fichiers qui seront importés et assurez-vous d'avoir complété la section **Importation automatique** :

- Cochez la case **Règle utilisable pour des importations automatiques**.
- Renseignez le champ **Titulaire**.
- Les fichiers importés doivent obligatoirement être déposés dans un répertoire situé dans **import/accounting** de l'arborescence de FTP-Bank. Complétez le champ **Nom du répertoire** afin de définir son nom. Le répertoire sera automatiquement créé dans l'environnement FTP-Bank sous **import/accounting**.



Note : Vous pouvez aussi créer une règle d'intégration. Dans ce cas, vous devez aussi compléter l'onglet **Affectation** afin d'indiquer les valeurs à extraire dans le fichier comptable, leur sens (Encaissement/Décaissement) et la nature comptable à leur affecter.

6.6.2. Dépôt des fichiers

Vous devez déposer vos fichiers d'écritures comptables dans le sous-répertoire dédié à la règle d'intégration appropriée, situé dans **import/accounting** de l'arborescence de FTP-Bank. Le nom de ce sous-répertoire est défini lors du paramétrage du format des fichiers d'écritures comptables importés, dans le menu *Paramétrage > Autres > Rapprochement comptable > Intégration des fichiers comptables* (voir [Paramétrage du format des fichiers importés](#), page 50).

6.6.3. Transmission et nommage des fichiers

FTP-Bank détecte la présence d'un fichier dans le répertoire **import/accounting/**<sous_répertoire_paramétré>. FTP-Bank vérifie que chaque ligne du fichier peut être importée en base de données en fonction du format d'import automatique associé au répertoire où il a été déposé. Puis FTP-Bank importe le fichier dans le module de rapprochement comptable de Cegid Exabanque.

Deux cas sont possibles :

- **Importation réussie :**

- Le fichier est déplacé dans le répertoire **success**. Il est suffixé avec l'horodatage et l'extension .ok :
nom du fichier_AAAAMMJJ_hhmmss.ok
- Un fichier de log est généré dans le répertoire **log** sous la forme :
nom du fichier_AAAAMMJJ_hhmmss.xml
- Le fichier est visible dans le menu *Historique des importations FTP-Bank*.
- Le lot d'importation est visible dans *Banques > Comptes bancaires > Rapprochement comptable > Rapprochement manuel*.

- **Importation en erreur :**

- Le fichier est déplacé dans le répertoire **error**. Il est suffixé avec l'horodatage et l'extension .err :
nom du fichier_AAAAMMJJ_hhmmss.err
- Un fichier log est généré dans le répertoire **log** sous la forme :
nom du fichier_AAAAMMJJ_hhmmss.xml

6.7. Exportation des écritures comptables rapprochées / dé-rapprochées (module Rapprochement comptable)



Important : Vous devez disposer du module optionnel Rapprochement comptable. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

Cegid Exabanque vous permet :

- Suite à la validation d'un rapprochement comptable, d'exporter **un fichier de pointage** au format CSV contenant l'ensemble des écritures comptables qui ont été rapprochées ou dé-rapprochées depuis le dernier arrêt. Cette exportation depuis le menu *Rapprochement manuel*.
- D'exporter **un fichier de rapprochement** au format CSV contenant l'ensemble des écritures comptables qui ont été rapprochées entre deux dates d'arrêt. Cette exportation est réalisable depuis menu *Historique des arrêts*.

Les fichiers sont enregistrés dans le répertoire **export** de FTP-Bank.

6.7.1. Paramétrage du format d'exportation des fichiers

Vous devez préalablement définir un format d'exportation. Un format d'exportation indique la structure des fichiers qui seront exportés : les champs (appelés « rubriques ») à exporter, le délimiteur des rubriques, le séparateur d'enregistrements, etc. Ce paramétrage doit être effectué dans le menu *Paramétrage > Autres > Rapprochement comptable > Format d'exportation des écritures rapprochées*.



Informations sur les rubriques qui peuvent être exportées :

- Le champ **Numéro d'écriture comptable** vous permet de pointer les écritures comptables rapprochées dans votre logiciel comptable. Cela est possible si dans le fichier d'import des écritures comptables, les écritures comptables avaient un numéro d'écriture comptable.
- Le champ **Statut pointage** permet d'indiquer la valeur pour le statut **Rapproché** (par exemple R) et la valeur pour le statut **Dé-rapproché** (par exemple D).

Pour plus d'informations, consultez le guide [Rapprochement comptable](#).

6.7.2. Génération des fichiers depuis le menu *Rapprochement manuel*

1. Sélectionnez *Banques > Comptes bancaires > Rapprochement comptable > Rapprochement manuel*.

2. Sélectionnez les données appropriées puis rapprochez vos écritures bancaires et comptables.
3. Validez le rapprochement comptable puis confirmez l'état de rapprochement à la date d'arrêt.

L'écran *Export des écritures comptables rapprochées à la date d'arrêt* s'affiche.

4. Dans le champ **Désignation**, sélectionnez un format d'exportation.
5. Cliquez sur [Copier dans FTP-Bank](#) pour enregistrer le fichier dans le répertoire **export** de FTP-Bank.



Note : Vous pouvez exporter à nouveau ce fichier depuis l'onglet **Fichiers de pointage** du menu *Banques > Comptes bancaires > Rapprochement comptable > Historique des arrêts*.

Extrait du contenu d'un fichier de pointage :

Dans cet exemple, le fichier de pointage contient quelques écritures comptables rapprochées et dé-rapprochées au 31/01/2021 pour le compte 51210001. Le statut de pointage des écritures est **R** pour « Rapproché » et **D** pour « Dé-rapproché » (2^{ème} colonne) comme cela a été défini dans le format d'exportation des fichiers des écritures comptables.

00005-31-01-2021_15-33-23_POINTAGE.txt - Bloc-notes									
Fichier	Edition	Format	Affichage	Aide					
BNP	R	UZ1234	51210001	00005	EDF	20/01/2021	C	39,21	
BNP	D	UZ1235	51210001	00005	SANEF	25/01/2021	C	384,40	
BNP	D	UZ1236	51210001	00005	LA POSTE COLIPOSTE	25/01/2021	C	803,20	

6.7.3. Génération des fichiers depuis le menu *Historique des arrêts*

1. Sélectionnez *Banques > Comptes bancaires > Rapprochement comptable > Historique des arrêts*.
2. Sélectionnez le titulaire du compte bancaire dont vous avez rapproché les écritures comptables.
3. Sélectionnez le compte bancaire.
4. Dans le champ **Date d'arrêt**, indiquez la date à laquelle ont été arrêtés et validés les écritures comptables que vous souhaitez exporter.
5. Cliquez sur [Afficher](#). L'icône d'exportation s'affiche à droite du champ **Date d'arrêt**.
6. Cliquez sur .
7. Dans le champ **Désignation**, sélectionnez le format d'exportation.

8. Cliquez sur [Copier dans FTP-Bank](#) pour enregistrer le fichier dans le répertoire **export** de FTP-Bank.

Extrait du contenu du fichier de rapprochement :

Dans cet exemple, le fichier de rapprochement contient quelques écritures comptables rapprochées entre le 31/12/2020 et le 31/01/2021 pour le compte 51210001. Le statut de pointage des écritures est **R** pour « Rapproché » (2^{ème} colonne) comme cela a été défini dans le format d'exportation des fichiers des écritures comptables.

00005-31-01-2021_RAPPROCHEMENT.txt - Bloc-notes

Fichier	Edition	Format	Affichage	Aide					
BNP	R	UZ1234	51210001	00005	REMISE CHEQUESfnac	19/01/2021	D	51.385,50	
BNP	R	UZ1235	51210001	00005	REMISE CHEQUESgras savoye	27/01/2021	D	2.984,53	
BNP	R	UZ1236	51210001	00005	CAT V 0132810541383	08/01/2021	D	27.129,07	
BNP	R	UZ1237	51210001	00005	ACCOR SERVICES FRANCE	29/01/2021	C	18.994,51	
BNP	R	UZ1238	51210001	00005	LA POSTE COLIPOSTE	25/01/2021	C	803,20	
BNP	R	UZ1239	51210001	00005	SANEF	25/01/2021	C	384,40	
BNP	R	UZ1240	51210001	00005	SFR	25/01/2021	C	41,73	
BNP	R	UZ1241	51210001	00005	CHATEAU D'EAU	20/01/2021	C	277,72	
BNP	R	UZ1242	51210001	00005	EDF	20/01/2021	C	39,21	

6.7.4. Nommage des fichiers

6.7.4.1. Fichiers de pointage (menu *Rapprochement manuel*)

Les fichiers d'écritures comptables générés depuis le menu *Rapprochement manuel* sont nommés de la manière suivante :

Code interne-JJ-MM-AAAA_hh-mm-ss_POINTAGE.txt

Exemple : 03451-10-02-2020_14-49-56_POINTAGE.txt

- **Code interne** permet d'identifier la société. Vous pouvez le paramétrer depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
- **JJ-MM-AAAA** correspond à la date à laquelle le fichier est créé.
- **hh-mm-ss** correspond l'heure à laquelle le fichier est créé.

6.7.4.2. Fichiers de rapprochement (menu *Historique des arrêtés*)

Les fichiers d'écritures comptables générés depuis le menu *Historique des arrêtés* sont nommés de la manière suivante :

Code interne-JJ-MM-AAAA_RAPPROCHEMENT.txt

- **Code interne** permet d'identifier la société. Vous pouvez le paramétrer depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
- **JJ-MM-AAAA** correspond à la date de l'arrêté sélectionnée.

7. HISTORIQUES, TRACES ET CONTENU DES RÉPERTOIRES FTP-BANK

7.1. Historique des remises envoyées

Chaque remise envoyée avec succès donne lieu à une ligne d'historique dans le menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historique des remises envoyées*.

Vous avez la possibilité d'imprimer un bordereau de confirmation contenant le récapitulatif de la remise envoyée : compte d'imputation, date d'exécution, nombre d'ordres, montant total etc.

Vous pouvez imprimer le rapport de transmission.

L'historique des remises envoyées est conservé pendant 60 jours, selon le tarif par défaut. Si vous souhaitez avoir un historique plus long, vous pouvez en faire la demande à Cegid au 01.41.46.10.02.

7.2. Historique des réceptions

Le menu *Historiques > Transactions bancaires > Relevés reçus > Historique des réceptions* permet de consulter les rapports de transmission des réceptions.

7.3. Historique des importations FTP-Bank

Le menu *Historiques > Transactions bancaires > Relevés reçus > Historique des importations FTP-Bank* affiche la liste des fichiers importés, triés par date d'importation décroissante. Pour afficher le détail du rapport d'importation d'un fichier, cliquez sur l'icône située dans la colonne **Détail**.

7.4. Historique des exportations automatiques

En fonction de votre paramétrage, Cegid Exabanque peut exporter de façon automatique, dans des répertoires de FTP-Bank, des fichiers (d'écritures comptables par exemple). Si vous disposez de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**, vous pouvez prendre connaissance des exportations automatiques qui ont été réalisées : date et heure d'exécution de l'exportation, nom de l'exportation, statut (Succès ou Erreur), répertoire FTP-Bank de dépôt et nom du fichier exporté. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le menu *Historiques > Traces > Traces > Historique des exportations automatiques*.
2. Définissez les critères de recherche de votre choix.
3. Cliquez sur [Chercher](#). Les exportations automatiques qui correspondent à vos critères s'affichent dans un tableau.



Astuce : Pour rechercher de(s) exportation(s) automatiques, utilisez les fonctionnalités du tableau. Vous pouvez par exemple appliquer des filtres sur les colonnes de votre choix, choisir les colonnes à afficher, trier les colonnes, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce tableau, consultez la notice [Utilisez les fonctionnalités avancées des nouveaux tableaux de Cegid Exabanque](#).

7.5. Traces

Le menu *Historiques > Traces > Traces > Traces des utilisateurs* permet de consulter les traces des fichiers de remises déposés dans FTP-Bank et traités par Cegid Exabanque. Il permet également de consulter les traces des actions des utilisateurs qui se sont connectés dans Cegid Exabanque, et les traces des réceptions de fichiers.

7.6. Répertoires d'envois FTP-Bank

Le menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Répertoire d'envois FTP-Bank* permet de consulter les fichiers présents dans le répertoire **log** (et ses sous-répertoires) et les répertoires **success**, **process** et **error**.

7.7. Répertoires de réceptions FTP-Bank

Le menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Répertoire de réceptions FTP-Bank* permet de consulter les fichiers de relevés présents dans les répertoires **success_recept**, **process**, **error** et **log**.

8. FICHIERS LOG

À chaque transmission, un fichier log au format suivant est créé dans le répertoire **log** : **nom du fichier_AAAAMMJJ_hhmmss.xml**

Pour afficher les fichiers log, sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Répertoire d'envois FTP-Bank* ou *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Répertoire de réceptions FTP-Bank*.

8.1. Fichiers log relatifs à l'émission, la réception et l'importation de fichiers

Le tableau suivant décrit les balises des fichiers log relatifs à l'émission, la réception et l'importation de fichiers :

Balise	Description
ftpbank	Balise de début / fin du fichier log.
sens	émission / réception / import.
repertoire	Nom du répertoire dans lequel a été déposé le fichier.
fichier	Nom du fichier.
com_ref	Référence sous la forme nomaccès_AAAAMMJJ_HHmmss .
resultat	Code résultat de la transmission OK / NOK. En cas de succès : OK. En cas d'échec, NOK est suivi d'un code erreur (voir l' ANNEXE 3 : Codes erreur , page 70). Exemple : NOK2200.
rapport	Rapport de transmission ou rapport d'importation.
type_remise	Type d'opération pour les fichiers de remises : DOM : virements domestiques. INT : virements internationaux. SEP : virements SEPA.

Balise	Description
	PRE : prélèvements.
	LCR : LCR/BOR.
	LAP : LCR à payer.
	VCO : virements commerciaux.
	XXX : autres, ou type non analysé.
	ITT : virements internationaux de trésorerie.
	CHQ : remises de chèques.
	VSO : virement de trésorerie.
	Type d'importation pour les fichiers à importer :
	XCH : cours de change (exchange rates).
	MRT : taux de marché (market rates).
	OPV : cours d'OPCVM.

Exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ftpbank>
  <sens>emission</sens>
  <repertoire>emission</repertoire>
  <fichier>NOM_DU_FICHER.xml</fichier>
  <com_ref>6b86b273_20191105_142420</com_ref>
  <resultat>NOK950</resultat>
  <rapport>9500 - Ordre EBICS invalide</rapport>
</ftpbank>
```

8.2. Fichiers log relatifs à l'importation de fichiers d'écritures comptables

Le tableau suivant décrit les balises des fichiers log relatifs à l'importation de fichiers d'écritures comptables :

Balise	Description
ftpbank	Balise de début / fin du fichier de log.
sens	Import.

Balise	Description
fichier	Nom du fichier.
repertoire	Nom du répertoire où le fichier a été déposé.
com_ref	Référence sous la forme RAPPRO_JJ-MM-AA_HH:MM:SS (date d'importation).
resultat	Code résultat : OK / NOK. En cas de succès, si au moins 80 % des mouvements ont été importés : OK. En cas d'échec ; dans ce cas, aucun mouvement importé : NOK.
nb_ok	Nombre de lignes importées avec succès (=0 si le résultat est NOK).
nb_nok	Nombre de lignes en erreur (=nombre total de lignes du fichier si le résultat est NOK).
rapport	Rapport d'importation.

ANNEXE 1 : FAQ

Le fichier dans le répertoire emission ne part pas. Que dois-je faire ?

Vérifiez que vous avez coché la case **Paramètres automatiques** dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*.

Si vous consultez le répertoire via un logiciel client FTP, actualisez l'affichage. Il se peut que le logiciel ne mette pas à jour automatiquement l'affichage du répertoire.

Le fichier disparaît du répertoire emission et ne se retrouve dans aucun autre répertoire ? Que dois-je faire ?

Vous avez probablement coché la case **Mettre en attente les fichiers** dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*. Dans ce cas, le fichier se retrouve dans Cegid Exabanque, dans le menu *Envoi de fichiers de virements* par exemple, s'il s'agit de virements.

Le fichier est en erreur avec le code 7105. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le message d'erreur suivant apparaît dans le fichier de log :

7105 : Erreur interne de transmission (code 19).

Ce message signifie que le serveur de communication bancaire a détecté un échec de contrôle d'intégrité du fichier entre l'application et le serveur de communication.

Cette erreur est souvent due à la présence du caractère « \ », interdit dans les fichiers.

Un ou plusieurs fichiers de relevés n'ont pas été rapatriés automatiquement. Que dois-je faire ?

Si vous utilisez le protocole EBICS, vérifiez que vous n'avez pas activé le mode TEST au niveau du paramétrage des comptes.

Sinon, consultez le rapport de réception des relevés : sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Relevés reçus > Historique des réceptions*, puis cliquez sur [Afficher](#).

ANNEXE 2 : CONNEXION PAR FTP : EXEMPLES DE PARAMÉTRAGE DE LOGICIELS CLIENTS FTPS

Nous fournissons ici des exemples de paramétrage de logiciels clients FTPS. Cette liste n'est pas exclusive : d'autres logiciels peuvent être utilisés.

Utilisation du logiciel client Lftp (Unix/Linux)

Exemple d'utilisation avec le logiciel lftp :

```
lftp -p [PORT] -u [nom d'accès], "[mot de passe]" [adresse du serveur FTP-Bank]
```

Positionnez dans lftp les paramètres suivants :

```
set ftp :ssl-protect-data yes
```

```
set ssl:cert-file [chemin absolu du certificat cer]
```

```
set ssl :ca-file [chemin absolu du certificat Cegid]
```



Note : Pour pouvoir faire une connexion sécurisée avec lftp, celui-ci doit avoir été compilé avec openssl.

Package : openssl-[version].tar.gz

Option de compilation : ./config

Package : lftp-[version].tar.gz

Option de compilation : ./configure --with-openssl

En cas de problème de connexion, vérifiez si votre pare feu ne contient pas un plugin bloquant le FTPS.

Utilisation du logiciel client cURL (Unix/Linux)

Exemple d'utilisation avec le logiciel cURL :

```
curl -ftp-ssl -cert « [chemin absolu du certificat cer] » -cacert file « [chemin absolu du certificat Cegid] » -user « [nom d'accès] » : « [mot de passe] » ftp://[adresse du serveur FTP-Bank]:[port de connexion]
```



Note : Pour pouvoir faire une connexion sécurisée avec curl, celui-ci doit avoir été compilé avec openssl.


Pour vérifier, tapez :

```
curl --version
```


En cas de problème de connexion, vérifiez si votre pare feu ne contient pas un plugin bloquant le FTPS.

Utilisation du logiciel FileZilla


Le logiciel FileZilla peut être utilisé comme client SFTP. Dans le menu *Gestionnaire de site*, créez un nouveau site nommé « FTP-Bank », et entrez le nom d'accès et le mot de passe qui vous a été communiqué.




Pour une authentification automatique, sélectionnez *Edition > Paramètres* :




Cliquez sur [Ajouter une clé privée...](#), puis sélectionnez votre clé privée RSA. FileZilla demande de convertir le format, cliquez sur [Oui](#) :



Donnez un nom au fichier PPK et cliquez sur [Enregistrer](#).



Votre fichier clé s'affiche dans l'écran des paramètres.





Utilisation du logiciel client CuteFTP Pro (Windows)

Le logiciel CuteFTP Pro, édité par GlobalScape a été testé par Cegid, mais vous pouvez très bien en utiliser un autre, à condition qu'il soit capable de gérer les certificats numériques.


Ce logiciel est disponible à l'adresse : www.globalscape.com.


Nous vous indiquons ici comment paramétrer le logiciel. Le fichier *.cer fourni par Cegid contient la clé privée et la clé publique du certificat, ce qui explique que les chemins indiqués dans le paramétrage sont les mêmes.

Enregistrement du certificat :





Options de connexion :





Exemple de connexion :





ANNEXE 3 : CODES ERREUR

En cas d'échec de la transmission, un code erreur est indiqué dans le fichier log. Cette annexe liste tous les codes erreur existants.

Codes erreur généraux

- 7000 - Fichier paramètre vide
- 7001 - Fichier paramètre : un seul paramètre <paramètre> doit être renseigné
- 7002 - Fichier paramètre : paramètre inconnu
- 7003 - Fichier paramètre : paramètre invalide
- 7004 - Fichier paramètre : paramètre incompatible avec parametres_automatiques=oui
- 7005 - Fichier paramètre : premier caractère de la carte paramètre invalide
- 7006 - Fichier paramètre : début de la carte paramètre invalide
- 7007 - Fichier paramètre : carte paramètre : longueur des enregistrements invalide
- 7008 - Fichier paramètre : carte paramètre trop longue
- 7009 - Fichier paramètre : paramètre <paramètre> obligatoire
- 7010 - Fichier paramètre : erreur interne.
- 7011 - Fichier paramètre : serveur inconnu
- 7012 - Taille du fichier supérieure à la limite autorisée
- 7013 - Structure du fichier incompatible avec la longueur des enregistrements attendue.
- 7014 - Le fichier contient au moins un caractère nul interdit
- 7015 - Code opération inconnu
- 7016 - Impossible de déterminer de la carte paramètre à utiliser à partir du compte d'imputation
- 7017 - Le protocole téléchargement de fichier est incompatible avec FTP-Bank
- 7018 - Impossible de déterminer le serveur à partir du compte d'imputation
- 7019 - Aucun paramètre de transmission n'a été défini pour le compte d'imputation et le type d'opération
- 7020 - Fichier paramètre : mettre_en_attente=oui incompatible avec parametres_automatiques=non
- 7021 - Fichier paramètre : carte paramètre invalide
- 7022 - Fichier non traité : délai de traitement FTP-Bank dépassé. Ce délai peut être dû à différents problèmes :

- La date et l'heure du fichier sont en-dessous de 5 heures de la date système du serveur FTP-Bank.
- Le type de fichier n'est pas reconnu.
- Le compte émetteur n'est pas paramétré pour ce type de remise.

7025 - Fichier vide

7031 - Code opération inconnu

7034 - Aucune ligne disponible

7100 - Erreur de transmission

7101 - Serveur incorrect

7102 - Serveur inaccessible

7103 - Service FTP-Bank interrompu

7104 - nui obligatoire

7105 - Erreur interne de transmission

7110 - MT300 - Aucun compte n'est paramétré pour effectuer l'envoi de ce type de fichier

7111 - MT305 - Aucun compte n'est paramétré pour effectuer l'envoi de ce type de fichier

Codes erreur pour le protocole EBICS

9500 - Ordre EBICS invalide

9501 - Erreur interne

9502 - Erreur interne de construction du message EBICS

9520 - Échec de vérification de la première signature EBICS-TS

9521 - Échec de vérification de la seconde signature EBICS-TS

9522 - Échec de vérification de la première et de la seconde signature EBICS-TS

9530 - Serveur inaccessible

9531 - Erreur HTTP inconnue lors de l'appel du serveur

9532 - Erreur lors de l'appel du serveur : script non trouvé sur le serveur

9533 - Requête non conforme au schéma XML EBICS

9534 - Erreur de syntaxe XML dans la requête

9535 - Erreur interne du serveur bancaire

9536 - Le serveur met trop de temps à répondre

9537 - Réponse vide du serveur

- 9540 - Erreur de lecture de la réponse de la banque
- 9541 - Réponse de la banque introuvable
- 9542 - Code réponse de la banque introuvable
- 9543 - Erreur de lecture de la réponse de la banque
- 9544 - Erreur dans le processus de décryptage des données
- 9545 - Une erreur s'est produite lors de la vérification de la signature de la banque
- 9546 - Signature de la banque non valide
- 9547 - Erreur de génération de clé RSA à partir du module et de l'exposant
- 9550 - Transmission rejetée par la banque dû à un problème technique
- 9551 - Clés publiques de la banque incorrectes, elles doivent être mises à jour
- 9560 - Erreur interne
- 9570 - HostId refusé

Codes erreur pour les importations automatiques de prévisions de trésorerie

- 40101 – Code de compte de trésorerie inconnu
- 40102 – Sens du montant invalide
- 40103 – Montant invalide
- 40104 – Date de valeur invalide
- 40105 – Date d'opération invalide
- 40106 – Date comptable invalide
- 40107 – Montant d'origine invalide
- 40108 – Code flux inconnu
- 40109 – Code budgétaire inconnu
- 40110 – Code opération inconnu
- 40111 – Compte de contrepartie inconnu
- 40112 – Référence trop longue (maximum 35 caractères)
- 40113 – Couleur invalide
- 40114 – Numéro de pièce trop long (maximum 7 caractères)
- 40115 – Code exonération invalide
- 40116 – Code confirmation invalide

- 40117 – Devise d'origine invalide
- 40118 – Nombre d'opérations invalide
- 40119 – Code origine invalide
- 40120 – Date d'opération ou date de valeur obligatoire
- 40121 – Code flux ou code opération obligatoire
- 40122 - Le montant d'origine et la devise d'origine doivent être renseignés tous les deux, ou aucun des deux
- 40123 - Code exonération personnalisé (client) invalide
- 40124 - Le code interne doit faire 4 caractères maximum
- 40200 – Fichier vide
- 40301 – Structure de la ligne incorrecte. La ligne doit contenir X caractères séparateurs
- 40125 - La date de valeur n'est pas supérieure à la date du jour
- 40126 - La date d'opération n'est pas supérieure à la date du jour

Codes erreur techniques pour le protocole EBICS

- 011001 - Accusé de réception négatif reçu, téléchargement abandonné.
- 011101 - Le nombre total de segments transmis n'a pas été atteint
- 031001 - Paramètres inconnus ignorés
- 061001 - Échec de vérification de la signature d'authentification
- 061002 - Requête non conforme à la norme EBICS
- 061099 - Erreur interne sur le serveur
- 061101 - Synchronisation nécessaire pour la reprise du transfert
- 090003 - Cet appel EBICS n'est pas autorisé
- 091002 - Client ou statut de client invalide
- 091003 - Client inconnu de la banque
- 091004 - Requête incompatible avec le statut EBICS du client
- 091005 - Type d'appel EBICS inconnu ou interdit
- 091006 - Type d'appel EBICS non supporté
- 091007 - Authentification requise
- 091008 - Clés publiques de la banque incorrectes, elles doivent être mises à jour
- 091009 - La taille de segment dépasse 1 Mo

- 091010 - Échec de conformité au schéma XML, ou forme XML invalide
- 091101 - Identifiant de transmission invalide
- 091102 - Transmission annulée, car la reprise n'est pas supportée par ce serveur
- 091103 - Requête déjà reçue, doublon de transmission
- 091104 - Le nombre de segments transmis dépasse le maximum
- 091112 - Paramètres de l'ordre invalides
- 091113 - Contenu de requête invalide
- 091117 - La taille du transfert dépasse le maximum autorisé
- 091118 - Le nombre de segments dépasse le maximum autorisé
- 091119 - Le nombre de transmissions simultanées dépasse le maximum autorisé
- 091120 - PartnerID incohérent avec la signature
- 091121 - Attribut incompatible avec l'ordre EBICS

Codes erreur fonctionnels pour le protocole EBICS

- 011301 - La vérification EBICS préliminaire n'est pas supportée par ce serveur
- 090003 - Cet appel EBICS n'est pas autorisé
- 090004 - Format de données invalide
- 090005 - Aucun fichier disponible à télécharger
- 090006 - Appel EBICS non supporté pour ce transfert
- 091001 - L'ordre EBICS doit être signé pour ce téléchargement
- 091002 - L'ordre EBICS ne doit pas être signé pour ce téléchargement
- 091105 - Reprise de transmission non supportée par ce serveur
- 091111 - Signature EBICS invalide
- 091114 - Numéro de l'ordre inconnu
- 091115 - Ordre déjà reçu
- 091116 - Erreur interne sur le serveur
- 091201 - La version d'algorithme de la clé de signature n'est pas supportée par ce serveur
- 091202 - La version d'algorithme de la clé d'authentification n'est pas supportée par ce serveur
- 091203 - La version d'algorithme de la clé de chiffrement n'est pas supportée par ce serveur
- 091204 - La longueur de la clé de signature n'est pas supportée par ce serveur
- 091205 - La longueur de la clé d'authentification n'est pas supportée par ce serveur

- 091206 - La longueur de la clé de chiffrement n'est pas supportée par ce serveur
- 091207 - Ce serveur ne gère pas les certificats x509
- 091208 - Certificat expiré
- 091209 - Certificat pas encore valide
- 091210 - L'utilisation prévue de la clé du certificat n'est pas conforme
- 091211 - Algorithme de certificat invalide
- 091212 - L'empreinte numérique ne correspond pas au certificat
- 091213 - La liste de certification (CTL) n'est pas valide
- 091214 - Autorité de certification inconnue
- 091215 - Politique de certificat invalide
- 091216 - Contraintes basiques de certificat invalides
- 091217 - Le serveur n'accepte que les données x509
- 091218 - Clé dupliquée
- 091219 - Échec de vérification des certificats
- 091301 - Échec de vérification de la signature
- 091302 - Échec de la vérification préliminaire de l'autorisation sur le compte
- 091303 - Échec de la vérification préliminaire du montant
- 091304 - Signataire inconnu
- 091305 - Statut du signataire invalide
- 091306 - Ordre déjà signé

Codes erreur pour le protocole FTP

- 9800 - Connexion au serveur impossible
- 9801 - Connexion au serveur impossible
- 9802 - Login ou mot de passe invalide
- 9810 - Aucun fichier à télécharger
- 9820 - Erreur de téléchargement du fichier

Codes erreur pour les importations de fichiers

- 40000 - Format du fichier à importer incorrect (ordre des colonnes, séparateur)
- 40001 - Problème d'ouverture ou de lecture du fichier à importer

- 40002 - Fichier .par incorrect
- 40003 - Fichier .par absent
- 41002 - Code interne du titulaire inconnu
- 41003 - Numéro de compte inconnu (valeur lue : <valeur retrouvée>) pour le titulaire (<nom du titulaire>)
- 41004 - Date d'échéance - jour invalide
- 41005 - Date d'échéance - mois invalide
- 41006 - Date d'échéance - année invalide
- 41007 - Date d'échéance invalide
- 41008 - Date de pièce - jour invalide
- 41009 - Date de pièce - mois invalide
- 41010 - Date de pièce - année invalide
- 41011 - Date de pièce invalide
- 41012 - Aucune date n'est renseignée
- 41013 - Sens du montant invalide
- 41014 - Montant comptabilisé invalide
- 41015 - Montant débiteur : la valeur lue n'est pas un numérique
- 41016 - Montant créditeur : la valeur lue n'est pas un numérique
- 41017 - Montant comptabilisé : aucune valeur n'a été renseignée
- 41018 - Montant de la transaction : la valeur lue n'est pas un numérique
- 41019 - Numéro d'ordre invalide
- 41020 - Code nature comptable inconnu
- 41021 - Numéro de pièce trop longue (maximum 10 caractères)
- 41022 - Plus de 20 % du fichier est en erreur
- 41023 - Un fichier comptable identique a déjà été importé
- 41024 - Type de fichier invalide

Codes erreur liés au convertisseur de fichiers CSV vers ISO 20022

- 9401 – La valeur ne doit pas dépasser x caractères
- 9402 – La valeur doit faire x caractères
- 9403 – Pays invalide

- 9404 – Devise invalide
- 9405 – Nombre entier invalide
- 9406 – Nombre numérique invalide
- 9407 – Booléen invalide. Valeurs TRUE ou FALSE attendues
- 9408 – Date invalide
- 9409 – BIC invalide
- 9410 – Code pays du BIC invalide
- 9411 – Valeur inattendue. Valeurs possibles : [liste de valeurs possibles]. Valeur lue : [valeur lue]
- 9412 – Code pays de l'IBAN invalide
- 9413 – Structure de l'IBAN invalide
- 9414 – Clé IBAN invalide. Clé calculée : [clé calculée] clé lue : [clé lue]
- 9415 – Nombre de champs (x) inférieur à y
- 9416 – Champ obligatoire
- 9417 – Erreur de recherche du compte à débiter (N° compte). Compte non trouvé dans la base de données.
- 9418 – Erreur de recherche du compte à débiter (N° compte). Plusieurs comptes possibles trouvés dans la base de données. Veuillez vérifier les comptes techniques paramétrés.
- 9419 – Erreur de recherche du débiteur pour le compte (N° compte). Débiteur non trouvé dans la base de données.
- 9420 – Erreur de contrôle xsd du fichier généré.
- 9421 – Numéro de téléphone invalide. Structure attendue : +XXX-YYYYYY...
- 9422 – Le nombre de remises à constituer est supérieur à un. Les opérations ne peuvent pas être regroupées au sein du même fichier.
- 9430 - Le répertoire de destination [répertoire] n'existe pas.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com