

cegid



Processus de validation des paiements

Guide de paramétrage
02/2026

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document a pour but de vous guider dans le paramétrage du processus de validation des paiements dans Cegid Exabanque.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	02/2026
Version	2.1

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

Nouveautés Cegid Exabanque

Signez vos remises avec Web Connect

Vous pouvez désormais signer numériquement vos remises avec la technologie Web Connect. Web Connect est recommandé par SWIFT et remplace SConnect. **Web Connect doit être installé avant la fin du support de SConnect par Swift, prévue en septembre 2026.**

Sa mise en place dans Cegid Exabanque est simple et rapide. Il suffit de vous rendre dans le paramétrage de la signature numérique, télécharger les composants et les installer sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur cette mise en place, consultez le guide [Module de signature Web Connect](#).

Note : La signature avec SConnect, Java ou Java Web Start reste possible dans l'application. À ce jour, Web Connect ne permet pas la signature sous macOS.

SOMMAIRE

1. À propos de la validation et de la signature des remises	6
1.1. Étapes de paramétrage	6
1.2. Habilitations	8
1.3. Renforcer la sécurité des paiements grâce à l'audit des destinataires	9
2. Habilier des utilisateurs à valider ou signer des remises	11
2.1. Désigner un utilisateur comme valideur	11
2.2. Désigner un utilisateur comme signataire	12
3. Configurer des plafonds de validation pour les valideurs et signataires	14
4. Configurer l'ordre de priorité des valideurs et celui des signataires	15
5. Définir le nombre de validations et de signatures requis.....	17
5.1. Paramétrer un nombre de validations/signatures, indépendamment du montant des remises	17
5.2. Paramétrer un nombre de validations/signatures, en fonction du montant des remises	19
6. Configurer l'envoi des remises (optionnel).....	22
6.1. Interdire l'envoi automatique des remises	22
6.2. Définir des plages horaires pour l'envoi des remises	23
7. Configurer les devises et les cours de change	24
8. Mettre en validation une remise et sélectionner valideur(s), signataire(s) et envoyeur	25
9. Consulter le statut de validation et de signature des remises / Suivre les remises	26
9.1. Suivi des remises	26

9.2. Suivi avancé des remises.....	26
10. Supprimer un ordre d'une remise	28
10.1. Supprimer un ordre d'une remise saisie.....	28
10.2. Supprimer un ordre d'une remise externe.....	28
11. Valider ou refuser une remise	30
11.1. Valider une remise.....	30
11.1.1.Valider une remise par clic	30
11.1.2.Valider une remise par signature numérique.....	31
11.1.3.Valider une remise via Cegid Exabanque Mobile	33
11.2. Refuser une remise.....	33
12. Annuler la validation d'une remise	35
12.1. Annuler votre validation.....	35
12.2. Annuler toutes les validations.....	35
13. Envoyer une remise à la banque.....	36
ANNEXE 1 : Exemple de processus de validation.....	41
ANNEXE 2 : Glossaire	46
ANNEXE 2 : FAQ	48

1. À PROPOS DE LA VALIDATION ET DE LA SIGNATURE DES REMISES

1.1. Étapes de paramétrage

Le schéma suivant illustre les étapes de paramétrage du processus de validation dans Cegid Exabanque.

1. Habilez des utilisateurs à valider ou signer des remises

Désignez des utilisateurs comme valideurs et/ou signataires.



2. Configurez des plafonds de validation

Pour chaque valideur et signataire, vous pouvez définir un plafond de validation par type d'ordre et par compte.



3. Configurez l'ordre de priorité des valideurs et des signataires

Ajustez l'ordre de priorité de valideurs et signataires dans leur « collègue » respectif.



4. Définissez le nombre de validations et de signatures requis

Pour chaque compte et service, choisissez le nombre de validations par clic ou de signatures nécessaires pour valider les remises.



5. [OPTIONNEL] Configurez l'envoi des remises

Vous pouvez :

- interdire l'envoi automatique des remises par Cegid Exabanque,
- définir des plages horaires d'envoi (en dehors de ces horaires, aucun envoi n'est possible).



6. [SI VOUS EFFECTUEZ DES VIREMENTS INTERNATIONAUX] Configurez les devises et les cours de change

ASTUCE : Avec **FTP-Bank**, vous disposez gratuitement et automatiquement des cours de change de la Banque Centrale Européenne.



1.2. Habilitations

En fonction de vos besoins, vous devez disposer des habilitations suivantes définies dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* :

Habilitation	Description de l'habilitation
Paramétrage des pouvoirs (section Accès aux autres données)	Permet d'accéder à : - l'écran de paramétrage des pouvoirs par utilisateur ; - l'écran de paramétrage des collègues des valideurs et signataires.
Paramétrage de l'émetteur (section Accès aux autres données)	Permet de : - accéder à l'écran de gestion des comptes bancaires et des paramètres de transmission ; - importer/saisir des cours de change, et ajouter des devises. L'habilitation Entrée des cours de devises permet également de réaliser ces opérations ; - accéder à l'écran de paramétrage des préférences, si vous disposez également de l'habilitation Préférence. Depuis cet écran, vous pouvez interdire par exemple l'envoi automatique des remises ; - accéder à l'écran de configuration de plages horaires pour l'envoi des remises.
Suppression d'ordres d'une remise saisie avant envoi (section Remises)	Permet de supprimer un ordre d'une remise saisie.
Suppression d'ordres de fichiers externes avant envoi (section Remises)	Permet de supprimer un ordre d'une remise externe.

Habilitation	Description de l'habilitation
Annulation de signatures numériques (section Remises)	Permet d'annuler ses validations ainsi que celles des autres valideurs, quel que soit le type de validation (validation par clic ou signature numérique).
Suppression des remises refusées (section Remises)	Permet de supprimer les remises refusées.
Changer signataire/envoyeur (section Accès aux autres données)	Permet de changer le valideur, le signataire ou l'envoyeur d'une remise.
Préférences (section Accès aux autres données)	Pour accéder au menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences</i> (et interdire par exemple l'envoi automatique des remises), vous devez disposer à la fois de l'habilitation Préférences et de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur .
Entrée des cours de devises (section Gestion de trésorerie)	Cette habilitation, visible uniquement si vous avez souscrit au module de trésorerie, permet d'importer/saisir des cours de change et d'ajouter des devises. Si vous ne disposez pas du module de trésorerie, l'habilitation Paramétrage de l'émetteur permet de réaliser ces opérations.

1.3. Renforcer la sécurité des paiements grâce à l'audit des destinataires

Si vous avez souscrit à l'option **Audit des destinataires** et que vous disposez d'un abonnement chez l'un de nos partenaires auditeurs, Trustpair ou Sis ID, Cegid Exabanque affiche dans les menus suivants, en fonction de votre paramétrage, les résultats des audits des destinataires à payer :

- *Remises à valider.*
- *Validations annulables.*
- *Suivi des remises.*
- *Remises à envoyer.*

Vous pouvez ainsi renforcer la sécurité de vos transactions et détecter les comptes bancaires frauduleux.

Pour plus d'informations sur l'audit, consultez le guide [Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair](#), ou le guide [Audit des destinataires et des paiements avec Sis ID](#).

2. HABILITER DES UTILISATEURS À VALIDER OU SIGNER DES REMISES

2.1. Désigner un utilisateur comme valideur

Un utilisateur désigné comme valideur est autorisé à valider par clic des remises de virements ou de prélèvements. Il s'agit d'une validation interne à Cegid Exabanque permettant d'ajouter une étape de contrôle supplémentaire (en plus de la signature électronique) dans la validation de vos ordres avant de les envoyer en banque.

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs/Habilitations* > *Utilisateurs/Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, cochez le champ **Valideur**.



Habilitations

Administrateur : ? Non


Profil : ? Aucun

Groupe : ? Aucun

Signataire : ? ☐

Valideur : ? ☒

4. Dans la section **Remises**, cochez l'habilitation **Consultation** pour les types de remises que l'utilisateur doit valider.



Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☒	☐	☒
Virements de trésorerie :	☒	☐	☒
Virements internationaux :	☒	☐	☒
Virements SEPA :	☒	☐	☒
Prélèvements:	☒	☐	☒
Prélèvements SEPA:	☒	☐	☒
LCR :	☒	☐	☒
LCR à payer :	☒	☐	☒

5. Dans la section **Habilitations par compte**, assurez-vous que l'utilisateur est bien habilité sur les comptes émetteurs concernés pour les types de remises qu'il doit valider.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#). L'utilisateur est automatiquement ajouté au « Collège des valideurs ». Il est le dernier membre du collège, donc le moins prioritaire. Pour modifier son ordre de priorité, consultez [Configurer l'ordre de priorité des valideurs et celui des signataires](#), page 15.

2.2. Désigner un utilisateur comme signataire

Un utilisateur désigné comme signataire est autorisé à signer numériquement des remises de virements ou de prélèvements. Il doit disposer d'un contrat EBICS TS avec la banque et d'un certificat de signature stocké sur une clé USB sécurisée (token). Les paramètres EBICS TS nécessaires à la signature numérique doivent avoir été effectués. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#).

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Utilisateurs* > *Utilisateurs/Habilitations* > *Utilisateurs/Habilitations*.
2. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran.
3. Dans la section **Habilitations**, cochez le champ **Signataire**.



Habilitations

Administrateur : ? Non

Profil : ? Aucun ▼

Groupe : ? Aucun ▼

Signataire : ? ☒

Valideur : ? ☐

4. Dans la section **Remises**, cochez l'habilitation **Consultation** pour les types de remises que l'utilisateur doit signer.

Remises	Création	Envoi	Consultation
Virements domestiques :	☒	☐	☒
Virements de trésorerie :	☒	☐	☒
Virements internationaux :	☒	☐	☒
Virements SEPA :	☒	☐	☒
Prélèvements:	☒	☐	☒
Prélèvements SEPA:	☒	☐	☒
LCR :	☒	☐	☒
LCR à payer :	☒	☐	☒

5. Dans la section **Habilitations par compte**, assurez-vous que l'utilisateur est bien habilité sur les comptes émetteurs concernés pour les types de remises qu'il doit signer.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#). L'utilisateur est automatiquement ajouté au « Collège des signataires ». Il est le dernier membre du collège, donc le moins prioritaire. Pour modifier son ordre de priorité, consultez [Configurer l'ordre de priorité des valideurs et celui des signataires](#), page [15](#).

3. CONFIGURER DES PLAFONDS DE VALIDATION POUR LES VALIDEURS ET SIGNATAIRES

Les plafonds de validation définissent les montants maximums qu'un utilisateur est autorisé à valider ou à signer. Ils sont appelés « **pouvoirs des utilisateurs** » dans Cegid Exabanque. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir, par type d'ordre (Virements SEPA, Virements domestiques, Virements internationaux, etc.) et par compte bancaire :

- des pouvoirs qui s'appliquent sur le montant des remises,
- **et/ou** des pouvoirs qui s'appliquent sur les montants unitaires des ordres des remises.

Si vous ne configurez pas de pouvoirs pour un utilisateur, il pourra valider ou signer toutes les remises sur lesquelles il est habilité, sans limite de montant.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Pouvoirs par utilisateur*.
2. Dans la liste déroulante **Utilisateur**, sélectionnez un utilisateur. Seuls les utilisateurs définis comme valideurs ou signataires sont proposés dans la liste.
3. Dans la liste déroulante **Type d'ordre**, sélectionnez le type d'ordre pour lequel vous souhaitez définir des plafonds de validation.

Dans le tableau, pour chaque compte bancaire sur lequel l'utilisateur est habilité, vous pouvez saisir des montants maximums de validation par ordre et/ou par remise.

Utilisateur : ANDRE THIERRY

Type d'ordre : Virement international Enregistrer

Montants maximum autorisés pour la signature d'ordres

Comptes		Limite par ordre	Limite par remise
EXASOLAR			
BNPP_HOLDING_EUR	FR76-3000-4000-1200-0154-6000-133 EUR	10 000,00	100 000,00
HSBC_HOLDING_EUR	FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286 EUR	10 000,00	100 000,00

Ci-dessus : L'utilisateur André THIERRY pourra valider les remises de virements internationaux au débit des comptes BNPP_HOLDING_EUR et HSBC_HOLDING_EUR à condition que :

- Chaque ordre de la remise n'excède pas 10 000 €.
- Le montant total de la remise n'excède pas 100 000 €.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

4. CONFIGURER L'ORDRE DE PRIORITÉ DES VALIDEURS ET CELUI DES SIGNATAIRES

Le « collège des valideurs » et « le collège des signataires » vous permettent de configurer respectivement l'ordre de priorité de vos valideurs et celui de vos signataires. Le paramétrage de ces collèges (avec notamment celui des plafonds de validation) est utilisé par Cegid Exabanque pour :

- **présélectionner les valideurs et les signataires¹** lors de la mise en validation manuelle des remises saisies et des [remises externes](#) (importées manuellement, ou [mises en attente](#) après leur importation via [FTP-Bank](#)) ;
- **sélectionner automatiquement les valideurs et les signataires** lors de la mise en validation automatique des [remises externes](#) importées via [FTP-Bank](#).

À chaque fois que vous désignez un utilisateur comme signataire ou valideur (en cochant l'habilitation correspondante dans sa fiche utilisateur), Cegid Exabanque l'ajoute en position **non prioritaire** (c'est-à-dire en fin de liste) dans le collège : **il vous appartient d'ajuster son ordre de priorité dans celui-ci**.

Pour configurer l'ordre de priorité de vos valideurs et signataires, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Collèges des valideurs et des signataires*. L'écran est composé de deux colonnes.
 - La colonne **Collège des valideurs** (à gauche) liste les utilisateurs habilités à valider les remises.
 - La colonne **Collège des signataires** (à droite) liste les utilisateurs habilités à signer les remises.

Collèges des valideurs et des signataires ? Enregistrer

À la mise en validation, les utilisateurs pouvant valider/signer une remise seront sélectionnés dans l'ordre précisé dans chaque collège ci-dessous. Glissez-déposez un membre pour modifier son ordre de priorité dans le collège.

Collège des valideurs
Collège regroupant tous les utilisateurs habilités à la validation par clic.

1.	ALONSO JAVIER
2.	DURAND XAVIER


Collège des signataires
Collège regroupant tous les utilisateurs habilités à la signature numérique.

1.	ANDRE THIERRY
2.	DUCHÉMIN JEAN
3.	DURAND XAVIER

¹ On appelle ici « valideurs », les utilisateurs qui ont l'habilitation **Valideur** cochée dans leur fiche utilisateur (menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*). Les « signataires », quant à eux, sont ceux qui ont l'habilitation **Signataire** cochée dans leur fiche utilisateur.

Dans chaque collège, les utilisateurs sont listés verticalement du plus prioritaire (en haut) au moins prioritaire (en bas). Par défaut, les utilisateurs de ces collèges sont classés par ordre alphabétique sur leur nom.

2. Dans la colonne **Collège des valideurs** (à gauche), définissez l'ordre de priorité des membres du collège des valideurs à l'aide d'un glisser-déposer.



3. Dans la colonne **Collège des signataires** (à droite), définissez l'ordre de priorité des membres du collège des signataires à l'aide d'un glisser-déposer.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : Lorsque vous retirez l'habilitation **Valideur** ou **Signataire** à un utilisateur, il est automatiquement supprimé de son collège et les ordres de priorité sont automatiquement mis à jour pour les membres restants (en conservant l'ordre relatif).

5. DÉFINIR LE NOMBRE DE VALIDATIONS ET DE SIGNATURES REQUIS

Pour chaque compte bancaire et chaque service, vous devez sélectionner le nombre de validations par clic et de signatures requises pour valider les remises. Vous pouvez définir cela pour les services suivants (à partir du moment où ils utilisent le protocole de transmission **EBICS**) :

- Virements domestiques
- Virements internationaux
- Virements SEPA
- LCR (Lettres de Change Relevé)
- Prélèvements SEPA
- LCR à payer
- Virements commerciaux

Pour définir le nombre de validations et de signatures requises, suivez l'une de ces procédures, en fonction de vos besoins :

- [Paramétrer un nombre de validations/signatures, indépendamment du montant des remises](#), page [17](#) ;
- [Paramétrer un nombre de validations/signatures, en fonction du montant des remises](#), page [19](#).

5.1. Paramétrer un nombre de validations/signatures, indépendamment du montant des remises

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans le champ **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte.
3. Dans le champ **Compte**, sélectionnez le compte bancaire concerné.
4. Pour chaque service souhaité (Virements SEPA, Virements internationaux, etc.), indiquez dans le champ **Nombre de signatures ou validations**, combien de validations par clic et de signatures sont requises pour valider la remise. Notez qu'il n'y a pas d'ordre pour la validation par clic et la signature numérique : le valideur peut valider la remise avant le signataire et inversement.
 - **1 validation par clic.**

- **2 validations par clic.**
- **1 validation par clic + 1 signature numérique.**
- **1 validation par clic + 2 signatures numériques.**
- **1 validation par clic + 1 ou 2 signatures numériques.** Cette option présente les particularités suivantes :
 - Lors de la mise en validation manuelle de la remise, l'utilisateur est libre de choisir 1 ou 2 signataires (et il choisit 1 valideur).
 - Lors de la mise en validation automatique de la remise en provenance de [FTP-Bank](#), la remise est [mise en attente](#), sauf s'il n'y a qu'un seul signataire qui a les habilitations et les [pouvoirs](#) nécessaires pour signer la remise ; dans ce cas, la remise est mise en validation auprès de cet unique signataire et d'1 valideur.
- **2 validations par clic + 1 signature numérique.**
- **2 validations par clic + 2 signatures numériques.**
- **1 signature numérique.**
- **2 signatures numériques.**
- **1 ou 2 signatures numériques.** Cette option présente les particularités suivantes :
 - Lors de la mise en validation manuelle de la remise, l'utilisateur est libre de choisir 1 ou 2 signataires.
 - Lors de la mise en validation automatique de la remise en provenance de [FTP-Bank](#), la remise est [mise en attente](#), sauf s'il n'y a qu'un seul signataire qui a les habilitations et les [pouvoirs](#) nécessaires pour signer la remise ; dans ce cas, la remise est mise en validation auprès de cet unique signataire.

	Nombre de signatures ou validations :	Nature de paiement
Virements ordinaires :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spéc
Virements de trésorerie :	1 validation par clic + 2 signatures numériques	NNNN - Non spéc
Virements de salaire :	1 validation par clic + 2 signatures numériques	NNNN - Non spéc
Virements instantanés :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spéc
Virements instantanés de salaire :	1 validation par clic + 2 signatures numériques	NNNN - Non spéc

Ci-dessus : Le nombre de signatures et validations est configuré pour les remises de virements SEPA d'un compte bancaire donné.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.2. Paramétrer un nombre de validations/signatures, en fonction du montant des remises

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans le champ **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte.
3. Dans le champ **Compte**, sélectionnez le compte bancaire concerné.
4. Dans la section **Seuil de renforcement de la validation/signature**, activez un seuil de renforcement et précisez son montant :

Champ	Description
Activer le seuil de renforcement	Cochez cette case pour activer un seuil de renforcement et préciser son montant. Pour les services souhaités (Virements SEPA, Virements internationaux, etc.) de ce compte bancaire, vous pourrez alors définir un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil, et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil.
Seuil de renforcement	Indiquez le montant du seuil. • Si vous choisissez Montant global dans la liste déroulante, la somme des montants des ordres de la remise sera comparée à ce montant seuil. • Si vous choisissez Montant unitaire dans la liste déroulante, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise sera comparé à ce montant seuil.

Seuil de renforcement de la validation/signature

Activer le seuil de renforcement : ☒

Seuil de renforcement : Montant global supérieur ou égal à 25000 EUR

5. Pour chaque service souhaité (Virements SEPA, Virements internationaux, etc.), indiquez le nombre de validations par clic et de signatures requises pour valider la remise. Utilisez pour cela les champs **Avant le seuil** et **Après le seuil**.

Champ	Description
Avant le seuil	Indiquez le nombre de validations par clic et de signatures requises pour valider les remises dont le montant (Montant

Champ	Description
	global ou Montant unitaire) est inférieur au seuil configuré à étape 4. La valeur par défaut est celle qui était sélectionnée dans le champ Nombre de signatures ou validations du service, avant l'activation du seuil de renforcement.
Après le seuil	Indiquez le nombre de validations par clic et de signatures requises pour valider les remises dont le montant (Montant global ou Montant unitaire) est égal/supérieur au seuil configuré à l'étape 4. La valeur par défaut est celle qui était sélectionnée dans le champ Nombre de signatures ou validations du service, avant l'activation du seuil de renforcement.

Notez qu'il n'y a pas d'ordre pour la validation par clic et la signature numérique : le valideur peut valider la remise avant le signataire et inversement.

- **1 validation par clic.**
- **2 validations par clic.**
- **1 validation par clic + 1 signature numérique.**
- **1 validation par clic + 2 signatures numériques.**
- **1 validation par clic + 1 ou 2 signatures numériques.** Cette option présente les particularités suivantes :
 - Lors de la mise en validation manuelle de la remise, l'utilisateur est libre de choisir 1 ou 2 signataires (et il choisit 1 valideur).
 - Lors de la mise en validation automatique de la remise en provenance de [FTP-Bank](#), la remise est [mise en attente](#), sauf s'il n'y a qu'un seul signataire qui a les habilitations et les [pouvoirs](#) nécessaires pour signer la remise ; dans ce cas, la remise est mise en validation auprès de cet unique signataire et d'1 valideur.
- **2 validations par clic + 1 signature numérique.**
- **2 validations par clic + 2 signatures numériques.**
- **1 signature numérique.**
- **2 signatures numériques.**
- **1 ou 2 signatures numériques.** Cette option présente les particularités suivantes :

- Lors de la mise en validation manuelle de la remise, l'utilisateur est libre de choisir 1 ou 2 signataires.
- Lors de la mise en validation automatique de la remise en provenance de [FTP-Bank](#), la remise est [mise en attente](#), sauf s'il n'y a qu'un seul signataire qui a les habilitations et les [pouvoirs](#) nécessaires pour signer la remise ; dans ce cas, la remise est mise en validation auprès de cet unique signataire.

Virements internationaux

Protocole de transmission :

Norme de fichier (virements internationaux et autres) : ☐ Service GPI

Numéro de compte technique :

Identifiant membre du système de compensation :

Norme de fichier (virements internationaux de trésorerie) : ☐ Service GPI

Numéro de compte technique :

Identifiant membre du système de compensation :

Identifiant émetteur pour les virements internationaux :

Identifiant émetteur pour les virements internationaux de trésorerie :

Fax de la banque :

Profil EBICS :

	Nombre de signatures ou validations	
	Avant le seuil	Après le seuil
virements internationaux :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique
virements internationaux de trésorerie :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique
Ordres de paiement déplacé :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique
Virements de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique
Virements urgents :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique

Ci-dessus : Le nombre de signatures et validations est configuré pour les remises de virements internationaux d'un compte bancaire donné. On a défini ici un nombre de validations/signatures distinct pour les remises inférieures au seuil configuré, et celles égales/supérieures au seuil configuré.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6. CONFIGURER L'ENVOI DES REMISES (OPTIONNEL)

6.1. Interdire l'envoi automatique des remises

Lors de la mise en validation des remises, Cegid Exabanque propose, par défaut, d'envoyer automatiquement les remises à la banque (une fois que le nombre requis de validations/signatures est atteint) : l'option **Envoi automatique par Cegid Exabanque** est pré-cochée.

Saisie close.
La remise doit maintenant être validée avant l'envoi à la banque.

Cochez la personne devant valider cette remise.

Cochez	Valideur	E-mail
☒	JAVIER ALONSO	javier.alonso@gmail.com
☐	XAVIER DURAND	xdurand@gmail.com

Cochez la personne devant signer cette remise.

Cochez	Signataire	E-mail
☒	JEAN DUCHEMIN	jduchemin@gmail.com
☐	XAVIER DURAND	xdurand@gmail.com

Cochez la personne devant envoyer la remise à la banque une fois validée.

Cochez	Envoyeur	E-mail
☒	Envoi automatique par Cegid Exabanque	
☐	JEAN DUCHEMIN	jduchemin@gmail.com
☐	THIERRY ANDRE	thierry.andre@gmail.com
☐	JAVIER ALONSO	javier.alonso@gmail.com

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer Cegid Exabanque afin d'interdire l'envoi automatique. Cette interdiction s'appliquera à toutes les remises. Cela signifie que :

- ➔ lors de mise en validation manuelle, l'option **Envoi automatique par Cegid Exabanque** sera masquée (l'utilisateur devra désigner un envoyeur²) ;

² Les utilisateurs qui peuvent être désignés comme envoyeurs sont ceux qui disposent de l'habilitation **Envoi** pour le type de la remise et qui sont habilités sur le compte émetteur de la remise.

- ➔ les remises en provenance de [FTP-Bank](#) seront [mises en attente](#) afin de permettre à un utilisateur de désigner un expéditeur.

Pour interdire l'envoi automatique par Cegid Exabanque, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*.
2. Dans la section **Validation des ordres** en bas de la page, cochez la préférence **Interdire l'envoi automatique des remises après validation, imposer l'envoi manuel**.
3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

6.2. Définir des plages horaires pour l'envoi des remises

Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer, par société émettrice, une plage horaire pendant laquelle il est possible d'envoyer des remises (remises saisies et fichiers externes de tous types : virements, prélèvements, LCR, etc.). **En dehors de ces heures, l'envoi manuel ne sera pas possible et l'envoi automatique ne sera pas effectué** (les remises devront alors être envoyées manuellement pendant les heures autorisées depuis l'écran *Remises à envoyer*).

Pour définir une plage horaire pour l'envoi des remises (et ainsi bloquer l'envoi en dehors de cette plage), suivez ces étapes :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Restrictions horaires d'envoi des remises*.
2. Cliquez sur [Créer une plage horaire](#). Le formulaire de création s'affiche.
3. Dans la section **Paramètres de la plage horaire**, définissez la plage horaire souhaitée :
 - a. Saisissez un nom pour cette plage horaire.
 - b. Sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.
 - c. Cochez chaque jour ouvré, et indiquez pour chacun de ces jours, les horaires d'envoi autorisés.



Note : Le champ **Calendrier** n'est pas utilisé par Cegid Exabanque.

4. Dans la colonne **Non rattachée(s)** de la section **Sociétés titulaires rattachées**, cochez les sociétés autorisées à envoyer des remises au cours de la plage horaire que vous avez configurée. Une société ne peut être rattachée qu'à une seule plage horaire.
5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

7. CONFIGURER LES DEVISES ET LES COURS DE CHANGE

Les cours de change sont utilisés notamment dans les cas suivants :

- Lorsqu'une remise à valider contient des ordres exprimés dans une devise différente de celle du compte émetteur, pour **sélectionner les utilisateurs habilités en [pouvoirs](#) à valider/signer les remises**.
Exemple : Un plafond de validation est configuré pour Rémi ALONSO. Il concerne le compte ABC (en euros) et les remises de virements internationaux. Il s'applique au montant de la remise. Une remise de virements internationaux au débit du compte ABC est saisie et doit être validée. Elle contient des ordres en USD. Si le montant converti en euros de la remise est strictement supérieur à ce plafond, Rémi ALONSO n'est pas habilité en pouvoirs à valider/signer la remise. Il n'est donc pas listé dans l'écran de mise en validation de la remise.
- Lorsqu'un [seuil de renforcement](#) est activé, et qu'une remise à valider contient des ordres exprimés dans une devise différente de celle du compte émetteur. Cegid Exabanque convertit alors le montant de la remise à valider dans la devise du compte émetteur pour **déterminer de quel côté du seuil se trouve la remise et sélectionner le nombre approprié de valideurs et signataires**.
- **[Si vous disposez du module de trésorerie]**
Lorsque vous envoyez à la banque des remises internationales : les **montants des prévisions générées sont convertis** dans la devise du compte émetteur (les montants d'origine peuvent être consultés dans le détail des prévisions).

Pour ajouter des devises et saisir/importer manuellement des cours de change, sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Paramètres financiers > Cours de change* (ou le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de change* si vous disposez du module de trésorerie).



À savoir : Vous pouvez disposer des cours de change de la Banque Centrale Européenne gratuitement, quotidiennement et de façon automatique. Pour bénéficier de ce service, vous devez disposer du module optionnel [FTP-Bank](#). Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

Les cours de change sont définis par rapport à la **devise de référence** choisie lors du paramétrage initial de Cegid Exabanque, par exemple l'euro. La devise de référence peut être consultée dans le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés*, dans la fiche de la société titulaire du contrat Cegid Exabanque.

S'il n'y a de cours de change paramétré dans Cegid Exabanque pour une devise, l'application n'effectue pas de conversion.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des devises et des cours de change, consultez le guide [Taux de marché et cours de change](#).

8. METTRE EN VALIDATION UNE REMISE ET SÉLECTIONNER VALIDEUR(S), SIGNATAIRE(S) ET ENVOYEUR

Pour mettre en validation une remise, suivez ces étapes :

1. Accédez au détail de la remise concernée.
Par exemple, pour envoyer en validation une remise de virements internationaux saisie, sélectionnez *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements internationaux*, sélectionnez la remise à envoyer en validation puis cliquez sur [Afficher](#).
2. Procédez de l'une des façons suivantes :
 - S'il s'agit d'une remise **saisie** dans Cegid Exabanque, cliquez sur [Clôre la saisie](#).
 - S'il s'agit d'une remise **importée** (automatiquement par [FTP-Bank](#), ou manuellement), cliquez sur [Mettre en validation](#).
3. Cegid Exabanque pré-coche automatiquement le(s) valideur(s), le(s) signataire(s) et l'envoi automatique de la remise en fonction de votre paramétrage. **Vérifiez et modifiez si besoin les personnes sélectionnées ainsi que l'envoi de la remise**, puis cliquez sur [Confirmer](#). Le(s) valideur(s) et le(s) signataire(s) sont alors avertis par email. La remise pourra être envoyée à la banque une fois que le nombre requis de validations/signatures est atteint.



Notes :

- Si l'option **1 ou 2 signatures numériques** ou **1 validation par clic + 1 ou 2 signatures numériques** est sélectionnée pour le compte émetteur et le service associé à la remise, Cegid Exabanque pré-coche 2 signataires mais vous pouvez décider de n'en sélectionner qu'un seul.
- Dans Cegid Exabanque, la même personne ne peut pas être à la fois valideur et signataire d'une remise. Lorsque ce cas de figure se présente, Cegid Exabanque pré-coche l'utilisateur uniquement pour la validation et choisit un autre utilisateur pour la signature (en fonction de son rang dans le collège des signataires, de ses habilitations et de ses [pouvoirs](#)).

9. CONSULTER LE STATUT DE VALIDATION ET DE SIGNATURE DES REMISES / SUIVRE LES REMISES

9.1. Suivi des remises

Pour les comptes et les remises sur lesquels vous êtes habilité, vous pouvez visualiser toutes les remises présentes dans le processus de validation depuis le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises*.

Le statut des remises est précisé dans un tableau :

- **À valider** : aucun valideur ou signataire n'a encore validé la remise. Le nom du valideur ou du signataire est affiché en rouge.
- **En cours** : la remise a été validée par au moins un des valideurs ou signataires. Le valideur ou signataire ayant validé la remise est affiché en vert, tandis que les autres sont affichés en rouge.
- **Validée** : la remise a été validée par tous les valideurs ou signataires, ils sont tous affichés en vert. La remise peut donc être envoyée à la banque.

Suivi des remises ?

XLS CSV

Tableau récapitulatif du suivi des remises

Groupe de comptes : Tous les groupes

Statut	Valideurs	Envoyeur	Saisisseur	Id Sys	Nom	Type d'ordre ▼	Banque	Montant total	Date d'exécution	Titulaire	Détails
en cours	JEAN DUCHEMIN JAVIER ALONSO 12/02/2025 10:21:41 (UTC+01:00)	JEAN DUCHEMIN	CESAR PAGNOL	SEP6	REMISE SEPA- 12/02/2025-09 29 16	Virements SEPA	BNP PARIBAS	65 500,00 EUR	12/02/2025	EXASOLAR	
Total Virements SEPA								70 500,00 EUR			

Tableau récapitulatif des remises refusées

Groupe de comptes : Aucun groupe de comptes trouvé

Statut	Valideurs	Envoyeur	Saisisseur	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Banque	Montant total	Date d'exécution	Commentaires	Titulaire	Supprimer
Aucune remise à afficher.												

Ci-dessus : La remise SEPA est au statut **En cours**. Saisie par César PAGNOL, elle a été validée par Javier ALONSO (affiché en vert). Elle est en attente de la validation de Jean DUCHEMIN (affiché en rouge).

9.2. Suivi avancé des remises

Le menu *Banques > Signatures > Envois > Suivi avancé des remises* vous permet de suivre l'avancement de toutes les remises enregistrées dans Cegid Exabanque (sur lesquelles vous êtes habilité), depuis leur création jusqu'à la réception des accusés de réception banque éventuels. Conçu pour faciliter le contrôle, l'audit et la supervision des remises, cet écran vous permet de visualiser en un coup d'œil les étapes passées et à venir des remises.

Suivi avancé des remises

Groupes de comptes : Tous

Statuts : 16 sur 19 sélectionnées

Date d'exécution : 09/02/2025 eu jj/MM/aaaa

Afficher

Glisser une colonne ici pour grouper par celle-ci

Recherche...

Statut de suivi	Dernier AR	Statut AR	Nom	Type d'ordres	Titulaire	Banque	Nb. d'ordres	Montant total	Date d'envoi	Date d'exécution	Actions
(tous)	(tous)			(tous)							
En validation	-	-	REMISE SEPA-12/02/2025-10 15 57	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	1	5 000,00 EUR	-	12/02/2025	
En validation	-	-	REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	7	65 500,00 EUR	-	12/02/2025	

Imprimer le suivi

Suivi de la remise

Dernier statut : En validation

Dernière mise à jour : 12/02/2025 10:21:41 (UTC+01:00)

Durée totale depuis création de la remise : 59 mins

CRÉATION DE LA REMISE

Créée par : Cesar PAGNOL

Réalisé : 12/02/2025 09:29:23 (UTC+01:00)

MISE EN VALIDATION

Mise en validation par : Cesar PAGNOL

Réalisé : 12/02/2025 10:08:30 (UTC+01:00)

Durée : 39 mins

VALIDATION

Validations effectuées (1) :
Javier ALONSO par clic - 12/02/2025 10:21:41 (UTC+01:00)

Validations en attente (1) parmi :
Jean DUCHEMIN par signature

En cours depuis : 20 mins

ENVOI À LA BANQUE

Protocole : EBICS

Informations de la remise

ID Sys : SEP6
Nom : REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16
Référence : VIR SEPA 12/02/2025 09 29 16
Titulaire : EXASOLAR
Banque : BNP PARIBAS
Compte émetteur : FR76-3000-4000-1200-0154-6000-133 EUR

Type d'ordres : Virements SEPA
Type de remise : Virements SEPA
Nb. d'ordres : 7
Montant total : 65 500,00 EUR
Date d'exécution : 12/02/2025

Total : 70 500,00 EUR

10 25 50 100 250

Page 1 sur 1 (2 éléments)

Ci-dessus : On visualise le tracé chronologique d'une remise SEPA ainsi que ses informations détaillées. La remise, créée et mise en validation par César PAGNOL, a été validée par clic par Javier ALONSO. Elle est en attente de la signature de Jean DUCHEMIN.

cegid

Document confidentiel – 02/2026

Page 27/52

10. SUPPRIMER UN ORDRE D'UNE REMISE

Au cours du processus de validation d'une remise, il est possible de supprimer un ou plusieurs ordres de la remise. Toutefois, **si la remise a déjà été signée ou validée**, il n'est plus possible de supprimer des ordres (même en ayant les habilitations requises).

10.1. Supprimer un ordre d'une remise saisie

1. Pour supprimer un ordre d'une remise saisie dans l'application avant de valider cette remise, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), cliquez sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.
 - Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*.L'écran *Remises à valider* liste toutes les remises que vous devez valider ou signer.
2. Cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise dont vous souhaitez supprimer un ordre. Un nouvel écran s'affiche.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez dans la colonne **Supp.**, sur la ligne de l'ordre à supprimer, puis confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
 - Cliquez dans la colonne **Modif.**, sur la ligne de l'ordre à supprimer. L'ordre s'affiche dans un nouvel écran. Cliquez sur [Supprimer](#) en haut de l'écran, puis confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
 - Sélectionnez l'ordre que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur [Afficher](#). L'ordre s'affiche dans un nouvel écran. Cliquez sur [Supprimer](#) en haut de l'écran, puis confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.

10.2. Supprimer un ordre d'une remise externe

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs ordres d'une remise externe (fichier) tant que cette remise n'a pas été signée numériquement.

Une remise externe est un fichier de remise conforme à la norme bancaire, généré par un logiciel de comptabilité ou de gestion des paiements. Vous pouvez importer ce fichier :

- soit manuellement via le menu *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements* et le mettre en validation avant de l'envoyer à votre banque ;
- soit automatiquement via le module FTP-Bank. Il est alors soit mis en attente soit intégré directement dans le workflow de validation et prêt à être validé dans le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*.

Pour plus d'informations sur le module FTP-Bank, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

1. Sélectionnez un des menus suivants :
 - *Banque > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*
 - *Banque > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises*
2. Cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise. La remise s'affiche dans un nouvel écran.
3. Dans le formulaire de la remise externe, cliquez sur [Détail](#). Les ordres de la remise s'affichent.
4. Cochez l'ordre à supprimer puis cliquez sur [Supprimer](#).
5. Dans l'écran de confirmation, cliquez sur [Confirmer](#). L'ordre est supprimé de la remise.

11. VALIDER OU REFUSER UNE REMISE


11.1. Valider une remise

Le(s) valideur(s) et le(s) signataire(s) sont informés par e-mail d'une remise à valider ou à signer.

11.1.1. Valider une remise par clic

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), cliquez sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.



- Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*.

L'écran *Remises à valider* liste toutes les remises que vous devez valider ou signer.



Astuces :

- Pour sélectionner les colonnes à afficher, définir l'ordre d'affichage des colonnes ou effectuer un tri multicolonne, cliquez sur l'icône « Double flèche verticale » ▼▲ en haut à gauche de l'écran. Il peut être intéressant par exemple d'ajouter la colonne **Solde du compte** qui indiquera le solde du compte émetteur de la remise à la date du jour. Vous pouvez aussi ajouter la colonne **Solde calculé** qui indiquera le solde calculé du compte si vous validez la remise. Notez que lorsque ces colonnes sont affichées, un tableau récapitule, pour chaque compte émetteur, son solde, son solde calculé si vous validez toutes les remises de ce compte émetteur, et le nombre de remises.
Pour plus d'informations sur les options de tri, consultez le guide [Options d'affichage, options de tri et macros](#).
- Vous pouvez regrouper les remises par type d'ordre ou par titulaire, et afficher les soldes en valeur ou en opération, en cliquant sur l'icône « Roue dentée » ⚙ en haut à gauche de l'écran.

2. Pour afficher les données détaillées de la remise que vous souhaitez valider, cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne correspondante. Ses données s'affichent dans un nouvel écran.
3. Vérifiez ses données puis cliquez sur [Valider la remise](#). Lorsque le nombre de validations et de signatures attendu est atteint, une notification est automatiquement envoyée à l'envoyeur pour l'informer qu'il doit envoyer la remise.



Astuce : Vous pouvez valider simultanément plusieurs remises. Pour cela, sélectionnez les remises à valider dans le tableau de l'écran *Remises à valider*, puis cliquez sur [Valider](#).

Validation	Montant total des remises sélectionnées : 70 500,00 EUR							
Valider								
Décocher tout								
Virements SEPA								
☒	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total	Date d'exécution
☒		SEP6	REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	65 500,00 EUR	12/02/2025
☒		SEP7	REMISE SEPA-12/02/2025-10 15 57	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	5 000,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							70 500,00 EUR	

11.1.2. Valider une remise par signature numérique

11.1.2.1. À propos du certificat de signature

Cegid Exabanque vous permet de signer numériquement vos remises à l'aide d'un certificat de signature stocké sur une clé USB sécurisée (token).

Les clés 3SKey délivrées par Swift et les clés Gemalto délivrées par Certinomis et Certeuropa peuvent être utilisées dans Cegid Exabanque.


11.1.2.2. Signer numériquement une remise

Nous vous recommandons d'utiliser le module de signature Web Connect pour signer vos remises et nous vous expliquons ici comment procéder. Toutefois si vous ne souhaitez pas utiliser Web Connect comme module de signature, vous pouvez utiliser SConnect (jusqu'en septembre 2026), Java Web Start ou l'applet Java. Ces solutions ne sont toutefois pas recommandées par Cegid.



Note : Le module de signature numérique que vous utilisez dans Cegid Exabanque est indiqué dans l'onglet **Module de signature** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique*. Pour mettre en place Web Connect, consultez le guide [Module de signature Web Connect](#).

1. Branchez votre token sur votre ordinateur.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), cliquez sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.



- Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*.

L'écran *Remises à valider* liste toutes les remises que vous devez valider ou signer.



Astuces :

- Pour sélectionner les colonnes à afficher, définir l'ordre d'affichage des colonnes ou effectuer un tri multicolonne, cliquez sur l'icône « Double flèche verticale » ▼▲ en haut à gauche de l'écran. Il peut être intéressant par exemple d'ajouter la colonne **Solde du compte** qui indiquera le solde du compte émetteur de la remise à la date du jour. Vous pouvez aussi ajouter la colonne **Solde calculé** qui indiquera le solde calculé du compte si vous validez la remise. Notez que lorsque ces colonnes sont affichées, un tableau récapitule, pour chaque compte émetteur, son solde, son solde calculé si vous validez toutes les remises de ce compte émetteur, et le nombre de remises.
Pour plus d'informations sur les options de tri, consultez le guide [Options d'affichage, options de tri et macros](#).
- Vous pouvez regrouper les remises par type d'ordre ou par titulaire, et afficher les soldes en valeur ou en opération, en cliquant sur l'icône « Roue dentée » ⚙ en haut à gauche de l'écran.

3. Pour afficher les données détaillées de la remise que vous souhaitez signer, cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne correspondante. Ses données s'affichent dans un nouvel écran.
4. Cliquez sur [Signer la remise](#).
5. Sélectionnez votre token dans la liste et saisissez son mot de passe. Cliquez sur [Continuer](#).

6. Sélectionnez votre certificat dans la liste, puis cliquez sur **Signer**. Un message vous confirme que le fichier a été signé avec succès.

Lorsque le nombre de validations et de signatures attendu est atteint, une notification est automatiquement envoyée à l'envoyeur pour l'informer qu'il doit envoyer la remise.



Astuce : Vous pouvez signer simultanément plusieurs remises. Pour cela, sélectionnez les remises à signer dans le tableau de l'écran *Remises à valider*, puis cliquez sur **Signer**.

Remises à valider ? XLS

EBICS-TS - Gemalto

Signer ▼ ▲

Cocher tout Décocher tout

Montant total des remises sélectionnées : 70 500,00 EUR

Virements SEPA

☒	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼ ▲	Date d'exécution
☒		SEP6	REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	65 500,00 EUR	12/02/2025
☒		SEP7	REMISE SEPA-12/02/2025-10 15 57	Virements SEPA	EXASOLAR	BNP PARIBAS	5 000,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							70 500,00 EUR	

11.1.3. Valider une remise via Cegid Exabanque Mobile

La validation des remises via Cegid Exabanque Mobile est une validation **par clic** uniquement (pas de signature numérique). Vous pouvez recevoir des notifications push sur les remises à valider.

Pour plus d'informations sur la validation d'une remise via Cegid Exabanque Mobile, consultez le guide [Cegid Exabanque Mobile](#).

11.2. Refuser une remise

En tant que valideur ou signataire, vous avez la possibilité de refuser de valider une remise, lorsque celle-ci, par exemple, comporte des erreurs.

- Pour afficher la remise à refuser, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), cliquez sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.
 - Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider*.

L'écran *Remises à valider* liste toutes les remises que vous devez valider ou signer.



Astuces :

- Pour sélectionner les colonnes à afficher, définir l'ordre d'affichage des colonnes ou effectuer un tri multicolonne, cliquez sur l'icône « Double flèche verticale » ▼▲ en haut à gauche de l'écran. Il peut être intéressant par exemple d'ajouter la colonne

Solde du compte qui indiquera le solde du compte émetteur de la remise à la date du jour. Vous pouvez aussi ajouter la colonne **Solde calculé** qui indiquera le solde calculé du compte si vous validez la remise. Notez que lorsque ces colonnes sont affichées, un tableau récapitule, pour chaque compte émetteur, son solde, son solde calculé si vous validez toutes les remises de ce compte émetteur, et le nombre de remises.

Pour plus d'informations sur les options de tri, consultez le guide [Options d'affichage, options de tri et macros](#).

- Vous pouvez regrouper les remises par type d'ordre ou par titulaire, et afficher les soldes en valeur ou en opération, en cliquant sur l'icône « Roue dentée »  en haut à gauche de l'écran.
2. Cliquer dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise. La remise s'affiche dans un nouvel écran.
 3. Cliquez sur [Refuser](#). Un nouvel écran s'affiche. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre un message au refus. L'administrateur et l'utilisateur ayant mis en validation la remise sont notifiés du refus.
 4. Cliquez sur [Confirmer](#).



Note : Toutes les remises refusées sont affichées dans le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises*. Le valideur/signataire qui a refusé la remise est affiché en jaune et le motif du refus est affiché dans la colonne **Commentaires**. Vous pouvez supprimer les remises refusées à partir de ce menu. Pour cela, dans le **Tableau récapitulatif des remises refusées**, cliquez dans la colonne **Supprimer** sur la ligne de la remise, puis confirmez la suppression. Les remises refusées sont affichées également dans le menu *Banques > Signatures > Envois > Suivi avancé des remises*.

12. ANNULER LA VALIDATION D'UNE REMISE

Si vous avez les habilitations nécessaires, vous pouvez effectuer deux sortes d'annulation dans Cegid Exabanque :

- Annuler votre validation.
- Annuler toutes les validations.

12.1. Annuler votre validation

Pour annuler la validation que vous avez effectuée d'une remise, procédez comme suit :

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Validations annulables*. L'écran *Validations annulables* s'affiche.
2. Dans le tableau **Remises validées par vous-même**, cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise dont vous voulez annuler la validation. Le détail de la remise s'affiche dans un nouvel écran.
3. Cliquez sur [Annuler la validation](#) :
 - S'il n'y avait que votre validation, le saisisseur pourra reprendre la saisie de la remise et la modifier afin de la remettre en validation ou de la supprimer.
 - S'il y avait une autre validation avant la vôtre, l'autre valideur peut à son tour annuler sa validation. Le saisisseur pourra alors reprendre la saisie de la remise et la modifier afin de la remettre en validation ou de la supprimer.
 - Le saisisseur de la remise pourra, s'il a les habilitations (voir page [8](#)), changer de valideur/signataire pour cette remise et la remettre en validation.

12.2. Annuler toutes les validations

Pour annuler toutes les validations d'une remise, quel que soit le type de validation (par clic ou signature numérique), procédez comme suit :

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Validation des remises > Validations annulables*. L'écran *Validations annulables* s'affiche.
2. Dans le tableau **Autres remises**, cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise dont vous voulez annuler les validations. Le détail de la remise s'affiche dans un nouvel écran.
3. Cliquez sur [Annuler toutes les validations](#). Toutes les validations sont annulées. La remise peut maintenant être modifiée et réintégrée dans le processus de validation, ou supprimée.

13. ENVOYER UNE REMISE À LA BANQUE



Prérequis : Pour envoyer une remise à la banque, vous devez disposer de l'habilitation **Envoi** dans la section **Remises** et être habilité sur les comptes dans la section **Habilitations par compte** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Lorsque le nombre de validations/signatures requis est atteint, un e-mail est automatiquement envoyé à l'expéditeur pour l'informer qu'il doit envoyer la remise à la banque. L'envoi peut être réalisé depuis l'écran *Remises à envoyer*.

Remises à envoyer ? XLS

Envoi

Envoyer [Y] [A] [G]

Remises vous concernant directement Cocher tout Décocher tout Montant total des remises sélectionnées : 0,00

Virements SEPA

☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼ ↑	Date d'exécution
☐		SEP8	REMISE SEPA-12/02/2025-11 08 49	Virements SEPA	EXASOLAR SARL	BNP PARIBAS	10 000,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							10 000,00 EUR	

Remises vous concernant indirectement Cocher tout Décocher tout Montant total des remises sélectionnées : 0,00

Virements SEPA

☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼ ↑	Date d'exécution
☐		SEP10	REMISE SEPA-12/02/2025-11 16 09	Virements SEPA	EXASOLAR SARL	BNP PARIBAS	987,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							9,00 EUR	

Si l'envoi automatique à la banque a été choisi par l'utilisateur lors de la mise en validation manuelle de la remise (ou s'il a été sélectionné automatiquement lors de l'importation par [FTP-Bank](#)), la remise est automatiquement envoyée à la banque par Cegid Exabanque lorsque le nombre de validations/signatures requis est atteint.

Répartition des remises à envoyer

Les remises à envoyer sont réparties en deux catégories :

- **Remises vous concernant directement** : Regroupe les remises pour lesquelles vous avez été directement sélectionné comme expéditeur.
- **Remises vous concernant indirectement** : Cette catégorie n'est disponible que si vous disposez de l'habilitation **Envoi** pour le type de remise concerné et que vous êtes habilité sur le compte concerné par la remise (sections **Remises** et **Habilitations par compte** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*).

Options de tri et d'affichage des remises

- Pour sélectionner les colonnes à afficher, définir un ordre d'affichage des colonnes ou effectuer un tri multicolonne, cliquez sur l'icône « Double flèche verticale »  en haut à gauche de l'écran. Il peut être intéressant par exemple d'ajouter la colonne **Solde du compte** qui indiquera le solde du compte émetteur de la remise à la date du jour. Vous pouvez aussi ajouter la colonne **Solde calculé** qui indiquera le solde calculé du compte si vous validez la remise. Notez que lorsque ces colonnes sont affichées, un tableau récapitule, pour chaque compte émetteur, son solde, son solde calculé si vous validez toutes les remises de ce compte émetteur, et le nombre de remises.
Pour plus d'informations sur les options de tri, consultez le guide [Options d'affichage, options de tri et macros](#).
- Vous pouvez regrouper les remises par type d'ordre ou par titulaire, et afficher les soldes en valeur ou en opération, en cliquant sur l'icône « Roue dentée »  en haut à gauche de l'écran.

Détail d'une remise à envoyer

Vous pouvez vérifier le détail d'une remise avant de l'envoyer à la banque en cliquant dans la colonne **Détails**, sur la ligne correspondante, et effectuer les actions suivantes :

- Annuler la validation/signature de la remise. Voir [Annuler la validation d'une remise](#), page 35.
- Supprimer un ordre de la remise. Voir [Supprimer un ordre d'une remise](#), page 28.



Protection des remises :

- Si une remise saisie ou importée manuellement est « protégée » par l'utilisateur qui crée la remise ou pour un groupe d'utilisateurs dont vous ne faites pas partie, vous ne pouvez pas accéder au détail des ordres.
- Si une remise en provenance de [FTP-Bank](#) est « protégée », aucun utilisateur ne peut accéder au détail des ordres.

Envoyer une remise à la banque


1. Dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), cliquez sur le numéro à côté du champ **Remises à envoyer**. Les remises à envoyer **directes** sont celles pour lesquelles vous êtes désigné comme envoyeur. Les remises à envoyer **indirectes** sont celles pour lesquelles vous n'êtes pas désigné comme envoyeur, mais que vous pouvez envoyer grâce à vos habilitations.



– Ou –

Sélectionnez *Banques > Signatures > Envois > Remises à envoyer*.

2. Cliquez dans la colonne **Détails**, sur la ligne de la remise à envoyer. Le détail de la remise s'affiche.
3. Cliquez sur [Envoyer à la banque](#).



Le bouton [Envoyer à la banque](#) est également disponible :

- Depuis l'écran *Suivi des remises* (menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises*) : cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise à envoyer (son statut est **Validée**).
 - Depuis l'écran *Suivi avancé des remises* (menu *Banques > Signatures > Envois > Suivi avancé des remises*) : cliquez dans la colonne **Actions** sur la ligne de la remise à envoyer (son statut de suivi est **En attente d'envoi**).
 - Directement après votre validation/signature de la remise, si vous êtes habilité à envoyer cette remise et si le nombre de validations/signatures requis a été atteint.
4. Authentifiez-vous à l'aide de votre 2^e facteur d'authentification, puis cliquez sur [Valider](#).
 5. Dans l'écran *Informations*, cliquez sur [Envoyer](#). La remise est envoyée à la banque et vous recevez un rapport de transmission confirmant l'envoi de la remise.
 6. Cliquez sur [Retour](#) pour fermer le rapport de transmission. L'écran *Bordereaux et avis d'opérés* s'affiche.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Imprimer un fax de confirmation détaillé ou simplifié.
- Envoyer des avis d'opéré à vos destinataires, par courrier ou e-mail.



Astuce : Vous pouvez envoyer à la banque plusieurs remises en même temps en cochant les cases sur les lignes correspondantes, ou envoyer à la banque toutes les remises d'un tableau en cochant la case de l'en-tête, puis en cliquant sur [Envoyer](#).

Remises à envoyer ? XLS

Envoi

Envoyer 

Remises vous concernant directement [Cocher tout](#) [Décocher tout](#) Montant total des remises sélectionnées : 10 000,00 EUR

Virements SEPA

☒	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼	Date d'exécution
☒		SEP8	REMISE SEPA-12/02/2025-11 08 49	Virements SEPA	EXASOLAR SARL	BNP PARIBAS	10 000,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							10 000,00 EUR	

Remises vous concernant indirectement [Cocher tout](#) [Décocher tout](#) Montant total des remises sélectionnées : 9,00 EUR

Virements SEPA

☒	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼	Date d'exécution
☒		SEP10	REMISE SEPA-12/02/2025-11 16 09	Virements SEPA	EXASOLAR SARL	BNP PARIBAS	987,00 EUR	12/02/2025
Total Virements SEPA							9,00 EUR	

Historique des remises envoyées

Les remises envoyées en banque se retrouvent dans le menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historique des remises envoyées*.

Depuis cet écran, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Réimprimer la remise, l'acte de cession de créances, le bordereau ou la pièce justificative.
- Afficher le rapport de transmission de la remise et l'imprimer.
- Déverrouiller la remise.
- Exporter la remise.
- Visualiser les accusés de réception envoyés par la banque et leur statut en ajoutant les colonnes **Type d'accusé** et **Statut** après avoir cliqué sur l'icône « Double flèche verticale » . Pour plus d'informations sur les accusés de réception, consultez le guide [Accusés de réception](#).

Pour plus d'informations sur l'historique des remises envoyées, consultez le guide [Historique des remises envoyées](#).

Si vous devez disposer de l'habilitation **Accès au détail des ordres envoyés en banque**, vous pouvez consulter le détail des ordres des remises envoyées depuis le menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Recherche multicritère* pour les remises saisies. Pour les remises externes, vous devez souscrire à l'option **Stockage des remises** externes en contactant le service commercial de Cegid Exabanque.

Pour plus d'informations sur la recherche multicritère, consultez le guide [Recherche multicritère](#).

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE PROCESSUS DE VALIDATION

Dans cet exemple, les remises de virements SEPA au débit du compte ***5421 (en euros) doivent faire l'objet de 1 validation par clic et 1 signature numérique. Aucun seuil de renforcement n'est défini pour ce compte.

Les habilitations suivantes ont été définies dans *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* :

Utilisateur	Valideur	Signataire	Habilité à créer des remises de virements SEPA	Habilité à envoyer des remises de virements SEPA	Habilité sur le compte ***5421
Thierry ANDRE		☒		☒	☒
Xavier DURAND	☒	☒			☒
Jean DUCHEMIN		☒		☒	☒
Javier ALONSO	☒			☒	☒
César PAGNOL			☒		☒

Les plafonds de validation sont paramétrés comme suit pour les remises de virements SEPA et le compte ***5421 :

Utilisateur	Limite par ordre	Limite par remise
Thierry ANDRE	10 000 €	50 000 €
Jean DUCHEMIN	100 000 €	400 000 €
Xavier DURAND	100 000 €	100 000 €
Javier ALONSO	Aucun plafond de validation n'a été défini. Javier ALONSO peut donc valider toutes les remises sur lesquelles il est habilité, sans limite de montant.	

Les collègues des valideurs et signataires sont configurés comme suit :

Collège des valideurs	Collège des signataires
Rang 1 : Javier ALONSO	Rang 1 : Jean DUCHEMIN
Rang 2 : Xavier DURAND	Rang 2 : Xavier DURAND
	Rang 3 : Thierry ANDRE

La préférence **Interdire l'envoi automatique des remises après validation, imposer l'envoi manuel** est décochée dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*.

Création et mise en validation d'une remise de virements SEPA

1. César PAGNOL crée une remise de virements SEPA au débit du compte ***5421 dans *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements SEPA*. La remise, d'un montant total de 65 500 €, contient des ordres de virements inférieurs à 10 000€.
2. Il clôt la saisie de la remise à l'aide du bouton [Clôre la saisie](#). Un nouvel écran s'affiche.

Compte tenu des paramétrages, Cegid Exabanque pré-coche automatiquement :

- **Javier ALONSO comme valideur.**
Xavier DURAND figure dans la liste des valideurs pouvant être sélectionnés. Son rang dans le collège étant moins prioritaire que celui de Javier ALONSO, il n'est pas pré-coché.
 - **Jean DUCHEMIN comme signataire.**
Xavier DURAND figure dans la liste des signataires pouvant être sélectionnés. Son rang dans le collège étant moins prioritaire que celui de Jean DUCHEMIN, il n'est pas pré-coché.
Thierry ANDRE n'est pas proposé comme signataire car le montant total de la remise est supérieur à 50 000 €.
 - **L'envoi automatique.**
Jean Duchemin, Thierry ANDRE et Javier ALONSO figurent dans la liste des envoyeurs pouvant être sélectionnés.
3. César PAGNOL conserve Javier ALONSO comme valideur, et Jean DUCHEMIN comme signataire. Toutefois, il désigne Jean DUCHEMIN comme envoyeur de la remise.

Saisie close.
La remise doit maintenant être validée avant l'envoi à la banque.

[Confirmer](#) [Annuler](#)

Cochez la personne devant valider cette remise.

Cochez	Valideur	E-mail
☒	JAVIER ALONSO	javier.alonso@gmail.com
☐	XAVIER DURAND	xdurand@gmail.com

Cochez la personne devant signer cette remise.

Cochez	Signataire	E-mail
☒	JEAN DUCHEMIN	jduchemin@gmail.com
☐	XAVIER DURAND	xdurand@gmail.com

Cochez la personne devant envoyer la remise à la banque une fois validée.

Cochez	Envoyeur	E-mail
☐	Envoi automatique par Cegid Exabanque	
☒	JEAN DUCHEMIN	jduchemin@gmail.com
☐	THIERRY ANDRE	thierry.andre@gmail.com
☐	JAVIER ALONSO	javier.alonso@gmail.com

[Confirmer](#) [Annuler](#)

4. César PAGNOL clique sur [Confirmer](#). Un e-mail est automatiquement envoyé au valideur (Javier ALONSO) et au signataire (Jean DUCHEMIN) pour les informer qu'ils doivent respectivement valider et signer la remise.



Note : Il n'y a pas d'ordre pour la validation par clic et la signature numérique : le valideur peut valider la remise avant le signataire et inversement.

Validation par clic

Le valideur Javier ALONSO reçoit un e-mail l'informant qu'il doit valider une remise de virements SEPA dans Cegid Exabanque. Il procède comme suit :

1. Pour valider cette remise, il clique dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.
2. Pour afficher les données détaillées de la remise qu'il souhaite valider, il clique dans la colonne **Détails** sur la ligne correspondante. Les données de la remise s'affichent dans l'écran *Remise de virements SEPA*.

Javier ALONSO vérifie les données de la remise puis clique sur [Valider la remise](#).



The screenshot shows a web interface for 'Remise de virements SEPA'. At the top, there are three buttons: 'Reprendre la saisie', 'Changer signataire/envoyeur', and 'Valider la remise'. A mouse cursor is clicking on 'Valider la remise'. Below the buttons, the 'Remise' section displays the following information: 'Nom de la remise : REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16', 'Référence : VIR SEPA 12/02/2025 09 29 16', and 'Date d'exécution : 12/02/2025'. At the bottom right, it states 'Validations manquantes : JEAN DUCHEMIN, JAVIER ALONSO'.

Validation par signature numérique

Le signataire Jean DUCHEMIN possède un certificat de signature stocké sur une clé USB sécurisée (token). Il reçoit un e-mail l'informant qu'il doit signer une remise de virements SEPA dans Cegid Exabanque. Il procède comme suit :

1. Il branche son token sur son ordinateur.
2. Il clique dans le bloc **Mes actions** du menu *Accueil* (page d'accueil par défaut de Cegid Exabanque), sur le numéro à côté du champ **Remises à valider**.
3. Pour afficher les données détaillées de la remise qu'il souhaite signer, il clique dans la colonne **Détails** sur la ligne correspondante. Les données de la remise s'affichent dans l'écran *Remise de virements SEPA*.
4. Il vérifie les données de la remise puis clique sur [Signer la remise](#).



The screenshot shows the same 'Remise de virements SEPA' screen as before, but with different buttons and validation status. The buttons at the top are 'Changer signataire/envoyeur', 'Signer la remise', and 'Refuser'. A mouse cursor is clicking on 'Signer la remise'. The 'Remise' section displays the same information: 'Nom de la remise : REMISE SEPA-12/02/2025-09 29 16', 'Référence : VIR SEPA 12/02/2025 09 29 16', and 'Date d'exécution : 12/02/2025'. At the bottom right, it now states 'Validations effectuées : JAVIER ALONSO' and 'Validations manquantes : JEAN DUCHEMIN'.

5. Il sélectionne le token dans la liste, puis saisit le mot de passe et clique sur [Continuer](#).
6. Il sélectionne son certificat dans la liste, puis clique sur [Signer](#).

Envoi de la remise

Jean DUCHEMIN est aussi envoyeur de la remise. Une fois la remise validée et signée, il reçoit un e-mail l'informant qu'il doit envoyer une remise de virements SEPA dans Cegid Exabanque. Le bouton [Envoyer à la banque](#) s'affiche alors sur l'écran *Remise de virements SEPA* :

1. Il clique sur le bouton. L'écran d'authentification s'affiche.

2. Il s'authentifie puis clique sur [Envoyer](#). La remise est envoyée à la banque et il reçoit un rapport de transmission confirmant l'envoi de la remise

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Terme	Définition
FTP-Bank	FTP-Bank est un module optionnel de Cegid Exabanque. FTP-Bank vous permet d'automatiser vos échanges de fichiers entre vos logiciels de gestion (ERP, logiciels comptables) et Cegid Exabanque. Il peut aussi récupérer et intégrer quotidiennement dans Cegid Exabanque les cours de change de la Banque Centrale Européenne et les taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR). Pour plus d'informations sur le fonctionnement, le paramétrage et l'utilisation du module FTP-Bank, consultez le guide Module FTP-Bank .
Mettre en attente une remise	Les remises mises en attente sont affichées dans l'écran correspondant à leur type d'ordre : • <i>Envoi de fichiers de virements,</i> • <i>Envoi de fichiers de prélèvements,</i> • <i>Envoi de fichiers de LCR,</i> • <i>Envoi de fichiers de chèques.</i>
Pouvoirs des utilisateurs (utilisateurs habilités « en pouvoirs » à signer/valider)	Les pouvoirs de chaque utilisateur sont configurés par type d'ordre (Virements SEPA, Virements domestiques, Virements internationaux, etc.) et compte bancaire. Ils correspondent aux montants maximums que l'utilisateur est autorisé à valider ou à signer. Il est possible de configurer des pouvoirs (ou « plafond de validation ») qui s'appliquent sur le montant des remises et/ou sur les montants unitaires des ordres des remises. Le paramétrage des pouvoirs s'effectue dans le menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Pouvoirs par utilisateur</i>.
Remise externe	Une remise externe est une remise qui n'a pas été saisie dans Cegid Exabanque. C'est un fichier de paiements normalisé qui a été importé soit automatiquement par FTP-Bank , soit manuellement.
Seuil de renforcement	Un seuil de renforcement est un montant configuré pour un compte bancaire. Lorsque le seuil est « activé », il est possible de configurer pour le compte, un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil,

Terme	Définition
	et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil. Le seuil peut s'appliquer soit au montant global de la remise (dans ce cas, la somme des montants des ordres de la remise est comparée au seuil), soit au montant de l'ordre le plus élevé de la remise (dans ce cas, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise est comparé au seuil). Lorsqu'un seuil est activé et qu'une remise à valider contient des ordres dont les montants sont exprimés dans une devise différente de celle du compte émetteur, Cegid Exabanque convertit le montant de la remise à valider dans la devise du compte émetteur pour déterminer de quel côté du seuil se trouve la remise et sélectionner le nombre approprié de valideurs et signataires. La configuration des seuils de renforcement s'effectue dans le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission</i>.
Valideur	Un utilisateur désigné comme valideur est autorisé à valider par clic des remises de virements ou de prélèvements. Il s'agit d'une validation interne à Cegid Exabanque permettant d'ajouter une étape de contrôle supplémentaire (en plus de la signature électronique) dans la validation de vos ordres avant de les envoyer en banque.

ANNEXE 2 : FAQ

Comment ajouter un signataire ?

Voici les étapes à suivre :

1. Utilisez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations* pour :
 - **Créer, si nécessaire, cet utilisateur** et définir son mode d'authentification ainsi que ses habilitations.
 - **Désigner cet utilisateur comme signataire** en cochant l'habilitation **Signataire** dans sa fiche utilisateur.
2. Suivez les instructions de votre fournisseur pour installer le pilote du token du signataire sur son ordinateur et activer son certificat de signature. Puis effectuez les paramètres EBICS TS. Ils consistent à :
 - **Exporter le certificat de signature du signataire puis l'importer** dans Cegid Exabanque en utilisant le menu *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
 - **Créer le profil de signature du signataire** en dupliquant le profil d'envoi paramétré pour sa société et de sa banque. Cette opération s'effectue également dans le menu *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
 - **Choisir Web Connect** comme module de signature pour le signataire et **installer les composants Web Connect** sur son ordinateur. Ces opérations s'effectuent dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique*.
3. Définissez, si besoin, des **plafonds de validation** pour ce signataire, par type d'ordre et par compte, depuis le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Pouvoirs par utilisateur*.
4. Par défaut, le nouveau signataire est placé en fin de liste (dernier rang) dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Collèges des valideurs et des signataires*. À l'aide d'un glisser-déposer, **ajustez l'ordre de priorité de ce signataire** dans le collège.

Dois-je mettre à jour le collège des signataires lorsque je retire l'habilitation « Signataire » à un utilisateur ?

Non, lorsque vous retirez l'habilitation **Signataire** à un utilisateur (depuis le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Pouvoirs par utilisateur*), il est automatiquement supprimé du collège des signataires et les ordres de priorité sont automatiquement mis à jour pour les membres restants (en conservant l'ordre relatif).

Est-ce que le seuil de renforcement de la validation/signature est indiqué dans l'export Excel des comptes et du paramétrage ? Dans les états récapitulatifs du paramétrage des comptes ?

Oui, depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage*, le fichier Excel généré (en cliquant sur [Excel](#)) précise la configuration du seuil de renforcement pour chaque compte. Si un seuil est activé et configuré, il précise également le nombre de validations et signatures avant le seuil et après le seuil pour les services concernés. Il en est de même si vous imprimez le paramétrage de vos comptes (en cliquant sur [Imprimer](#)).

Oui, depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Édition du paramétrage des comptes bancaires*, vous pouvez générer au format PDF un récapitulatif détaillé du paramétrage des comptes bancaires qui prend en compte la configuration du seuil de renforcement.

Comment l'application sélectionne-t-elle les signataires/valideurs habilités à signer/valider une remise ?

L'application récupère le nombre de signatures et validations requis pour la remise à partir du paramétrage de son compte émetteur. Puis elle sélectionne les signataires et valideurs en fonction de leur ordre de priorité dans leur collège respectif. Si le signataire/valideur de rang 1 ne peut être appelé du fait de certaines limitations de pouvoirs ou d'habilitations, l'application appelle automatiquement le signataire/valideur suivant jusqu'à trouver les signataires/valideurs habilités à signer/valider la remise.

Comment annuler le traitement d'une remise envoyée à la banque ?

Il n'est pas possible d'annuler le traitement d'une remise envoyée à la banque. Contactez votre banque.

Comment savoir si la remise envoyée à la banque est prise en compte par la banque ?

Paramétrez les accusés de réception technique (PSR) et applicatif (ARA) ou contactez votre banque.

Une fois les accusés de réception paramétrés, utilisez l'un des menus suivants pour consulter les accusés de réception :

- *Banques > Signatures > Envois > Suivi avancé des remises*
- *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Accusés de réception*
- *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historiques des remises envoyées*

Comment supprimer une remise validée ou signée ?

Pour supprimer une remise validée ou signée, commencez par annuler les validations ou les signatures, puis procédez à la suppression de la remise.

1. Annulez les validations ou les signatures de la remise :
 - Sélectionnez le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Validations annulables*.
 - Affichez les détails de la remise.
 - Cliquez sur [Annuler la validation](#) ou [Annuler toutes les validations](#).
 - Si la remise a été saisie dans Cegid Exabanque (et non importée), cliquez sur [Reprendre la saisie](#).
2. Supprimez la remise :
 - Si la remise a été saisie dans Cegid Exabanque, sélectionnez le menu qui a permis de saisir cette remise. Par exemple, s'il s'agit d'une remise de virements SEPA, sélectionnez *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements SEPA*. Puis sélectionnez la remise que vous souhaitez supprimer dans la liste et cliquez sur [Supprimer](#).
 - Si la remise a été importée dans Cegid Exabanque, sélectionnez le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Suivi des remises* ou le menu *Banques > Signatures > Envois > Suivi avancé des remises*. Puis affichez les détails de la remise et cliquez sur [Supprimer](#).

Quand je clique sur « Signer », il ne se passe rien. Pourquoi ?

S'il ne se passe rien lorsque vous cliquez sur le bouton [Signer](#) après avoir entré le mot de passe de votre clé USB sécurisée (« token »), c'est que le mot de passe de votre clé a expiré.

Pour changer le mot de passe de votre clé, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Branchez votre clé sur votre ordinateur.
2. Dans la zone de notification en bas de votre écran, cliquez sur l'icône de SafeNet Authentication Client (représentée par un S rouge) pour accéder aux paramètres.
3. Dans la fenêtre SafeNet Authentication Client, cliquez sur [Modifier le Mot de passe du token](#).

Si vous ne voyez pas le S rouge, recherchez « SafeNet » dans les applications de votre PC. Si l'application n'est pas installée, rendez-vous sur le site de 3Skey et connectez-vous avec le mot de passe habituel de votre clé. Si votre mot de passe est expiré, il vous sera proposé de le changer.

Puis-je modifier une remise en attente de validation et/ou signature ?

Oui, vous pouvez modifier une remise en attente de validation et/ou signature à partir du moment elle a été **saisie** dans Cegid Exabanque (et non importée) et qu'**aucune validation ni signature** n'a encore été effectuée. Suivez ces étapes :

1. Accédez au détail de la remise concernée.
Par exemple, pour modifier une remise de virements internationaux saisie, sélectionnez *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements internationaux*, sélectionnez la remise concernée puis cliquez sur [Afficher](#).
2. Cliquez sur [Reprendre la saisie](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com