


cegid



Comptes bancaires et paramètres de transmission

**Guide de paramétrage
11/2025**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document explique comment enregistrer vos comptes bancaires dans Cegid Exabanque et configurer les paramètres de transmission (protocoles, formats...) pour l'échange des fichiers bancaires.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	11/2025
Version	1.5

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de la gestion des domiciliations bancaires	5
1.1. Objet de la gestion des domiciliations bancaires	5
1.2. Prérequis	5
1.2.1. Sociétés titulaires.....	5
1.2.2. Formats de fichiers et protocoles de transmission	5
1.2.3. Habilitation	6
2. Ajouter des champs personnalisables dans l'écran de paramétrage des comptes.....	7
2.1. Créer un champ personnalisable.....	7
2.2. Gérer vos champs personnalisables	9
3. Créer une domiciliation bancaire	10
3.1. Créer un compte bancaire émetteur	10
3.2. Paramétrer la transmission bancaire EBICS	12
3.3. Paramétrer le nombre de validations et de signatures	16
3.4. Paramétrer un seuil de renforcement.....	17
4. Dupliquer une domiciliation bancaire	20
5. Générer des rapports récapitulatifs du paramétrage de vos comptes..	21
5.1. Générer un rapport au format PDF.....	21
5.2. Exporter au format Excel ou imprimer un rapport.....	22
5.3. Imprimer le RIB de chacun de vos comptes	23
ANNEXE 1 : Glossaire	24
ANNEXE 2 : FAQ	27

ANNEXE 3 : Copier les données souhaitées d'un compte vers d'autres comptes.....	28
ANNEXE 4 : Exemples de paramétrage de la transmission bancaire avec le protocole EBICS 3.0	29
ANNEXE 5 : Paramétrer le téléchargement de fichiers	31
ANNEXE 6 : Paramétrer la transmission bancaire en FTP	32

1. À PROPOS DE LA GESTION DES DOMICILIATIONS BANCAIRES

1.1. Objet de la gestion des domiciliations bancaires

La gestion des domiciliations bancaires consiste à enregistrer vos comptes bancaires dans Cegid Exabanque et leurs paramètres de transmission avec les banques pour la réception des fichiers bancaires (relevés de comptes et d'opérations, accusés de réception...) et l'envoi de vos remises.

1.2. Prérequis

1.2.1. Sociétés titulaires

Avant de créer vos comptes bancaires, vous devez avoir enregistré les sociétés titulaires de ces comptes depuis le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés*. Pour plus d'informations sur la création d'une société, consultez le guide [Société abonnée et sociétés rattachées](#).

1.2.2. Formats de fichiers et protocoles de transmission

Pour vous connecter avec vos banques, vous devez connaître les formats de fichiers utilisés par chacune d'elles et disposer d'un canal de transmission adapté.

Cegid Exabanque gère les formats suivants :

- XML (ISO 20022, SEPA)
- CFONB
- SWIFT MT (uniquement pour les relevés)

Cegid Exabanque est compatible avec les protocoles suivants :

- **EBICS** (Electronic Banking Internet Communication Standard) : Ce protocole permet de communiquer avec toutes les banques de France, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, et avec les autres banques européennes qui proposent ce protocole. Il existe deux types d'EBICS :
 - EBICS T (Transport) pour l'échange de fichiers entre les entreprises et les établissements bancaires.

- EBICS TS (Transport et Signature) pour signer numériquement les ordres grâce à un certificat numérique, avant de les envoyer aux banques.



Note : Cegid Exabanque permet d'utiliser les protocoles de transmission EBICS 2.4 et EBICS 3.0. Le protocole EBICS 3.0 est proposé par les banques françaises depuis le 27 novembre 2018. Si vous signez un contrat avec une nouvelle banque, vous pouvez donc demander à utiliser le protocole EBICS 3.0 pour l'échange de vos fichiers bancaires.

- **FTP :** Ce protocole permet l'émission et la réception de fichiers bancaires via une connexion FTP (FTPS et SFTP).

Vous pouvez également choisir de télécharger vos fichiers de remises d'ordres depuis Cegid Exabanque et de les déposer sur le site web de votre banque.

1.2.3. Habilitation

Pour enregistrer vos comptes bancaires et les paramètres de transmission des fichiers bancaires, vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**. Cette habilitation se trouve dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.

2. AJOUTER DES CHAMPS PERSONNALISABLES DANS L'ÉCRAN DE PARAMÉTRAGE DES COMPTES

Les champs personnalisables sont des champs qui ne sont pas présents par défaut dans l'écran de paramétrage des comptes bancaires. Ils sont ajoutés à l'aide du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Champs personnalisables*. La création de champs personnalisables est **facultative**. Elle permet d'**adapter l'écran de gestion des comptes bancaires aux besoins de votre organisation** et d'ajouter des informations complémentaires sur vos comptes bancaires.

Vous pourrez faire figurer ces informations complémentaires dans les rapports récapitulatifs du paramétrage de vos comptes aux formats XLS et PDF¹, et si vous disposez du module de trésorerie, les utiliser comme critères de recherche de vos mouvements bancaires et prévisionnels².



Exemples de champs personnalisables : Référence interne, Périmètre de gestion, Limite de découvert, Niveau de relation bancaire, Zone géographique, etc.

2.1. Créer un champ personnalisable

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Champs personnalisables*.
2. Cliquez sur **Créer**. Une nouvelle page s'affiche.
3. Saisir le nom du champ tel qu'il apparaîtra dans l'écran de paramétrage des comptes.
4. Procédez comme suit :
 - Pour créer un champ de saisie libre, sélectionnez **Champ de saisie** dans le champ **Type de champ**.
 - Pour créer un champ avec liste déroulante :
 - a. Sélectionnez **Sélecteur** dans le champ **Type de champ**.
 - b. Saisissez les options du sélecteur, c'est-à-dire les valeurs à afficher dans la liste déroulante. Deux champs **Options** sont affichés par défaut. Mais vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez en cliquant sur **Ajouter** ou en tapant sur la touche [Entrée] de votre clavier.

¹ Les menus *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage* et *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Édition du paramétrage des comptes bancaires* vous permettent de générer des rapports récapitulatifs du paramétrage de vos comptes.

² Le menu *Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Recherche / modification de mouvements* vous permet d'effectuer des recherches multicritères sur vos mouvements prévisionnels et bancaires

- c. Pour modifier l'ordre d'affichage des options dans le sélecteur, cliquez sur l'icône « Déplacer »  puis glissez l'option à l'emplacement de votre choix en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
- d. Pour supprimer une option, cliquez sur l'icône « Poubelle »  sur la ligne correspondante.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#). Un tableau récapitule l'ensemble des champs paramétrés.



Champs personnalisables ? [Enregistrer](#)


Comptes bancaires / Paramètres de transmission

Cliquez sur Créer pour créer un nouveau champ qui sera disponible dans le paramétrage d'un compte bancaire.

[+ Créer](#)

Tri	Nom du champ	Type	Détail	Supp
	Référence interne	Champ de saisie		
	Zone géographique	Sélecteur		

Ci-dessus : Les champs **Référence interne** et **Zone géographique** qui ont été paramétrés sont affichés dans un tableau récapitulatif.



Gestion des domiciliations ? [+ Créer](#) [+ Créer par duplication](#) [Enregistrer](#) [Copier vers d'autres comptes](#) [X Su](#)

Titulaire du compte : Tous les titulaires

Compte : HSBC_HOLDING_EUR FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286 EUR EXASOLAR [Changer titulaire...](#)

Informations du compte

Compte : **FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286 EUR** [Modifier](#) [Calculer BIC](#)

Identifiant FTP-Bank : **2**

Nom de la banque : Adresse de la banque :

Description du compte : ?

BIC : ?

Compte inactif : ? ☐

Ville de la banque :

Référence interne :

Zone géographique :

Ci-dessus : Les 2 champs personnalisables **Référence interne** et **Zone géographique** s'affichent dans l'écran de paramétrage des comptes émetteurs.

2.2. Gérer vos champs personnalisables

L'écran **Champs personnalisables** affiche un tableau récapitulatif de l'ensemble des champs paramétrés (lorsqu'il y en a). Ce tableau vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Modifier l'ordre d'affichage des champs personnalisables dans l'écran de paramétrage des comptes émetteurs. Pour cela, cliquez sur l'icône « Déplacer »  sur la ligne correspondant au champ à déplacer, puis déplacez le champ à l'emplacement souhaité en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
- Modifier un champ personnalisable. Pour cela, cliquez sur l'icône « Zoom avant »  sur la ligne correspondant au champ à modifier. Puis effectuez les modifications souhaitées et enregistrez. L'ensemble des données d'un champ est modifiable, à l'exception de son type. Si vous souhaitez modifier le type d'un champ, vous devez le supprimer puis le recréer en sélectionnant le type approprié.
- Supprimer un champ personnalisable. Pour cela, cliquez sur l'icône « Poubelle »  sur la ligne correspondant au champ à supprimer. Seuls les champs personnalisables pour lesquels aucune valeur n'est actuellement saisie ou sélectionnée dans l'écran de paramétrage des comptes peuvent être supprimés.

3. CRÉER UNE DOMICILIATION BANCAIRE

3.1. Créer un compte bancaire émetteur

Vous apprendrez ici à créer un compte en saisissant manuellement toutes ses données dans le formulaire de création. Si vous détenez plusieurs comptes dans la même banque, la duplication de compte vous fera gagner du temps : voir page [20](#).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission* :
 - Si aucun compte n'est actuellement défini dans l'application, le formulaire de création s'affiche directement.
 - S'il existe déjà au moins compte dans l'application, cliquez sur [Créer](#) pour afficher le formulaire de création.
2. Renseignez au moins les champs suivants :

Champ	Description
Titulaire du compte	Sélectionnez la société titulaire du compte (ex. : EXASOLAR).
Pays de la banque	Sélectionnez le pays de la banque où est domicilié le compte (ex. : FR – FRANCE). Notez que Cegid Exabanque actualise les champs du formulaire en fonction de cette saisie.
IBAN ou Compte (en fonction du pays de la banque)	Si le compte est au format IBAN, saisissez l'IBAN du compte dans le champ IBAN. Si le compte n'est pas au format IBAN, saisissez son numéro dans le champ Compte.
Devise	Sélectionnez la devise du compte (ex. : EUR Euro).
BIC	Le BIC (Bank Identifier Code) est l'identifiant international de la banque. Vous devez obligatoirement le renseigner si vous souhaitez effectuer des virements internationaux.

Champ**Description**

Si le compte est domicilié en France et que vous disposez de l'option **Calculer BIC/IBAN**, vous pouvez cliquer sur [Calculer BIC](#) à côté du champ **IBAN** pour remplir automatiquement le champ **BIC**.

Description du compte

Saisissez ce champ (ex. : EXASOLAR BNP Cpt principal) pour distinguer facilement vos comptes. Puis, une fois vos comptes créés, allez dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences* (section **Comptes émetteurs**), et choisissez d'afficher la description des comptes avant les domiciliations.

Ci-dessus : L'application est configurée pour afficher la description des comptes avant les domiciliations.

Ci-dessus : Lors de la création d'une remise, il est plus facile d'identifier chaque compte dans la liste déroulante lorsque sa description précède son numéro.

- Si vous avez paramétré des [champs personnalisables](#), ils s'affichent sous le champ **Compte inactif**. Renseignez ces champs.
- Cliquez sur [Enregistrer](#). Le compte est enregistré. Vous pouvez maintenant définir ses paramètres de transmission avec la banque.

3.2. Paramétrer la transmission bancaire EBICS

Cette section détaille la configuration des paramètres de transmission avec le protocole EBICS (2.4 ou 3.0) pour vos échanges de fichiers avec votre banque. Les paramètres de transmission doivent être définis pour **chaque compte** et **chaque service** (relevés de comptes, virements domestiques, virements internationaux, etc.) **inclus dans votre contrat bancaire EBICS**.

Si vous préférez utiliser le protocole FTP (ou télécharger vos fichiers de remises d'ordres depuis Cegid Exabanque et les déposer sur le site web de votre banque), consultez l'annexe de ce guide.



Prérequis si vous utilisez le protocole EBICS T :

- Avoir signé avec votre banque un contrat EBICS T pour vos sociétés.
- Avoir paramétré EBICS T dans Cegid Exabanque, c'est-à-dire avoir créé un [profil d'envoi](#). Pour plus d'informations sur la création de ce profil, consultez le guide [Protocole EBICS T](#).
- Avoir reçu de votre banque l'avis d'activation du profil EBICS T.
- Si votre contrat est en EBICS 3.0, votre banque doit vous avoir transmis les BTF, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs à paramétrer pour chaque service.



Prérequis si vous utilisez le protocole EBICS TS :

- Avoir signé avec votre banque un contrat EBICS TS pour vos sociétés.
- Avoir paramétré EBICS TS dans Cegid Exabanque, c'est-à-dire avoir notamment créé [profil\(s\) d'envoi](#) et [profil\(s\) de signature](#). Pour plus d'informations sur la création de ces profils, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#).
- Avoir reçu de votre banque l'avis d'activation du profil EBICS TS.
- Si votre contrat est en EBICS 3.0, votre banque doit vous avoir transmis les BTF, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs à paramétrer pour chaque service.

1. Munissez-vous de votre contrat EBICS. Il contient des informations essentielles pour le paramétrage de la transmission bancaire comme :
 - les **services** que vous pouvez utiliser (exemple : relevés de comptes, virements SEPA, prélèvements SEPA, etc.).
 - le **format de fichier** à utiliser pour chaque service. Les formats des fichiers définissent comment les données échangées sont structurées.


2. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
3. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (exemple : EXASOLAR).
4. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte à gérer. Ses données s'affichent.
5. Paramétrez la transmission des relevés de comptes :
 - a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Relevés de comptes**.
 - b. Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **EBICS**.
 - c. Dans la liste déroulante **Norme de fichier**, sélectionnez le format utilisé par votre banque pour les relevés de comptes : CFONB ou camt.053/MT940.



- Note :** Lors de leur intégration dans Cegid Exabanque, les relevés camt.053 sont convertis au format MT940. Toutes les informations présentes dans le relevé camt.053 sont restituées dans le libellé du relevé MT940. Vous pouvez télécharger manuellement les relevés camt.053 et MT940 via le menu *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Relevés de comptes* (onglet **Téléchargement**). Si vous disposez du module [FTP-Bank](#), ils sont également mis à disposition dans FTP-Bank.
- d. Par défaut, dans le menu *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Relevés de comptes*, Cegid Exabanque signale les anomalies liées à la discontinuité des relevés si la date de nouveau solde est différente de la date de l'ancien solde de la journée suivante, ou si le nouveau solde est différent de l'ancien solde. De plus, si une discontinuité est détectée, Cegid Exabanque ne calcule pas les soldes en valeur du compte car des informations sont potentiellement manquantes.
Sélectionnez l'option **Autoriser la discontinuité des relevés** si vous souhaitez lever ces contrôles et que Cegid Exabanque calcule les soldes en valeur. Cela peut être nécessaire pour les relevés de comptes reçus à la norme SWIFT MT940, pour laquelle certaines banques ne fournissent pas le relevé d'une journée lorsqu'il n'y a aucun mouvement sur le compte. Dans ce cas, des discontinuités de dates sont constatées.
 - e. Si votre banque exige une extension spécifique pour le type de fichier, saisissez-la dans le champ **Extension du type de fichier**. Sinon, laissez ce champ vide.



- Note :** L'extension du type de fichier est également appelée « FileFormat ».
- f. Dans la liste déroulante **Profil EBICS**, choisissez le profil EBICS préalablement paramétré pour la société et la banque (exemple : BNP EXASOLAR).
Le serveur EBICS est alors automatiquement renseigné dans la section **Paramètres de transmission**.



Relevés de comptes

Protocole de transmission : ? EBICS

Norme de fichier : ? CFONB

Nom du fichier pour les téléchargements : ?

Autoriser la discontinuité des relevés : ? ☒

Extension du type de fichier : ? camt.xxx.cfonb120.stm

Profil EBICS : ? BNP EXASOLAR

Ci-dessus : Paramétrage des relevés d'un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 2.4.

- g. Remontez dans l'écran jusqu'à la section **Paramètres de transmission** et vérifiez que l'option **Mise à jour automatique des relevés tous les matins** est cochée pour permettre la récupération automatique des relevés chaque matin (généralement avant 8h30).



Paramètres de transmission

Serveur EBICS : BNP PARIBAS (v2.4)
(URL : https://ebics.bnpparibas.com)


Mise à jour automatique des relevés tous les matins : ? ☒

Mode de transmission : ? PRODUCTION

Les relevés récupérés pourront être consultés dans le menu *Banques > Comptes bancaires > Relevés > Relevés de comptes*. Ils sont conservés 100 jours par défaut dans Cegid Exabanque.

6. Paramétrez la transmission des virements SEPA :

- Descendez jusqu'à la section **Virements SEPA**.
- Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **EBICS**.
- Dans la liste déroulante **Norme de fichier**, sélectionnez le format utilisé par votre banque pour les virements SEPA (exemple : pain.001.001.03).
- Si vous avez sélectionné le format pain.001.001.03 et que vous avez souscrit auprès de votre banque au service [GPI](#) (Global Payment Initiative), vous pouvez configurer Cegid Exabanque afin d'être informé à tout moment du statut de vos paiements transfrontaliers jusqu'à ce qu'ils soient crédités sur le compte de vos bénéficiaires. Pour cela, sélectionnez l'option **Service GPI**.



Virements SEPA

Protocole de transmission : ? EBICS

Norme de fichier : ? pain.001.001.03

Identifiant émetteur :

☒ Service GPI ?

Puis descendez jusqu'à la section **Statut de paiement (GPI)** et configurez ce service. Une fois ces configurations effectuées, vous pourrez consulter les statuts GPI de vos ordres de virements à partir du menu *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historiques des remises envoyées*, en ajoutant la colonne **Statut GPI** au tableau. Vous pourrez aussi recevoir des e-mails avec les statuts GPI, en fonction de vos habilitations et du paramétrage de vos [alertes](#).



Note : L'option GPI est également disponible pour les virements internationaux au format pain.001.001.03.

- e. Dans la liste déroulante **Profil EBICS**, choisissez le profil EBICS préalablement paramétré correspondant à la société et à la banque (exemple : BNP EXASOLAR).
- f. Si votre banque demande de spécifier la [nature de paiement](#), sélectionnez la valeur appropriée (exemple : **TREA** pour virements SEPA de trésorerie, et **SALA** pour virements SEPA de salaire). Sinon, laissez **NNNN - Non spécifié** si aucune nature n'est requise.

Virements SEPA

Protocole de transmission : EBICS

Norme de fichier : pain.001.001.03 ☐ Service GPI

Identifiant émetteur :

Fax de la banque :

Profil EBICS : BNP EXASOLAR

	Nombre de signatures ou validations :	Nature de paiement par défaut
Virements ordinaires :	Aucune	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	Aucune	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	Aucune	SALA - Salaires
Virements instantanés :	Aucune	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	Aucune	NNNN - Non spécifié
Virements multi-ordonnateurs :	Aucune	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : Paramétrage des virements SEPA pour un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 2.4.

7. Paramétrez les autres services inclus dans votre contrat EBICS : renseignez les sections qui correspondent à ces services, selon les informations de votre contrat bancaire EBICS. En cas de doute sur un paramètre, contactez votre banque.



Notes :

- **Concernant les virements domestiques :** Si vous sélectionnez la norme **SEPA** dans le champ **Norme de fichier (virements ordinaires)**, les utilisateurs habilités sur les virements domestiques pourront uniquement émettre des virements SEPA pour des bénéficiaires dont le compte est domicilié dans le même pays que le compte émetteur.

- **Si votre contrat est en EBICS 3.0** : Des champs supplémentaires sont affichés pour chaque service. Saisissez ou vérifiez les champs obligatoires **Service name** et **Message name**. Saisissez, si nécessaire, les autres champs qui sont, eux, facultatifs. Voir en annexe un exemple de paramétrage en EBICS 3.0 (page [29](#)).

8. Cliquez sur [Enregistrer](#).

3.3. Paramétrer le nombre de validations et de signatures

Cegid Exabanque vous permet de configurer un workflow de validation des paiements, c'est-à-dire de définir le nombre de [validations par clic](#) et de [signatures numériques](#) nécessaires avant l'envoi d'une remise à la banque.

- o Si vous possédez un contrat EBICS T, indiquez si vous souhaitez 1 ou 2 validations par clic.
- o Si vous possédez un contrat EBICS TS, indiquez le nombre de validations par clic et le nombre de signature numérique que vous souhaitez.

Ce paramétrage est essentiel pour **minimiser les risques d'erreurs** et **sécuriser vos paiements**. Il s'effectue au niveau de chaque service de vos comptes bancaires.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte à gérer. Ses données s'affichent.
4. Descendez dans l'écran jusqu'à la section correspondant au service que vous souhaitez paramétrer. Par exemple, pour indiquer combien de validations par clic et de signatures sont requises pour valider une remise de virements SEPA, descendez jusqu'à la section **Virements SEPA**.

5. Dans la(les) liste(s) déroulante(s) **Nombre de signatures ou validations**, sélectionnez la configuration adaptée à votre politique interne et à votre contrat EBICS.

Nombre de signatures ou validations :		Nature de paiement par défaut
Virements ordinaires :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	2 validations par clic + 1 signature numérique	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	SALA - Salaires
Virements instantanés :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : Pour les virements SEPA de trésorerie, on configure « 2 validations par clic + 1 signature numérique ». Pour les autres types de virements SEPA, on configure « 1 validation par clic + 1 signature numérique ».



Option « 1 validation par clic + 1 ou 2 signatures numériques » : Cette option permet à l'utilisateur qui envoie une remise en validation de choisir un valideur, et de sélectionner librement 1 ou 2 signataires.



Ordre des validations et signatures : Il n'y a pas d'ordre pour la validation par clic et la signature numérique : le valideur peut valider la remise avant le signataire, ou inversement.


6. Paramétrez les autres services du compte conformément à votre politique interne et à votre contrat EBICS.
7. Cliquez sur [Enregistrer](#).

3.4. Paramétrer un seuil de renforcement

Un seuil de renforcement est un **montant configuré par compte bancaire**. Il est le même **pour tous les services du compte**. Lorsque le seuil est « activé », il est possible de configurer pour le compte, un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil, et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil.

Cette fonctionnalité est **facultative** : activez un seuil de renforcement uniquement si votre politique interne l'exige.

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer (exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez configurer un seuil de renforcement. Ses données s'affichent.
4. Activez le seuil de renforcement et configurez son montant en suivant ces étapes :
 - a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Seuil de renforcement de la validation/signature**.
 - b. Cochez la case **Activer le seuil de renforcement**.
 - c. Au niveau du champ **Seuil de renforcement**, indiquez le montant du seuil et précisez son champ d'application.
 - Si vous choisissez **Montant global** dans la liste déroulante, la somme des montants des ordres de la remise sera comparée à ce montant seuil.
 - Si vous choisissez **Montant unitaire** dans la liste déroulante, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise sera comparé à ce montant seuil.



Seuil de renforcement de la validation/signature

Activer le seuil de renforcement : ? ☒

Seuil de renforcement : ? Montant global ▼ supérieur ou égal à 25000 EUR

Il est important de noter que **le seuil est défini par compte bancaire et s'applique uniformément à tous les services liés à ce compte**.

5. Paramétrez, **par service**, les validations et signatures selon le seuil. Par exemple, pour les virements SEPA :
 - a. Descendez dans l'écran jusqu'à la section **Virements SEPA**.
 - b. Configurez les champs **Avant le seuil** et **Après le seuil**.
 - **Avant le seuil** : nombre de validations par clic et de signatures numériques requises pour valider les remises inférieures au seuil.
 - **Après le seuil** : nombre de validations par clic et de signatures numériques requises pour valider les remises égales ou supérieures au seuil.

Virements SEPA

Protocole de transmission :

Norme de fichier : ☐ Service GPI

Identifiant émetteur :

Fax de la banque :

Profil EBICS :

	Nombre de signatures ou validations		Nature de paiement par défaut
	Avant le seuil	Après le seuil	
Virements ordinaires :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements de trésorerie :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	TREA - Trésorerie
Virements de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	SALA - Salaires
Virements instantanés :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié
Virements instantanés de salaire :	1 validation par clic + 1 signature numérique	2 validations par clic + 1 signature numérique	NNNN - Non spécifié

Ci-dessus : On a défini ici un nombre de validations/signatures distinct pour les remises de virements SEPA inférieures au seuil configuré, et celles égales/supérieures au seuil configuré.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

4. DUPLIQUER UNE DOMICILIATION BANCAIRE

Si vous détenez plusieurs comptes dans la même banque, créez d'abord un compte et définissez tous ses paramètres (coordonnées bancaires, paramètres de transmission, nombre de validations et signatures, et seuil de renforcement si besoin), puis dupliquez-le pour créer les autres comptes. Il ne vous restera plus qu'à ajuster les données propres à chaque compte (numéro de compte, description, etc.).

1. Sélectionnez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à dupliquer (exemple : EXASOLAR).
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte à dupliquer. Ses données s'affichent.
4. Cliquez sur [Créer par duplication](#). Cegid Exabanque génère alors une copie complète du compte sélectionné, incluant :
 - coordonnées bancaires
 - paramètres de transmission
 - nombre de signatures et validations
 - seuil de renforcement (si défini)
5. Modifiez les informations du nouveau compte.
 - Ajustez les champs suivants selon le nouveau compte à créer :
 - **Titulaire du compte**
 - **IBAN** ou **Compte** : saisissez le numéro du nouveau compte bancaire
 - **Devise** : modifiez la devise du compte si nécessaire
 - **Description** : saisissez la description du nouveau compte
 - Vérifiez et ajustez si besoin :
 - le nombre de signatures et validations
 - le seuil de renforcement
6. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour valider la création du compte.
7. Vérifiez dans la liste déroulante **Compte** que le nouveau compte apparaît bien.
8. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pour créer tous vos comptes bancaires au sein de la même banque.

5. GÉNÉRER DES RAPPORTS RÉCAPITULATIFS DU PARAMÉTRAGE DE VOS COMPTES

5.1. Générer un rapport au format PDF

Vous pouvez générer au format PDF un rapport récapitulatif détaillé du paramétrage des comptes bancaires que vous aurez présélectionnés en fonction des critères de votre choix. Vous pourrez alors vérifier le paramétrage de vos comptes sur un seul et même fichier.

Si vous avez défini des champs personnalisables, vous pouvez les prendre en compte dans votre rapport. Pour plus d'informations sur les champs personnalisables, voir [Ajouter des champs personnalisables dans l'écran de paramétrage des comptes](#), page 7.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Édition du paramétrage des comptes bancaires*.
2. Dans la section **Présélection**, indiquez les comptes à afficher dans le rapport. Précisez pour cela les critères de sélection de votre choix : société titulaire, groupe de comptes, service paramétré, etc.
3. Dans la section **Critères de tri**, déterminez l'ordre d'affichage de ces comptes. Pour ajouter un critère de tri, sélectionnez-le dans la zone **Champs disponibles** puis cliquez sur la flèche → pour le déplacer dans la zone **Trier sur les champs suivants**. Si vous sélectionnez plusieurs critères de tri, vous pouvez déterminer un ordre de priorité pour ces critères à l'aide de la double flèche verticale ▲▼.

Critères de tri

Indiquer les critères de tri à utiliser et leur ordre

Champs disponibles		Trier sur les champs suivants
Nom du titulaire	→	Nom de la banque Croissant
Nom de la banque	→	Nom du titulaire Croissant
Devise du compte		
BIC		
Description du compte		

Ci-dessus : Les comptes seront affichés en fonction du nom de la banque (tri croissant) puis du titulaire du compte (tri croissant).

4. Dans la section **Données par compte**, indiquez les données à afficher pour chaque compte.

Données par compte

Informations supplémentaires :

Champs disponibles

- Identifiant FTP-Bank
- Adresse de la banque
- Ville de la banque
- Code guichet (Branch)
- Identifiant Emetteur (BkPtyId)
- Code de la banque
- Type identifiant
- Mise à jour automatique des relevés

Champs à afficher (10 maximum)

Services :

Champs disponibles

- Serveur
- Paramètres techniques**
- Identifiants

Champs à afficher

- Désignation du service
- Protocole
- Norme de fichier**

Groupes de comptes :

Champs disponibles

- Nom du groupe
- Type d'utilisation
- Groupe(s) parent(s)

Champs à afficher

Ci-dessus : Nous souhaitons afficher le protocole et la norme de fichier paramétrés pour chaque service. (Dans la section **Présélection**, nous avons laissé **Tous** dans le champ **Services**).

5. Cliquez sur [Générer](#). Le rapport correspondant à vos critères de sélection et de tri s'affiche.

5.2. Exporter au format Excel ou imprimer un rapport

Vous pouvez exporter au format Excel ou imprimer un rapport récapitulatif du paramétrage de vos comptes. Selon vos besoins, vous pouvez y inclure :

- le nom de la banque, la description, le BIC et les attributs personnalisés ;
- les paramètres de transmission ;
- les coordonnées des sociétés.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage*.
2. Si vous souhaitez obtenir un rapport récapitulatif de tous vos comptes et toutes vos sociétés, passez directement à l'étape 3. Sinon, sélectionnez la société titulaire et le compte appropriés dans les listes déroulantes **Sociétés** et **Comptes**.
3. (Optionnel) Dans la liste déroulante **Trier par société et par**, sélectionnez un ordre de tri.
4. Sélectionnez les éléments à inclure dans le rapport :
 - **Inclure le nom de la banque, la description, le BIC et les attributs personnalisés.**
Les attributs personnalisés sont les informations sur vos comptes qui ont été renseignées à l'aide de [champs personnalisables](#).
 - **Inclure les paramètres de transmission.**
 - **Inclure les coordonnées des sociétés.**
5. Cliquez sur [Excel](#) ou [Imprimer](#) pour exporter au format Excel le rapport demandé ou l'imprimer.

5.3. Imprimer le RIB de chacun de vos comptes

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Export Excel des comptes et du paramétrage*.
2. Si vous souhaitez imprimer le RIB de tous vos comptes et toutes vos sociétés, passez directement à l'étape 3. Sinon, sélectionnez la société titulaire et le compte appropriés dans les listes déroulantes **Sociétés** et **Comptes**.
3. (Optionnel) Dans la liste déroulante **Trier par société et par**, sélectionnez un ordre de tri.
4. Sélectionnez l'option **Imprimer seulement un RIB pour chaque compte**.
5. Cliquez sur [Imprimer](#).

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE

Terme	Définition
Alertes	Les alertes sont des informations qui vous sont transmises sur la situation des objets (soldes bancaires, mouvements bancaires, etc.) à un instant donné. Chaque utilisateur paramètre ses propres alertes dans Cegid Exabanque. En fonction de son paramétrage, une alerte peut : • donner lieu à l'envoi d'un e-mail et être consultée dans l'application web (bloc MES ALERTES de la page <i>Accueil</i>, et écran <i>Consultation des alertes</i>). • être consultée dans l'application mobile (et éventuellement être signalée par une notification push).
Champs personnalisables	Les champs personnalisables sont des champs qui ne sont pas présents par défaut dans l'écran de paramétrage des comptes bancaires. Ils sont ajoutés à l'aide du menu <i>Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Champs personnalisables</i>.
FTP-Bank	Ce module optionnel de Cegid Exabanque vous permet d'automatiser vos échanges de fichiers entre vos logiciels de gestion (ERP, logiciels comptables) et Cegid Exabanque. Il peut aussi récupérer et intégrer quotidiennement dans Cegid Exabanque les cours de change de la Banque Centrale Européenne et les taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR). Pour plus d'informations sur le fonctionnement, le paramétrage et l'utilisation du module FTP-Bank, consultez le guide Module FTP-Bank.
GPI	Le service GPI (Global Payment Innovation) est un service proposé par certaines banques pour réaliser des paiements internationaux plus rapidement et disposer d'une vision en temps réel de leur statut, de l'envoi jusqu'à la réception des fonds. Il permet de suivre avec précision le paiement, de savoir à quel moment le bénéficiaire a été crédité et surtout de connaître en détail les frais qui ont été prélevés par les banques intermédiaires. Ce suivi est rendu possible grâce à une référence pour chaque virement du

Terme	Définition
	fichier de paiements. Cette référence unique de bout en bout est nommée UETR (Unique End-to-end Transaction Reference).
Nature de paiement d'une remise	La nature de paiement d'une remise permet à la banque d'identifier le type de paiement et de déterminer son mode de traitement (par exemple, certaines banques effectuent les virements de trésorerie avant 11h00). Comportement dans l'application : • Lors de la création d'une remise de virements, la nature de paiement sélectionnée par défaut correspond à celle paramétrée pour ce compte et ce type de virement. • Lors de la mise en validation ou l'envoi d'une remise de virements, un message d'alerte s'affiche si la nature de paiement sélectionnée est différente de celle paramétrée pour ce compte et ce type de virement. • Lors de l'importation (manuelle ou automatique via FTP-Bank) d'un fichier externe de virements, les codes de nature de paiement définis dans le fichier sont interprétés ainsi : ○ TREA ou INTC : virements de trésorerie, ○ SALA : virements de salaire, ○ tout autre code : virements ordinaires. Cegid Exabanque applique le workflow de validation défini pour ce type de virement.
Profil d'envoi	L'initialisation d'un profil d'envoi dans Cegid Exabanque permet à une société d'échanger des fichiers bancaires de manière sécurisée avec une banque. Pour initialiser un profil d'envoi, vous devez disposer d'un contrat bancaire EBICS T ou TS.
Profil de signature	L'initialisation d'un profil de signature dans Cegid Exabanque permet à un signataire de signer numériquement les remises d'une société à destination d'une banque donnée. Pour initialiser un profil de signature, vous devez disposer d'un contrat bancaire EBICS TS.
Seuil de renforcement	Un seuil de renforcement est un montant configuré par compte bancaire. Il est le même pour tous les service du compte. Lorsque le seuil est « activé », il est possible de configurer pour le compte,

Terme	Définition
	un nombre de validations/signatures distinct pour les remises dont le montant est inférieur à ce seuil, et celles dont le montant est égal/supérieur à ce seuil. Le seuil peut s'appliquer soit au montant global de la remise (dans ce cas, la somme des montants des ordres de la remise est comparée au seuil), soit au montant de l'ordre le plus élevé de la remise (dans ce cas, le montant le plus élevé parmi les ordres de la remise est comparé au seuil). Lorsqu'un seuil est activé et qu'une remise à valider contient des ordres dont les montants sont exprimés dans une devise différente de celle du compte émetteur, Cegid Exabanque convertit le montant de la remise à valider dans la devise du compte émetteur pour déterminer de quel côté du seuil se trouve la remise et sélectionner le nombre approprié de valideurs et signataires.
Signataire	Un utilisateur désigné comme signataire (via le menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations</i>) est autorisé à signer numériquement des remises de virements ou de prélèvements. Il doit être mentionné comme signataire dans un contrat bancaire EBICS TS et disposer d'un certificat de signature personnel stocké dans une clé USB (token).
Signature numérique	La signature numérique permet à un signataire de valider des remises, en utilisant son certificat de signature personnel stocké dans son token. Ce signataire doit être mentionné dans votre contrat EBICS TS avec la banque.
Validation par clic	La validation par clic est un contrôle interne à Cegid Exabanque, permettant à un utilisateur habilité d'effectuer une étape de vérification supplémentaire. Cette validation vise à renforcer la sécurité, en évitant par exemple des virements non autorisés ou en détectant des erreurs dans les remises.
Valideur	Un utilisateur désigné comme valideur (via le menu <i>Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations</i>) est autorisé à valider par clic des remises de virements ou de prélèvements.

ANNEXE 2 : FAQ

Puis-je transmettre des remises de virements internationaux à ma banque ?

Pour savoir quels types de fichiers vous pouvez transmettre à votre banque, consultez le contrat que vous avez établi avec votre banque.

Quels services dois-je configurer dans l'écran Gestion des comptes bancaires ?

Les services que vous devez configurer sont ceux qui sont inclus dans le contrat que vous avez établi avec votre banque. Veuillez consulter votre contrat.

Puis-je faire valider systématiquement les créations de comptes émetteurs ?

Non, il n'est pas possible de faire valider systématiquement les créations et suppressions de comptes émetteurs par un superviseur dans Cegid Exabanque. Cette fonctionnalité (nommée les **4 yeux**) est toutefois disponible dans Cegid Allmybanks. Pour plus d'informations sur Cegid Allmybanks, contactez le service commercial.

J'ai un contrat EBICS TS. Comment puis-je définir mes signataires dans Cegid Exabanque ?

Si vous disposez d'un contrat EBICS TS, après avoir effectué les paramétrages EBICS TS dans Cegid Exabanque vous devez définir votre processus de validation des paiements par signature numérique :

- Pour désigner un utilisateur comme signataire, utilisez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*.
- Pour définir des plafonds de validation par utilisateur, utilisez le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Pouvoirs par utilisateur*.
- Pour définir le nombre de signatures requises pour valider les remises, utilisez le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires/Paramètres de transmission*.

Pour plus d'informations sur les paramétrages du protocole EBICS TS, consultez le guide [Protocole EBICS TS](#). Pour plus d'informations sur la mise en place d'un processus de validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

ANNEXE 3 : COPIER LES DONNÉES SOUHAITÉES D'UN COMPTE VERS D'AUTRES COMPTES



Attention : A l'issue de la copie, les données que vous aurez sélectionnées seront copiées vers les comptes cibles que vous aurez sélectionnés. Elles remplaceront donc les données éventuellement existantes de ces comptes cibles.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société qui possède le compte à copier.
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte dont vous souhaitez copier les données.
4. Cliquez sur [Copier vers d'autres comptes](#).
5. Dans la colonne de gauche, sélectionnez les données à copier.
6. Dans la colonne de droite, sélectionnez les comptes cibles c'est-à-dire les comptes vers lesquels ces données seront copiées.



Astuces :

- Cliquez sur [Décocher tout](#) ou [Cocher tout](#) pour décocher ou cocher toutes les données à copier ou tous les comptes cibles.
 - Cliquez sur les titres des groupes (par exemple **Paramètres de transmission**) pour inverser la sélection des données et/ou des comptes cibles rattachés.
7. Cliquez sur [Enregistrer](#).
 8. Vérifiez les données à copier et les comptes cibles puis cliquez sur [Confirmer](#).

ANNEXE 4 : EXEMPLES DE PARAMÉTRAGE DE LA TRANSMISSION BANCAIRE AVEC LE PROTOCOLE EBICS 3.0

Transmission des relevés bancaires

Voici un exemple de paramétrage des relevés de comptes pour un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 3.0. Il a été réalisé à l'aide des BTF transmis par la banque.

Paramètres de transmission

Serveur FTP : EXALOG

Serveur EBICS : BNP PARISBAS 3.0 (3.0)

(URL : Sélectionnez le serveur d'une banque pour connaître son URL.)

Site internet de la banque :

Mise à jour automatique des relevés tous les matins : ☒

Mode de transmission : PRODUCTION

Relevés de comptes

Protocole de transmission : EBICS

Norme de fichier : CFONB

Nom du fichier pour les téléchargements : releve.bt

Autoriser la discontinuité des relevés : ☐

Profil EBICS : BNP

Service name : EOP

Service option :

Scope : FR

Container :

Message name : cfonb120

Message name version :

Message name variant :

Message name format :

Transmission des virements SEPA

Voici un exemple de paramétrage des virements SEPA pour un compte dont le profil utilise un serveur EBICS 3.0. Il a été réalisé à l'aide des BTF transmis par la banque.

Virements SEPA

Protocole de transmission : ? EBICS

Norme de fichier : ? pain.001.001.03

Identifiant émetteur :

Fax de la banque : ?

Profil EBICS : BNP

Nombre de signatures ou validations : Nature de paiement par défaut

Virements ordinaires : 1 signature numérique NNNN - Non spécifié

Virements de trésorerie : 1 signature numérique TREA - Trésorerie

Virements de salaires : 1 signature numérique SALA - Salaires

Paramètres EBICS 3.0 - Virements SEPA ordinaires

Service name : ? SCT

Service option : ?

Scope : ? GLB

Container : ?

Message name : ? pain.001

Message name version : ? 03

Message name variant : ? 001

Message name format : ? XML

Paramètres EBICS 3.0 - Virements SEPA de trésorerie

Service name : ? ICT

Service option : ?

Scope : ? GLB

Container : ?

Message name : ? pain.001

Message name version : ? 03

Message name variant : ? 001

Message name format : ? XML

Paramètres EBICS 3.0 - Virements SEPA de salaire

Service name : ? SCT

Service option : ?

Scope : ? GLB

Container : ?

Message name : ? pain.001

Message name version : ? 03

Message name variant : ? 001

Message name format : ? XML

ANNEXE 5 : PARAMÉTRER LE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

Si pour un compte donné, vous souhaitez télécharger vos fichiers de remises d'ordres depuis Cegid Exabanque et les déposer sur le site web de votre banque, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire du compte**, sélectionnez la société titulaire du compte à paramétrer.
3. Dans la liste déroulante **Compte**, sélectionnez le compte à gérer. Ses données s'affichent.
4. Paramétrez chacun des services que vous souhaitez utiliser avec le téléchargement de fichiers, en complétant leur section respective dans l'écran :
 - Dans la liste déroulante **Protocole de transmission**, sélectionnez **Téléchargement de fichiers**.
 - Renseignez les paramètres communiqués par votre banque pour ce service. Les informations à saisir figurent dans le contrat que vous avez établi avec votre banque ; si l'information n'est pas indiquée dans le contrat, contactez votre banque
5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

ANNEXE 6 : PARAMÉTRER LA TRANSMISSION BANCAIRE EN FTP

Si vous souhaitez utiliser le protocole FTP, contactez le Support client de Cegid Exabanque.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com