Holytech
SOLUTIONS

HolyTech Remoto

Guia para instalar e acessar computadores à distância pelo nosso servidor próprio

holytechsolution.com.br/remoto

1 Como funciona

O HolyTech Remoto usa o **RustDesk**, um programa de acesso remoto parecido com o AnyDesk, ligado ao **servidor próprio da HolyTech**. Nada passa por servidores de terceiros.

Cada computador instalado ganha um **ID** (um número de 9 dígitos) e uma **senha**. Para entrar em um computador, você digita o ID dele, a senha, e a tela dele abre no seu.

O programa liga sozinho junto com o Windows. Não precisa ninguém na frente do computador para aceitar o acesso.

O que dá para fazer em cada aparelho

Aparelho	Acessar outros	Ser acessado	Como instalar
Windows	**Sim**	**Sim**	Instalador HolyTech (já configurado)
Mac	**Sim**	**Sim***	App oficial + configuração manual
Android	**Sim**	**Sim**	App oficial + configuração manual
iPhone / iPad	**Sim**	**Não**	App oficial + configuração manual

* No Mac, só depois que alguém faz login. A Apple não permite que nenhum app controle iPhone ou iPad.

2 Dados do servidor

No Windows, o instalador já vem com isso preenchido. Em Mac, iPhone, iPad e Android, digite estes dados na configuração de rede do app:

SERVIDOR DE ID

`178.238.226.21`

CHAVE

`RO+BSgUSgcTp5rY1AY62i+3jptBiYajH5B8GCiMMj64=`

Deixe os campos **Servidor de Relay** e **Servidor de API** em branco.

> Digite a chave exatamente igual, com letras maiúsculas e minúsculas, o + e o = no final. Um caractere errado e o aparelho não conecta.

3 Windows: computador que vai ser acessado

Faça isso uma vez em cada computador de cliente ou da empresa.

1. No computador, abra o navegador e entre em **holytechsolution.com.br/remoto**. O download começa sozinho.
2. Abra o arquivo **HolyTech-Remoto-Setup.exe**.
   - Se o Windows mostrar *"O Windows protegeu o computador"*, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
3. Na tela **Senha de acesso**, crie uma senha de pelo menos 8 caracteres (sem aspas) e repita.
   - Use uma senha diferente para cada computador.
4. Avance até o fim. A última tela mostra o **ID deste computador**.
5. **Anote o ID e a senha**, junto com o nome do cliente ou do computador.

> Se o computador já tinha um RustDesk antigo, o instalador remove e coloca a versão nova sozinho. Se a tela final **não** mostrar o ID, alguma coisa falhou: tire um print e mande para o suporte.

4 Windows: o seu computador (de onde você acessa)

1. Rode o mesmo instalador no seu computador.
2. Na tela de senha, **deixe em branco**. Assim ninguém entra no seu computador sem você aceitar.
3. Pronto. O programa aparece no menu Iniciar com o nome **RustDesk**.

> Dica: com o RustDesk aberto, clique com o botão direito no ícone da barra de tarefas e escolha **Fixar na barra de tarefas**.

5 Acessar um computador

1. Abra o **RustDesk** no seu computador.
2. No campo **Controle um Computador Remoto**, digite o ID do computador e clique em **Conectar**.
3. Digite a senha daquele computador e marque **Lembrar senha**.
4. A tela dele abre numa janela. Você usa mouse e teclado normalmente.

Montar a sua lista de computadores (Favoritos)

1. Depois da primeira conexão, o computador aparece em **Sessões recentes** (ícone do relógio).
2. Clique com o botão direito nele e escolha **Adicionar aos favoritos**.
3. Clique com o botão direito de novo, escolha **Renomear** e coloque o nome do cliente.
4. Use a aba **Favoritos** (ícone da estrela) como a sua lista do dia a dia.

Bolinha ao lado do nome	Significado
Verde	Computador ligado e conectado: dá para acessar.
Cinza	Desligado ou sem internet.

> A lista de Favoritos fica salva só no computador onde você montou. Em outro computador, é preciso montar de novo.

6 Mac

1. Baixe o RustDesk em **rustdesk.com** (versão macOS, arquivo `.dmg`) e arraste para a pasta **Aplicativos**.
2. Abra o RustDesk. Se o Mac avisar que o app veio da internet, confirme em **Abrir**.
3. Clique nos três pontinhos ao lado do ID, ou vá em **Configurações** → **Rede**, e abra **Servidor de ID/Relay**.
4. Preencha o **Servidor de ID** e a **Chave** com os dados da seção 2 e salve.
5. Se o Mac **vai ser acessado**, libere três permissões em **Ajustes do Sistema** → **Privacidade e Segurança**, marcando o RustDesk em cada uma:
   - **Gravação de Tela** (sem ela, a tela aparece preta)
   - **Acessibilidade** (sem ela, o mouse e o teclado não funcionam)
   - **Monitoramento de Entrada**
6. Em **Configurações** → **Segurança**, defina uma **senha permanente** e anote o ID.

> Depois de liberar as permissões, feche e abra o RustDesk de novo para valer.

7 iPhone e iPad

Servem só para **acessar** os computadores, por exemplo quando você está na rua.

1. Instale o **RustDesk Remote Desktop** pela App Store.
2. Abra o app e toque em **Configurações** (engrenagem) e depois em **Servidor de ID/Relay**.
3. Preencha o **Servidor de ID** e a **Chave** da seção 2 e toque em **OK**.
4. Na tela inicial, digite o ID do computador, toque na seta e informe a senha.

> No celular, toque com um dedo para clicar, use dois dedos para rolar e abra o teclado pelo ícone na barra inferior.

8 Android

1. Instale o **RustDesk Remote Desktop** pela Play Store.
2. Em **Configurações** → **Servidor de ID/Relay**, preencha o **Servidor de ID** e a **Chave** da seção 2.
3. Para **acessar** computadores: digite o ID na tela inicial e informe a senha.
4. Para o celular **ser acessado**: na aba **Compartilhar tela**, toque em **Iniciar serviço** e aceite as permissões de captura de tela e de acessibilidade.

9 Problemas comuns

Fica em "Conectando..." ou diz que o computador está offline
O computador está desligado ou sem internet. Peça para alguém ligar e espere a bolinha ficar verde.

"Senha incorreta"
Confira a senha anotada na instalação daquele computador. Se ela foi perdida, alguém na frente do computador pode criar uma nova em **Configurações → Segurança → Senha permanente**.

"Chave inválida" ou o aparelho não aparece online (Mac, iPhone, Android)
O Servidor de ID ou a Chave foram digitados errado. Confira caractere por caractere com a seção 2.

No Mac, a tela aparece preta ou o mouse não mexe
Faltam as permissões de Gravação de Tela e Acessibilidade (seção 6, passo 5).

A conexão caiu sozinha
O RustDesk pode ter acabado de se atualizar (ele se atualiza sozinho, uma vez por dia, quando ninguém está conectado). Espere 1 ou 2 minutos e conecte de novo.

O Windows avisa que o instalador é desconhecido
É normal: o instalador não tem assinatura digital paga. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

Boas práticas de segurança

1. Use uma senha diferente para cada computador e guarde as senhas num lugar seguro.
2. Nunca envie ID e senha juntos, pela mesma mensagem, para outra pessoa.
3. Ao terminar o atendimento, feche a janela da conexão.